

v 0.1 (Beta)

Лицензионное соглашение

Описанное в настоящем документе программное обеспечение ¹ – офф-лайновый клиент для соревнований игровых стратегий RoboCGC – является собственностью <u>ООО «Сингулярис Лаб»</u>. Распространение и воспроизведение данного ПО возможно только при согласовании с правообладателем.

Требования к ПО

Для работы CGC-клиента на компьютере должны быть установлены следующие программы и компоненты:

- boost (рекомендуемая версия 1.59.0)
- среда разработки (поддерживаются VS 2010, VS 2012, VS 2013, VS 2015)
- .NET Framework 4.0

Настройка

Перед запуском CGC-клиента необходимо произвести его настройку. Для этого откройте файл Client.exe.config.

Перейдите в секцию appSettings и отредактируйте параметры в соответствии с нижеприведённой таблицей.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
MaximumBotPerFight	2	Количество участников в
		одном бое (для проверок
		на уровне UI)
SimulatorPath	simulator\Server.exe	Путь до симулятора
StrategiesDirectory,	Strategies	Имя папки, куда сохраня-
SubmissionDirectoryName	Submissions	ются пользовательские
		стратегии
ProjectPath	player	Путь до папки, где нахо-
		дятся предкопилирован-
		ные модули пользова-
		тельской стратегии

¹ Далее по тексту обозначается как «Программное обеспечение», «ПО», «Программа», «Система», «СGCклиент», «Симулятор», «Приложение».



BoostDir		Путь до папки с библиоте- кой boost
CompilerName	cl.exe	Имя исполняемого файла компилятора
LinkerName	link.exe	Им исполняемого файла линковщика
CompileString	/nologo /MD /W3 /EHsc /O2 /Fo"{0}" /I"{1}/src/" /I"{1}/src/Client/" /I"{3}" /FD /c "{2}"	Строка компиляции
LinkString	/OUT:"{0}" /LTCG "common.lib" "kernel32.lib" "user32.lib" "gdi32.lib" "comdlg32.lib" "advapi32.lib" "shell32.lib" "ole32.lib" "oleaut32.lib" "odbc32.lib" "odbc232.lib" "Odbc232.lib" "Alib" "odbc232.lib" /MACHINE:i386 /INCREMENTAL:NO /SUBSYSTEM:CONSOLE /NOLOGO /LIBPATH:"{3}\stage\lib" "{1}/obj/Client.obj" "{1}/obj/Client.obj" "{2}"	Строка линковки

В секции LocalBots перечислены базовые стратегии. Каждая стратегия – это отдельный элемент типа <Bot/> со следующими атрибутами:



Атрибут	Описание	
TeamName	Отображаемое название бота	
Path	Путь до стратегии относительно модуля client.exe	

Также вы можете настроить дополнительные параметры симуляции. Для этого перейдите в папку симулятора и откройте файл configuration.ini

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Game.Width	2	Длина поля в метрах
Game.Height	1	Высота поля в метрах
Game.Timeout	1250	Таймаут на ход стратегии, в
		MC
Game.Players	2	Количество игроков
Game.SimulationLength	40000	Длительность симуляции в
		игровых тиках
Game.UnitPerPlayer	1	Количество юнитов на игро-
		ка, целое число
Game.ObstacleCount	5	Количество препятствий
Game.UnitHP	100	Начальный запас здоровья у
		каждого юнита
Game.UnitRadius	0.078	Радиус юнита, в метрах
Game. Obstacle Radius	0.1	Радиус препятствия, в метрах
Game.StepTime	0.04	Длительность одного игрово-
		го тика в секундах
Game.RobotBase	0.12	Колесная база робота в мет-
		pax
Game.RechargeTime	75	Время охлаждения орудия
		после выстрела
Game.WheelRadius	0.021	Радиус колеса в метрах
Game.MaxCharge	20	Максимальный заряд орудия
Game.MaxDamage	10	Урон при максимальном за-
		ряде
Game.MaxAngularVelocity	10	Максимальная угловая ско-
		рость, радиан в секунду

Параметры расстановки игрового мира определяются в файле simulator_configuration.ini



Внимание! Количество секций в этом файле зависит от параметров, заданных в файле configuration.ini. В случае несоответствия этих параметров приложение завершится с ошибкой!

Секция [PlayerX], где X от 1 до N, где N — количество игроков — описывает стартовое расположение юнитов участника № X.

В этой секции перечисляются следующие параметры:

- UnitW_X = 0.8 положение по оси X, в метрах (W от 1 до M, где M количество юнитов на игрока)
- UnitW_Y = 0.5 положение по оси Y, в метрах (W от 1 до M, где M количество юнитов на игрока)
- UnitW_Angle = 3.1415 поворот робота, в радианах (W от 1 до M, где M количество юнитов на игрока)

В секции [Obstacles] перечислены положения препятствий:

- ObstacleW_X = 0.5 положение по оси X, в метрах (W от 1 до K, где K количество препятствий)
- ObstacleW_Y = 0.5 положение по оси Y, в метрах (W от 1 до K, где K количество препятствий)

Инструкция по запуску

Компиляция вашей стратегии осуществляется с помощью модуля client.exe. Он же служит для формирования списка участвующих в симуляции стратегий и запуска симулятора.

Все ваши отправки сохраняются в папку <client>\Strategies\Submissions\<дата отправки>

В этой же папке сохраняется отчет о компиляции с указанием ошибок.

Внимание! Перед запуском Симулятора убедитесь, что у вас не запущены другие копии этого Приложения!