LoadBalancer 直连 Pod 模式 Service获取真实源 IP(gr模式 实现clb直连业务pod)

2025-07-11 18:16

使用 TKE 原生支持的 CLB 直连 Pod 的转发功能 (CLB


透传转发,并绕过 Kubernetes Service 流量转发),后端 Pods 收到的请求的源 IP 即为客户端真实源 IP 通过容器服务控制台获取源 IP 步骤如下:

1.配置管理 (ConfigMap) 更新配置

对于 GlobalRouter 集群,需要先开启"集群"维度的直连能力,再开启 "service" 维度的直连开关。

在 kube-system/tke-service-controller-config ConfigMap 中新增 GlobalRouteDirectAccess: true; 以开启 GlobalRoute 直连能力

如下图所示:



在更新配置页面,选择手动增加,变量名填写GlobalRouteDirectAccess,变量值填写为true,并更新ConfigMap **2.创建一个工作负载(Deployment**)

kestren.

Kestrer


| 名称 | | | | 数字式小字字具体 | | |
|--------------|---|---|--|--|-------------------------------|--------------|
| | 最长63个字符,只能 | 包含小写字母、数字及分隔符("- | -"),且必须以小写字母开头 | ,数于现小与于马伯 | 尾 | |
| 措述 (2005) | 请输入描述信息,不 | 不超过1000个字符 | Kestrell | | | |
| 命名空间 | kestrelli | • | ~ | | | |
| Labels | 新增 | | | | | |
| | 标签键名称不超过63 | 个字符,仅支持英文、数字、'/'、 母、数字及分隔符("-"、"_"、"." | | | 明查看详情 🖸 | |
| Annotations | 新增 | | | | | |
| | | 超过63个字符,仅支持英文、数 5串类型无长度限制。为保证可谓 | | | | |
| OS类型 | Linux | × 8 | | | | |
| | 切換容器OS类型将会 | 初始化配置 | | | | |
| 数据卷 (选填) | 添加数据卷 | | | | | |
| | 为容器提供存储,目前 | 前支持临时路径、主机路径、云矿 | 便盘数据卷、文件存储NFS、 | 配置文件、PVC,还 | 不需挂載到容器的指定路径中 | 中。使用指引 🖸 |
| 实例内容器 | direct | + 添加容器 | | | | |
| | | MANOR ES SES | | | | |
| | 名称 | direct | | | | |
| | | | 変量数据台、人計技術NF3、 | BELXIT, PVC, X | 1.需注载划台码即1/18化时代。 | н. жизарі С |
| 实例内容器 | | direct | 医量效据也、人种伊朗NF3、 | 昭星又計、PVU, 2 | 心而往執却登録的相处时位。 | 世。逐州相为 6 |
| 实例内容器 | 八谷器矩状针胎, 由 B | direct 现义对中国的对称化、土尔姆特化、ZAS | 変差奴据他、人計伊勝四口、 | 配量文計、ドVし、だ | 工施生教制会器即折托。姆比 | н. тентины ш |
| 突例内容器 | が登録を対す地。 ロE direct | direct #UNITED HTML #UNITED | 定量数据也、メドチ時NF3、 | | 正而注款:即分配时扣此时(X) 选择镜像 | |
| 实例内容器 | が登録を映け10。 は B direct 名称 | direct #UNITED HTML #UNITED | | | | |
| 实例内容器 | Add Add | direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl | loudcr.com/kestrelli/image | | 选择镜像 | т. жилээ ц |
| 变例内容器 (人) | が登録症状が10。 はR direct 名称 領像 ① | direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always IfNotPres | loudcr.com/kestrelli/image | | 选择镜像 | |
| 突例内容器 | ### direct 2称 | direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always ifNotPres 总是从远程拉取该镜像 | loudcr.com/kestrelli/image | | 选择镜像 | |
| 实例内容器 | Add Add | direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always IfNotPres 总是从远程拉取该镜像 新增变量 | louder.com/kestrelli/image sent Never | es | 选择镜像 选择镜像版本 | |
| 变例内容器 | direct 名称 镜像 ① 镜像放取策略 环境变量 ① | direct + 添加容器 direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always IfNotPres 总是从远程拉取该镜像 新增变量 变量名为空时,在变量名称中 | loudcr.com/kestrelli/image sent Never P粘贴一行或多行key=value | is 或key: value的罐值9 | 选择镜像 选择镜像版本 | |
| 变例内容器 | ### direct 2称 | direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always If Not Pres 总是从远程拉取该镜像 新增变量 变量名为空时,在变量名称中 CPU限制 | loudcr.com/kestrelli/image sent Never 中點點一行或多行key=value | 或key: value的键值知 内存限制 | 选择镜像版本 过程镜像版本 对可以实现快速批量输入 | |
| 突例内容器 | direct 名称 镜像 ① 镜像放取策略 环境变量 ① | direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always IfNotPres 总是从远程拉取该镜像 新增变量 变量名为空时,在变量名称中 CPU限制 | loudcr.com/kestrelli/image sent Never P粘贴一行或多行key=value! limit 0.5 核 集群中的节点没有request所 | 或key: value的键值x 内存限制 request 256 要求的资源数量时,答 | 选择镜像 选择镜像版本 对可以实现快速批量输入 | |
| | direct 名称 镜像 ① 镜像放取策略 环境变量 ① | direct + 添加容器 direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always IfNotPres 总是从远程拉取该镜像 新增变量 变量名为空时,在变量名称中 CPU限制 request 0.25 - Request用于预分配资源,当线 Limit用于设置容器使用资源。 | loudcr.com/kestrelli/image sent Never P粘贴一行或多行key=value limit 0.5 核 集群中的节点没有request所的最大上限,避免异常情况下 | 或key: value的键值x 内存限制 request 256 要求的资源数量时,答 | 选择镜像 选择镜像版本 对可以实现快速批量输入 | MiB |
| 实例内容器 | direct 名称 镜像① 镜像版本(Tag) 镜像拉取策略 环境变量① CPU/内存限制 | direct + 添加容器 direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always IfNotPres 总是从远程拉取该镜像 新增变量 变量名为空时,在变量名称中 CPU限制 request 0.25 - Request用于预分配资源,当线 Limit用于设置容器使用资源。 | loudcr.com/kestrelli/image sent Never P粘贴一行或多行key=value limit 0.5 核 集群中的节点没有request所的最大上限,避免异常情况下 | og po po po po po po po po po po | 选择镜像 选择镜像版本 对可以实现快速批量输入 | MiB |
| | direct 名称 镜像① 镜像版本(Tag) 镜像拉取策略 环境变量① CPU/内存限制 | direct + 添加容器 direct + 添加容器 direct vickytan-demo.tencentcl v1.0 Always IfNotPres 总是从远程拉取该镜像 新增变量 变量名为空时,在变量名称中 CPU限制 request 0.25 Request用于预分配资源,当约 Limit用于设置容器使用资源的 | loudcr.com/kestrelli/image sent Never P粘贴一行或多行key=value limit 0.5 核 集群中的节点没有request所的最大上限,避免异常情况下 | og po po po po po po po po po po | 选择镜像 选择镜像版本 对可以实现快速批量输入 | |

此时镜像为腾讯云OrcaTerm构建且推送到镜像仓库的个人版镜像

kestrelli








版本信息如图所示:



保证clb的运行和期望pod的数量满足预期或在pod管理中保证状态为运行 (running)




3. 创建直连Pod模式service



服务访问方式:选择为公网 LB 访问或内网 LB 访问。

网络模式:勾选采用负载均衡直连 Pod 模式。(取消勾选则为默认的 NodePort 接入方式)

Workload绑定:选择引用 Workload (绑定创建的工作负载)



4.根据service公网IP进行访问

kestrelli

kestrelli





kestrelli

kestrelli

kestrelli

kestrelli

kestrelli

vestrelli

kestrelli

kestrelli

kestrelli

kestrelli

kestrelli

kestrelli