


Necessario: Cisco Packet Tracer.

Tempo: 2 ore.

Predisposizione: Realizzare con Cisco Packet Tracer la seguente rete:



Fase 1: configurazione degli switch.

Utilizzare per Sw-Corridoio uno switch di tipo PT-Empty e aggiungervi, a partire da destra, tre moduli PT-Switch-NM-1CGE che integrano tre porte veloci.

Configurare i PC con gli indirizzi IPv4 e IPv6 riportati in figura, assegnare loro gli indirizzi default gateway utilizzando la scheda dell'interfaccia di rete e connetterli alle porte dello switch indicate in figura.

Configurare Sw-Edificio1 in modo da poter utilizzare le VLAN:

```
!Entrare in Privileged-exec mode
enable
!Entrare in Global Configuration mode
configure terminal
!Cambiare il nome al dispositivo
hostname Sw-Edificio1
!Impostare il banner
banner motd @Sw-Edificio1: l'accesso è consentito solo agli utenti autorizzati@
!Impostare la password di accesso a Privileged-exec mode
enable secret Password
!Configurare line console
line console 0
!Impostare la password di accesso al dispositivo via console
```