

```

password Password2
!Richiedere che al login venga chiesta la password
login
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Configurare le line vty
line vty 0 3
!Impostare la password di accesso al dispositivo via telnet
password Password3
login
!Creare la VLAN 101 e iniziare a configurarla
vlan 101
!Assegnare un nome alla VLAN
name Produzione
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Creare e configurare le VLAN 102 e 103
vlan 102
name Marketing
exit
vlan 103
name Amministrazione
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Selezionare solo alcune porte dello switch
interface range FastEthernet 0/1-10
!Impostare le porte selezionate come mode access
switchport mode access
!Assegnare le porte selezionate alla VLAN 101
switchport access vlan 101
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Selezionare e configurare le porte per le VLAN 102 e 103
interface range FastEthernet 0/11-17
switchport mode access
switchport access vlan 102
exit
interface range FastEthernet 0/18-24
switchport mode access
switchport access vlan 103
!Tornare in Privileged-exec mode
exit
exit
!Salvare il file di configurazione
copy running-config startup-config

```

Configurare in modo analogo Sw-Edificio2, cambiando da 1-10 a 1-15 il range delle porte associate alla VLAN 101.

Configurare poi Sw-Corridoio:

```

!Entrare in Privileged-exec mode
enable
!Entrare in Global Configuration mode

```