第11讲 操作系统如何控制 进程的并发执行



Typical Function of an OS Kernel(资源管理功能)

- Process Management:进程创建和终止、调度、状态转换、同步和通信、管理PCB
- Memory Management:为进程分配地址空间、对换、段/页管理
- I/O Management :缓**存管理、**为进**程分配 I/O** 通道和设备



Typical Function of an OS Kernel(支撑功能)

- Interrupt handling (中断处理)
- Timing (时钟管理)
- Primitive (原语): Atomic Operation
- Accounting (统计)
- Monitoring (监测)



Process Control Primitives (原

- Process Switch, 进程切换
- Create and Terminate, 创建与终止
- Block and Wakeup, 阻塞与唤醒
- Suspend and Activate, 挂起与激活



When to Switch a Process

- Clock interrupt
 - process has executed for the maximum allowable time slice (时间片)
- I/O interrupt
- Memory fault (存储访问失效)
 - memory address is in virtual memory so it must be brought into main memory



When to Switch a Process

- Trap (陷阱)
 - error occurred
 - may cause process to be moved to Exit state
- Supervisor call (管理程序调入)
 - such as file open



Change of Process State

- Save context of processor including program counter and other registers
- Update the PCB of the process that is currently running
- Move PCB to appropriate queue ready, blocked
- Select another process for execution



Change of Process State

- Update the PCB of the process selected
- Update memory-management data structures
- Restore context of the selected process



Process Switching vs. Mode Switching

Process Switch, 是作用于进程之间的一种操作。当分派程序收回当前进程的 CPU 并准备把它分派给某个就绪进程时,该操作将被引用。

Mode Switch,是进程内部所引用的一种操作。 当进程映像所包含的程序引用核心子系统所提 供的系统调用时,该操作将被引用。



Process Creation

- Submission of a batch job
- User logs on
- Created to provide a service such as printing
- Process creates another process



Process Creation (creat()原语,步骤)

- 1. 为进程分配一个唯一标识号 ID: 主进程表中增加一个新的表项
- 2. 为进程分配空间 : 用户地址空间、用户栈空间、PCB空间。若共享已有空间,则应建立相应的链接。
- 3. 初始化 PCB: 进程标识、处理机状态信息、进程状态
- 4. 建立链接 : 若调度队列是链表,则将新进程插入到 就绪或(就绪,挂起)链表
- 5. 建立或扩展其他数据结构版大学

Process Termination(终止)

- Batch job issues Halt instruction
- User logs off
- Quit (退出) an application
- Error and fault conditions



Reasons for Process Termination

- Normal completion, 正常结束
- Time limit exceeded, 超时终止, 执行时间超过预计时间
- Memory unavailable, 内存不足,无法为进程分配所需的内存空间
- Bounds violation, 越界访问
- Protection error, 企图使用未允许用的数据,或操作 方式错
- Arithmetic error, 计算错,如除零,或企图存储硬件 允许的最大数
- Time overrun,超时等待某事件发生

Reasons for Process Termination

- I/O failure, 如找不到文件或多次重试仍无法读写文件 , 或无效操作
- Invalid instruction, 企图执行不存在的指令
- Privileged instruction, 企图执行特权指令
- Data misuse,数据类型不符,或未初始化
- Operating system intervention, 操作员或 OS 干预, 如发生死锁的时候
- Parent terminates, so child processes terminate
- Parent request



Process Termination (destroy()原语,步

可取)

- 1. 根据被终止进程的标识符 ID, 找到其 PCB, 读出该进程的状态;
- 2. 若该进程为执行状态,则终止其执行,调度新进程执行;
- 3. 若该进程有子孙进程,则立即终止其所有子孙进程
- 4. 将该进程的全部资源,或归还给其父进程,或归还给系统
- 5. 将被终止进程(的 PCB)从所**在的队列中移出,等待其它** 程序来搜集信息



Process Block and Wakeup (阻塞的原

- ●请求系统服务
- ●启动某种操作:如 I/0
- ●新数据尚未到达
- 无新工作可做



Process Block and Wakeup (原语)

● 阻塞原语 block()

当出现阻塞事件,进程调用阻塞原语将自己阻塞。 状态变为"阻塞状态",并进入相应事件的阻塞队列

● 唤醒原语 wakeup()

当阻塞进程期待的事件发生,有关进程调用唤醒原语,将等待该事件的进程唤醒。状态变为 Ready ,插入就绪队列



Process Block and Wakeup (原语)

●挂起原语 suspend()

当出现挂起事件,系统利用挂起原语将指定进程或阻塞状态进程挂起。进程从内存换到外存,状态改变: Ready Ready,Suspend; Blocked Blocked,Suspend, 插入相应队列

● 激活原语 active()

当激活事件发生,系统利用激活原语将指定进程激活。进程从外存换入到内存,状态改变: Ready,Suspend Ready;Blocked,Suspend Blocked, 插入相应队列

