





# 실습 목표


- ProjectileMovement 컴포넌트를 이용한 공 던지기 구현
- Monatge 노티파이를 이용한 인터랙션 동기화




#### Ball 블루프린트의 공 궤적 구현

- 방법 #1: 직접적인 물리 엔진 활용
  - 중력, 질량을 설정하고, 충격량을 가함.
- 방법 #2: ProjectileMovement 컴포넌트 활용.
  - 날라가는 총알과 같은 발사체(Projectile)의 물리적인 움직임을 시뮬레이션

些什剂 舒 祖廷坦皇 京湖 对对 外经 比结后至 本口 华皇 中时时时, 是 工时结合之 이동을 시작하다가 중력에 의해서 전체 아래로 떨어지게 됩니다.



#### 공 블루프린트




生工法と 71を行きる 子の 多型 全を7217十 71を行いて、 取上十分 発力12117十 18十分性亡 等行列 1865年至 子室 1277171 22 の 7次章 False 至 12173計の上 ないてた。




이 값을 False 로 1년7강대서 자꾸스로 구의 운동이 시 작되는 것을 딱도록 합니다.

# Projectile Movement 컴포넌트의 활성화




# 던지기 애니메이션







# 공 생성 위치와 시점 지정









## 공 발사와 비행




# 공의 오브젝트 유형 및 충돌 반응 설정



## 공이 발사된 후 충돌 설정



## 충돌에 따른 물리 시뮬레이션 재개



## Ball hit 에 따른 Damage 부여




# 데미지 입은 액터의 이벤트 처리



# Sound Notify - 공 던지는 사운드 플레이





#### 충돌 처리 관련 유의 사항

- ■두개의 오브젝트가 서로를 막으려면, 둘다 모두 Block 설정이 되어 있어야 함.
  - 하나는 Block 이고, 다른 하나는 Overlap이면, 겹치는 것은 가능하지만, 차단은 일어나지 않음.

Block으로 설정된 두 액터가 있을 때, Simulation Generate Hit Events 옵션이 켜져 있는 쪽에 Event Hit 가 발생함. (액터가 물리 시뮬레이션에 의해 움직이는 경우)

#### 충돌 처리 관련 유의 사항

■액터 설정이 Overlap으로 되어 있으면, 액터들은 서로의 충돌을 무시(Ignore)하게 됨. 따라서, Generate Overlap Events 옵션 설정이 없으면, Overlap 과 Ignore는 서로 동일한 효과임.

■ 한쪽이 Ignore, 한쪽이 Overlap 이면, Overlap Event는 발생하지 않음.

#### 충돌 처리 관련 유의 사항

- ■속도가 빠른 경우라면, 물체가 다른 물체를 막는 경우에도 Overlap event는 발생 가능함.
  - 물체가 Collision event와 Overlap event를 둘 다 처리하는 것은 권장되지 않음.
- 100% Block을 보장하려면, CCD(연속 충돌 검출:Continuous Collision Detection) 옵션을 활성화야함.

Use CCD

Overlap 이 100% 보장되지는 않음. 객체의 속도가 매우 빠른 경우 Overlap 여부가 검출되지 않을 수 있음.

■트레이스 반응은 100% 보장됨.

### **CCD On vs CCD Off**

