Parallel Programming HW2

108032053 陳凱揚

Implementation

我的實作分為以下幾個步驟。

Pthread

Load Balancing

我分配工作給thread的方式不是採用static固定數量的points,而是讓每個thread執行完目前的工作後,呼叫 get_chunk 來取得下一塊chunk來計算,以 idx 來記錄目前取到了第幾個點,又因為每個thread都會去呼叫這個function而修改到 idx ,所以這邊使用 pthread_mutex_t 來保護這個變數;而 CHUNK 是每塊chunk的大小,在這裡我也不是直接設定他的數值大小,而是以能夠使用的cpu數量來決定,下面除50的意思是將所有 points分成50個chunk,讓thread去自由取得,且size最小只能為2,這和後面使用到的 SIMD有關。

```
CHUNK = max(2, total/cpu_num/50);

Pair get_chunk(){
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    Pair res = {idx, min(CHUNK, total-idx)};
    idx += res.S;
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
    return res;
}
```

• SIMD

使用 cat /proc/cpuinfo 指令後,可以看到我們所使用的 Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 有支援 sse2 ,代表我們可以使用 __m128d 來同時做2個雙精度浮點數(double)的計算。

當每個thread取到一塊chunk後,我採用了以上SIMD的方式來做計算,而且我使用了類似pipeline的方式,當兩個點有其中一個點算完後,馬上遞補下一個點,而不是兩兩計算完後,才開始下兩個的計算。

程式碼的部分有點冗長,主要是將兩組數字都包進 __m128d 裡,像是 x0 , y0 , x , y , squared , 並以提供的函數來做加減乘除,如 _mm_add_pd ; 並以 end1 和 end2 分別紀錄這兩點是否計算完成,當完成時就load進下一個數字直到結束為止。

```
_{m128d SIMD_2} = _{mm_set1_pd(2)};
while(true){
    Pair p = get_chunk();
    if(p.S == 0) break;
    ll idx1 = p.F, idx2 = p.F+1;
    bool end1 = false, end2 = (idx2==p.F+p.S);
    if(end2) idx2 = p.F+p.S-1;
    int j1 = idx1/width, i1 = idx1%width;
    int j2 = idx2/width, i2 = idx2\%width;
    double y0_1 = j1 * ((upper - lower) / height) + lower;
    double x0_1 = i1 * ((right - left) / width) + left;
    double y0_2 = j2 * ((upper - lower) / height) + lower;
    double x0_2 = i2 * ((right - left) / width) + left;
    int repeats1 = 0, repeats2 = 0;
    double tmp;
    _{m128d SIMD_y0} = _{mm_set_pd(y0_1, y0_2);}
    _{m128d SIMD_x0} = _{mm_set_pd(x0_1, x0_2);}
    _{m128d SIMD_x = _{mm_set1_pd(0)}}
    _{m128d SIMD_y} = _{mm_set1_pd(0)};
    __m128d SIMD_squared = _mm_set1_pd(0);
    while(!end1 || !end2){
        __m128d SIMD_tmp = _mm_add_pd(_mm_sub_pd(_mm_mul_pd(SIMD_x, SIMD_x), \
                            _mm_mul_pd(SIMD_y, SIMD_y)), SIMD_x0);
        SIMD_y = _mm_add_pd(_mm_mul_pd(SIMD_x, SIMD_y), SIMD_y0);
        SIMD_x = SIMD_tmp;
        SIMD\_squared = \_mm\_add\_pd(\_mm\_mul\_pd(SIMD\_x, SIMD\_x), \_mm\_mul\_pd(SIMD\_y, SIMD\_y));
        if(!end1){
            _mm_storeh_pd(&tmp, SIMD_squared);
            if(++repeats1==iters || tmp>=4){
                image[j1 * width + i1] = repeats1;
                if(max(idx1, idx2)+1 != p.F+p.S){
                    idx1 = max(idx1, idx2)+1;
                    j1 = idx1/width, i1 = idx1%width;
                    y0_1 = j1 * ((upper - lower) / height) + lower;
                    x0_1 = i1 * ((right - left) / width) + left;
                    SIMD_y0 = _mm_set_pd(y0_1, y0_2);
                    SIMD_x0 = _mm_set_pd(x0_1, x0_2);
                    repeats1 = 0;
                    _mm_storel_pd(&tmp, SIMD_x);
                    SIMD_x = _mm_set_pd(0, tmp);
                    _mm_storel_pd(&tmp, SIMD_y);
                    SIMD_y = _mm_set_pd(0, tmp);
                    _mm_storel_pd(&tmp, SIMD_squared);
                    SIMD_squared = _mm_set_pd(0, tmp);
                else end1 = true, idx1 = p.F+p.S-1;
            }
        if(!end2){
           // similar to if(!end1)
   }
}
```

Hybrid

Load Balancing

在hybrid版本中,有兩個地方需要做好load balancing,第一個是分配給每個rank的工作量,第二個是在每個rank底下,分配給每個thread的工作量。

Rank

原先最好的計畫為實作出 dynamic 方式的 centralized work pool,並在其中一個 rank裡開一個thread來負責工作的分配;或是採取static的加強版,像是以間隔的距離取點、間隔的row取點,因為Mandelbrot Set的圖形大多具有locality,意思是鄰近點的repeats會相近,因此間隔取點的方式便能讓工作量較平均的分配於thread 間。

比較可惜的是此兩種方法實作出來後有些許bug,因此最後採取的是較簡單的數量平均分配,雖然是簡單的平均分配,但因為是將2D的圖形攤平成1D來分配,還是稍微的分散了前面提到的locality,效能表現上中規中矩,並不會太差,但可能在worst case時就會很差了。

```
unit = total/size, remain = total%size;
start = unit*rank+min(remain, rank);
len = unit+(rank < remain);</pre>
```

Thread

而在thread的部分,我採取了與pthread相同的方法來分配,也就是每個thread做完工作後,就會去取得下一塊chunk來做計算;而這裡同樣也需要有個lock來保護idx ,在這裡會使用的是 omp_lock_t ;最後在 #pragma 的部分就只使用了簡單的parallel 和設定 num_threads 數量。

```
CHUNK = max(2, len/cpu_num/30);
Pair get_chunk(){
   omp_set_lock(&lock);
    Pair res = {idx, min(CHUNK, start+len-idx)};
   idx += res.S;
   omp_unset_lock(&lock);
    return res;
}
#pragma omp parallel num_threads(cpu_num)
    _{m128d SIMD_2} = _{mm_set1_pd(2)};
   while(true){
       Pair p = get_chunk();
       if(p.S == 0) break;
       // similar to pthread
   }
}
```

• SIMD

與pthread一樣,使用了 __m128d 來進行SIMD的計算。

Experiment & Analysis

- Methodology
 - System Spec


我的測試是在課程所提供的cluster上做的,並以 strict23 作為我的測資。


srun ./exe \$out 10000 0.3182631 0.3182632 -0.4128295 -0.4128296 2575 3019


o Performance Metrics


在pthread中,我是使用 <sys/time.h> 裡的 gettimeofday() 來計算時間,可以算出每個 thread單獨的執行時間和程式的總時間,而總時間裡我去掉了較不重要的 write_png 。 在hybrid裡,我用 MPI_Wtime() 來取得MPI的執行時間,同樣是去掉了較不重要的 write_png ;而在thread裡我使用 omp_get_thread_num 先取得thread id,再用 omp_get_wtime 計算時間。


· Plots: Scalability & Load Balancing











Discussion

Scalability

從圖中可以看出我們平行的相當成功,不管是在single-node,還是在multi-node,scalability都幾乎是完成的線性上升,這應該是因為 Mandelbrot Set 的計算量非常重,而且整支程式幾乎從頭到尾都在做計算,不但很少溝通,也沒有IO,而且又是 Embarrassingly Parallel,每個計算都互相獨立,這讓我們很容易地去做平行化,也很容易達到很好的效果,只有在 get_chunk() 時的 mutex 可能稍微減少了一些平行的部分。

Load Balancing

兩張圖中也能夠看出工作量分配得相當平均,這歸功於dynamic的分配工作量給 thread,減少thread空閒的情況,而在multi-node的MPI執行時間,雖然在這裡還算平 均,但因為沒有實現出dynamic的分配,所以可能在一些測資上會不夠平均,不像 pthread能夠在各種測資中都有一定程度的表現;但multi-node的thread執行時間因為與 pthread採取相同方法,所以同樣有不錯的結果。

Conclusion

在這次的作業中,我感受到了 Embarrassingly Parallel 的計算平行化效果非常好,又因為缺少了IO和溝通,讓整體的bottle neck幾乎只卡在了 load balancing 上,只要有做好 dynamic 的分配,整體效能就很容易大幅提升,不像在HW1的odd-even sort中,因為溝通成本很重,平行化的部分又不多,平行起來的scalability就相當差。另外這次還有個很有趣的地方在於SIMD的實作,第一次知道了他的實作細節,也注意到他與組語的觀念息息相關,像是資料儲存的排序就不像平常array那樣,在 __mm_storel_pd 和 __mm_storel_pd 就卡了一段時間才成功做對。