漫谈多核应用服务器中线程池设置

2016-01-28 13:21 feiying **F** 心 0 阅读 73


在讲解线程池设置之前,我们需要区分两个概念,一个是并发,一个是并行。

什么是并发?并发是在网站技术上经常使用的术语,例如说xxx网站可以支撑10亿并发,经常有在 互联网公司面试的小伙会问你,

你做过多少并发的网站,说来听听,一般假如你说我也不知道,那基本上服务器端的职位直接印象就不是很好,感觉貌似你没有什么经验。

其实,这个并发数从技术角度来讲,是指一个物理的cpu,或者是多个,在各个线程/进程之间的进行切换任务,达到共享利用有限的物理资源来

解决多任务的问题,让更多的任务能进行执行,提高了工作的效率,如下图所示:



可以分析得出来,上述的服务器就是一个cpu,并且是1个核,因为A,B,C三个线程/进程执行任务,没有办法一直占据cpu执行,cpu会将自身

计算能力切分到多个任务中,因为切分的次数非常的频繁,几乎能达到微秒级别,导致根本感觉不出来,cpu是在切换,那么这种cpu多路执行

的思路就是并发。值得说的一点是,上述的cpu分配有点武断,其实运行一个操作系统,cpu还需要维护内核,核心服务等很多耗费cpu的地方,

并且在运行态到内核态的切换也会占用一部分时间,但大多数的时间还是切分到用户态的任务上。

对于并行来说,在一定的时间内,是指A,B,C三个任务同时进行,三个任务没有共享cpu的核的一说,如下图所示:



从这张图明显看出,并行实际上是在三个cpu核数上运行,每个核类似于一个处理中心,单独进行处理任务,互相不干扰,这种模式就是并行。

总结一下,其实并发大多数指的是一个CPU的多路任务复用,多个任务共享一个CPU的时间,这种模式和并行的模式不一样,并行是每一个任务

对应一个cpu核,自己干自己的,互相不干扰。

并行编程是近年来的一个趋势,因为cpu的工艺已经产生了瓶颈,导致现在cpu越做核数越多,因而现在基本上每个人的计算机上,虽然就一个cpu模组,

但是其中可能有n个核,这些核虽然有共享的资源,但是大多数都是独立运行的,因此在这样的前提下,基于并行的写代码方式是比较

关键的,而对应多任务来讲,一个任务可以对应为一个进程,也可以对应为一个线程。因此,原来的单核的时代,一般线程池的调整,通常没有

太多可以参考的依据,通常的做法就是在Jprofile, nmon, top等一些监控工具中,压测出一个 波峰和拐点,这个拐点处一般的线程池的设置就是对应的数字。

而基于并行时代,线程池的设置还是有一些说法的,基于核的数量还有你的应用的类型。

1.计算密集型:

计算密集型,就是cpu发挥巨大作用的地方,IO瓶颈几乎没有,举例来讲,就是在内存之中倒数据,这种就是cpu和内存之间的交互,效率极高,这种就是

计算密集型。应用服务器就是典型的计算密集型,虽然网络IO有延迟,但是应用服务器前段请求解析,这仅仅是一个模块而已,对于后端的还有各种功能

,这些功能都是指令级,内存,寄存器之间的交互,cpu计算量比较大。

对于这种类型,**当有N个处理器的系统中,设置线程池的大小为N+1,是最优的利用率**。

为什么?可以理解因为大多数都是CPU计算,因此一个任务一个CPU,最优的配置自然靠近CPU的核数,但是,多出来的1是什么呢?这个1就是对应的页

确实或者页没有命中。在现如今的操作系统中物理内存和虚拟内存是不一样的,也就是说一个进程的数据和执行指令是放到虚拟内存中的,虚拟内存是物理

内存的一个映射,其地址空间划分为好多的页,因为物理内存小而硬盘空间大,为了在内存里放置更多的进程,操作系统的设计者们决定把页映射到内存帧

或硬盘上的虚拟内存文件中。进程的可视范围是它自己的地址空间,它并不知道某一页映射到内存里还是硬盘上,进程只管自己运行。当进程需要访问某一页时,

操作系统通过查看分页表,得知被请求的页在内存里还是硬盘里。若在内存里,则进行地址翻译;若在硬盘里,则发生页缺失。操作系统立即阻塞该进程,

将硬盘里对应的页换入内存,然后使该进程就绪,可以继续运行。而这种交换你也可以理解为一个错误,但通常意义上来讲,这是很通常发生的事情,

下载《开发者大全》

下载 (/download/dev.apk)

×

而经常线程就会因为这种方式而导致线程执行中断,这个时候如果没有另外一个线程利用这个cpu 的核,那么就产生了浪费,这也就是为什么N+1的原因。

当然,除了这个页故障,还有其它原因,因此,只要做到和核数靠近的数字进行设置,基本就没 有什么问题。

2.IO密集型

IO密集型的问题主要是,IO瓶颈特别大,例如数据库,需要和低速设备打交道,这种方式导致IO 阻塞导致线程等待时间非常的长,因此再按照计算密集型的方式

设置线程池的大小就得不偿失了,这时候,你必须估算一下任务的等待时间和真正的计算时间的 比值,

给定下列定义:

$$N_{cpu}$$
=number of CPUs U_{cpu} =target CPU utilization, $0 \le U_{cpu} \le 1$ $\frac{W}{C}$ =ratio of wait time to compute time

要使处理器达到期望的使用率,线程池的最优大小等于;

公式如上, N是cpu的核数, U是cpu的利用率, 即可以通过top等工具来监视处cpu的实际利用 率,对于等待时间和计算时间的比值就是W/C,

整体的公式是三者的乘积,整体思路也就是将等待时间的浪费转化为线程数的增加。

当然上述的比值,不一定很精确,还是需要通过top等工具来监视,计算出一个合理的范畴,找到 拐点,线程池设置就合理了。

总结:并行时代的线程池设置根据应用类型和cpu核数来进行理论预估,辅助以测试工具压测,到达性能拐点 即可设置正确。

分享[2]:

阅读 73 ₺ 0

东方通加码大数据业务 拟募资8亿收购微智信业 (/html/308/201504/206211355/1.html)

玩转Netty - 从Netty3升级到Netty4 (/html/308/201504/206233287/1.html)

金蝶中间件2015招聘来吧! Come on! (/html/308/201505/206307460/1.html)

GlassFish 4.1 发布, J2EE 应用服务器 (/html/308/201505/206323120/1.html)

Tomcat对keep-alive的实现逻辑 (/html/308/201505/206357679/1.html)

猜您喜欢

谈谈Python协程 (/html/161/201607/2247483729/1.html)

阿里建 "数据安全成熟度模型" 推动国际数据安全标准 (/html/176/201605/2650219072/1.html)

Java 重写方法与初始化的隐患 (/html/432/201510/400385059/1.html)

我把第一次献给了HBase (/html/46/201503/205149200/1.html)

快乐圣诞喜迎新年,广州传智播客微博活动礼品大放送 (/html/444/201312/10018032/1.html)

Copyright © 十条网 (http://www.10tiao.com/) | 京ICP备13010217号 (http://www.miibeian.gov.cn/) | 关于十条 (/html/aboutus/aboutus.html) | 开发者大全 (/download/index.html)

