

TD7 — Sémantique dénotationnelle

Extension du mini-langage

Jacques Malenfant, Olena Rogovchenko

1 Expression d'alternative « e_1 ? e_2 : e_3 »

Ajoutez au mini-language une expression d'alternative? :. Donnez une syntaxe abstraite, puis donnez-en la sémantique dénotationnelle.

2 Instruction swap

Ajoutez au mini-language une instruction swap qui, appliquée à deux variables, échange leurs valeurs. Donnez une syntaxe abstraite, puis donnez-en la sémantique dénotationnelle.

3 Alternative entières à trois voies

Fortran IV, un langage qui n'offrait pas d'instructions structurées comme les alternatives et les boucles, affectionnait toutes les variantes de sauts de type goto à des étiquettes posées sur des instructions. Il proposait en particulier l'alternative arithmétique (« arithmetic-IF ») à trois voies suivante :

IF (<expression>) etiq1, etiq2, etiq3

L'expression est évaluée, et le programme saute à l'étiquette etiq1 si le résultat de l'expression est négatif, à etiq2 s'il est nul, et à etiq3 s'il est positif.

Nous vous demandons d'introduire dans le mini-langage une version structurée de cette alternative arithmétique puis d'en donner une sémantique dénotationnelle. Il s'agira donc d'une instruction d'alternative qui aura trois alternants qui sont également des instructions : l'un si la valeur de la condition est négative, le second si elle est nulle et le troisième si elle est positive. Proposez une syntaxe abstraite, puis donnez sa sémantique.

4 Définition de variables par let

Introduire dans le mini-langage une instruction let pour permettre la définition de variables locales. Pour cela, il faudra être en mesure d'allouer de l'espace en mémoire, c'est-à-dire de trouver

une adresse libre. Nous avons déjà vu dans la sémantique opérationnelle structurelle qu'il est possible de faire cela en utilisant deux marqueurs, unused pour les adresses libres et undefined pour les adresses allouées mais non encore initialisées. Comment modifier le traitement de la mémoire pour permettre de faire ces allocations?

Donnez ensuite un syntaxe abstraite permettant de définir une variable et d'exécuter une instruction dans ce nouveau contexte, puis donnez-en la sémantique dénotationnelle.

5 Définition et application de fonctions

Ajoutez au mini-langage la définition et l'application de fonctions. Supposez que les fonctions sont définies à la manière du let par une instruction defun et qu'elles n'ont qu'un seul paramètre. Proposez la syntaxe abstraite de cette instruction et de l'appel de fonction, puis donnez-en leur sémantique dénotationnelle.

6 Définition et l'appel de procédures

Ajoutez au mini-langage la définition et l'appel de procédures. Supposez que les procédures sont définies à la manière du let par une instruction defproc et qu'elles n'ont qu'un seul paramètre. Proposez la syntaxe abstraite de cette instruction et de l'appel de procédure, puis donnez-en leur sémantique dénotationnelle.

7 Partie TME: implantation des extensions

Pour chacune des extensions du mini-langage vue en TD, implantez la sémantique obtenue en Scheme. Construisez des exemples de programmes et leurs arbres de syntaxe abstraite pour tester vos implantations.