Graph2D Library --- CP/M ---

Generated by Doxygen 1.8.19

1 Graph2D - CP/M Port	1
2 File Index	3
2.1 File List	3
3 File Documentation	5
3.1 'tktrnx.fd' File Reference	5
3.1.1 Detailed Description	5
3.2 'tktrnx.fd'	5
3.3 Alpha.mac File Reference	5
3.3.1 Detailed Description	6
3.4 Alpha.mac	6
3.5 Gethdc.asm File Reference	7
3.5.1 Detailed Description	7
3.6 Gethdc.asm	7
3.7 Graph.asm File Reference	8
3.7.1 Detailed Description	8
3.8 Graph.asm	9
3.9 Graph.bib File Reference	9
3.9.1 Detailed Description	9
3.10 Graph.bib	10
3.11 Graphjob.sou File Reference	11
3.11.1 Detailed Description	11
3.12 Graphjob.sou	11
3.13 Graphsta.sou File Reference	12
3.13.1 Detailed Description	12
3.14 Graphsta.sou	12
3.15 Hdcout.for File Reference	12
3.15.1 Detailed Description	13
3.15.2 Function/Subroutine Documentation	13
3.15.2.1 hdcout()	13
3.16 Hdcout.for	13
3.17 Hdcout1.asm File Reference	15
3.17.1 Detailed Description	15
3.18 Hdcout1.asm	15
3.19 Mainpage.dox File Reference	15
3.20 Print.asm File Reference	15
3.20.1 Detailed Description	16
3.21 Print.asm	16
3.22 TCS.for File Reference	16
3.22.1 Detailed Description	17
3.22.2 Function/Subroutine Documentation	18
3.22.2.1 ancho()	18

3.22.2.2 anstr()	18
3.22.2.3 baksp()	18
3.22.2.4 cartn()	18
3.22.2.5 dasha()	18
3.22.2.6 dashr()	19
3.22.2.7 drawa()	19
3.22.2.8 drawr()	19
3.22.2.9 dwindo()	19
3.22.2.10 genflg()	19
3.22.2.11 home()	20
3.22.2.12 linef()	20
3.22.2.13 linhgt()	20
3.22.2.14 lintrn()	20
3.22.2.15 linwdt()	20
3.22.2.16 logtrn()	20
3.22.2.17 movea()	21
3.22.2.18 mover()	21
3.22.2.19 newlin()	21
3.22.2.20 newpag()	21
3.22.2.21 pointa()	21
3.22.2.22 pointr()	22
3.22.2.23 rel2ab()	22
3.22.2.24 rescal()	22
3.22.2.25 revcot()	22
3.22.2.26 rrotat()	22
3.22.2.27 rscale()	23
3.22.2.28 seetrm()	23
3.22.2.29 seetrn()	23
3.22.2.30 setmrg()	23
3.22.2.31 swindo()	23
3.22.2.32 twindo()	24
3.22.2.33 vcursr()	24
3.22.2.34 vwindo()	24
3.22.2.35 wincot()	24
3.23 TCS.for	25
3.24 Tcsbasi1.asm File Reference	31
3.24.1 Detailed Description	31
3.25 Tcsbasi1.asm	31
3.26 Tcsbasi2.asm File Reference	39
3.26.1 Detailed Description	39
3.27 Tcsbasi2.asm	40
3.28 TCSdrCPM.for File Reference	46

3.28.1 Detailed Description	46
3.28.2 Function/Subroutine Documentation	46
3.28.2.1 csize()	46
3.28.2.2 dcursr()	47
3.28.2.3 initt()	47
3.28.2.4 restat()	47
3.28.2.5 seeloc()	47
3.28.2.6 svstat()	47
3.28.2.7 tcslev()	48
3.29 TCSdrCPM.for	48
3.30 Tcsdrivr.asm File Reference	49
3.30.1 Detailed Description	49
3.31 Tcsdrivr.asm	50
3.32 Tcsgin.asm File Reference	53
3.32.1 Detailed Description	53
3.33 Tcsgin.asm	54
3.34 Tcshdc.asm File Reference	55
3.34.1 Detailed Description	55
3.35 Tcshdc.asm	56
3.36 Tcsital.asm File Reference	57
3.36.1 Detailed Description	57
3.37 Tcsital.asm	57
To do a	50
Index	59

## **Chapter 1**

## Graph2D - CP/M Port

Tektronix Graphic Driver for Commodore 128 running CP/M

The library was developed with the Microsoft Fortran IV compiler and the CP/M 8080 assembler RMAC together with the Z80 and 6502 Macros. A detailed description of the system can be found in /doc/ProgDoc/tekcpm.pdf (in German, sorry for that...).

How to build the library:

In order to compile the library, the Commodore 128 has to be equipped with a 512 kB RAM-disc. Copy the sources from /build to the RAM-disc and execute Tcsbuild.sub. Due to limited disc space, the sources will be erased after compilation.

Using the library:

The basic drivers have to be copied to Bank 0 (e.g. during boot) before calling a graphic application the first time. This is done by

Graph.asm, Tcsbasi1.asm, Tcsbasi2.asm.

To switch back to alphanumerical mode use Alpha.mac.

TCS.for, TCSdrCPM.for, Tcsdrivr.asm, Tcsgin.asm, Tcshdc.asm, Tcsital.asm build the library for the application programs

Hardcopies could be printed with the help of the spooler Hdcout.for, Gethdc.asm, Hdcout1.asm, Print.asm

The program is written for a 7 dot matrix printer and has to adopted to the hardware used.

The file Graph.bib implements the missing graphic support of the Turbo-Pascal 3.0 Compiler.

2 Graph2D - CP/M Port

# **Chapter 2**

# File Index

## 2.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

'tktrnx.td'	
TCS: Common Block TKTRNX in TCS.FOR	5
Alpha.mac	
CP/M: shell command - switch to alphanumeric display mode	5
Gethdc.asm	
CP/M Port: Read hardcopy file	7
Graph.asm Control of the Control of	
CP/M: Installer for the Routines in Bank 0	8
Graph.bib	_
CP/M Pascal: Implementation of Turbo Pascal 3.0 Graphic routines	9
Graphjob.sou	
CP/M Pascal: Source of the inlinecode in Graph.bib	11
Graphsta.sou	12
CP/M Pascal: Source of the inlinecode in Graph.bib	12
Hdcout.for  CP/M: Printer spooler for 7-dot matrix printer Seikosha GP100VC	12
Hdcout1.asm	12
CP/M Port: Read VDC-RAM	15
Print.asm	10
CP/M Port: Direct output to printer	15
TCS.for	
TCS: Tektronix Plot 10 Emulation	16
Tcsbasi1.asm	
CP/M Port: Basic Graphic Routines Bank 0	31
Tcsbasi2.asm	
CP/M Port: Basic Graphic Routines Bank 0 - subprograms	39
TCSdrCPM.for	
CP/M Port: Basic graphic subroutines for C128 under CP/M	46
Tcsdrivr.asm	
CP/M Port: Direct graphic	49
Tcsgin.asm	
CP/M Port: Graphic input	53
Tcshdc.asm Tcshdc.asm	
CP/M Port: Hardcopy	55
Tcsital.asm	
CP/M Port: Italic	57

File Index

## **Chapter 3**

## **File Documentation**

#### 3.1 'tktrnx.fd' File Reference

TCS: Common Block TKTRNX in TCS.FOR.

#### 3.1.1 Detailed Description

TCS: Common Block TKTRNX in TCS.FOR.

Definition in file 'tktrnx.fd'.

#### 3.2 'tktrnx.fd'

```
00001 COMMON /TKTRNX/
00002 C kbaudr,kerror,kgrafl,khomey,kkmode,
00003 C khorsz,kversz,kitalc,ksizef,
00004 1 klmrgn,krmrgn,
00005 C kbeamx,kbeamy,kmovef,kpchar(4),kdasht,
00007 4 kminsx,kminsy,kmaxsx,kmaxsy,tminvx,tminvy,tmaxvx,tmaxvy,
00008 C trealx,trealy,timagx,timagy,
00009 5 trcosf,trsinf,trscal
00010 U,xfac,yfac,xlog,ylog
```

## 3.3 Alpha.mac File Reference

CP/M: shell command - switch to alphanumeric display mode.

#### 3.3.1 Detailed Description

CP/M: shell command - switch to alphanumeric display mode.

Version

1.0

Author

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Alpha.mac.

### 3.4 Alpha.mac

```
00001
              title 'Umschaltung alphanumerische Anzeige und Versionskennung'
00002
00003
00004 - Aufruf: alpha
00005
00006 Version 1.0: 6.1.94 Dr. K.Friedewald
00007
80000
00009
              .z80
00010 TcsTab equ
00011 jmpfar equ
00012 bdos equ
                       4000h
                      0fff1h
                      05h
                                       9: Print String
2: Console Output
00013 PrStr equ
                               ; Bdos
                      09h
00014 PrChr equ
                               ; Bdos
00015
00016;
00017; Umschaltung in den alpahnumerischen Modus
00018;
00019
                      hl, Tcstab+3
00020
             call
                      JmpFar
00021 ;
00022 ; Holen Version des Graphiktreibers
00023 ;
                      hl, TcsTab+3fh
00024
             ld
00025
             call
                      Jmpfar
00026
00027
              ld
                                       ; Version, Release
00028
              rrca
00029
              rrca
00030
              rrca
00031
              rrca
00032
                      0fh
              and
                                       ; Version
                      a,′0′
00033
              add
                                       ; ASCII Ziffer
00034
              ld
                       (VerSt),a
00035
              ld
                      a,d
00036
                                       ; Release
              and
                      0fh
00037
                      a,'0'
              add
00038
                      (RelSt),a
              ld
00039
00040
              ld
                      hl,OptSt
                      a,e
c,'+'
00041
              1 d
                                       ; Options
                                       ; ASCII gesetzt
00042
              ld
                      b,8
00043
                                       ; 8 Bit
              ld
00044 loop:
              rlca
00045
                      NC,No
              jr
00046
              ld
                       (hl),c
                                        ; Bit gesetzt
00047 No:
              inc
                      hl
00048
              djnz
                      loop
00049
00050
                      de,Strng
                                       ; Drucken
00051
                      c,PrStr
```

```
00052 call bdos

00053

00054 jp 0

00055

00056 Strng: db 'TCS Version'

00057 VerSt: db '0.'

00058 RelSt: db '0 - Options ('

00059 OptSt: db '.....)$'

00060

00061 end
```

#### 3.5 Gethdc.asm File Reference

CP/M Port: Read hardcopy file.

#### 3.5.1 Detailed Description

CP/M Port: Read hardcopy file.

Version

1.0

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Gethdc.asm.

#### 3.6 Gethdc.asm

```
'TCS: Wiedereinlesen von Hardcopyfiles'
00002 ; Einlesen eines *.HDC-Files. Aufruf aus Fortran:
00003 ;
           LOGICAL GETHDC
00004 ;
00005 ;
00006;
            IF (GETHDC (Filename)) goto error
00007;
00008;
             26.5.88
                             Dr.-Ing. K. Friedewald
00009 ;
00010 $*Macro
00011
00012
             maclib z80
00013
            public gethdc
name 'GETHDC'
00014
00015
00016 tcstab equ
00017 jmpfar equ
                     4000h
                     0FFF1h
00018
00019 openf equ
                     15
00020 setdma equ
                     26
00021 multio equ
                     44
00022 reads equ
                     20
00023 closef equ
                     16
00024
00025 filsiz equ
                     640/8*200/128 ; Anzahl Records
00026
00027 bdos macro
                     function, parameter
```

```
00028
             mvi
                     c, function
00029
                     d, parameter
00030
             call
00031
             endm
00032
                                     ; Kopieren Filename
00033 gethdc lxi
                     d, fcbnam
                                      ; 8 Buchstaben
             lxi
                     b,8
00035
             ldir
00036
             mvi
                     a,0
                                      ; Loeschen FCB-Felder
00037
             sta
                     fcbcr
00038
                     fcbex
             sta
00039
00040
             bdos
                     openf,fcb
00041
             cpi
                                      ; File vorhanden?
00042
                                      ; nein => false
00043
             bdos
                     setdma,iobuf
00044
             bdos
                     multio,1
00045
00046
                     d, 0-1
                                     ; Bildschirmadresse-1
00047
                     b,Filsiz
                                      ; Anzahl Records
             mvi
00048
00049 Getlp push
00050
             push
                     d
00051
                     reads, fcb
             bdos
00052
             pop
                     d
00053
                     b,128
                                      ; Laenge log. Record
             mvi
00054
             lxi
                     h,iobuf
00055
             shld
                     bufptr
00056 getlp1 inx
                                      ; naechste VDC-Adresse
00057
             push
                     d
00058
             push
                                      ; restliche Blocklaenge
                     b
00059
             lhld
                     bufptr
00060
                     c,m
00061
             inx
00062
             shld
                     bufptr
                     h,tcstab+2Ah
                                      ; Poke VDC
00063
             lxi
00064
             call
                     jmpfar
00065
             pop
00066
             рор
00067
             djnz
                     getlp1
00068
00069
                     getlp
             djnz
00070
00071
             bdos
                     closef,fcb
00072
             ret
00073
00074
             dseg
00075 fcb
                                     ; Default Drive
             db
00076 fcbnam db
                      ·????????
                                     ; Filename
00077
                     'HDC'
                                      ; extension
            db
00078 fcbex db
00079
                     19
00080 fcbcr
             db
                     0
00081
00082 iobuf ds
                     128
00083 bufptr dw
                     0
00085
```

## 3.7 Graph.asm File Reference

CP/M: Installer for the Routines in Bank 0.

#### 3.7.1 Detailed Description

CP/M: Installer for the Routines in Bank 0.

Version

1.0

3.8 Graph.asm 9

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Graph.asm.

## 3.8 Graph.asm

```
00001
                    'Initialisierung C128 Grundgraphik'
00002;
00003; Installationsprogramm fuer die Graphikroutinen in Bank 0
00004 ;
00005;
            Aufruf: GRAPH
00006;
                        Kopiert die Routinen nach BankO. Bei Angabe eines
00007 ;
                        beliebigen Buchstabens als Parameter wird zusaetzlich
00008;
                       der Textmodus eingeschaltet.
00009;
00010 ;
                          Dr.-Ing. K. Friedewald
            19.4.88
00011;
00012 $*Macro
00013
00014
              extrn TCSinit
00015
             maclib z80
00016 TcsTab equ
00017 Jmpfar equ
                      4000h
                      0FFF1h
00018 CmdTail equ
                     080h
00020
             call
                     TCSinit
00021
                      CmdTail
             lda
00022
00023
              cmp
00024
                      NoText
             jrz
lxi
00025
                     h, TcsTab+3
                                     ; TextMode
00026
              call
                     jmpfar
00027
00028 NoText jmp
00029
              end
00030
```

## 3.9 Graph.bib File Reference

CP/M Pascal: Implementation of Turbo Pascal 3.0 Graphic routines.

#### 3.9.1 Detailed Description

CP/M Pascal: Implementation of Turbo Pascal 3.0 Graphic routines.

Version

1.0

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Graph.bib.

### 3.10 Graph.bib

```
00001 (* Turbo-Pascal Treiber fuer C128-Graphik
00002
          17.5.88
                         Dr.-Ing. K. Friedewald
00004 const
00005
        OrgConOut = 825; (* Turbo 3.0 und CP/M 80 *)
        OrgError = 8414;
00006
00007
00008 var
00009
      WhereX, WhereY : integer;
00010
00011 procedure OrgGotoXY (x,y:integer); begin GotoXY(x,y) end;
00012
00013 procedure graphjob (JmpAdr, par1, par2, par3, par4: integer); 00014 begin INLINE ($2A/JMPADR/$ED/$5B/PAR1/$ED/$4B/PAR2/$DD/$2A/PAR3
                      /$FD/$2A/PAR4/$CD/$F1/$FF ) end;
00015
00017 procedure GraphStatus (JmpAdr: integer; var par1,par2,par3,par4: integer);
00018 begin INLINE ($2A/PAR1/$5E/$23/$56/$2A/PAR2/$4E/$23/$46/$2A/JMPADR/$CD/$F1/$FF
00019
              /$2A/PAR1/$73/$23/$72/$2A/PAR2/$71/$23/$70/$2A/PAR3/$DD/$E5/$D1/$73/$23
00020
              /$72/$FD/$E5/$D1/$2A/PAR4/$73/$23/$72);
                                                         end:
00021
00022 procedure GraphConout (c:char);
      var x1,x2,y1,y2: integer;
00024 begin
00025
       GraphStatus ($4030,x1,x2,y1,y2); (* Getwindow *)
        GraphJob ($401e,0,0,639,199); (* SetWindow *)
00026
        GraphJob ($4012, (WhereX-1) *8, WhereY *8-1,0,0);
00027
        GraphJob ($401b, ord(c), 0, 0, 0);
00029
        GraphJob ($401e,x1,y1,x2,y2); (* Altes Window *)
        GraphStatus ($402d, WhereX, WhereY, x1, x1);
00030
00031
       WhereX:= succ( succ(WhereX) div 8);
                                                 WhereY:= succ(WhereY) div 8;
00032
       end:
00033
00034
00035 procedure TextMode;
00036 begin
00037
       ConOutPtr:= OrgConOut;
       ErrorPtr:= OrgError;
GraphJob ($4003,0,0,0,0);
00038
00039
00040
       end;
00041
00042 procedure GraphError (nr, adr:integer);
00043 begin
       TextMode; writeln ('Runtime-Error im HiRes-Modus aufgetreten!'); halt
00044
00045 end;
00046
00047 procedure HiRes;
00048 begin
00049
       if ConOutPtr=OrgConOut then begin
00050
         ConOutPtr:= addr(GraphConOut);
00051
        ErrorPtr:= addr(GraphError);
00052
        end;
00053
        WhereX:= 1; WhereY:= 1;
00054
        GraphJob ($4000,0,0,0,0)
00055
00056
00057 procedure HiResColor (Col:integer); begin GraphJob ($4006,col,16,0,0) end;
00058
00059 procedure GraphBackground (Col:integer); begin GraphJob ($4006,16,col,0,0) end;
00060
00061 procedure GraphWindow (x1,y1,x2,y2:integer); begin GraphJob ($401e,x1,y1,x2,y2); end;
00062
00063 procedure Plot (x,y, Colour:integer);
00064 begin
       if Colour=0 then GraphJob ($400C, x,y,0,0)
00065
                         GraphJob ($4009, x,y,0,0)
00067
00068
00069 procedure Draw (x1, y1, x2, y2, Colour:integer);
00070 begin
00071
        GraphJob ($4012,x1,y1,0,0);
       if Colour=0 then GraphJob ($400f, x2,y2,0,0)
                         GraphJob ($400f, x2, y2, 255, 0)
00073
00074 end;
00075
00076 procedure TextColor (Colour: integer);
00077 begin
       if colour>15 then begin
        colour:= colour-16;
00079
00080
         if ConOutPtr=OrgConOut then write (#27,'G2') (* Blinken ein *) end
00081
       else begin
00082
        if ConOutPtr=OrgConOut then write (#27,'GO')
00083
        end:
00084
       HiResColor (Colour)
00085 end;
```

```
00086
00087 procedure TextBackGround (Colour: integer);
00088
00089
       GraphBackGround (Colour)
00090
00091
00092 procedure GotoXY (x,y: integer);
00093
     begin
00094
       if ConOutPtr=OrgConOut then
00095
        OrgGotoXY (x,y)
00096
       else begin
00097
       WhereX:= x;
                        WhereY:= y
00098
       end
00099
00100
00101 function GetDotColor (x,y: integer): integer;
00102 var
00103
       dum : integer;
00104 begin
00105
       GraphStatus ($4024,x,y,dum,dum);
                                         (* CheckPoint *)
00106
       GetDotColor:= x
00107
       end;
00108
```

### 3.11 Graphjob.sou File Reference

CP/M Pascal: Source of the inlinecode in Graph.bib.

#### 3.11.1 Detailed Description

CP/M Pascal: Source of the inlinecode in Graph.bib.

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Graphjob.sou.

## 3.12 Graphjob.sou

```
00001 ; Pascal Procedure Graphjob fuer GRAPH.BIB
00002
00003 jmpfar equ
                        0fff1h
00004 Jmpadr ext
00005 par1
00006 par2
               ext
               ext
00007 par3
00008 par4
               ext
               ext
00009
00010
                        hl, (JmpAdr)
00011
               ld
                        de, (Par1)
00012
               ld
                        bc, (Par2)
00013
               1 d
                        ix, (Par3)
00014
               ld
                        iy, (Par4)
00015
               call
                        jmpfar
00016
```

### 3.13 Graphsta.sou File Reference

CP/M Pascal: Source of the inlinecode in Graph.bib.

#### 3.13.1 Detailed Description

CP/M Pascal: Source of the inlinecode in Graph.bib.

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Graphsta.sou.

## 3.14 Graphsta.sou

```
00001 ; Procedure GraphStatus fuer Graph.bib
00002
00003 jmpfar
00004 Jmpadr
                       Offf1h
               equ
              ext
00005 par1
               ext
00006 par2
               ext
00007 par3
00008 par4
               ext
00009
00010
               ld
                       hl, (Parl)
00011
               ld
                       e, (hl)
00012
00013
               ld
                       d, (hl)
00014
               ld
                       hl, (par2)
00015
               ld
                       c,(hl)
hl
00016
               inc
00017
                       b, (hl)
               ld
00018
                       hl, (JmpAdr)
00019
00020
               call
                       jmpfar
00021
               ld
                       hl, (Par1)
00022
                       (hl),e
00023
               ld
00024
               inc
                       hl
00025
                       (hl),d
00026
               ld
                       hl, (Par2)
00027
               ld
                       (hl),c
00028
               inc
                       hl
                       (hl),b
00029
               ld
00030
               ld
                       hl, (Par3)
00031
               push
00032
               pop
00033
               ld
                       (hl),e
00034
               inc
                       hl
00035
                       (hl),d
               ld
00036
               push
                       iy
de
00037
               pop
00038
               ld
                       hl, (par4)
00039
               ld
                       (hl),e
00040
               inc
                       hl
00041
                       (hl),d
               ld
00042
               end
```

#### 3.15 Hdcout.for File Reference

CP/M: Printer spooler for 7-dot matrix printer Seikosha GP100VC.

3.16 Hdcout.for 13

#### **Functions/Subroutines**

program hdcout

#### 3.15.1 Detailed Description

CP/M: Printer spooler for 7-dot matrix printer Seikosha GP100VC.

Version

1.0

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Hdcout.for.

#### 3.15.2 Function/Subroutine Documentation

#### 3.15.2.1 hdcout()

program hdcout

Definition at line 1 of file Hdcout.for.

#### 3.16 Hdcout.for

```
00001
              program hdcout
00002 C Gibt saemtliche Files des Typs BILD?.HDC auf einem GP100VC aus
00003 C
               Dr.-Ing. K. Friedewald
00004 C
00005
              logical peekv,gethdc
              logical ishort,inilen,inistr(5),finlen,finstr(2)
logical filnam(8)
00006
00007
80000
              integer count
              integer*4 ibit,ishift
logical ibitl(4),oldbyt
00009
00010
00011
              integer ibit2(2)
              equivalence(ibit,ibit1(1),ibit2(1))
00012
              data inilen,inistr/5,8,27,16,0,40/
data finlen,finstr/2,13,15/
data filnam/'B','I','L','D','A',' ',' ',' '/
00013
00014
00015
00016
00017
00018
              call initt
00019 c
00020 c Schleife ueber die Hardcopyfiles
00021 c
```

```
if (gethdc(filnam)) goto 99
00024
00025 c
00026 c Initialisierung des Druckers
00027 c
00028
              write (2,200)
             do 10 ishort=1,inilen
00030 10
               call print (4,inistr(ishort))
00031 c
00032 c Ausgabe
00033 c
00034
              idone= 0
00035
              ispalt= 0
00036 20
              continue
00037
               ishift= 2.**(9.-idone)+.5
00038
               izeile= 199
               oldbyt= 0
00039
00040
               count= 0
00041 25
               if (izeile.lt.0) goto 30
                ibit= 0
00042
00043
               ibit1(2) = peekv(izeile * 80 + ispalt)
00044
                if (ispalt.lt.79) ibitl(1) = peekv(izeile * 80 + ispalt + 1)
00045
                ibit= ibit/ishift
00046 C
00047 C GP-100: Bit0 = oberste Nadel!
00049
                if (ibit1(1).lt.0) ibit2(1) = ibit2(1)-128
00050
                ibit1(3) = 0
                ibitl(4) = 64
00051
00052
                do 27 ishort=1.7
                ibit1(3) = ibit1(3) + mod(ibit1(1), 2) * ibit1(4)
00053
00054
                 ibitl(1) = ibitl(1)/2
00055
                 ibitl(4) = ibitl(4)/2
00056 27
00057
                ibit2(2) = ibit2(2) + 128
00057
00058 C
00059 C Druckwegoptimierung
00061
                if ((ibit1(3).eq.oldbyt).and.(count.le.252)) goto 33
                if (count.eq.0) goto 35
call print (4,26)
call print (4,count)
00062
00063
00064
00065
                  call print (4,oldbyt)
                 count= 0
00066
00067 35
                 continue
00068
                oldbyt= ibit1(3)
00069 33
                continue
00070
                count= count+2
00071
                izeile= izeile-1
00072
                goto 25
00073 30
00074
               idone= idone+7
00075
               if (idone.lt.8) goto 40
                idone= idone-8 ispalt= ispalt+1
00076
00077
00078 40
               if (count.eq.0) goto 50
               call print (4,26)
call print (4,count)
08000
00081
00082
                call print (4,oldbyt)
00083 50
00084
               call print (4,13)
00085
              if (ispalt.lt.80) goto 20
00086 C
00087 C Drucker auf Seitenanfang
00088 C
              do 60 i=1, finlen
00089
00090 60
              call print (4,finstr(i))
              write (2,200)
00091
00092 C
00093 C Naechstes File
00094 C
00095
              filnam(5) = filnam(5) + 1
00096
             goto 5
call alpha
00097 99
00098
             write (1,110)
00099
00100 110
             format (1x,'HDCout done.')
             format (1h0,///)
00101 200
00102
             end
00103
```

#### 3.17 Hdcout1.asm File Reference

CP/M Port: Read VDC-RAM.

#### 3.17.1 Detailed Description

CP/M Port: Read VDC-RAM.

Version

1.0

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Hdcout1.asm.

#### 3.18 Hdcout1.asm

```
00001 title 'TCS: H:
00002; Lesen des VDC-RAMS:
00003; LOGICAL P, PEEKV
                       'TCS: Hilfsroutinen zur Druckerausgabe'
00004 ;
            p= peekv(adr)
00005;
00006;
              26.5.88
                           Dr.-Ing. K. Friedewald
00007 ;
00008 $*Macro
00009
00010
              maclib z80
              public peekv
00012
                       'HDCou1'
00013
00014 tcstab equ
00015 jmpfar equ
                       4000h
                       0FFF1h
00016
00017 peekv mov
                       e,m
00018
00019
              mov
                       d,m
                       h,4027h
00020
              lxi
              call
00021
                       jmpfar
00022
              mov
                       a,e
00023
              ret
00024
00025
              end
00026
```

## 3.19 Mainpage.dox File Reference

#### 3.20 Print.asm File Reference

CP/M Port: Direct output to printer.

#### 3.20.1 Detailed Description

CP/M Port: Direct output to printer.

Version

1.0

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Print.asm.

#### 3.21 Print.asm

```
00001; Subroutine PRINT (Adr+256*SecAdr, Char)
00002 ;
          Ausgabe eines Buchstabens ohne Codewandlung auf dem Geraet
                      Dr.-Ing. K. Friedewald 'Print# fuer CP/M'
00003;
          26.5.88
00004
             title
00005
             name
                      'Print'
00006
             public print
00007
00008 bdos
00009 bios
                      50
             equ
00010
00011 parblk equ
00012 bufptr equ
                      0fd00h
                      0fe00h
00013 vicdrv equ
                      parblk+2
00014 victrk equ
                      parblk+3
00015 viccnt equ
00016 vicdat equ
                      parblk+5
                      parblk+6
00017
00018
              cseg
00019 print mov
                      a,m
                                       ; Geraeteadresse
00020
                      vicdrv
00021
              inx
                      h
00022
             mov
                      a,m
                                       ; Sek. Adr.
00023
                      victrk
             sta
00024
             ldax
                                       ; auszugebender Buchstabe
00025
                      vicdat
             sta
00026
00027
             mvi
                      a,1
                                       ; Anzahl Buchstaben
00028
             sta
                      vicent
00029
00030
             lxi
                      h, vicdat
                                       ; Bufferadresse, in Bank 0
00031
                      BufPtr
             shld
00032
00033
              lxi
                      d,BiosP
00034
             mvi
                      c,Bios
00035
                                       : und Rueckkehr
             jmp
                      bdos
00036
00037
             dseg
00038 BiosP
                      30
                                       ; Bios: Userfunction
00039
              db
                      4
                                       ; 6502 Job
00040
             dw
                      0
                                       ; Dummy-Parameter
00041
             dw
00042
                                       ; Jobnr: Print
             dw
00043
              end
00044
```

#### 3.22 TCS.for File Reference

TCS: Tektronix Plot 10 Emulation.

#### **Functions/Subroutines**

- subroutine vcursr (IC, X, Y)
- subroutine drawr (X, Y)
- subroutine mover (X, Y)
- subroutine pointr (X, Y)
- subroutine dashr (X, Y, iL)
- subroutine rel2ab (Xrel, Yrel, Xabs, Yabs)
- subroutine drawa (X, Y)
- subroutine movea (X, Y)
- subroutine pointa (X, Y)
- subroutine dasha (X, Y, iL)
- subroutine wincot (X, Y, IX, IY)
- subroutine revcot (IX, IY, X, Y)
- subroutine anstr (NChar, IStrin)
- subroutine ancho (ichar)
- subroutine newlin
- · subroutine cartn
- subroutine linef
- subroutine baksp
- subroutine newpag
- function linhgt (Numlin)
- function linwdt (NumChr)
- subroutine lintrn
- subroutine logtrn (IMODE)
- subroutine twindo (IX1, IX2, IY1, IY2)
- subroutine swindo (IX, LX, IY, LY)
- subroutine dwindo (X1, X2, Y1, Y2)
- subroutine vwindo (X, XL, Y, YL)
- · subroutine rescal
- subroutine rrotat (Grad)
- subroutine rscale (Faktor)
- subroutine home
- subroutine setmrg (Mlinks, Mrecht)
- · subroutine seetrm (IBaud, Iterm, ICSize, MaxScr)
- subroutine seetrn (xf, yf, key)
- logical function genflg (ITEM)

#### 3.22.1 Detailed Description

TCS: Tektronix Plot 10 Emulation.

Version

4.0

**Author** 

(C) 2022 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

System independent subroutines

Definition in file TCS.for.

#### 3.22.2 Function/Subroutine Documentation

#### 3.22.2.1 ancho()

```
subroutine ancho ( ichar )
```

Definition at line 315 of file TCS.for.

#### 3.22.2.2 anstr()

```
subroutine anstr ( {\it NChar,} {\it dimension(1) \ \it IStrin} \ )
```

Definition at line 305 of file TCS.for.

#### 3.22.2.3 baksp()

subroutine baksp

Definition at line 360 of file TCS.for.

#### 3.22.2.4 cartn()

```
subroutine cartn
```

Definition at line 341 of file TCS.for.

#### 3.22.2.5 dasha()

```
subroutine dasha ( X, Y, iL )
```

Definition at line 266 of file TCS.for.

#### 3.22.2.6 dashr()

```
subroutine dashr ( \begin{matrix} X, \\ Y, \\ iL \end{matrix})
```

Definition at line 212 of file TCS.for.

#### 3.22.2.7 drawa()

```
subroutine drawa ( _{X_{r}}^{X_{r}} _{Y} )
```

Definition at line 233 of file TCS.for.

#### 3.22.2.8 drawr()

```
subroutine drawr ( X, Y )
```

Definition at line 188 of file TCS.for.

#### 3.22.2.9 dwindo()

```
subroutine dwindo ( X1, X2, Y1, Y2 )
```

Definition at line 438 of file TCS.for.

#### 3.22.2.10 genflg()

```
logical function genflg ( \it ITEM )
```

Definition at line 534 of file TCS.for.

#### 3.22.2.11 home()

```
subroutine home
```

Definition at line 494 of file TCS.for.

#### 3.22.2.12 linef()

```
subroutine linef
```

Definition at line 350 of file TCS.for.

#### 3.22.2.13 linhgt()

```
function linhgt ( {\it Numlin} )
```

Definition at line 376 of file TCS.for.

#### 3.22.2.14 lintrn()

```
subroutine lintrn
```

Definition at line 394 of file TCS.for.

#### 3.22.2.15 linwdt()

```
function linwdt ( NumChr )
```

Definition at line 384 of file TCS.for.

#### 3.22.2.16 logtrn()

```
subroutine logtrn ( \it{IMODE} )
```

Definition at line 404 of file TCS.for.

#### 3.22.2.17 movea()

```
subroutine movea ( X, Y )
```

Definition at line 244 of file TCS.for.

#### 3.22.2.18 mover()

```
subroutine mover ( X_{\bullet} Y )
```

Definition at line 196 of file TCS.for.

#### 3.22.2.19 newlin()

```
subroutine newlin
```

Definition at line 333 of file TCS.for.

#### 3.22.2.20 newpag()

```
subroutine newpag
```

Definition at line 368 of file TCS.for.

#### 3.22.2.21 pointa()

```
subroutine pointa ( X, Y )
```

Definition at line 255 of file TCS.for.

#### 3.22.2.22 pointr()

```
subroutine pointr ( _{X}, _{Y} )
```

Definition at line 204 of file TCS.for.

#### 3.22.2.23 rel2ab()

Definition at line 220 of file TCS.for.

#### 3.22.2.24 rescal()

subroutine rescal

Definition at line 457 of file TCS.for.

#### 3.22.2.25 revcot()

Definition at line 290 of file TCS.for.

#### 3.22.2.26 rrotat()

```
subroutine rrotat ( {\it Grad} )
```

Definition at line 477 of file TCS.for.

#### 3.22.2.27 rscale()

```
subroutine rscale ( Faktor )
```

Definition at line 486 of file TCS.for.

#### 3.22.2.28 seetrm()

```
subroutine seetrm (

IBaud,

Iterm,

ICSize,

MaxScr )
```

Definition at line 512 of file TCS.for.

#### 3.22.2.29 seetrn()

```
subroutine seetrn (  \begin{matrix} xf,\\ yf,\\ key \end{matrix} )
```

Definition at line 523 of file TCS.for.

#### 3.22.2.30 setmrg()

```
subroutine setmrg ( {\it Mlinks,} \\ {\it Mrecht} \ )
```

Definition at line 503 of file TCS.for.

#### 3.22.2.31 swindo()

```
subroutine swindo (  IX, \\ LX, \\ LY, \\ LY, \\ LY )
```

Definition at line 426 of file TCS.for.

#### 3.22.2.32 twindo()

```
subroutine twindo (

IX1,

IX2,

IY1,

IY2)
```

Definition at line 419 of file TCS.for.

#### 3.22.2.33 vcursr()

```
subroutine vcursr ( IC, X, Y )
```

Definition at line 178 of file TCS.for.

#### 3.22.2.34 vwindo()

```
subroutine vwindo ( X, XL, Y, YL )
```

Definition at line 445 of file TCS.for.

#### 3.22.2.35 wincot()

```
subroutine wincot ( X, Y, IX, IY)
```

Definition at line 277 of file TCS.for.

3.23 TCS.for 25

#### 3.23 TCS.for

```
00001 C> \file
                     TCS.for
00002 C> \brief
                     TCS: Tektronix Plot 10 Emulation
00003 C> \version
                    4.0
00004 C> \author
                     (C) 2022 Dr.-Ing. Klaus Friedewald
00005 C> \copyright GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3
00006 C> \~german
00007 C> Systemübergreifende TCS-Routinen
00008 C> \~english
00009 C> System independent subroutines
00010 C> \~
00011 C
00013 C
00014 C
            27.11.20 Version 4.0:
00015 C
                     Einheitliche Version CPM/DOS/Windows/SDL2
00016 C
00017 C
            17.08.20 Version 3.2
00018 C
                      Harmonisierung der Verwendung des Commonblocks TKTRNX
                      Variable KHOMEY wird jetzt (analog alter DOS-Version) verwendet. Da KHOMEY nicht in der CP/M Version vorhanden ist, muss ab dieser
00019 C
00020 C
00021 C
                      Version fuer eine Complilation unter CP/M die entsprechende Zeile
00022 C
                     in der SUBROUTINE HOME geändert werden.
00023 C
00024 C
            13.11.17 Version 3.1
00025 C
                      Anpassung an OpenWatcom 2.0
                      Bugfix: Unterscheidung Aufrufe ueber windowsx.h (win16) und GDI (win32)
00026 C
00027 C
                      - SelectPen -> SelectObject
00028 C
                       - DeletePen -> DeleteObject
00029 C
                       - DeleteBrush -> DeleteObject
00030 C
                       - GetStockBrush -> GetStockObject
00031 C
00032 C
                       - DeleteRgn -> DeleteObject
                       - SelectFont -> SelectObject
00033 C
                       - DeleteFont -> DeleteObject
00034 C
00035 C
            27.03.13 Version 3.0
00036 C
                     Anpassung an Windows 7 und OpenWatcom 1.9
00037 C
                      Anpassung an gfortran anstelle von g77 der GCC
00038 C
00039 C
            22.12.05 Version 2.19
00040 C
                     Elimination berechnetes GOTO in LOGTRN
00041 C
00042 C
            18.10.05 Version 2.18
00043 C
                     Anpassung der Windowsversionen zur gemeinsamen Verwendung SDL2:
00044 C
                        TCSdrWIN.for
00045 C
                        TCSdWINc.h
00046 C
                        - Überfuehrung der Deklaration aus TCSdWIN.c nach *.h:
00047 C
                         GraphicError und CreateMainWindow_IfNecessary
00048 C
                        - Definition der Fehlernummern als Konstante statt enum
00049 C
                      Abhaengigkeit Watcom-Defaultwindowsystem eliminiert
00050 C
                      - TCSdWINc.c: Kein Abbruch bei OpenWatcom > 1.3 und
00051 C
                       definiertem Symbol trace_calls
00052 C
00053 C
            26.10.04 Version 2.17
00054 C
                     Bugfix Windows-System: Größe und Defaultposition des Status-
00055 C
                       fensters wird bei der Erzeugung berechnet -> 1. RESTORE nach
00056 C
                       Verkleinern des Graphikfensters entspricht dem vorherigen
00057 C
                      Bild. 2. Angleichung des Verhaltens von 16- und 32bit Windows Bei Definition des Symbols STAT_WINDOW_PRIVATE erhält das
00058 C
00059 C
                       Statusfenster einen privaten Devicekontext.
00060 C
                      Zusammenfuehrung Initialisierung der Windows-Library und
00061 C
                       Windows-DLL -> zusaetzliche Sourcefiles
00062 C
                      TCSinitt.for, CreateMainWindow.c, GetMainInstance.c
00063 C
00064 C
            23.06.04 Version 2.16:
00065 C
                     Anpassungen an GNU-Compiler fuer Win32. Zusätzliches Sourcefile
                       fuer die GNU-Version: WinMain.c
00066 C
00067 C
                      CSIZE in Windows-Version: Korrektur Rundungsfehler
00068 C
00069 C
            08.06.04 Version 2.15:
00070 C
                     Umbenennung lib$movc3 in lib movc3 (entsprechend ANSI-Fortran)
00071 C
                     Modul STRINGS.FOR: Version 1.24
00072 C
00073 C
            27.06.03 Version 2.14:
00074 C
                     Verarbeitung Steuerzeichen in ANCHO
00075 C
00076 C
            21.10.02 Version 2.13:
00077 C
                     Einheitliche Version CPM/DOS/Windows
00080 C
00081 C Grundversion fuer C128 / Version 1.0:
00082 C
00083 C
            Zugehoerige Module:
00084 C
                     TKTRNX.FOR
                                   Common-Block TKTRNX
00085 C
                     TCSBASIC.ASM Low-Level Routinen in Bank 0, C128 spezifisch
```

```
TCSDRIVR.ASM Treiber fuer TCSBASIC
00087 C
                                                       Treiber des Gin-Cursors
                                  TCSGIN.ASM
00088 C
00089 C
                     20.4.88
                                               Dr.-Ing. K. Friedewald
00090 C
                                               4000 Duesseldorf 1
00091 C
                                               Gerresheimerstr. 84
00092 C
00093 C
                     21.10.02 Version 2.13:
00094 C
                                   Vereinheitlichung CPM/DOS/Windowsversion
00095 C
                                    Zusätzliches Modul: TCSdrCPM.FOR: früher Teil von TCS.FOR
                                   Ausschließliche Verwendung von durch grosses "C" eingeleiteten Kommentaren zur Kompatibilität mit FORTRAN 4
00096 C
00097 C
                                   Umbenennung des Includefiles in Tktrnx.fd. So kann unter CP/M das als Teil des Filenamens interpretierte "'" der INCLUDE-
00098 C
00099 C
00100 C
                                     Anweisung entsprechend der 8.3 Filenamen umgesetzt werden.
00101 C
00102 C
                                    Implementierung Unterprogramm TCSLEV
                                   Bugfix: Kommentar in Tktrnx.fd wurde falsch gekennzeichnet (c statt C) -> SVSTAT und RESTAT fehlerhaft, da nicht
00103 C
00104 C
                                                 erkannte Kommentare zusaetzliche Variablen erzeugten.
00105 C
00106 C
                     TBD: Implementierung vertikale Auflösung von 400 Pixeln
00107 C
00108 conceased accessor ac
00109 C
00110 C Anpassung an DOS:
00111 C
00112 C
                     Änderungen gegenüber CP/M-Version:
00113 C
                                    SEELOC, DCURSR, SVSTAT, RESTAT, CSIZE in TCSdrDOS.FOR
00114 C
                     Bugfix: DASHA, DASHR - Korrektur Parameterliste
00115 C
                                   SEETRM - ibaud statt ibaudr
00116 C
00117 C
                     Zugehörige Module:
00118 C
                                   TKTRNX.FOR
                                                           Common-Block TKTRNX
00119 C
                                    TCSdrDOS.FOR
                                                          Bildschirmtreiber
00120 C
00121 C
                                    TCSdDOSa.ASM
                                                          Betriebssystemspezifische Low-Level Routinen
                                    HDCOPY.FOR
                                                           {\tt Hardcopyroutine}
00122 C
                                                           Hilfsroutinen zur Stringverarbeitung
                                    STRINGS.FOR
                                                         nur für WATCOM-Compiler
00123 C
                                   OUTTEXT.FOR
00124 C
00125 C
                    25.10.01 Version 2.00: Dr.-Ing. K. Friedewald
00126 C
                    07.02.02 Version 2.10:
00127 C
00128 C
                                   Implementierung multilinguale Fehlermeldungen
00129 C
00130 C
                     11.10.02 Version 2.12:
00131 C
                                    Vereinheitlichung DOS/Windowsversion
00132 C
00134 C
00135 C Anpassungen an Microsoft-Windows:
00136 C
00137 C
                     Änderungen gegenüber DOS-Version:
00138 C
                                    INITT befinden sich jetzt in TCSdrWIN.FOR bzw. TCSinitt.FOR
00139 C
00140 C
                     Zugehörige Module:
00141 C
                                    TKTRNX.FOR
                                                          Common-Block TKTRNX
00142 C
                                                           Common-Block TKTRNX für Zugriff durch C
                                    TKTRNX.h
00143 C
                                    TCSdrWIN.FOR
                                                          Bildschirmtreiber
00144 C
                                    TCSdWINc.c
                                                           Windowspezifische API-Routinen
00145 C
                                    TCSdWINc.h
                                                           Compiler- und systemspezifische Deklarationen
00146 C
                                                         Hilfsroutinen zur Stringverarbeitung
                                   STRINGS.FOR
00147 C
00148 C
                    27.10.01 Version 2.11: Dr.-Ing. K. Friedewald
00149 C
00150 C
                     11.10.02 Version 2.12:
00151 C
                                   Vereinheitlichung DOS/Windowsversion
00152 C
00153 C
00155 C
00156 C Anpassungen an SDL2:
00157 C
                     Änderungen gegenüber Windows-Version:
00158 C
00159 C
                                    Fehlerausgabe in den Windows-Debug-Channel (bzw. *ix Fehlerkanal)
00160 C
                                    Statusfenster analog DOS nur einzeilig ohne Scrollmöglichkeit
00161 C
00162 C
                     Zugehörige Module:
00163 C
00164 C
                                    TKTRNX.FOR
                                                           identisch mit Windows-Version
                                    TKTRNX . h
                                                           identisch mit Windows-Version
00165 C
                                    TCSdrSDL.FOR SDL2-spezifische API-Routinen
00166 C
                                                           SDL2-spezifische API-Routinen
                                    TCSdSDLc.c
00167 C
                                    TCSdSDLc.h
                                                           Compiler- und systemspezifische Deklarationen
00168 C
                                                         identisch mit Windows-Version
                                    STRINGS.FOR
00169 C
00170 C
                    27.11.20 Version 4.00: Dr.-Ing. K. Friedewald
00171 C
00172
```

3.23 TCS.for 27

```
00173
00174 C
00175 C Graphic Input
00176 C
00177
00178
             subroutine vcursr (IC, X, Y)
00179
             call dcursr (ic,ix,iy)
00180
             call revcot (ix, iy, x, y)
00181
             return
00182
             end
00183
00184 C
00185 C
         Virtuelle Graphik, relativ
00186 C
00187
00188
             subroutine drawr (X,Y)
00189
             call rel2ab (x,y,xabs,yabs)
00190
             call drawa (xabs, yabs)
             return
00192
00193
00194
00195
             subroutine mover (X,Y)
call rel2ab (x,y,xabs,yabs)
00196
00197
00198
             call movea (xabs, yabs)
00199
00200
00201
00202
00203
00204
             subroutine pointr (X,Y)
00205
             call rel2ab (x,y,xabs,yabs)
00206
             call pointa (xabs, yabs)
00207
             return
00208
             end
00209
00210
00211
00212
             subroutine dashr (X,Y, iL)
00213
             call rel2ab (x,y,xabs,yabs)
00214
             call dasha (xabs, yabs, il)
00215
             return
00216
             end
00217
00218
00219
             subroutine rel2ab (Xrel, Yrel, Xabs, Yabs)
include 'Tktrnx.fd'
00220
00221
             call seeloc (ix,iy)
00222
             call revcot (ix, iy, xabs, yabs)
             xabs= (( xrel*trcosf - yrel*trsinf)*trscal)+xabs
yabs= (( xrel*trsinf + yrel*trcosf)*trscal)+yabs
00224
00225
00226
00227
             end
00228
00229 C
00230 C
         Virtuelles Zeichnen, absolut
00231 C
00232
00233
             subroutine drawa (X,Y)
             include 'Tktrnx.fd'
00234
00235
             call wincot (x,y,ix,iy)
00236
             call swind1 (kminsx, kminsy, kmaxsx, kmaxsy)
00237
             call drwabs (ix, iy)
00238
             call swind1 (0,0,1023,780)
00239
00240
             end
00241
00242
00243
00244
             subroutine movea (X,Y)
00245
             include 'Tktrnx.fd'
00246
             call wincot (x,y,ix,iy)
             call swind1 (kminsx, kminsy, kmaxsx, kmaxsy)
00247
00248
             call movabs (ix, iy)
00249
             call swind1 (0,0,1023,780)
00250
             return
00251
             end
00252
00253
00254
00255
             subroutine pointa (X,Y)
00256
             include 'Tktrnx.fd'
00257
             call wincot (x, y, ix, iy)
00258
             call swind1 (kminsx, kminsy, kmaxsx, kmaxsy)
00259
             call pntabs (ix, iy)
```

```
call swind1 (0,0,1023,780)
00261
             return
00262
             end
00263
00264
00265
00266
             subroutine dasha (X,Y, iL)
00267
              include 'Tktrnx.fd'
00268
              call wincot (x,y,ix,iy)
00269
             call swind1 (kminsx,kminsy,kmaxsx,kmaxsy)
             call dshabs (ix,iy, i1) call swind1 (0,0,1023,780)
00270
00271
00272
00273
00274
00275
00276
00277
             subroutine wincot (X,Y,IX,IY)
00278
             include 'Tktrnx.fd'
00279
              dx= x-tminvx
00280
              dy= y-tminvy
             if ((xlog.lt.255.).and.(x.gt.0.)) dx= alog(x)-xlog
if ((ylog.lt.255.).and.(y.gt.0.)) dy= alog(y)-ylog
00281
00282
00283
             ix = ifix(dx * xfac + .5) + kminsx
00284
             iy= ifix(dy*yfac+.5)+kminsy
00285
             return
00286
              end
00287
00288
00289
00290
             subroutine revcot (IX, IY, X, Y)
00291
              include 'Tktrnx.fd'
00292
              dx= float(ix-kminsx) / xfac
00293
              dy= float(iy-kminsy) / yfac
             x= dx + tminvx
y= dy + tminvy
00294
00295
             if (xlog.lt.255.) x= 2.718282**(dx+xlog) if (ylog.lt.255.) y= 2.718282**(dy+ylog)
00296
00297
00298
              return
00299
              end
00300
00301 C
00302 C
         Alphanumerische Ausgabe
00303 C
00304
00305
              subroutine anstr (NChar, IStrin)
00306
              dimension istrin(1)
00307
             do 10 i=1, nchar
              call ancho (istrin(i))
00308
00309 10
00310
00311
00312
00313
00314
00315
             subroutine ancho (ichar)
00316
             include 'Tktrnx.fd'
00317
00318
              if (ichar.gt.31) goto 10
             if (ichar.eq.7) call bell
if (ichar.eq.10) call linef
00319
00320
             if (ichar.eq.13) call cartn
00321
00322
             return
00323
00324 10
             call seeloc (ix,k)
00325
             call csize (ixlen,k)
00326
             {\tt if} (ix.gt.krmrgn-ixlen) call {\tt newlin}
00327
             call toutpt (ichar)
00328
00329
             end
00330
00331
00332
00333
             subroutine newlin
00334
             call cartn
00335
             call linef
00336
             return
00337
             end
00338
00339
00340
00341
             subroutine cartn
00342
              include 'Tktrnx.fd'
00343
              call seeloc (ix,iy)
00344
              call movabs (klmrgn,iy)
00345
00346
             end
```

3.23 TCS.for 29

```
00347
00348
00349
00350
             subroutine linef
             call seeloc (j,iy)
call csize (j,iylen)
if (iy.lt.iylen) call home
call movrel (0,-iylen)
00351
00352
00353
00354
00355
              return
00356
             end
00357
00358
00359
00360
             subroutine baksp
00361
             call csize (ix, iy)
00362
              call movrel (-ix,0)
00363
00364
             end
00365
00366
00367
00368
              subroutine newpag
00369
             call erase
00370
             call home
00371
             return
00372
00373
00374
00375
00376
              function linhgt (Numlin)
00377
              call csize (ix, iy)
00378
              linhgt= numlin*iy
00379
              return
00380
              end
00381
00382
00383
00384
              function linwdt (NumChr)
00385
              call csize (ix, iy)
00386
              linwdt= numchr*ix
00387
              return
00388
             end
00389
00390 C
00391 C
          Initialisierungsroutinen
00392 C
00393
             subroutine lintrn
include 'Tktrnx.fd'
00394
00395
             xlog= 255.
00396
             ylog= 255.
call rescal
00397
00398
00399
              return
00400
             end
00401
00402
00403
00404
              subroutine logtrn (IMODE)
00405
              include 'Tktrnx.fd'
00406
              call lintrn
              if ((imode .eq. 1) .or. (imode .eq. 3)) then
00407
00408
              xlog=0.
00409
             end if
00410
             if ((imode .eq. 2) .or. (imode .eq. 3)) then
00411
              ylog= 0.
00412
             \quad \text{end if} \quad
00413
             call rescal
00414
00415
             end
00416
00417
00418
              subroutine twindo (IX1, IX2, IY1, IY2)
00419
00420
             call swindo (ix1,ix2-ix1,iy1,iy2-iy1)
00421
00422
00423
00424
00425
              subroutine swindo (IX, LX, IY, LY)
00426
00427
              include 'Tktrnx.fd'
00428
              kminsx= ix
00429
              kmaxsx= ix+lx
              kminsy= iy
00430
              kmaxsy= iy+ly
00431
00432
             call rescal
00433
```

```
00434
             end
00435
00436
00437
             subroutine dwindo (X1, X2, Y1, Y2)
00438
             call vwindo (x1,x2-x1,y1,y2-y1)
00439
             return
00441
00442
00443
00444
             subroutine vwindo (X, XL, Y, YL)
00445
00446
              include 'Tktrnx.fd'
00447
              tminvx= x
00448
              tmaxvx= x+x1
             tminvy= y
tmaxvy= y+yl
00449
00450
00451
             call rescal
00452
             return
00453
             end
00454
00455
00456
             subroutine rescal
include 'Tktrnx.fd'
00457
00458
00459
             xfac= 0.
             yfac= 0.
00460
00461
              if ((tmaxvx.eq.tminvx) .or. (tmaxvy.eq.tminvy)) return
00462
              dx= tmaxvx-tminvx
00463
             dy= tmaxvy-tminvy
if ((xlog.eq.255.).or.(amin1(tminvx,tmaxvx).le.0.)) goto 10
00464
              xlog= alog(tminvx)
dx= alog(tmaxvx)-xlog
00465
00466
00467 10
             if ((ylog.eq.255.).or.(amin1(tminvy,tmaxvy).le.0.)) goto 20
             ylog= alog(tminvy)
dy= alog(tmaxvy)-ylog
xfac= float(kmaxsy-kminsx) / dx
yfac= float(kmaxsy-kminsy) / dy
00468
00469
00470 20
00471
00472
              return
00473
              end
00474
00475
00476
00477
             subroutine rrotat (Grad)
00478
              include 'Tktrnx.fd'
              trsinf= sin(grad/57.29578)
00479
00480
             trcosf= cos(grad/57.29578)
00481
00482
             end
00483
00484
00485
00486
              subroutine rscale (Faktor)
00487
             include 'Tktrnx.fd'
trscal= faktor
00488
00489
00490
00491
00492
00493
00494
             subroutine home
00495
             include 'Tktrnx.fd'
00496 C
              call movabs(klmrgn,750) Fuer CP/M (kein khomey verfuegbar, -> !=750)
00497
              call movabs(klmrgn,khomey)
00498
             return
00499
             end
00500
00501
00502
              subroutine setmrg (Mlinks, Mrecht)
00504
              include 'Tktrnx.fd'
00505
              klmrgn= mlinks
             krmrgn= mrecht
00506
00507
00508
             end
00509
00510
00511
              subroutine seetrm (IBaud, Iterm, ICSize, MaxScr)
00512
              include 'Tktrnx.fd'
00513
00514
              ibaud= 0
              iterm= 1
00516
              icsize= 1
             maxscr= 1023
00517
00518
              return
00519
              end
00520
```

```
00522
00523
            subroutine seetrn (xf, yf, key)
00524
            include 'Tktrnx.fd'
00525
            xf= xfac
            yf= yfac
key= 1
00526
00528
            if ((xlog.1t.255.).or.(ylog.1t.255.)) key=2
00529
00530
            end
00531
00532
00533
00534
            logical function genflg (ITEM)
00535
            genflg= item.eq.0
00536
             return
00537
            end
00538
```

## 3.24 Tcsbasi1.asm File Reference

CP/M Port: Basic Graphic Routines Bank 0.

#### 3.24.1 Detailed Description

CP/M Port: Basic Graphic Routines Bank 0.

Version

2.2

Author

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Tcsbasi1.asm.

#### 3.25 Tcsbasi1.asm

```
00001
               title 'C128 Grundgraphik'
00002 ;
00003 ;
             Graphikgrundpaket fuer die Ansteuerung des C128 VDC-Chips
00004;
00005;
             Das Paket wird durch das Unterprogramm TCSinit in die Bank 0 kopiert.
00006;
             Anschliessend werden die einzelnen Funktionen ueber
00007;
                      call jmpfar
00008;
              ausgefuehrt. Die gewuenschte Funktion und die Parameter werden in den
00009;
             {\tt Prozessorregistern\ uebergeben.\ Hierbei\ enthaelt\ HL\ die\ Sprungadresse,}
00010 ;
             die uebrigen Register DE, BC, IX, IY die max. 4 Parameter.
00010 ,
00011 ;
00012 ;
             In den Treiberroutinen muessen die Konstanten
                     TcsTab = 4000h
JmpFar = FFF1h
00013;
00014 ;
              und
00015 ;
             verwendet werden.
00016;
00017;
             12.5.88
                              Dr.-Ing. K. Friedewald
00018;
00019;
             Version 2.0
                              4.1.94
```

```
00020 ;
             - Implementation des i2c-Bustreibers
00021 ;
             - Versionsidentifikation
00022 ;
            Version 2.1
                              7.3.95
             - Beruecksichtigung 64 k VDC-RAM
00023;
             - VDCMove, VDCFill, VDCRegR, VDCRegW, VDCinit
00024 ;
00025;
00026;
                            Dr. K. Friedewald
00027 ;
00028;
            Version 2.2
                            8.12.20
00029 ;
             - Entfernung Code i2c-Bustreiber
00030 ;
00031 $*Macro
00032
00033
             public TCSinit
00034
             name
                     'TCSinit'
00035
             maclib z80
00036
00037
             maclib x6502
00039 vers
                      2h
                             ; Versionsnummer
              equ
00040 release equ
00041
00042 VDC64k equ
                     1
                             ; 0=16k, 1=64k RAM
00043
00044 i2cflg equ
                     0
                             ; i2c-Bustreiber wird installiert (bis V2.1)
00045
00046 ZModChr equ
                      05bdh
                             ; Modifiziere Zeichensatz (ROM-Routine)
                            ; VDC-Move (ROM-Routine)
; VDC-Fill (ROM-Routine)
00047 ZMovVDC equ
                      08d8h
00048 ZFilVDC equ
                      086ch
00049
                             ; Lage ROM-Routine unbekannt: equ 0
00050
00051 BiosVector
                     equ 0f000h ; BDOS (50,25) setzt XMOVE zurueck!
00052
                     ; equ 0: BiosVector wird RUNTIME berechnet
00053
00054 xmove
                      BiosVector+3*29
              equ
                     BiosVector+3*25
00055 move
             equ
00056
00057 TcsTab equ
                      4000h ; Lage in Bank 0
00058
00059 MMU
                      0d500h
00060 confreg equ
                      OffOOh ; Konfigurationsregister
00061 ConfB0 equ
                      3fh
                             ; Bank 0
00062 ConfB1 equ
                      7fh
                             ; Bank 1
00063 ConfBI
                             ; Bank 0 + IO
                      3eh
              equ
00064 ConfKI
                             ; Kernal + IO
              equ
00065 ConfKC equ
                             ; Kernal + CharROM
                      0fh
00066
00067 CharRom equ
                     Od800h ; Character-Rom
00068 go65
                      0ffe0h
              equ
00069 cnt65
                      Offddh ; Startvektor 6502
              eau
00070 go80
                      0ffd0h
              equ
00071 cnt80
                      Offeeh ; Startbefehl Z80
              equ
00072 JmpFar equ
                     cnt80+3
00073
00074 richtung equ 0000h
                             ; Prozessorport 6502
           equ 0001h
00075 port
                             ; fuer I2C
00076 vic
              equ 0d000h
00077 btim
              equ 10
                             ; Zeitkonstanten
00078 ptim
            equ 20
                             ; fuer I2C
00079
00080 dlchr equ
                     Off62h ; Kopieren des Charrom (8502)
00081
00082 SelReg equ
                      0189h
                             ; Anwahl VDC-Register
00083 VDCRam
             equ
                      0186h
                             ; Update VDC-Ram
                             ; Fuellen VDC-Ram
00084 FilVdc
                      07Ah
              equ
00085 VicCode equ
                      70h
                             ; Codewandlung Ascii-Cbm
00086 print equ
                      68h
                             ; print text
00087
00088 ChrH
                             ; Hoehe der Buchstaben
              eau
00089 GinW
                             ; Breite Gin Cursor
              equ
                      16
00090 GinH
                      8
                             ; Hoehe GinCrs.
              equ
00091
00092 rcall
              macro
                     FuncNr ; Aufruf Z80-ROM
00093
                      1,FuncNr
             mvi
00094
              rst
00095
              endm
00096
00097 call65
              macro
                      adr
                              ; Unterprogrammaufruf fuer 8502
00098
              lxi
                      d.adr
00099
                      enabl65
              call
00100
              endm
00101
00102 LoadVek macro
                             ; Laden 2-Byte Vektor
00103
              lded
                      adr
                      adr+2
00104
              1 bcd
00105
              endm
00106
```

3.25 Tcsbasi1.asm 33

```
valx, valy
00107 ImmVek macro
                                  ; Setzen 2-Byte Vektor
00108
       lxi
00109
             lxi
                    b, valy
00110
             endm
00111
00112 StorVek macro
                            ; Abspeichern 2-Byte Vektor
                    adr
00113
            sded
                     adr
00114
             sbcd
                    adr+2
00115
             endm
00116
00117 dsub
             macro
                    DubReq
                    a ; clear Carry
DubReg
00118
             ana
00119
             dsbc
00120
00121
00122 F1VDC
             macro
                    Start, Len, Val
             lxi
00123
                     h.Start
00124
             lxi
                    b,Len
                    d, Val
             mvi
00126
             push
00127
             rcall
                    FilVDC
00128
             endm
00129
00130
            page
00131 ;
00132 ; Start Initialisierung
00133 ;
00134 TCSinit IF BiosVector eq 0
            lhld
00135
00136
              lxi
                    d, Move-3
00137
             dad
                    d
00138
             shld
                    MoveVc+1
00139
             lxi
                    d, XMove-Move
00140
             dad
                    d
00141
             shld
                    XMoveVc+1
             ENDIF
00142
00143
                    b,JmpFar2-JmpFar1
                                           ; Installation JMPFAR
             lxi
                    d,JmpFar ; Destination h,JmpFar1 ; Source
             lxi
00145
             lxi
00146
             ldir
00147
00148
             1 x i
                    d.StartBnk0
00149
             1xi
                    h.TcsTab
00150 CopLp
            push
00151
             push
00152
             lxi
                     h, EndBnk0
00153
             dsub
                     d
00154
             jΖ
                     done
             push
00155
                            ; noch zu kopierende Bytes
                    h
                    d,128
                          ; Maximal 128 Bytes / MOVE
00156
             lxi
00157
             dsub
                           ; NByte<128
00158
                     Rest
00159
             pop
                     h
00160
            push
                    d
                           ; Kopiere 128 Bytes
00161
             mvi
                    b,0
00162 Rest
                            ; Kopieren Code in Bank 0
                            ; aus Bank 1
             mvi
                     c,1
00164 XMoveVc call
                     xmove
00165
             pop
                     b
00166
             pop
                     h
00167
             qoq
                     d
00168 MoveVc call
                    move
00169
00170
             jmp
                     CopLp
00171
00172 done
                    h
                            ; Restore Stack
00173
            pop
                    h
00174
00175
            ret
00176 ;
00177 ; Kopie JMPFAR
00178 ;
00179 jmpfarl mvi
                    a,ConfB0
                                   ; Bank 0
                     a ; Clear Carry => JMP
00180
            ana
                    $-jmpfar1+jmpfar
00181 RetFar equ
00182
             sta
                    confreg
00183
             rc
00184
             jmp
                    dojob
00185 jmpfar2:
00186;
00187 ; Arbeitsspeicher Bank 1
00188 ;
00189
00190 SouAdd dw
                     StartBnk0
00191 DstAdd dw
                    TcsTab
00192 NByte dw
                    EndBnk0-StartBnk0
00193
            csea
```

```
00194
             page
00195 ;
00196 ; Code fuer Bank 0
00197 ;
00198 StartBnk0:
00199 ;
00200 ; Sprungtabelle
00201;
00202
                      Graphic
                      Alpha ; TcsTab + $03
Colour ; + $06
00203
              jmp
00204
              jmp
                      SetPnt ; + $09
00205
              jmp
00206
                      ClrPnt ; + $0c
              qmr
                     Line
                               ; + $0f
00207
              jmp
00208
              jmp
                      movabs ; + $12
                      MovRel ; + $15
DrwRel ; + $18
00209
              jmp
00210
              jmp
00211
                      CharOut ; + $1b
              jmp
00212
                      Window ; + $1e
              jmp
00213
                      SetChar ; + $21
              jmp
                      ChkPnt ;
00214
                                 + $24
              jmp
00215
              jmp
                      PeekVDC ; + $27
                      PokeVDC; + $2a
00216
              jmp
                      Where ; + $2d
GetWin ; + $30
00217
              jmp
00218
              jmp
00219
                      erase ; + $33
GinCrs ; + $36
              jmp
00220
              jmp
00221
                      GinMrl ; + $39
              jmp
                      i2cBus ; + $3c
00222
              jmp
00223
              jmp
                      version : + $3f
00224
                      VDCmove ; + $42
              jmp
00225
                      VDCfill ; + $45
              qmŗ
00226
                      VDCRegR ; + $48
              jmp
00227
              jmp
                      VDCRegW ; + $4b
              jmp
00228
                      VDCinit; + $4e
00229;
00230 ; Start aller Jobs
00231 ;
00232 dojob
                       $-StartBnk0+TcsTab
             equ
00233
              sspd
                      OldStack ; Neuer Stack in Bank 0!
00234
              lxi
                      sp,NewStack
                     ; Sprung in Tabelle
00235
             pchl
00236;
00237; Einschalten Graphic-Mode
00238;
00239 Graphic equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
         mvi
00240
                      a,25 ; VDC-Register
00241
              call
                      SelReg
00242
                      d
              inp
                      7,d
00243
                             ; Graphic ein
              setb
00244
                       6,d
                              ; Attribut aus
              res
00245
              call
                      selreg
00246
              outp
                      d
00247
00248
              call
                      init
00249
              call
                      eras
00250
00251
              mvi
                      e,0fh ; weisser Vordergrund
                     c,0 ; schwarzer Hintergrund
Colour ; und zurueck Bank 0
00252
              mvi
00253
              jmp
00254 ;
00255 ; Abschalten Graphic-Mode, Kopieren Zeichensatz
00256;
00257 alpha
                       $-StartBnk0+TcsTab
              equ
                             ; VDC-Register
00258
              mvi
                       a,25
00259
              call
                       SelReg
00260
              inp
                       d
00261
                       7,d
                              ; Text-Mode
              res
                              ; Attribute
00262
              setb
                       6.d
00263
              call
                      selreg
00264
              outp
00265
00266
              call65 dlchr1
00267
                      ModChar ; Anpassung PET-ASCII
             call
00268
              rcall print
00269
00270
              db
                       Offh,0 ; CRT loeschen
00271
                      e,0fh ; weisser Vordergrund c,0h ; Schwarzer Hintergrund Colour ; und zurueck Bank 0
00272
              mvri
00273
              mvi
00274
              jmp
00275
00276 dlchrl equ
                       $-StartBnk0+TcsTab
00277
              @lda
                      ConfBI,# ; IO einblenden
00278
              @sta
                     ConfReg
00279
00280
              @lda
                      MMU+08h
                                      : Verlegen Zero-Page
```

3.25 Tcsbasi1.asm 35

```
00281
                      dlchr2+1
                                    ; Merken fuer Rueckkehr ; Bank 0
              @sta
00282
              @and
                      11110000b,#
00283
              @ldx
                      ZerPg65,#
00284
              @sta
                      MMU+08h
00285
              @st.x
                      MMIJ+0.7h
00286
              @inx
                                      : sowie Stack
00287
                      MMU+0ah
              @lda
00288
              @sta
                      dlchr3+1
00289
              @and
                      11110000b,#
00290
              @sta
                      MMU+0ah
00291
                      MMU+09h
              @stx
00292
00293
              @lda
                      ConfKI,#
                                      ; Kopieren Zeichensatz
                      ConfReg
00294
              @sta
00295
              @jsr
                      dlchr
00296
              @lda
                      ConfBI,#
00297
              @sta
                      ConfReq
00298
00299 dlchr2 equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
                              ; wird ueberschrieben
00300
              @lda
                      0,#
                      MMU+08h
00301
              @sta
00302
              @ldx
                      0,#
                                    ; alte Zeropage und Stack
                      MMU+07h
00303
              @stx
00304 dlchr3 equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
00305
              @lda
                      0,#
00306
                      MMU+0ah
              @sta
00307
              @inx
00308
              @stx
                     MMU+09h
00309
              @lda
00310
                      ConfB0,#
                                    ; RAM
00311
                     ConfReg
              @sta
00312
             @jmp
                      go80
00313 ;
00314 ; Setzen der Zeichen- und Hintergrundfarbe
00315 ;
00316 Colour equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
00317
             push
                     b ; Hintergrund
00318
                      a,26
00319
                             ; Lesen alter Wert
00320
              call
                      selreg
00321
             inp
                      а
00322
                     tmp ; alte Farben
MakeCol
00323
              sta
00324
             call
00325
             pop
00326
              call
                      MakeCol ; dito fuer Background
00327
             lda
                      tmp+1
                      d,a
a,26
00328
             mov
                              ; Schreiben neuer Wert
00329
             mvi
00330
             call
                      selrea
00331
              outp
00332
                      return
              jmp
00333
00334 MakeCol equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
00335
             lxi
                      h,tmp
00336
              rld
                              ; A: alterWert
00337
                      4,e
                             ; Neuer Wert=16?
              bit
00338
                      OldCol
              jrnz
00339
              mov
                      a,e
00340 OldCol inx
                      h
                              ; Einschieben in tmp+1
00341
             rld
00342
              ret
00343 ;
00344 ; Setzen/Loeschen eines Punktes
00345 ;
00346 SetPnt equ
                     $-StartBnk0+TcsTab
00347
              call
                     spnt
00348
              jmp
                     return
00349
                      $-StartBnk0+TcsTab
00350 clrpnt equ
00351
              call
                      cpnt
00352
              jmp
                      return
00353 ;
00354 ; Ziehen einer Linie
00355;
00356 Line
                      $-StartBnk0+TcsTab
              equ
00357
              sixd
                      maske ; Maske, ueberschreibt xend!
00358
              call
                     Lin
00359
              jmp
                      return
00360 ;
00361 ; Move Turtle
00362 ;
00363 movabs equ
                     $-StartBnk0+TcsTab
00364
              StorVek xpos
00365
             jmp
                    return
00366 ;
00367; Move Turtle relativ
```

```
00368;
00369 MovRel equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
00370
             call
                    MovRl
00371
            jmp
                    return
00372 ;
00373 ; Draw relativ
00374;
00375 DrwRel equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
00376
            sixd
                    maske ; Maske, ueberschreibt xend!
00377
             call
                    DrwRl
00378
            jmp
                    return
00379 ;
00380 ; Ausgabe eines Buchstabens
00381 ;
00382 CharOut equ
                     $-StartBnk0+TcsTab
00383
           mov
                     20h ; Blank
NoCntrl
00384
             cpi
00385
             jр
00386
             cpi
                     0dh ; CR
00387
                     return
             jnz
00388
             lded
                     xmin
00389
             lbcd
                     ypos
00390
             lxi
                     h, ChrH
00391
             dad
                     b
00392
                    b,h
             mov
00393
             mov
                    c,1
00394
                    movabs
             jmp
00395
00396 NoCntrl equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
00397
            mov
                    b,a
00398
             rcall
                    VicCode ; Berechnung Adresse Bitmuster
00399
             mvi
                    h,0
00400
                     1,a
                    h
h
                            ; *2
00401
             dad
                           ; *4
00402
             dad
00403
                            ; *8
             dad
                     h
00404
                     d, CharRom
             lxi
            dad
                    d ; Adresse Bitmuster ok
00406
             shld
                     ChrAdr
00407
             call65 GetChar
00408
            LoadVek CVek1
00409
                   MovRl
00410
            call
00411
                    h,chrmsk
             lxi
00412
             shld
                    chrptr
00413 chrloop 1hld
                    chrptr
                            ; relatives label
00414 mov
                     a,m
00415
             sta
                    maske
00416
            LoadVek CVek2
00417
            call
                   DrwRl
00418
             lhld
                     chrptr
00419
            inx
00420
             shld
                    chrptr
            lxi
00421
                    d, ChrMsk+8
                            ; Clear Carry
00422
                    a
d
             ana
00423
             dsbc
00424
                    cdone
             jrz
00425
             LoadVek CVek3
00426
             call movrl
00427
             jr
                    chrloop
00428 Cdone
            jmp
                   return
00429
00430 GetChar equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
00431
             @lda
                    ConfKC,#
00432
             @sta
                     confreg
00433
             @ldx
                    7,#
00434 ChrLp
             @lda
                    CharRom, x
                                    ; Adresse wird veraendert!
                    ChrLp+1-StartBnk0+TcsTab
00435 ChrAdr
             equ
00436
             @sta
                    chrmsk,x
00437
             @dex
00438
             @bpl
                     chrlp
00439
             @lda
                    ConfB0,#
00440
             @sta
                    confreg
00441
            @jmp
                    go80
00442 ;
00443 ; Setzen des Bildschirmfensters
00444 ;
00445 Window
             equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
00446
             StorVek xmin
00447
                    xmax
             sixd
00448
             siyd
                     vmax
00449
                    return
            jmp
00450 ;
00451 ; Setzen der Schreibrichtung
00452 ;
00453 SetChar equ
                   $-StartBnk0+TcsTab
00454
            StorVek CVek2
```

3.25 Tcsbasi1.asm 37

```
sixd
                     CVek3
00456
             siyd
                     CVek3+2
00457
             lbcd
                      cvek3
                             ; Berechnung cvek1=-7(cvek2+cvek3)
00458
             call
                     CVek1 ; X-Koordinate
CVek2+2
                     Add7
00459
             sded
00460
             lded
00461
             lbcd
                      CVek3+2
00462
             call
                     Add7
00463
             sded
                     CVek1+2 ; Y-Koordinate
00464
             jmp
                     return
00465
00466 Add7
                     $-StartBnk0+TcsTab
             eau
                             ; nur 4-Bit Rechnung!
00467
                     a,e
             mov
00468
00469
             mov
                     e,a
00470
             neg
00471
             slar
                      а
00472
             slar
                      а
00473
             slar
                             ; * (-8)
                      a
00474
             add
                             ; * (-7)
                      е
00475
             mov
00476
             mvi
                     d, 0
00477
             rp
00478
             mvi
                     d,0ffh ; Erweiterung 16-bit negativ
00479
             ret
00480 ;
00481 ; Ueberpruefung, ob Punkt gesetzt
00482 ;
00483 ChkPnt equ
                     $-StartBnk0+TcsTab
00484
             mvi
                     a,1
                            ; Setzen Error-Flag
                     errflg
00485
             sta
00486
                     a,030h ; Maske fuer BIT A
             mvi
00487
             lhld
                           ; benoetigt fuer Rechnung
                     ypos
00488
             push
00489
             sbcd
                     ypos
00490
             call
                     pnt1
00491
                     d,01h
             lxi
00492
                     pntset
             jrnz
                     d,0
00493
              lxi
00494 PntSet lda
                     errflg ; Bereichsueberpruefung erfolgreich?
00495
             cpi
                     Ω
00496
             jrz
                     Inside
00497
             1 x i
                     d,-1
00498 Inside pop
                             ; Wiederherstellung YPos
                     h
00499
             shld
                     ypos
00500
             jmp
                      return
00501;
00502 ; Lesen bzw. Beschreiben des Bildschirmspeichers
00503 :
00504 PeekVdc equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
00505
                      ; Adresse nach HL
            xchg
00506
             calí
                     VdcRam
00507
             inp
                     d, 0
00508
             mvi
                            ; Ergaenzung auf 16-Bit
00509
             jmp
                     return
00510
00511 PokeVdc equ
                     $-StartBnk0+TcsTab
00512
             mov
                     a,c
             push
00513
                     psw
                             ; Neuer Wert
00514
             xchg
00515
             call
                     VdcRam
00516
             pop
                     psw
00517
             outp
00518
             jmp
                     return
00519 ;
00520 ; Ausgabe Turtle
00521 ;
00522 where
                     $-StartBnk0+TcsTab
             eau
00523
             LoadVek xpos
00524
             jmp
                     return
00525 ;
00526 ; Ausgabe Bildschirmfenster
00527 ;
                     $-StartBnk0+TcsTab
00528 GetWin equ
00529
             LoadVek xmin
00530
             lixd
                    xmax
00531
             liyd
                     ymax
00532
             jmp
                     return
00533 ;
00534 ; Bild loeschen
00535 ;
00536 Erase
                     $-StartBnk0+TcsTab
             equ
00537
             call
                     eras
00538
             jmp
                     return
00539;
00540 ; Verschieben (relativ) des Gin-Cursors
00541;
```

```
00542 GinMrl equ
                   $-StartBnk0+tcsTab
      lhld
00543
                   GinX
00544
            dad
                    d
00545
             shld
                    GinX
00546
            lhld
                    GinY
00547
            dad
                    b
00548
            shld
                    GinY
                                 ; jetzt: Zeichnen
00549 ;
00550 ; Zeichnen des GIN-Cursors
00551 ;
00552 GinCrs equ
                   $-StartBnk0+TcsTab
            LoadVek xpos
00553
00554
             StorVek tmp
00555
            LoadVek GinX
00556
            rept
                    (GinW-1)/2
                                 ; Zeichnen horizontale Linie
00557
            dcx
                    d
00558
            endm
00559
            StorVek xpos
00560
            mvi
                   b,GinW-1
                                  ; Zaehler
00561 GinCx
            push
00562
             call
                    xorpnt
00563
            lhld
                    xpos
00564
            inx
                    h
00565
            shld
                    xpos
00566
                    b
            pop
00567
                    GinCx
            djnz
00568
            Loadvek Ginx
                                   ; Zeichnen vertikale Linie
            rept
00569
                   (GinH-1)/2
00570
             dcx
                    b
00571
            endm
00572
            StorVek xpos
00573
            mvi
                 b,GinH-1
00574 GinCy push
00575
             call
                    xorpnt
00576
            lhld
                    ypos
00577
            inx
                    h
00578
            shld
                   ypos
00579
            pop
00580
             djnz
                    GinCy
00581
             Loadvek tmp
                                  ; Wiederherstellung Turtle
00582
            Storvek xpos
00583
            LoadVek GinX
00584
            jmp
                   return
00585 ;
00586 ; i2c Bus Handling
00587 ;
                 $-StartBnk0+TcsTab
00588 i2cBus equ
00589
            if i2cflg eq 1
00590
00591
            00592
00593
            mvi d,03
jmp return
00594
                             ; Dummyroutine
00595
00596
00597
                                  ; i2cflg=0
             else
00598
            mvi
                   d,03
                                  ; Dummyroutine
00599
                    return
              jmp
00600
             endif
00601 ;
00602 \ddot{i} Identifikation der Programmversion
00603;
00604 version equ
                   $-StartBnk0+TcsTab
00605 mvi
                   d,vers*16+release
00606
00607
            if (Biosvector or ZModChr or ZMovVDC or ZFilVDC) eq 0
00608 option set
                   1b
00609
            else
00610 option set
                    0b
00611 endif
00612 if i20
            if i2cflg eq 1
00613 option set
                   option or 10b
00614
            endif
            if VDC64k eq 1
00615
00616 option set
                   option or 100b
00617
             endif
                    e,option
00618
            mvi
00619
00620
            jmp
                  return
00621 ;
00622 ; Blockverschiebung VDC-RAM
00624 VDCmove equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
00625
      pushix
00626
             pop
                   h
00627
            mov
00628
            call
                    SMovVDC
```

```
00629
            jmp
                   return
00630 ;
00631 ; Fuellem VDC-RAM
00632 ;
00633 VDCfill equ
                   $-StartBnk0+TcsTab
       pushix
00634
            pop
00636
            mov
00637
            call SFilVDC
00638
            jmp
                    return
00639 ;
00640 ; Lesen VDC-Register
00641;
00642 VDCRegR equ
                   $-StartBnk0+TcsTab
00643
00644
            call SelReg
00645
            inp
                    d,0h
00646
            mvi
00647
                   return
            jmp
00648;
00649 ; Schreiben VDC-Register
00650 ;
00651 VDCRegW equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
         mov
00652
                    a,d
00653
            call
                    SelReg
00654
            outp
00655
            jmp
00656 ;
00657 ; Initialisierung VDC
00658 :
00659 VDCinit equ
                   $-StartBnk0+TcsTab
00660
00661
            if
                   VDC64k eq 1
00662
            mvi
                    a,28d
00663
            call SelReg
00664
            inp
00665
            setb
                    4,e
00666
                    a,28d
            mvi
00667
            call
                    SelReg
00668
            outp
00669
            call65 dlchr1
00670
            call
endif
                    ModChar
00671
00672
       rcall print
           db 0ffh,0
jmp return
00674
                                  ; CRT loeschen
00675
00676
```

## 3.26 Tcsbasi2.asm File Reference

CP/M Port: Basic Graphic Routines Bank 0 - subprograms.

#### 3.26.1 Detailed Description

CP/M Port: Basic Graphic Routines Bank 0 - subprograms.

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Tcsbasi2.asm.

#### 3.27 Tcsbasi2.asm

```
00001
              page
00002;
00003 ; Unterprogramme
00004 ;
00005 ; Initialisierung
00006;
00007 init
                    $-StartBnk0+TcsTab
              equ
              ImmVek 0,0
00008
              StorVek xmin
00009
00010
             ImmVek 639,199
00011
              StorVek xmax
00012
              ImmVek 0,-7
00013
             StorVek CVek1
00014
             ImmVek 7,0
             StorVek CVek2
00015
00016
              ImmVek -7,1
             StorVek CVek3
00017
00018
             ImmVek 319,99
             StorVek GinX
00019
00020
             ret
00021 ;
00022 ; Rueckkehr Bank 1
00023 ;
00024 return equ
                     $-StartBnk0+TcsTab
00025
             mvi
                     a,ConfB1 ; Bank 1
                      ; Set Carry=> Return
00026
              stc
00027
                     OldStack
              lspd
00028
             jmp
                      RetFar
00029;
00030 ; Aufruf der 6502-Subroutine (DE)
00031 ;
00032 enab165 equ
                     $-StartBnk0+TcsTab
00033
                      cnt65 ; Retten Orginal-Wiederaufnahmen
             lhld
00034
              shld
                      tmp
                      cnt80
00035
              lda
00036
             lhld
                      cnt80+1
00037
             sta
                      tmp+2
00038
             shld
                      tmp+3
00039
                     cnt65  ; Neue Wiederaufnahmen
a,0c3h  ; Code: JMP
00040
             sded
00041
             mvi
                      h,enabl80
00042
             lxi
00043
             sta
                      cnt80
00044
             shld
                     cnt80+1
00045
00046
                     go65
             jmp
00047
00048 enabl80 equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
       ei
00049
                      ; bei Prozessorumschaltung abgestellt
00050
              lhld
                      tmp
cnt65
                             ; Alte Wiederaufnahmen
00051
              shld
00052
                      tmp+2
              lda
00053
             lhld
                      tmp+3
00054
             sta
00055
             shld
                      cnt80+1
00056
              ret
00057;
00058; Loeschen des Bildschirmes
00059;
00060 eras
              equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
                      0,4000h,0 ; Bildschirm komplett loeschen
h,0 ; Setzen Turtle
00061
              FlVDC
00062
             lxi
                      h,0
00063
             shld
                      xpos
00064
             shld
                      ypos
00065
             ret
00066;
00067 ; Unterprogramm Loeschen/Setzen eines Punktes
00068 ;
00069 cpnt
             equ
                     $-StartBnk0+TcsTab
00070
                     a,028h ; Maske fuer RES A
             mvi
00071
             jr
                    pnt
00072
             equ $-StartBnk0+TcsTab
mvi a,020h ; Maske fuer SET A
00073 spnt
00074
00075
00076 pnt
              StorVek xpos
                             ; Aktualisierung Turtle
00077 ; Bereichsueberpruefung
00078 pnt1
                      $-StartBnk0+TcsTab
              equ
                     xmax ; x>xmax?
00079
              lhld
08000
              ana
00081
              dsbc
                      de
00082
              rm
00083
00084
              lhld
                      xmin
                            ; x<xmin?
00085
              dcx
                      h
                              ; x=xmin ok
```

3.27 Tcsbasi2.asm 41

```
00086
              ana
00087
              dsbc
00088
              rp
00089
00090
              lhld
                      vmax
                              ; y>ymax?
00091
              ana
00092
              dsbc
00093
00094
                              ; y<ymin?
00095
              lhld
                      ymin
00096
                      h
              dcx
                              ; y=ymin ok
00097
              ana
                      а
00098
              dsbc
                      bc
00099
              rp
00100
                              ; Clear Carry
00101
              ana
00102
              rarr
                      d
                              ; x/2
00103
              rarr
                      е
                      ; auch Clear Carry!
00104
              rar
00105
              rarr
                      d; x/4
00106
              rarr
00107
              rar
                      d
                              ; x/8
00108
              rarr
00109
              rarr
                      е
00110
              rar
00111
                      ; Einschub Bit SET bzw. RES
              rrc
00112
                      ; 2. Befehlsbyte SET/RES x,A
00113
              neg
                      ; Bit 7 steht links!
00114
              sta
                      bitst+1
00115
00116
              lhld
                            ; Berechnung Adresse
                      ypos
00117
              slar
                              ; y*2
00118
              ralr
00119
              slar
                              ; y * 4
00120
              ralr
                      h
                              ; y*5
00121
              dad
                      b
00122
                              ; y*10
              slar
              ralr
00124
              slar
                              ; y*20
00125
              ralr
00126
              slar
                              ; y * 40
00127
              ralr
                      h
00128
                              ; v*80
              slar
                      1
00129
                      h
              ralr
00130
                              ; HL: VDC-Adresse
              dad
00131
00132
              call
                      VDCRam
00133
              inp
                      а
                               ; Alter Wert
                      $-StartBnk0+TcsTab
00134 bitst
              equ
00135
                           ; wird veraendert!
                      0.a
              setb
00136
              push
                      psw
                              ; A wird von Selreg benutzt
              mvi
00137
                      a,0
00138
              sta
                      errflg ; keine Bereichsueberschreitung
00139
              call
                      VDCRam
00140
                              ; Update
              pop
                      psw
00141
              outp
                      а
              ret
00143 ;
00144 ; Unterprogramm Ziehen einer Linie
00145 ;
00146 Lin
                      $-StartBnk0+TcsTab
              equ
              StorVek xend ; Merken Endpunkt lhld xpos ; X links/rechts?
00147
00148
00149
              dsub
00150
              jm
                      rechts
00151
              lxix
                      -1
00152
              jr
                      links
00153 rechts
                      $-StartBnk0+TcsTab
              eau
00154
                              ; Berechnung Betrag
              lhld
                      xend
00155
              lded
                      xpos
00156
              dsub
00157
              lxix
                      ; relatives Label!
00158 links
             xchg
00159
00160
              lhld
                              ; Y rauf/runter?
                      vpos
00161
              dsub
00162
              jm
                      runter
00163
              ĺxiy
00164
              jr
                      rauf
                      $-StartBnk0+TcsTab
00165 runter
              equ
00166
              lxiv
00167
              lhld
                      yend
00168
              lbcd
                      ypos
00169
              dsub
00170 rauf
              mov
                      b,h
                              ; relatives Label!
00171
              mov
                      c,1
00172
```

```
sixd
                      DeltaX ; Merken Richtungen
00174
              siyd
                      Deltay
00175
00176
              dsub
                      d
                              ; Berechnung Steigung
00177
              push
                      psw
                              ; Rette Flag
00178
                      DxGross
              im
00179
              mov
                      h,b
00180
              mov
                      1,c
00181
              lxi
                      b,-1
00182
              jrz
                      DxGlDy
00183
                              ; Nur wenn dx<>dy
              inx
                      d
00184 DxGlDy:
00185 LpY
                      $-StartBnk0+TcsTab
              equ
00186
              inx
00187
              dsub
                      d
00188
              jrnz
                      NoNullY
00189
              inx
                      h
                              ; keine Schrittaenderung
                      NullY
00190
              jr
00191 NoNully jp
                      LpY
                              ; relatives Label!
00192 NullY
                              ; relatives Label!
              lxi
00193
              shld
                      Nxklein ; Teilungsrest
00194
              lxi
                      h,0
                      Nyklein
00195
              shld
00196
              jr
                      DyGross
00197
00198 DxGross equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
              xchg
00199
00200
              inx
                      d,-1
00201
              lxi
                      $-StartBnk0+TcsTab
00202 LpX
              equ
00203
              inx
                      d
00204
              dsub
00205
                      NoNullX
              jrnz
                              ; keine Schrittaenderung
00206
              inx
                      d
00207
              jr
                      N1111X
00208 NoNullX jp
                              ; relatives Label!
                      LpX
00209 NullX
                              ; relatives Label!
              lxi
                      b,1
00210
                      Nyklein ; Teilungsrest
              shld
00211
              lxi
                      h,0
00212
              shld
                      NxKlein
00213
                             ; relatives Label!
00214 DyGross sbcd
                      ndx
                      ndy ; Merken Steigung
CountX ; Initialisieren Zeichnen
00215
             sded
00216
              sbcd
00217
              sded
                      CountY
00218
00219 LinLp
              equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
00220
              LoadVek xpos
                              ; relatives Label!
00221
              lhld
                      xend
00222
              dsub
                      d
00223
              jrnz
                      NoXend
00224
                              ; Flag x/y-Lauf
              pop
                      psw
00225
              jm
                      finish
00226
              push
                      psw
00227 NoXend
                              ; relatives Label!
              lhld
                      yend
00228
              dsub
00229
                      NoYend
              jrnz
00230
              pop
                      psw
00231
                      Finish
              jр
              push
00232
                      psw
00233 NoYend
                      maske
              1 da
                              ; relatives Label!
00234
              rlc
00235
                      maske
              sta
00236
              jrnc
                      Loch
00237
              call
                      spnt
00238
              jr
                      loch1
                              ; relatives Label!
00239 loch
              call
                      cpnt
00240 loch1
                              ; relatives Label!
              lxi
                      d.1
00241
              lhld
                      countx
00242
              dsub
00243
              jrnz
                      xgut
00244
              1bcd
                      xpos
00245
              lhld
                      DeltaX
00246
              dad
                      b
00247
              shld
                      xpos
                      Nxklein
00248
              lhld
00249
              ana
00250
              dadc
00251
              shld
                      Nxklein
00252
                      CxOk
              irnz
00253
              lhld
                      ndx
00254
              inx
                      ndx
00255
              shld
                              ; relatives Label!
00256 CxOk
              lhld
                      ndx
00257
                      CountX ; relatives Label!
00258 xgut
              shld
00259
              lhld
                      county
```

3.27 Tcsbasi2.asm 43

```
00260
              dsub
00261
                      Ygut
              jrnz
00262
              lbcd
                      ypos
00263
              lhld
                      DeltaY
00264
              dad
                      b
00265
              shld
                      vpos
00266
              lhld
                      Nyklein
00267
              ana
                      d
00268
              dadc
00269
              shld
                      Nyklein
00270
              jrnz
                      CyOk
00271
              lhld
                      ndy
00272
              inx
                      h
                      ndy
00273
              shld
00274 CyOk
              lhld
                      ndy
                              ; relatives Label!
00275 Ygut
              shld
                      county ; relatives Label!
00276
              jmp
                      LinLp
00277
00278 Finish equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
00279
              LoadVek xend
                             ; Setzen des letzten Punktes
00280
              lda
                      maske
00281
              rlc
00282
              jrnc
                      Loch2
00283
              call
                      spnt
00284
                      loch3
              jr
00285 loch2
             call
                             ; relatives Label!
                      cpnt
                              ; relatives Label!
00286 loch3
             ret
00287 ;
00288 ; Unterprogramm MoveRel
00289 :
00290 MovRl
                      $-StartBnk0+TcsTab
              eau
00291
              lhld
                      xpos
00292
              dad
00293
              shld
                      xpos
00294
              lhld
                      ypos
00295
              dad
00296
              shld
                      ypos
             ret
00298 ;
00299 ; Unterprogramm DrwRel
00300;
00301 DrwRl
                      $-StartBnk0+TcsTab
             ean
00302
             lhld
                      xpos ; Berechnung xend
00303
              dad
00304
              xchg
00305
              lhld
                      ypos
                              ; Berechnung yend
00306
              dad
                      b
00307
             mov
                      b,h
00308
             mov
                      c.l
00309
             call
                      lin
00310
             ret
00311 ;
00312 ; Unterprogramm Invertieren Punkt
00313 ;
                     $-StartBnk0+TcsTab
00314 xorpnt equ
00315
             loadvek xpos
00316
             mvi a,1
                                    ; Vorbereitung Bereichsueberpruefung ; Maske BIT A
00317
                      errflg
             sta
00318
              mvi
                      a,30h
00319
              call
                      pnt1
00320
              push
                      psw
00321
                      bitst+1
             lda
                                     ; Punkt ist nicht gesetzt
; RESET-Befehl=SET ohne bit 6
; SET-Befehl
00322
                      xorpn1
              jrz
00323
                      1011$1111b
              ani
00324 xorpn1 ori
                      1000$0000b
00325
              sta
                      xorpn3+1
00326
              lda
                      errflg
00327
              cpi
00328
                                      ; Im Fenster
              irz
                      xorpn2
00329
              pop
                     psw
00330
                      psw
00331 xorpn2 pop
                                      ; alter Wert
                      $-StartBnk0+TcsTab
00332 xorpn3
              equ
                             ; wird veraendert
00333
                      0.a
              setb
00334
              push
                      psw
00335
                      vdcram
                                     ; HL: noch VIC-Adresse
              call
00336
             pop
                      psw
00337
              outp
00338
              ret
00339 ;
00340 ; Ersatz fuer Z80-ROM Routine: Anpassung Zeichensatz
00341 ;
00342
             IF ZModChr ne 0
00343
00344 ModChar equ
                     ZModChr
                                     ; Anspringen Z80-ROM
00345
00346
             ELSE
```

```
00347
00348 ModChar equ
                      $-StartBnk0+TcsTab
00349 CopVDC macro
                      source, dest, count
00350
             1 x i
                      h, source
00351
              lxi
                      d, dest
00352
              lxi
                      b, count
00353
              push
00354
              rcall
                      7Ch
00355
              endm
00356 Cp8VDC macro
                      Dest, Count
                                      ; Kopieren Buchstaben
00357
              lxi
                                       ; DE: Source
                      h,Dest
00358
                      b, Count
              mvi
00359
              push
00360
              rcall
                       7Eh
00361
              endm
00362
              FlVDC
                      3800h,0400h,0
00363
                      37A0h, 38A0h, 0008h
3690h, 3890h, 0008h
00364
              CopVDC
00365
              CopVDC
00366
              CopVDC
                      35e0h, 38e0h, 0018h
00367
              CopVDC
                      3010h,3610h,0198h
00368
              FlVDC
                      3000h,0200h,0
                      2000h,3400h,0008h
00369
              CopVDC
              CopVDC
                      21b0h,35b0h,0028h
00370
00371
              CopVDC
                      21c0h, 3800h, 0008h
00372
              CopVDC
                      21e0h, 3810h, 0018h
00373
              CopVDC
                      2400h,3c00h,03f8h
00374
              lxi
                      d,0flah
              Cp8VDC
00375
                      35C0h,1
              Cp8VDC
00376
                      35e0h,3
00377
              Cp8VDC
                     37b0h,5
00378
              ret
00379
00380
              ENDIF
00381 ;
00382 ; Ersatz Move VDC-RAM
00383 ;
              IF ZMovVDC ne 0
00385
00386 SMovVDC equ ZMovVDC
00387
00388
              ELSE
00389
00390 SMovVDC equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
00391
             push PSW
00392
              call VDCRam
00393
              mvi
                    a,24
              call SelReg
00394
00395
              inp
00396
                    80h
              ori
00397
              outp a
00398
              mvi
                    a,32
00399
              call
                    selreg
00400
              outp d
                    a,33
00401
              mvi
00402
              call SelReg
00403
              outp
                    е
00404
              mvi
                    a,30
00405
              call
                    SelReg
00406
              pop
                    PSW
00407
              outp
                    а
00408
              ret
00409
00410
              ENDIF
00411 ;
00412 ; Ersatz Fill VDC-RAM
00413 ;
              IF ZFilVDC ne 0
00414
00415
00416 SFilVDC equ
                   ZFilVDC
00417
00418
              ELSE
00419
00420 SFilVDC equ
                    $-StartBnk0+TcsTab
00421
             push
                    PSW
00422
              call
                    VDCRam
00423
              outp
                    d
00424
              pop
                    PSW
00425
              dcr
                    а
00426
              rz.
00427
              push PSW
00428
              mvi
                    a,24
00429
              call
                    SelReg
00430
              inp
                    7fh
00431
              ani
00432
              outp
                    а
00433
                    a,30
              mvi
```

3.27 Tcsbasi2.asm 45

```
00434
             call SelReg
00435
                   PSW
             pop
00436
             outp
                   b,0
00437
             mvi
00438
             mov
                   c,a
00439
                   b
             inx
             dad
00441
             push
                   d
00442
             push h
00443
             mvi
                   a,12h
             call SelReg
00444
00445
             inp
                   h
00446
                   a,13h
             mvi
00447
             call selreg
00448
             inp
             pop
00449
                   d
00450
             pop
                   h
00451 Floc1
                   a,h
             mov
00452
             cmp
                   d
00453
             jrnz Floc2
00454
             mov
                   a,l
00455
             cmp
                   е
00456 Floc2
             rnc
00457
             push
00458
             call
                   VDCRam
             pop
00460
                   b
             outp
00461
             inx
                   h
00462
             jr
                   Floc1
00463
00464
             ENDIF
00465
00466 EndBnk0:
00467;
00468 ; Datenbereich in Bank 0 (wird nicht kopiert)
00469 :
                          $-StartBnk0+TcsTab
00470 OldStack
                     equ
00471 xpos equ
                     OldStack+2
00472 ypos
                     xpos+2
             equ
00473 xmin
                     ypos+2
             equ
00474 ymin
             equ
                     xmin+2
00475 xmax
             equ
                     ymin+2
00476 ymax
00477 CVek1
             equ
                     xmax+2
                     ymax+2
             equ
00478 CVek2
             equ
00479 CVek3
             equ
                     Cvek2+4
00480 GinX
                     CVek3+4
00481 GinY
             equ
                     GinX+2
00482 errflg equ
                     GinY+2
00483 NewStack
                             errflg+101h ; Stack fuer Z80
                     equ
00484
00485 tmp
                     NewStack+1
                                            ; temporaerer Arbeitsspeicher
             equ
00486
00487 Maske
             equ
                     tmp
                             ; temporaer fuer Line
00488 Xend
                     tmp+1
             equ
00489 YEnd
                     tmp+3
             equ
00490 Deltax equ
                     tmp+5
00491 DeltaY
                     tmp+7
             equ
                     tmp+9
00492 Ndx
             equ
00493 NDy
             equ
                     tmp+11
00494 CountX equ
                     tmp+13
00495 CountY equ
                     tmp+15
00496 Nxklein equ
                     tmp+17
00497 Nyklein equ
                     tmp+19
00498
00499 ChrMsk equ
                     tmp+21 ; temporaer fuer CharOut
00500 ChrPtr equ
                     tmp+29
00501
00502 ZahlAus equ
                     tmp+5 ; temporaer fuer i2cBus
00503 Zahlein equ
                            ; bis tmp+4 fuer call65
                     tmp+6
00504 Fehlnr equ
                     tmp+7
00505 PuffAus equ
                     tmp+8
                             ; 12 Byte Ausgabepuffer
00506 PuffEin equ
                     tmp+20 ; Eingabepuffer
00507 Byte
                     tmp+32 ; Arbeitsspeicher
            equ
00508 BusTim equ
                     tmp+33
00509 PegTim equ
                     tmp+34
00510
00511 EndTmp equ
                     tmp+35
00512
00513 ZerPq65 equ
                     (high EndTmp) +1; temporaerer 6502-Stack
00514
             end
```

## 3.28 TCSdrCPM.for File Reference

CP/M Port: Basic graphic subroutines for C128 under CP/M.

#### **Functions/Subroutines**

```
subroutine tcslev (LEVEL)
subroutine svstat (Array)
subroutine restat (Array)
subroutine dcursr (IC, IX, IY)
subroutine csize (Ixlen, iylen)
subroutine initt
```

# • subroutine seeloc (IX, IY)

## 3.28.1 Detailed Description

```
CP/M Port: Basic graphic subroutines for C128 under CP/M.
```

```
Version
```

```
(2002,312,1)
```

#### Author

```
(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald
```

#### Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file TCSdrCPM.for.

#### 3.28.2 Function/Subroutine Documentation

#### 3.28.2.1 csize()

Definition at line 82 of file TCSdrCPM.for.

#### 3.28.2.2 dcursr()

```
subroutine dcursr ( IC, \\ IX, \\ IY )
```

Definition at line 71 of file TCSdrCPM.for.

#### 3.28.2.3 initt()

```
subroutine initt
```

Definition at line 92 of file TCSdrCPM.for.

#### 3.28.2.4 restat()

```
subroutine restat (
           real, dimension(1) Array )
```

Definition at line 58 of file TCSdrCPM.for.

### 3.28.2.5 seeloc()

```
subroutine seeloc ( IX, IY )
```

Definition at line 106 of file TCSdrCPM.for.

## 3.28.2.6 svstat()

Definition at line 45 of file TCSdrCPM.for.

#### 3.28.2.7 tcslev()

```
subroutine tcslev ( \mbox{dimension(3)} \ \ \mbox{\it LEVEL} \ )
```

Definition at line 27 of file TCSdrCPM.for.

#### 3.29 TCSdrCPM.for

```
00001 C
00002 C
         TCS Graphik Grundfunktionen für C128 unter CP/M
00003 C
00004 C
             Version (2002,312,1)
00005 C
00006 C
                       Vereinheitlichung DOS/Windowsversion
00007 C
                       Zusätzliches Modul: TCSdrCPM.FOR, früher Teil von TCS.FOR.
00008 C
                        Muss vor TCS.FOR in die Library aufgenommen werden, da sonst
00009 C
                         der 1-pass Linker von CP/M rscale, setmrg, rrotat nicht findet.
00010 C
                        Implementierung Unterprogramm TCSLEV
00011 C
00012 C
                        Umbenennung TKTRNX.FOR in 'TKTRNX.FD'
00013 C
00014 C
             15.10.02
                               Dr.-Ing. K. Friedewald
00015 C
00016 C
                      Bugfix SVSTAT, RESTAT: Beginn Kommentarzeilen "C" statt "c"
00017 C
00018 C
                                               Länge Commonblock korrigiert
00019 C
            08.11.02
                              Dr.-Ing. K. Friedewald
00020 C
00021
00022
00023
00024 C
00025 C
         Ausgabe der Softwareversion
00026 C
00027
             subroutine tcslev(LEVEL)
00028
             dimension level(3)
00029 C
           Aenderungsjahr
00030
            level(1)=2002
00031 C
           Aenderungstag
00032
             level(2) = 312
00033 C
            System= CP/M
00034
             level(3)=
00035
00036
00037
             end
00038
00039
00040
00041 C
00042 C
         Abspeichern Terminal Status Area
00043 C
00044
00045
            subroutine svstat (Array)
00046
             real array(1)
00047
             common /tktrnx/ arr(14)
00048
             do 10 i=1,14
            array(i) = arr(i)
call seeloc (i,j)
array(15) = float(i)
00049 10
00050
00051
00052
             array(16) = float(j)
00053
00054
             end
00055
00056
00057
00058
             subroutine restat (Array)
00059
             real array(1)
00060
             common /tktrnx/ arr(14)
00061
             do 10 i=1,14
00062 10
             arr(i) = arrav(i)
             call movabs (ifix(array(15)), ifix(array(16)))
00063
00064
             return
00065
00066
00067 C
00067 C
00068 C Graphic Input
00069 C
00070
00071
             subroutine dcursr (IC, IX, IY)
```

```
call gincrs (ic,ix,iy)
             ix= ix*8/5
iy= (199-iy)*4
00073
00074
             return
00075
00076
             end
00077
00078 C
00079 C
         Alphanumerische Ausgabe
00080 C
00081
00082
             subroutine csize (Ixlen, iylen)
             ixlen= 11
iylen= 32
return
00083
00084
00085
00086
              end
00087
00088 C
00089 C
          Initialisierungsroutinen
00090 C
00091
00092
             subroutine initt
00093
              call lintrn
00094
             call swindo (0,1023,0,780)
00095
             call vwindo (0.,1023.,0.,780.) call rrotat (0.)
00096
00097
             call rscale (1.)
00098
              call setmrg (0,1023)
00099
              call initt1
             call home
00100
00101
              return
00102
              end
00103
00104
00105
             subroutine seeloc (IX,IY)
call seelc1 (ix,iy)
00106
00107
             ix= ix*8/5
iy= (199-iy)*4
00108
00109
00110
              return
00111
00112
```

#### 3.30 Tcsdrivr.asm File Reference

CP/M Port: Direct graphic.

#### 3.30.1 Detailed Description

CP/M Port: Direct graphic.

Version

1.1

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Tcsdrivr.asm.

## 3.31 Tcsdrivr.asm

```
title 'TCS: direkte Graphik'
00001
00002 $*Macro
00003 ; Tektronix Plot 10 Emulation fuer C128
00004 ;
00005;
             Grundfunktionen des TCS
                              Dr.-Ing. K. Friedewald
00006;
                    20.4.88
00007 ;
00008;
             Version 1.1
00009;
             Ergaenzung Dummy-Routinen der Windowsversion
00010;
              bckcol, lincol, txtcol, defaultcolour
00011;
              dblsiz, nrmsiz, winlbl
00012 ;
             Einführung WIN16-Linestyles in DSHABS und DSHREL
00013;
00014;
00015 ;
                   20.10.2002
                                    K. Friedewald
00016
00017
            maclib z80
00018
00019
             public initt1, seelc1, swind1, statst, alpha
00020
00021
             public tinput, bell, finitt, erase
00022
            public
                    movabs, pntabs, drwabs, dshabs
00023
             public
                    movrel, pntrel, drwrel, dshrel
             public
00024
                     toutpt, toutst
00025
             public
                     anmode, alfmod, pclipt, iowait
            public bckcol, lincol, txtcol, defaultcolour
public dblsiz, nrmsiz, winlbl
00026
00027
00028
00029
                     'TCSDRIVR'
00030
00031 tcstab equ
                     4000h
00032 jmpfar equ
                     0fff1h
00033 bdos equ
00034
00035 initt1 lxi
                     h,tcstab
00036
                     jmpfar
           jmp
00037
00038 tinput push
                                     ; Adresse Parameter
                     c,6
       mvi
                                     ; Direct Console I/O
00039
                     e, OFDh
00040
                                     ; Wait for Char
             mvi
00041
             call
                     bdos
00042
            pop
00043
             mov
                     m,a
00044
            inx
                     h
                                     ; Ergaenzen auf 16bit
00045
                     a,0
            mvi
00046
            mov
                    m,a
00047 DumRet ret
                                     ; auch: Ruecksprung Dummy-Routinen
00048
00049 anmode equ
                     dumRet
                                     ; Dummy-Routinen
00050 iowait equ
                     DumRet
00051 alfmod equ
                     DumRet
00052 pclipt equ
                     DumRet
00053 bckcol equ
                     DumRet
00054 lincol equ
                     DumRet
00055 txtcol equ
                     DumRet
00056 defaultcolour equ DumRet
00057 dblsiz equ
                     DumRet
00058 nrmsiz equ
                     DumRet
00059 winlbl equ
                     DumRet
00060
00061 bell mvi
                     c,2
                                     ; Console Out
                                     ; Bell
00062
            mvi
                     e,7
00063
             jmp
                    bdos
00064
00065 statst push
                                     ; retten Parameter
00066
            push
                     d
00067
             lxi
                     d,0
00068
             lxi
                     b,5
00069
             lxi
                     h,tcstab+12h
                                    ; MovAbs
00070
             call
                     impfar
00071
             lxi
                     d, 0
00072
                     b,0
             lxi
00073
             lxix
00074
             lxiy
00075
                     h,tcstab+1eh
             lxi
                                     : Setzen Window
00076
             call
                     jmpfar
00077
             gog
00078
             pop
00079
             call
                     toutst
00080
             lxi
                     d,0
                                     ; altes Window
00081
             lxi
                     b,0
00082
             lxix
                     639
00083
             lxiy
                     199
00084
             lxi
                     h,tcstab+1eh
00085
             jmp
                     jmpfar
                                     ; und zurueck
```

3.31 Tcsdrivr.asm 51

```
00086
00087 finitt lxi
                     h,fimsgl
                                     ; 2 Dummy-Parameter
00088
             lxi
                     d, fimssg
                     statst
00089
             call
                                     ; Ausgabe Meldung
00090
             call.
                     bell
00091
                                     ; Warten auf beliebigen Tastendruck
             mvi
                     c.6
00092
                     e,0FDh
             mvi
00093
             call
                     bdos
00094 alpha lxi
                     h,tcstab+3
                                     ; alpha
00095
             jmp
                     jmpfar
00096
00097
            dseq
00098 fimssg db
00099 fimsgl dw
                     'press any key to continue'
00100
             cseg
00101
00102 erase lxi
                     h.tcstab+33h
00103
                     jmpfar
             jmp
00105 toutpt mov
                                     ; Parameter: ASCII
                     e,m
00106
             lxi
                     h,tcstab+1bh
                                     ; CharOut
00107
             jmp
                     jmpfar
00108
00109 toutst mov
                                     : N Char
                     b,m
00110
            xchq
00111 toutlp mov
                     e,m
            push
00112
                     h
                                     ; Adr. String
             push
00113
                     b
00114
             lxi
                     h,tcstab+1bh
                                     ; CharOut
00115
             call
                     jmpfar
00116
             pop
00117
                     h
             qoq
00118
                                     ; Naechster Buchstabe
00119
             djnz
                     toutlp
00120
             ret
00121
00122 pntabs call
                     getxy
                     h,tcstab+09h
           lxi
                                     ; SetPnt
00124
             jmp
                     jmpfar
00125
00126 drwabs lxix
                     0FFh
                                     ; Durchgezogene Linie
00127 Line call
                     getxy
                     h,tcstab+0fh
00128
                                     : Line
             lxi
00129
                     jmpfar
             jmp
00130
00131 dshabs sbcd
                     dshab1+2
                                     ; Adresse der LinienMaske
00132
             inx
                     b
                                     ; Pointer auf High-Byte
                                     ; High-Byte in [A]
00133
             ldax
                     b
00134
             dcx
                                     ; Restore Pointer
                     b
00135
                     00h
             cpi
00136
                                     ; HiByte>0 -> kein WIN16 Linienstil
             jnz
                     dshab1
00137
             ĺdax
                                     ; LowByte der Maske
00138
             cpi
                     00h
                                     ; Durchgezogene Linie
00139
             jnz
                     dshab2
                                     ; Pruefe weiter falls nicht
00140
                     Offffh
             lxix
00141
                     line
             jr
00142 dshab2 cpi
                     01h
                                     ; dotted?
00143
                     dshab3
             jnz
                                     ; nein
00144
             ĺxix
                     0aaaah
00145
             jr
                     line
00146 dshab3 cpi
                                     ; dash-dotted?
                     02h
00147
                     dshab4
             jnz
                                     ; nein
00148
             ĺxix
                     0e4e4h
00149
                     line
             jr
00150 dshab4 cpi
                     03h
                                     ; dashed?
00151
             jnz
                     dshab1
                                     ; nein-> benutze Parameter als Maske
00152
             lxix
                     0f0fh
00153
             ir
                     line
00154 dshab1 lixd
                     1234
                                     ; Parameter wird eingetragen
00155
                                     ; Rest wie DRWABS
            jr
                     line
00156
00157 movabs call
                     getxy
          lxi
                     h,tcstab+12h
00158
00159
             jmp
                     jmpfar
00160
00161 pntrel call
                     movrel
00162
             lxi
                     d,0
                                     ; DrwRel mit 0,0
00163
             lxi
                     b,0
00164
             lxix
                     0FFh
00165
                     h.tcsTab+18h
             lxi
00166
                     jmpfar
             jmp
00167
00168 drwrel lxix
                     0FFh
00169 LinRel call
                     getrel
00170
             lxi
                     h,tcstab+18h
00171
             qmŗ
                     jmpfar
00172
```

```
00173 dshrel sbcd
                     dshre1+2
00174
                                      ; Pointer auf High-Byte
00175
             ldax
                     b
                                      ; High-Byte in [A]
00176
             dcx
                     b
                                      ; Restore Pointer
00177
             cpi
                     00h
00178
                     dshre1
                                     ; HiByte>0 -> kein WIN16 Linienstil
             inz
00179
                                      ; LowByte der Maske
             ldax
00180
             cpi
                     00h
                                      ; Durchgezogene Linie
00181
             jnz
                     dshre2
                                      ; Pruefe weiter falls nicht
00182
             lxix
                     0ffffh
00183
                     LinRel
             jr
00184 dshre2 cpi
                     01h
                                      ; dotted?
                     dshre3
00185
             jnz
                                      ; nein
00186
             ĺxix
                     0aaaah
00187
             jr
                     LinRel
00188 dshre3 cpi
                     02h
                                      ; dash-dotted?
                     dshre4
00189
             jnz
                                      ; nein
00190
                     0e4e4h
             lxix
00191
                     LinRel
             jr
00192 dshre4 cpi
                     03h
                                      ; dashed?
00193
             jnz
                     dshre1
                                      ; nein-> benutze Parameter als Maske
00194
             lxix
                     0f0fh
                     LinRel
00195
             jr
00196 dshrel lixd
                                      ; wird veraendert!
                     1234
00197
                     LinRel
                                      ; Rest wie DRWREL
             jr
00198
00199 movrel call
                     getrel
                     h,tcstab+15h
00200
             lxi
00201
             jmp
                     jmpfar
00202
00203 swind1 push
                                      : Rette Parameterblock
                     b
00204
             call
                     getxy
00205
             pop
00206
             push
                     d
                                      ; xmin
00207
             push
                     b
                                      ; ymax
00208
             mov
                     e,m
00209
             inx
                     h
00210
             mov
                     d,m
                                      ; DE: x2
00211
             push
00212
             inx
                     h
00213
             mov
                     e,m
00214
             inx
                     h
00215
                                      ; DE: v2
             mov
                     d,m
00216
             pop
                     h
00217
             call
                     getxy
                                      ; ymin ok
             push
00218
                                      ; xmax
00219
             popix
00220
             popiy
                                      ; ymax
00221
             pop
lxi
                     d
                                      ; xmin
00222
                     h,tcstab+1Eh
00223
                     jmpfar
             jmp
00224
00225 seelc1 push
                                      ; rette Parameter
00226
             push
00227
                     h.tcstab+2Dh
                                      ; Where
             lxi
00228
                     jmpfar
             call
                                      ; 2. Parameter
             pop
00230
                                      ; Yloc
                     m,c
00231
             inx
00232
             mov
                     m,b
00233
             gog
                     h
00234
             mov
                     m,e
00235
             inx
                     h
00236
             mov
                     m,d
00237
             ret
00238
00239 ;
00240 ; Hole x-y Koordinaten
00241;
00242 getxy push
                                     ; Rette 2 Parameter
00243
             mov
                     e,m
00244
             inx
                     h
00245
             mov
                     d,m
                                      ; X-Koordinate
00246
             pop
                     h
00247
             mov
                     c,m
00248
             inx
00249
             mov
                     b,m
                                      ; Y-Koordinate
00250 ;
00251 ; Umrechnung Koordinatensystem (1024/780) auf (640/195)
00252 ;
00253 xytran inx
                                      ; runden der Koordinaten
                     d
00254
             inx
00255
                     b
             inx
00256
                     А
00257
             srar
                                      ; x=x/2+x/8
00258
             rarr
                     е
                                      ; /2
00259
                     h,d
             mov
```

```
00260
                        1,e
              mov
00261
                                          ; /4
00262
              rarr
00263
              srar
00264
              rarr
                                          ; /8
00265
              dad
00266
              xchg
                                          ; X ok
00267
              lxi
                     h,199
b
00268
                                          ; Y=199-y/4
00269
00270
              srar
                                          ; /2
              rarr
00271
              srar
00272
              rarr
                                          ; Clear Carry
00273
              ana
00274
              dsbc
00275
00276
              mov
              mov
                       c,l
00277
              ret
00279 ;
00280 ; XY Koordinaten fuer REL-Befehle
00281 ;
00282 getrel call
                        getxy
00282 getrei cali
00283 lxi
00284 dad
00285 mov
00286 mov
00287 ret
                                 ; Hier: Ohne Offset!!
                       h,-199
                    h,-1
b
b,h
c,1
```

## 3.32 Tcsgin.asm File Reference

CP/M Port: Graphic input.

## 3.32.1 Detailed Description

CP/M Port: Graphic input.

Version

1.0

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Tcsgin.asm.

## 3.33 Tcsgin.asm

```
00001
             title 'TCS: Graphic Input'
00002 $*Macro
00003 ; Tektronix Plot 10 Emulation fuer C128
00004 ;
00005;
             Assemblerteil der Gin-Cursorroutinen
00006;
00007 ; Version 1.0
00008;
                     13.5.88
                                     Dr.-Ing. K. Friedewald
00009
             maclib z80
00010
00011
              public GinCrs
00012
             name
                      'TCSGIN'
00013
00014 tcstab equ
                      04000h
00015 JmpFar equ
                      0FFF1h
00016 Cia1
              equ
00017
00018 CLinks
                      1
                             ; Tastaturcode der Cursortasten
00019 CRecht
              equ
                      6
00020 CHoch
              equ
00021 CTief
                      24
              equ
00022
00023 bdos
00024
00025
00026 GinCrs push
                      h
                                      : Parameter retten
00027
              push
                      d
00028
              push
00029
00030
              lxi
                      h,tcstab+36h
                                      ; Zeichnen Ausgansposition
00031
              call
                      jmpfar
00032
              push
                      psw
                                      : Dummv
00033
00034 CrsLp
                                      ; Alter Terminator
              pop
00035
                      h,tcstab+36h
                                      ; Loeschen alte Position
00036
              call
                      jmpfar
00037
                      e,0ffh
                                      ; Input/Status
00038
              mvzi
00039
                                      ; Direct Console i/o
              mvi
                      C.6
00040
              call
                      bdos
00041
                                      ; Terminator
              push
                      psw
00042
              cpi
00043
              jrz
                      Joy
00044
00045
                      d,0
              lxi
00046
              lxi
                      b.0
00047
                      CLinks
              cpi
00048
              jrnz
                      NCl
00049
              lxi
                      d,-1
00050
              mvi
                      a,0ffh
                                      ; kein Joystick
00051
              jr
                      MovGin
00052 nCl
                      CRecht
              cpi
00053
                      nCr
              jrnz
00054
                      d,1
00055
              mvi
                      a,0ffh
                                      ; kein Joystick
00056
              jr
                      MovGin
00057 ncr
              cpi
                      CHoch
00058
              jrnz
                      nch
00059
              ĺxi
                      b,-1
00060
                      a,0ffh
                                      ; kein Joystick
              mvi
00061
                      MovGin
              jr
00062 nch
              cpi
                      CTief
00063
              jrnz
                      nct
b,1
00064
              lxi
00065
                      a,Offh
                                      ; kein Joystick
              mvi
00066
                      MovGin
              jr
00067 nct
              mvi
                      a,1110$1111b
                                     ; Simulation Feuerknopf
00068
              jr
                      MovGin
00069
00070 Joy
                      d,1110$0000b
                                      ; Lesen Joystick 2
              mvi
00071
                      b,Cia1+2
              lxi
00072
              outp
00073
                      b,Cia1
00074
              inp
                      d, OFFh
00075
              mvi
00076
              lxi
                      b,cia1+2
00077
              outp
00078
00079
00080
              lxi
                      b,0
00081
00082
              bit.
                      0,a
00083
                      NJovO
              irnz
00084
              lxi
                      b, -2
00085 NJoy0
             bit
                      1,a
```

```
00086
            jrnz
                     NJoyU
00087
                     b,2
00088 NJoyU bit
00089
            jrnz
                    NJoyL
00090
             lxi
                    d,-4
00091 NJoyL bit
                     3.a
00092 jrnz
00093 lxi
                    MovGin
                    psw ; Retten Joy-Zustand
h,tcstab+39h ; Neue Position GinCrs
00094 MovGin push
00095
             lxi
00096
            call
                    jmpfar
00097
            pop
                    psw
4,a
00098
            bit
00099
                    CrsLp
            jnz
00100
            lxi
            lxi h,tcstab+36h ; Loeschen GinCrs
call jmpfar
00101
00102
00103
00104
            pop
                    psw
                                  ; Terminator
00105
                                   ; Parameter iy
             pop
00106
                     m,c
00107
             inx
                    h
00108
                    m,b
             mov
                                   ; Parameter ix
00109
             pop
                    h
00110
                     m,e
00111
             inx
                    h
00112
                     m,d
                   h
00113
                                   ; Parameter Terminator
00114
             mov
                    m,a
00115
             inx
                    h
                    m, 0
00116
             mvi
00117
             ret
00118
00119
```

## 3.34 Tcshdc.asm File Reference

CP/M Port: Hardcopy.

## 3.34.1 Detailed Description

CP/M Port: Hardcopy.

Version

1.0

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Tcshdc.asm.

#### 3.35 Tcshdc.asm

```
'TCS: Hardcopy'
00001
             title
00002;
        Abspeichern des Graphikbildschirms in Files 'BILDx.HDC'
00003;
00004 ;
         Version 1.0
00005;
             13.5.88
                             Dr.-Ing. K. Friedewald
00006 ;
00007 $*Macro
00008
00009
             maclib z80
00010
             public
                     hdcopy
00011
             name
                      'TCSHDC'
00012
00013 tcstab equ
                      4000h
00014 jmpfar equ
                      0FFF1h
00015
00016 sfirst equ
                      17
00017 makef equ
                      22
00018 setdma equ
                      26
00019 multio equ
                      44
00020 writes equ
                      2.1
00021 reads equ
                      20
00022 closef equ
                      16
00023
00024 filsiz equ
                      640/8*200/128 ; Anzahl Records
00025
00026 bdos
             macro
                      function, parameter
00027
                      c.function
             mvi
00028
             lxi
                      d, parameter
00029
             call
00030
             \verb"endm"
00031
                      a,'A'
00032 hdcopy mvi
                                      : Konstruktion des Filenamens
00033
                      fcbpar
             sta
00034
             mvi
                      a,0
00035
             sta
                      fcbex
00036
              sta
                      fcbcr
00037 sealp bdos
                      sfirst, fcb
00038
             cpi
                      255
                      notfnd
00039
              irz
00040
              ĺda
                      fcbpar
00041
                                      ; Schon vorhanden
             inr
00042
             sta
                      fcbpar
                                      ; also naechster Versuch
                     sealp
makef,fcb
00043
              jr
00044 notfnd bdos
00045
                      setdma, iobuf
             bdos
00046
                     multio,1
             bdos
00047
00048
                      d.0-1
                                      ; Bildschirmadresse-1
00049
             mvi
                      b,Filsiz
                                       ; Anzahl Records
00050
00051 Getlp push
00052
                      b,128
                                      ; Laenge log. Record
             mvi
00053
                      h,iobuf
             lxi
00054
             shld
                      bufptr
00055 getlp1 inx
                      d
                                       ; naechste VDC-Adresse
00056
             push
                      d
                                      ; restliche Blocklaenge
00057
             push
                      h
00058
                      h,tcstab+27h
                                      ; Peek VDC
             lxi
00059
             call
                      jmpfar
00060
             lhld
                      bufptr
00061
             mov
                      m,e
00062
             inx
00063
             shld
                      bufptr
00064
             pop
                      b
00065
                      d
             gog
00066
             djnz
                      getlp1
00067
             push
00068
             bdos
                      writes,fcb
00069
             pop
                      d
00070
             рор
                      b
00071
                     getlp
             djnz
00072
00073
             bdos
                      closef,fcb
00074
             ret
00075
00076
             dsea
00077 fcb
                                      ; Default Drive
             db
00078
                      'BILD?
             db
                                      ; Filename
00079 fcbpar equ
                      $-4
08000
             db
                      'HDC'
                                       ; extension
00081 fcbex
             db
                      Ω
00082
                      19
             ds
00083 fcbcr db
                      0
00084
00085 iobuf ds
                      128
```

```
00086 bufptr dw 0
00087 end
00088
```

## 3.36 Tosital.asm File Reference

CP/M Port: Italic.

#### 3.36.1 Detailed Description

CP/M Port: Italic.

Version

1.0

**Author** 

(C) 1995 Dr.-Ing. Klaus Friedewald

Copyright

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3

Definition in file Tcsital.asm.

## 3.37 Tcsital.asm

```
00001
             title 'TCS: Kursivschrift'
00002 ; TCS-Subroutinen ITALIC und ITALIR
00003;
00004; Version 1.0
00005;
          14.5.88
                             Dr.-Ing. K. Friedewald
00006 $*Macro
00007 maclib z80
             public italic,italir name 'TCSITL'
80000
00009 name
00010 jmpfar equ
00011 TcsTab equ
                     0FFF1h
                     4000h
00012
00013 italic lxix
                      -8
00014 ital1 lxiy
                     d,7
00015
             lxi
                     b,0
00016
             lxi
00017
            lxi
                     h,tcstab+21h ; SetChar
00018
                                     ; und fertig
                     jmpfar
             jmp
00019
00020 italir lxix
00021
          jmp
                     ital1
                                     ; Rest s.o.
00022
             end
00023
00024
```

# Index

'tktrnx.fd', 5	TCS.for, 20
Alpha.mac, 5	TCS.for, 20
ancho	linwdt
TCS.for, 18	TCS.for, 20
anstr	logtrn
TCS.for, 18	TCS.for, 20
	,
baksp	Mainpage.dox, 15
TCS.for, 18	movea
	TCS.for, 20
cartn	mover
TCS.for, 18	TCS.for, 21
CSIZE	
TCSdrCPM.for, 46	newlin
doobo	TCS.for, 21
dasha	newpag
TCS.for, 18	TCS.for, 21
dashr	
TCS.for, 18	pointa
dcursr	TCS.for, 21
TCSdrCPM.for, 46	pointr
drawa	TCS.for, 21
TCS.for, 19	Print.asm, 15
drawr	
TCS.for, 19	rel2ab
allo designada	TOILAD
dwindo	TCS.for, 22
dwindo TCS.for, 19	
TCS.for, 19	TCS.for, 22
TCS.for, 19 genflg	TCS.for, 22 rescal
TCS.for, 19 genflg TCS.for, 19	TCS.for, 22 rescal TCS.for, 22
TCS.for, 19 genflg TCS.for, 19 Gethdc.asm, 7	TCS.for, 22 rescal TCS.for, 22 restat
TCS.for, 19 genflg TCS.for, 19 Gethdc.asm, 7 Graph.asm, 8	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47
TCS.for, 19 genflg TCS.for, 19 Gethdc.asm, 7 Graph.asm, 8 Graph.bib, 9	TCS.for, 22 rescal TCS.for, 22 restat TCSdrCPM.for, 47 revcot
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22
TCS.for, 19 genflg TCS.for, 19 Gethdc.asm, 7 Graph.asm, 8 Graph.bib, 9	TCS.for, 22 rescal TCS.for, 22 restat TCSdrCPM.for, 47 revcot TCS.for, 22 rrotat
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22
TCS.for, 19  genflg TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12 hdcout, 13	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12     hdcout, 13  Hdcout1.asm, 15	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc     TCSdrCPM.for, 47
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12     hdcout, 13  Hdcout1.asm, 15 home	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc     TCSdrCPM.for, 47 seetrm
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12     hdcout, 13  Hdcout1.asm, 15	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc     TCSdrCPM.for, 47 seetrm     TCS.for, 23
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12     hdcout, 13  Hdcout1.asm, 15 home	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc     TCSdrCPM.for, 47 seetrm     TCS.for, 23 seetrn
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12     hdcout, 13  Hdcout1.asm, 15  home     TCS.for, 19	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc     TCSdrCPM.for, 47 seetrm     TCS.for, 23 seetrn     TCS.for, 23
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12     hdcout, 13  Hdcout1.asm, 15  home     TCS.for, 19	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc     TCSdrCPM.for, 47 seetrm     TCS.for, 23 seetrn     TCS.for, 23 seetrn     TCS.for, 23
TCS.for, 19  genflg     TCS.for, 19  Gethdc.asm, 7  Graph.asm, 8  Graph.bib, 9  Graphjob.sou, 11  Graphsta.sou, 12  hdcout     Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12     hdcout, 13  Hdcout1.asm, 15  home     TCS.for, 19	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc     TCSdrCPM.for, 47 seetrm     TCS.for, 23 seetrn     TCS.for, 23 setmrg     TCS.for, 23
genflg TCS.for, 19 Gethdc.asm, 7 Graph.asm, 8 Graph.bib, 9 Graphjob.sou, 11 Graphsta.sou, 12  hdcout Hdcout.for, 13  Hdcout.for, 12 hdcout, 13  Hdcout1.asm, 15 home TCS.for, 19  initt TCSdrCPM.for, 47	TCS.for, 22 rescal     TCS.for, 22 restat     TCSdrCPM.for, 47 revcot     TCS.for, 22 rrotat     TCS.for, 22 rscale     TCS.for, 22 seeloc     TCSdrCPM.for, 47 seetrm     TCS.for, 23 seetrn     TCS.for, 23 setmrg     TCS.for, 23 setmrg     TCS.for, 23 setstat

60 INDEX

TCS.for, 16	wincot
ancho, 18	TCS.for, 24
anstr, 18	
baksp, 18	
cartn, 18	
dasha, 18	
dashr, 18	
drawa, 19	
drawr, 19	
dwindo, 19	
genflg, 19	
home, 19	
linef, 20	
linhgt, 20	
lintrn, 20	
linwdt, 20	
logtrn, 20	
movea, 20	
mover, 21	
newlin, 21	
newpag, 21	
pointa, 21	
pointr, 21	
rel2ab, 22	
rescal, 22	
revcot, 22	
rrotat, 22	
rscale, 22	
seetrm, 23	
seetrn, 23	
setmrg, 23	
swindo, 23	
twindo, 23	
vcursr, 24	
vwindo, 24	
wincot, 24	
Tcsbasi1.asm, 31	
Tcsbasi2.asm, 39	
TCSdrCPM.for, 46	
csize, 46	
dcursr, 46	
initt, 47	
restat, 47	
seeloc, 47	
svstat, 47	
tcslev, 47	
Tosdrivr.asm, 49	
Tosgin.asm, 53	
Teshde.asm, 55	
Tosital.asm, 57	
tcslev	
TCSdrCPM.for, 47	
twindo	
TCS.for, 23	
100.101, 20	
vcursr	
TCS.for, 24	
vwindo	
TCS.for, 24	
•	