


Aide-mémoire Woodcraft
Unité Saint Dominique
67

Plan Pilotis

Schéma avec
diamètre de perche :
16cm

Tendeurs sur pilotis :

- * Plus esthétique
- * Pas de tendeurs dans les jambes
- * Moins de tensions dans la tente
- * Pas besoin de sardines



Trucs et astuces pilotis











Table à feu

- Les couches de fougères et pierres plates (voir schéma) peuvent être remplacées par du papier d'aluminium.
- Les rondins sont fixés aux traverses par des noeuds de platelage (voir noeuds plus bas)
- Un dimensionnement adéquat : fie-toi aux dessins (les tables à feu sont souvent beaucoup trop hautes ! Hauteur maximale de la table : 80 cm ; cela veut dire attacher la première traverse à 35-40 cm du sol).



Stabilisation

Toute construction de plateformes nécessite sa stabilisation par triangulation. C'est valable aussi bien pour la surface d'un cadre que pour des constructions en trois dimensions. D'après les possibilités on peut intégrer un arbre de stabilisation dans la construction. La sécurité d'une construction s'en trouve renforcée. Mais, l'arbre doit être protégé des dommages.



Technique d'assemblage



Le mi-bois

Le mi-bois est une technique d'assemblage qui permet d'assembler solidement deux rondins en les encastrant.

On commence par marquer **précisément** la limite d'un rondin sur l'autre (cf dessin).



Puis on va consciencieusement scier jusqu'au tiers ou à la moitié du rondin.

Attention, plus on scie profond, plus on fragilise le rondin.



On va ensuite évider la partie sciée avec un ciseau à bois ou une hachette. On peut terminer le travail avec une plane.

Il s'agit ensuite de faire la même opération avec l'autre rondin.




Il ne reste alors plus qu'à les encastrer. Il faut consolider le mi-bois avec une cheville ou un brelage.

La cheville

La cheville permet de faire tenir des assemblages de rondins sans ficelle.

C'est assez simple : il faut percer les deux rondins à l'aide d'une tarière (voir ci-dessous) - **attention à ne pas percer des trous trop gros qui fragilisent le rondin.**




On taille ensuite une cheville légèrement conique à la dimension du trou. Il faut impérativement utiliser du bois écorcé et sec (le bois vert va se rétracter).

Utilisation d'une tarière:




Monter la tente





Montage tempête

A faire dès le début quand on monte la tente
N'attendons pas la tempête !



Noeuds scouts





Noeud plat



Il sert à relier deux cordages. La figure 1 montre comment le faire. La figure 2 montre comment il se présente une fois serré. Ne pas lui faire trop confiance, car il a tendance à glisser en se serrant : laisser les brins libres assez longs.

Le nœud plat ne convient pas pour des cordes de grosseurs différentes. Il faut alors lui préférer le nœud de tisserand.

Noeud de batelier




Il sert à amarrer n'importe quoi : un bateau au bout du quai, un pont de singe... Il a l'avantage de se serrer sur lui-même plus on tire dessus. Laisser toutefois assez de longueur au brin libre.

C'est un nœud indispensable, celui qu'on doit pouvoir faire les yeux bandés, les mains derrière le dos, sous une pluie battante, rapidement et sans hésitation. Le défaire est aussi facile que de le faire.

Pour le faire autour d'un pieu, d'une borne qu'on peut coiffer, faire d'abord un tour mort en laissant le brin libre sous le brin engagé, et en coiffer le pieu (1). Laisser au brin libre assez de longueur pour faire un deuxième tour mort semblable au premier, et en coiffer aussi le pieu (2). Il faut garder assez de longueur au brin libre pour que le nœud puisse glisser un peu et se serrer (3). Eventuellement, on peut

l'assurer par une demi-clé faite autour du brin engagé (4).

Noeud de tendeur



Ce nœud peut remplacer un tendeur manquant à un hauban de tente. Ce nœud n'est pas sûr : il glisse facilement. Ne pas l'utiliser pour les haubans d'un mât auquel quelqu'un doit grimper.


Le Nœud de Plein Poing

Ce nœud a deux utilisations : raccourcir un cordage ou créer une boucle solide dans un cordage. Dans tous les cas il faut l'utiliser en milieu de corde et surtout pas en bout où il est très peu solide.

Forme une boucle, puis fais un nœud plat avec cette boucle sur les extrémités.





Noeud de chaise



Le nœud de chaise (célèbre pour son serpent son arbre et son puits) sert à faire une boucle solide qui résiste à la traction. Elle est très solide, mais pourtant, quand on a besoin de le défaire, il se défait aussi facilement, même lorsque le cordage est mouillé.

A préférer au nœud de plein poing. Il est plus solide et se défait plus facilement.

Noeud de pêcheur




Il se compose de deux nœuds simples coincés l'un contre l'autre. C'est un bon nœud, solide, sûr et facile à défaire (figure 5). Ce nœud convient pour réunir deux cordes, et aussi pour réunir deux fils durs, en matière plastique par exemple. On l'emploie couramment pour fermer une estrope (figure 6).

A utiliser pour réparer un cordage rompu dans un brelage.

Brelages


- **Longueur:** Coupe environ plusieurs mètres de ficelle (dépend de l'épaisseur des perches à assembler), autour de 2-3 brassées.
- **Début:** Fais un nœud de cabestan sur un des rondins, en prévoyant de garder une vingtaine de centimètres pour finaliser le nœud. (1)
- **Les tours:** Passe la ficelle en dessous du premier rondin puis au dessus du deuxième. Re-fais passer la ficelle en-dessous du premier rondin en maintenant bien la tension. Assure toi que la ficelle reste bien **perpendiculaire** au bois. Répète l'opération trois fois pour obtenir un brélage solide. **Les tours doivent être collés et ne pas se croiser**, c'est aussi ça qui garantira un brélage serré.




- **Le serrage:** Fais passer la ficelle entre les deux rondins, sur la ficelle enroulée autour des rondins. Tends fortement la ficelle. C'est ce qu'on appelle les *tours de force* (ou *tours de frappe* selon les habitudes locales). (4)
- **Fin:** Avec le reste de la ficelle, fais un nœud plat avec le bout du nœud de cabestan.

Tête de bigue

La **tête de bigue** (ou nœud de tête de bigue) est un brélage qui permet de réunir 3 perches en "chapiteau" -ce qui forme une *bigue*. Il peut servir dans nombre d'installations nécessitant un trépied, par exemple une table en triangle ou une douche.



Platelage



Il s'agit de former une sorte de plancher. Il peut être léger comme le dessus d'une table, ou lourd comme le tablier d'un pont. Il se fait en fixant des traverses sur deux longerons servant de support. En général, les traverses sont juxtaposées.

Le schéma reprend 3 types de noeuds de platelage (16, 17 et 18)

Manipulation matériel

Manipulation d'outils et de matériel

La manipulation appropriée des outils empêche une usure du matériel et les accidents.

Utilisation générale

- Les outils ne sont pas des jouets.
- Les outils doivent toujours être aiguisés. Le travail est sûr avec peu d'effort.
- Graisser régulièrement les pièces métalliques pour qu'elles ne rouillent pas. Ne pas stocker les outils sales ou rouillés.
- Le manche d'une hache, d'une pioche, ou d'une pelle doit toujours tenir solidement. Ceci doit être contrôlé avant chaque usage.
- Nettoyer les outils après usage et les ramener dans la tente matériel. Ne pas laisser trainer les outils!

Couteau de poche

- Toujours tailler avec des mouvements qui s'éloignent du corps.
- Se tenir à distance suffisante de son voisin.

Scie

- En positionnant la lame de scie, les premiers mouvements sont seulement tirés.
- Tenir aussi bas que possible (juste au dessus de la lame de scie), de sorte que la lame de scie ne se coince pas ou ne saute pas.
- Ne jamais guider la lame de scie. Au besoin faire une entaille dans le bois pour éviter un dérapage.
- Le morceau de bois à scier ne devrait pas toucher son support pour éviter que la lame ne se coince.
- Ne pas forcer la scie dans le bois, c'est la scie qui doit faire le travail.

Hache, maillet et masse

- La hache et la masse doivent toujours être guidées avec les deux mains.
- Tenir les outils en bout de manche.
- Toujours se positionner de sorte que le dérapage éventuel de l'outil ne puisse pas toucher sa propre jambe ou une autre personne. Egalement prendre garde aux éclats de bois.
- Toujours couper le bois sur un support en bois (escabeau, buches).
- Ne jamais frapper le sol.

Pioche et pelle

- Prendre garde à l'usage de trop de force: le manche en bois peut rompre (principe

du levier!).