
## NAT & Rule Internal truy cập Internet

# I. Yêu cầu và chuẩn bịSơ đồ đấu nối thiết bị tron bài lab



## - Sơ đồ IP

Firewall	Eth0	EXTERNAL	172.23.25.243	
Eth1	DMZ	172.16.16.254/24		
Eth2	INTERNAL	10.0.0.203/24		
Active Directory			10.0.0.10/24	10.0.0.203
SmartConsole			10.0.0.2/24	10.0.0.203
Web Server			172.16.16.10/24	172.16.16.254


## - Yêu cầu:

• Cấu hình để các PC trong Network internal có thể truy cập internet


## II. Triển khai

## 2.1. Cấu hình NAT

- Tiến hành NAT trên Firewall Checkpoint để vùng LAN Internal ra internet
  Sử dụng trình duyệt web login vào Firewall Checkpoint thông qua IP của interface Management của Checkpoint



- Thiết lập IP cho các interface của Checkpoint thông qua trình duyệt web




- Hoặc bạn cũng có thể cấu hình IP của các interface Checkpoint thông qua giao diện dòng lệnh của Checkpoint Checkpoint 101> set interface eth2 ipv4-address 10.0.201 subnet-mask 255.255.255

Checkpoint01> set interface eth2 ipv4-address 10.0.0.201 subnet-mask 255.255.255.0

Checkpoint01> save config
Checkpoint01> \_

- Tiếp theo chúng cần thực hiện cấu hình default-route cho Checkpoint



- Các bạn qua Checkpoint kiểm tra bảng định tuyến và ping tới 8.8.8.8 thành công

```
Firewall> show route
Codes: C - Connected, S - Static, R - RIP, B - BGP,

O - OSPF IntraArea (IA - InterArea, E - External, N - NSSA)

A - Aggregate, K - Kernel Remnant, H - Hidden, P - Suppressed,
            - Unreachable, i - Inactive
            0.0.0.0/0
                                        via 172.23.25.1, eth0, cost 0, age 3998
             10.0.0.0/24
                                        is directly connected, eth2
                                              Internal
             127.0.0.0/8
                                        is directly connected, lo
             172.16.16.0/24
                                        is directly connected, eth1
                                        is directly connected, eth0
             172.23.25.0/24
                                             External
Firewall> ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8: icmp_seq=1 ttl=44 time=61.2 ms
64 bytes from 8.8.8: icmp_seq=2 ttl=44 time=135 ms
64 bytes from 8.8.8: icmp_seq=3 ttl=44 time=60.8 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 60.893/85.957/135.767/35.221 ms
```


#### 2.2. NAT và Access Rules

- Các bạn login vào checkpoint thông qua giao diện SmartConsole của Checkpoint để cấu hình NAT và Access Rule cho Checkpoint




- Tiến hành tạo các Network cho các interface của Checkpoint.


## **Network Objects -> Network**




- Khai báo subnet INTERNAL




- Tiến hành NAT vùng INTERNAL ra internet thông qua Firewall Checkpoint




- Chúng ta cấu hình tương tự cho Network DMZ




- Và cũng tiến hành NAT vùng DMZ ra internet



- Tạo network cho vùng EXTERNAL




- Các bạn có xem lại bảng NAT mà các bạn đã tạo




#### 2.3. Access Rule


- Tiếp theo chúng ta tiến hành tạo rule cho phép vùng internal được truy cập ra internet. Chúng ta sẽ tạo 1 Rule nằm trên rule default của Firewall




- Sau khi add rule mới các bạn cần edit Rule mới add
- Chuột phải vào vùng Name và chọn edit để đặt tên cho Rule bạn mới tạo




- Đặt tên cho Rule mới tạo




- Chuột phải lên vùng Action để chuyển từ trạng thai Drop sang Accept để cho phép gói tin từ internal đi ra ngoài




- Source chọn network INTERNAL mà bạn đã tạo, và Destination là any







- Sau khi tạo rule xong chúng ta cần save lại rule vừa cấu hình




- Và tiến hành install rule đó





# III. Kiểm tra


- Bây giờ các bạn vào 1 máy client và truy cập web ra internet thành công vì Firewall đã cho client NAT và rule cho client truy cập ra internet



- Bây giờ trên giao diện SmartConsole các bạn thể xem lại gói tin mà client đã gửi đi ngang qua Firewall. Nó sẽ cho các bạn biết

Gói tin thuộc giao thức nào

- Port mà firewall mở để gói tin đó đi qua
- Rule mà gói tin đó được apply
- ..



- Chúng ta có thể Click vào dòng log đó để xem chi tiết mà Firewall đã xử lý gói tin đó như: bảng NAT, port mà gói tin được NAT ra, Rule firewall apply lên cho client...

