## برقى ومقناطيسيات

**خالد خان بو**سفر**. کی** کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفار میشن ٹیکنالوجی،اسلام آباد khalidyousafzai@comsats. edu. pk

## عنوان

1	4																																						ت	سمتيات		1
1	5																																		~:	ِ سمتِ	، اور	لدارى	مق	1.1	l	
2	6		•							•	•																			٠						٠ ١	لجبر	متی ا	س	1.2	2	
3	7																																			حدد	ں مے	ارتيسي	کا	1.3	3	
5	8															•																				ات	سمتيا	ئائى س	51	1.4	1	
9	9																																			نیہ	سمة	دانی	مي	1.5	5	
9	10																																			·	وقبہ	متی ر	س	1.6	5	
10	11																																		,	ضرب	تى ،	بر سم	غي	1.7	7	
14	12		•							•	•					•														٠		ب	ضرب	بی د	صلي	ب یا ۰	ضوب	متی ه	س	1.8	3	
17	13			٠								•																		٠					د	محد	کی	ول نلاً	گو	1.9	)	
20	14							•						•	ب	ضر	تى	سم	غير	- <del>g</del>	ساة	کے	ت '	ىتيار	سه	ائى	اک	سى	ارتيه	نا ک	ن ک	ىتيان	سه	كائى	ی ۱	نلك		1.9.	1			
20	15																								لق	اتع	، کا	بات	سمتي	ی س	اكاة	سى	ارتيد	زر ک	ی او	نلك		1.9.	.2			
25	16							•						•																ر	حير	سط	دود	(محا	ی لا	نلكم		1.9.	.3			
27	17		•			•				•	•																			٠						،د	محد	روی .	کر	1.10	)	
39	18																																				ئ	ا قانود	ب کا	كولومد	_	2
39	19																																		فع	يا د	شش	بت ک	قو	2.1	l	
43	20					•						•																		٠				ت .	شدر	کی	دان	قى مى	برة	2.2	2	
46	21		•																					. ن	يدان	ے م	برقى	کا	کیر	د ل	حدو	لام	هی	سيد،	دار	ِج برا	چار	کساں	یک	2.3	3	
51	22																												ح -	سطِ	ود	ىحد	. لا،	ہموار	دار ا	ج برا	چار	کساں	یک	2.4	1	
55	23																																		٠	حج	ردار	ارج ب	چ	2.5	5	
56	24																																			•	ال	ید مث	مز	2.6	5	
64	25																															خط	بهاو	ت ب	سم	کر	دان	قى مى	برة	2.7	7	

iv augli

نون اور پهيلاو	أ گاؤس كا ق	3
كن چارج	س 3.1	
اڈے کا تجربہ	3.2 فير	
ۇس كا قانون	3.3 گ	
رُس کے قانون کا استعمال	3.4	
3.4 نقطہ چارج	1	
3.4 یکسان چارج بردار کروی سطح	2	
3.4 يكسان چارج بردار سيدهي لامحدود لكير	3	
محوری تار	3.5 ہم	
سان چارج بردار بموار لامحدود سطح	3.6 يک	
ہائی چھوٹی حجم پر گاؤس کرے قانون کا اطلاق	3.7 انت	
80 37	3.8 په	
كى محدد ميں پهيلاو كى مساوات	3.9 نادُ	
لاو کبی عمومی مساوات	3.10 پھ	
ىئلى پهيلاو	3.11 م	
	J.11	
	3,11 مہ	
رقى دباو	، توانائی اور	4
	، توانائی اور	4
93 41 93 42	، توانائی اور 4.1 تو	4
93 41	، توانائی اور 4.1 تو	4
93 41 93 42	، توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 برا	4
93 41	، توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 برا	4
93 41       وقى دباو         93 42       ائٹی اور کام         94 43       وی تکملہ         99 44       وی دباو         100s       4.3	، توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 برنا 1	4
93 41       وقى دباو         93 42       الثى اور كام         94 45       94 45         99 44       المواح         1005       المواح         1016       الكيرى چارج كثافت سے پيدا برقی دباو         4.3	ا توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 برا 1 2	4
93 41	4.1 توانائی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 لک	4
93 41       وقی دباو         93 42       2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	4.1 to relative leg to relativ	4
93 41       وقی دہاو         93 42       2         94 45       2         95 44       4         100s       4.3         101s       4.3         101s       4.3         102c       4.3         103c       4.3         104c       4.3         105c       4.3         106c       4.3	ا تواناتی اور 4.1 تو 4.2 لک 4.3 در 1 2 3 3 4.4 مت 4.5 برا	4
93 41       رقی دباو         93 42       20         94 45       40         95 44       40         1004       40         1005       40         1016       40         1017       40         1027       40         1028       40         1029       40         1020       40         1021       40         1022       40         1030       40         1040       40         1050       40         1060       40         1070       40         1080       40         1090       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000       40         1000	4.1 to replicate the replication of the replication	4
93 دباو       ای ور کام         93 دی       ای وری تکمل         94 دی       ای دباو         95 دباو       ای دباو         100 دباو       ای دباو         101 دباو       ای دباو         102 دباو       ای دباو         102 دباو       ای دباو         102 دباو       ای دباو         102 دباو       ای دباو         103 دباو       ای دباو         104 دباو       ای دباو         105 دباو       ای دباو         106 دباو       ای دباو         106 دباو       ای دباو         107 دباو       ای دباو         108 دباو       ای دباو         109 دباو       ای دباو         109 دباو       ای دباو         100 دباو       ای دباو         100 دباو       ای دباو         100 دباو       ای دباو         100 دباو       ای دباو         110 دباو       ای دباو <th>4.1 to replicate the replication of the replication</th> <th>4</th>	4.1 to replicate the replication of the replication	4

v عنوان

1255																							تلو	كپيسا	، اور	ذو برق	صل،	موه	5
1256																					رو	رقی ا	ت ب	ر کثاف	رو اور	برقى ا	5	5.1	
127/57								·															ت .	مساوا	اری	استمر	5	5.2	
1298													•					٠								موصل	5	5.3	
1349								·									7	شرائص	.ی ،	سرحا	ور س	ات ا	وصيا	، خص	، کیے	موصل	5	5.4	
13760																							ب .	تركيہ	، کی	عكس	5	5.5	
140.1		•																							رصل	نيم مو	5	5.6	
14162							 ٠						•					٠			•				نی	ذو برق	5	5.7	
1463							 ٠						•					ط	شرائه	رقى	پر بر	رحد	ے س	رق کے	ذو ي	كامل	5	5.8	
1504							 ٠						•					٢	شرائه	دی	سرحا	کے س	قى ك	ذو بر	، اور	موصل	5	5.9	
150s							 ٠						•					٠			•				نُو	كپيسٹا	5.	10	
15266										 				 						سٹر	ِ کپی	چادر	زی	متوا	5.	10.1			
15367														 						ٹر .	کپیسٹ	ری ک	محور	بم ،	5.	10.2			
1538														 					طر	کپیس	کره ک	ری ک	محور	بم ،	5.	10.3			
155,9							 ٠						•						ىٹر	کپیس	ے '	، جڑ	نوازي	اور ما	م وار	سلسل	5.	11	
1560																				. ,	ىثنس	کپیس	کا	تاروں	وازى	دو متو	5.	12	
1691																							ت	ىساواد	'ِس ہ	ور لاپلا	سن او	پوئہ	6
17172		•																						ئى	يكتا	مسئلہ	6	5.1	
173 <sub>13</sub>																					ے	لی ہر	خط	ساوات	ں میں	لاپلاس	6	5.2	
173,4																ت	ساوا	ی می	ں ک	'پلاس	۔ ب <i>ی</i> لا	لد می	محا	کروی	اور ً	نلكى	6	5.3	
174s																						ِ حل	کر	ساوات	ں مس	لاپلاس	6	5.4	
18176																			. (	مثال	کی	حل	کر کر	اوات	ے مسہ	پوئسر.	6	5.5	
1837																					-						6	5.6	
19178					·			·														يقہ	ا طر؛	نے ک	، دبرا	عددي	6	5.7	

vi

199%																																										يدان	ے می	طيسى	مقناه	کن ا	سآ	7
199₀																																							ڹ	قانو	، کا	وارث	سيو	يوٹ-	با	7	.1	
2041		•			•		•		•						•			•		•			•	•							•			•						انون	ی قا	دوري	کا	مپيئر	اي	7	.2	
210/2																																												ردش	گ	7	.3	
217/83																																			۷	دش	گر	میں	دد	مح	کی	نلأ		7.3.	1			
2224																															وات	سا	ی •	, ک	دش	گرد	ں "	د می	حدد	ی ما	موم	ع	,	7.3.	2			
2245			•																•									•	•	•	ات	ساو	م.	کی	ش	ردة	ی گ	مير	عدد	ی مح	روى	ک	,	7.3.	3			
2256		•			•				•						•			•		•			•	•										•								ِکس	سٹو	سئلہ ،	م	7	.4	
2287		•																•					•										٠,	بہاو	ی ا	,سو	ناطي	مق	فت	ِ کثا	۔ اور	بهاو	سى	ىناطيى	Ē۵	7	.5	
2358		•																•					•												j	دباو	ی ۱	طيس	قناه	تى •	سمن	. اور	متى	بر سہ	غ	7	.6	
2409		•			•				•															•								C	صوا	-	کا	ن	نواني	i _	ن ک	ميداد	سی •	اطيس	مقن	اكن	w	7	.7	
2400			•																•									•	•	•			•			و	دبا	سىي	ناطي	، مقا	متى	س.	,	7.7.	1			
2421													_			_																				ڹ	قانو	(S		15	مسئ	اد	,	7.7.	2			
					•		•	•	•	•	•	•					•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•								-	-כנ	- ,	,	-						
249⁄2					•	•	•	•	•	•	•	•					•			•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•						لہ	ِ اما						، م	قوتيس		اطيد	مقن	8
	•	•																															•					اور	<u>د</u> ے	۔ ماد	يسى	قناط		-	سى			8
249⁄2				 •								•		•				•		•			•		•		•		•									اور	<u>ئے</u> '	۔ ماد قوت	یسی پر	قناط چارج	÷ _	حرک	سى مة		. 1	8
249 <sub>52</sub> 249 <sub>53</sub>																																	•					اور	<u>د ح</u> ،	، مادا قوت ت	يىسى اپر رقود	قناط چارج ج پر	۔ چار	حرک رقی <sup>ا</sup>	سى مة تف	8	. 1	8
249 <sub>12</sub> 249 <sub>13</sub> 250 <sub>14</sub>																																	ٍت	قو	بين	ما	کے	اور	نے ، تارو	ی مادا قوت ت	یسی پر و قو <sup>ر</sup>	قناط چارج ج پر	ي چار چار	حرک رقی رقی	سى مة تف بر	8	.1	8
249 <sub>02</sub> 249 <sub>03</sub> 250 <sub>04</sub> 254 <sub>05</sub>		•																															ت	و قو	بين	. ما	کے	اور	نے ، تارو	ی مادا قوت رقمی	يسىء و قود د	قىناط چارج ئزارت <u>ىر</u> سروژ	ي چار چار ور گ	حرک رقمی رو قمی رو	سی مت تف بر	8 8 8	.1	8
249 <sub>62</sub> 249 <sub>63</sub> 250 <sub>64</sub> 254 <sub>65</sub> 255 <sub>66</sub>																																	بت طر	قو	بين	ما طيس	کے نقاط	اور رن -	نے ، ، تارو	ی مادا قوت ت رقی	یسی پر قورد تف	قىناط جارج خ پر ئزار <u>تر</u> ئىناطى	پ چار چار زر ۰	حرک رقی روقی ت اوار	سی مة تف قوو فو	8 8 8 8	1	8
249 <sub>22</sub> 249 <sub>33</sub> 250 <sub>34</sub> 254 <sub>55</sub> 261 <sub>67</sub>		 	 								•																						بت طر	. قو	بين سى	. ما	کے قناط	اور رر م	نے ہے۔ ، تارو	ی مادا قوت رقی رقی اشی	یسی پر و قوری سسی	قناط جارج خوارتر نوارتر نناطیه ت اور	چار چار و رر • بر مق	حرک رقی قی روی ت اوا لادی ساطیس	سى مت تف بر فو فو	8 8 8 8	.1 .2 .3 .4 .5	8
249 <sub>2</sub> 249 <sub>3</sub> 250 <sub>4</sub> 254 <sub>5</sub> 255 <sub>6</sub> 261 <sub>67</sub> 262 <sub>8</sub>		 	 																														بت طم	قو		. ما	کے قناط ستقار	اور رر م	دے ، تارو اء اوا	ی مادات توت رقی داشی	يسى ، ټور د قورد د مق	قىناط چارج ئزار <u>تر</u> سروژ سر- سر-	چار ور ه ور مق	حرک رقی قی رو ت اوا پلادی نناطیس	سی مة تف قو فو مة	8 8 8 8 8 8	.1 .2 .3 .4 .5	8
249 <sub>22</sub> 249 <sub>23</sub> 250 <sub>24</sub> 254 <sub>25</sub> 255 <sub>26</sub> 261 <sub>27</sub> 262 <sub>28</sub> 265 <sub>29</sub>			 																														بت	. قو		. ما	کے	اورر مس	نے کے ، ، نارو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	ی مادا ت رقعی اشیا سناطی	يسى ر قو <sup>ر</sup> د مق	قناط چارج رج پر ئزارتے سروژ سر- سر- دور	چار ور گر اور مق	حرک رقعی قعی رو پت اوا بناطیس نناطیس	سی تف بر فو فو مة	8 8 8 8 8 8	.1 .2 .3 .4 .5 .6	8
249 <sub>2</sub> 249 <sub>3</sub> 250 <sub>4</sub> 254 <sub>5</sub> 255 <sub>6</sub> 261 <sub>6</sub> 262 <sub>8</sub> 265 <sub>9</sub> 268 <sub>00</sub>			 																														بت طر		٠٠٠٠	٠ ما ما	کے	اورد مس	ن . تارو اع اوائط	ی مادا تونانا توانانا	یسی و قور د مق	قناط جارج خ پر نزار <u>تر</u> سروژ سر- دور مخذ	چار چار و گارد و گارد در د	حرک رقی رو قی رو پ اولی نناطید نناطید نناطید نناطید نناطید	سی مة تغ فو مع مق مق مق مق مق مق مق مق مق	88 88 88 88	.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7	8

vii vii

. بدلتے میدان اور میکس ویل کے مساوات	وقت کے ساتھ	9
ے کا قانون	9.1 فيراڈ_	
290%	9.2 انتقالح	
ى ويل مساوات كى نقطہ شكل	9.3 ميكس	
ر ويل مساوات كى تكمل شكل	9.4 ميكس	
ى دباو	9.5 تاخير:	
211		10
$31\mathrm{h}_{10}$	مستوى امواج	10
خلاء میں برقی و مقناطیسی مستوی امواج		
و مقناطیسی مستوی امواج	10.2 برقى	
10 خالی خلاء میں امواج	.2.1	
10 خالص یا کامل ذو برق میں امواج	.2.2	
10 ناقص یا غیر کامل ذو برقی میں امواج	.2.3	
گ سمتیہ	10.3 پوئنٹنگ	
ي ميں امواج	10.4 موصل	
س مستوی موج	10.5 انعكاء	
ساكن موج	10.6 شرح	
35920	ترسیلی تار	11
ی تار کے مساوات	11.1 ترسيلې	
ى تار كے مستقل	11.2 ترسيلې	
11 ہم محوری تار کے مستقل	.2.1	
11 دو متوازی تار کے مستقل	.2.2	
11 سطح مستوى ترسيلي تار	.2.3	
ى تار ک <sub>ے</sub> چند مثال	11.3 ترسيلې	
ى تجزيه، سمته نقشه	11.4 ترسیم	
383 <sub>28</sub>	.4.1	
نى نتائج پر مبنى چند مثال	11.5 تجربا:	

viii

387/130	12 تقطیب موج
387/31	12.1 خطی، بیضوی اور دائری تقطیب
390,2,	12.2 بیضوی یا دائری قطبی امواج کا پوئنٹنگ سمتیہ
393,33	13 ترچهی آمد، انعکاس، انحراف اور انکسار
393 <sub>34</sub>	13.1 ترچهی آمد
40435	13.2 ترسيم بائي گن
407;36	14 مویج اور گهمکیا
407,37	14.1 برقی دور، ترسیلی تار اور مویج کا موازنہ
يچ ميں عرضى برقى موج	14.2 دو لامحدود وسعت کے مستوی چادروں کے موہ
414,9	14.3 كهوكهلا مستطيلي مويج
عور	14.3.1 مستطیلی موبج کے میدان پر تفصیلی
430،	14.4 مستطیلی مویج میں عرضی مقناطیسی TMmn ه
434	14.5 كهوكهلى نالى مويج
441145	14.6 انقطاعی تعدد سے کم تعدد پر تضعیف
443,44	14.7 انقطاعی تعدد سے بلند تعدد پر تضعیف
445,45	14.8 سطحی موج
45046	14.9 دو برق تختی موبج
453.47	14.10 شیش ریشہ
45648	14.11 پرده بصارت
45849	14.12 گهمكى خلاءِ
461150	14.13 میکس ویل مساوات کا عمومی حل

469,51	اينثينا اور شعاعى اخراج
469.52	15.1 تعارف
469.53	15.2 تاخیری دباو
47 l <sub>154</sub>	15.3 تكمل
472ss	15.4 مختصر جفت قطبی اینٹینا
480.56	15.5 مختصر جفت قطب كا اخراجي مزاحمت
48457	15.6 ڻهوس زاويہ
485 <sub>58</sub>	15.7 اخراجی رقبہ، سمتیت اور افزائش
49259	15.8 قطاری ترتیب
4926	15.8.1 غير سمتي، دو نقطہ منبع
49361	15.8.2 ضرب نقش
49462	15.8.3 ثنائي قطار
496տ	15.8.4 یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار
تراجى قطار	15.8.5 یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: چوڑائی جانب اخ
راجي قطار	15.8.6 یکساں طاقت کر متعدد رکن پر مبنی قطار: لمبائی جانب اخر
ى ايتثينا	_
مى اينٹينا	ے۔ 15.8.7 یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلتے زاویہ اخراج
50367	ے۔ 15.8.7 یکساں طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلتے زاویہ اخراج
50367	۔
503 <sub>67</sub>	۔
503 <sub>67</sub>	15.8.7 یکسان طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلتے زاویہ اخراج     15.9 تداخُل پیما
503 <sub>67</sub>	15.8.7 یکسان طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلتے زاویہ اخراج     15.9 تداخُل پیما
503 <sub>67</sub>	15.8.7 یکسان طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلتے زاویہ اخراج     15.9 تداخُل پیما
503 <sub>67</sub>	15.8.7 یکسان طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلتے زاویہ اخراج     15.9 تداخُل پیما
503 <sub>67</sub>	15.8.7 يكسان طاقت كح متعدد ركن پر مبنى قطار: بدلتے زاويہ اخراج     15.9 تداخُل پيما
503 <sub>67</sub>	15.8.7 يكسان طاقت كح متعدد ركن پر مبنى قطار: بدلتے زاويہ اخراج     15.9 تداخُل پيما
503 <sub>67</sub>	15.8.7 یکسان طاقت کے متعدد رکن پر مبنی قطار: بدلتے زاویہ اخراج     15.9 تداخُل پیما
503 <sub>67</sub>	15.8.7       يكسان طاقت كے متعدد ركن پر مبنى قطار: بدلتے زاويہ اخراج         15.9       15.9         15.10       مسلسل خطى اينٹينا         15.11       مستطيل سطحى اينٹينا         15.12       ميدان اور دور ميدان آپس كے فوريئر بدل ہيں         15.13       خطى اينٹينا         15.14       چهوٹا گهيرا اينٹينا         15.15       چهوٹا گهيرا اينٹينا         15.16       پچ دار اينٹينا         15.17       دو طرفہ كردار         15.18       چهری اینٹینا
503 <sub>67</sub>	15.8.7         15.9         15.9         15.9         15.10         15.11         15.11         15.11         15.12         15.12         15.13         15.13         2         2         15.14         2         3         4         15.15         2         4         15.16         15.17         15.18         15.19

15

باب 11

ترسیلی تار

ترسلی تارایک نقطے سے دوسرے نقطے تک توانائی اور اشارات منتقل کرتے ہیں۔ بالکل سادہ صورت میں ترسلی تار منبع طاقت کو برقی بار کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ یہ مرسل (ٹرانسمٹر) اور اینٹینا <sup>2</sup> یا پھر ڈیم میں نسب جزیٹر اور اس سے دور کسی شہر کا بار ہو سکتے ہیں۔

مستوی برقی و مقناطیسی امواج عرضی امواج ہیں۔ ترسیلی تاریر بھی عرضی امواج ہی پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مشابہت کی بناپر برقی و مقناطیسی اور مقاطیسی اور مقناطیسی میدان کے بجائے عموماً برقی و باواور برقی اور کی کھو کی استعال کئے جاتے ہیں۔ اس طرح کثافت طاقت کی جاتے کی جاتی ہے۔

اس باب میں ترسیمی تجزیے پر خاص زور دیاجائے گاجو عرضی برقی و مقناطیسی مستوی امواج کے لئے بھی قابل استعال ہو گا۔

11.1 ترسیلی تار کے مساوات


ہم تر سیلی تارکی عمومی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم محور می تارکو ذہن میں رکھ کر آگے چلتے ہیں۔ یہ تاریح محد د پر پڑی ہے۔ ہم محور می تارکے اندرونی اور پیږونی موصل تار بہتر موصلیت  $\sigma_c$  سامت اور اشارات کی تعدد جائیت ہوئے ہم اکائی لمبائی تارکے مستقل  $\sigma_c$  در میان مادے کے مستقل  $\sigma_c$  ہوئے ہم اکائی لمبائی تارکے مستقل  $\sigma_c$  در میان مادک سکتے ہیں۔  $\sigma_c$  میں ہوئے ہم اکائی لمبائی تارکے مستقل  $\sigma_c$  کا در میان مادک کر سکتے ہیں۔

یہاں بھی ہم موج کی حرکت عرب نصور کرتے ہیں۔ یوں تارکے جیوٹی لمبائی کے کی مزاحمت کی مزاحمت کے اور ایصالیت کے کاور ایصالیت کے کہ ہوگی المبائی کے کے شکل 11.1 میں ترسیلی تارکے اس جیوٹے لمبائی کو دکھا یا گیا ہے۔ چو نکہ تارکا یہ جیوٹا نکڑا دونوں اطراف سے بالکل ایک جیسے معلوم ہوتا ہے لملذااس کے ہیکسلہ واراجزاء کو آدھے آدھے نکڑوں میں کرتے ہوئے سلسلہ واراجزاء کو اور اجزاء کو آدھے آدھے نکڑوں میں کرتے ہوئے سلسلہ وارد جرائے کے دونوں جانب بھی جوڑ سکتے تھے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ شکل 11.1 میں بائیں طرف برقی دباو

 $V = V_0 \cos(\omega t - \beta z + \psi)$ 

transmitter<sup>1</sup> antenna<sup>2</sup>



شکل 11.1: یکسان ترسیلی تار کا چهوٹا حصہ۔ متغیرات C ، L ، R اور G تار کی شکل اور مادوں پر منحصر ہیں۔

پائی جاتی ہے۔ یہ حرکت کرتے موج کی عمومی مساوات ہے۔ یولر مماثل استعال کرتے ہوئے اس مساوات کو

$$V = \left[ V_0 e^{j(\omega t - eta z + \psi)} 
ight]$$
 ميتي

کھاجا سکتا ہے۔ اس مساوات میں  $e^{j\omega t}$ اور زیر نوشت میں جی کو پوشیدہ رکھتے ہوئے دوری سمتیہ کی صورت میں یوں کھاجا سکتا ہے

$$V_s = V_0 e^{j\psi} e^{-\beta z}$$

جہاں مساوات کے بائیں ہاتھ V<sub>S</sub> ککھتے ہوئے زیر نوشت میں S یاد دلاتی ہے کہ یہ مساوات دوری سمتیہ کی شکل میں ہے۔

شکل 11.1 کے گرد گھومتے ہوئے کر جاف کے برتی دباوکے قانون سے

$$V_{s} = \left(\frac{R\Delta z}{2} + j\frac{\omega L\Delta z}{2}\right)I_{s} + \left(\frac{R\Delta z}{2} + j\frac{\omega L\Delta z}{2}\right)(I_{s} + \Delta I_{s}) + V_{s} + \Delta V_{s}$$

١

$$\frac{\Delta V_s}{\Delta z} = -\left(R + j\omega L\right) I_s - \frac{1}{2} \left(R + j\omega L\right) \Delta I_s$$

کھاجاسکتاہے۔اگر $\Delta z$  کو صفر کے قریب تر کیاجائے تب $\Delta I_s$  بھی صفر کے قریب تر ہو گا۔ یوں  $\Delta z \to 0$  کی صورت میں اس مساوات کے آخر کی جزو کو نظر انداز کیاجاسکتاہے۔ یوں اسے

$$\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}z} = -\left(R + j\omega L\right)I_s$$

لکھا جا سکتا ہے۔

متوازي اجزاء پر برقی دیاو

$$V_s - \left(\frac{R\Delta z}{2} + j\frac{\omega L\Delta z}{2}\right)I_s$$

ہے جسے استعال کرتے ہوئے شکل کودیکھ کر متوازی اجزاء میں تفرقی روکے لئے

$$-\Delta I_{s} = \left[ V_{s} - \left( \frac{R\Delta z}{2} + j \frac{\omega L \Delta z}{2} \right) I_{s} \right] \left( G\Delta z + j \omega C \Delta z \right)$$

١

$$\frac{\Delta I_s}{\Delta z} = -\left(G + j\omega C\right) V_s + \frac{1}{2} \left(R + j\omega L\right) \left(G + j\omega C\right) I_s \Delta z$$

کھاجاسکتاہے۔اگر $z o \Delta$ کیاجائے تباس مساوات کے آخری جزو کو نظر انداز کیاجاسکتاہے اور یوں

$$\frac{\mathrm{d}I_{s}}{\mathrm{d}z} = -\left(G + j\omega C\right)V_{s}$$

حاصل ہو تاہے۔

یہاں رک کر ذرہ برقی و مقناطیسی امواج کے مساوات کو دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ میکس ویل کی مساوات $abla imes E_s = -j\omega\mu H_s$ 

اور $oldsymbol{H}_{ys} = H_{ys}oldsymbol{a}_{ ext{y}}$ اور $oldsymbol{E}_s = E_{xs}oldsymbol{a}_{ ext{x}}$ 

$$\frac{\mathrm{d}E_{xs}}{\mathrm{d}z} = -j\omega\mu H_{ys}$$

ملتاہے اور اسی طرح

 $\nabla \times \boldsymbol{H}_{s} = (\sigma + j\omega\epsilon) \, \boldsymbol{E}_{s}$ 

سے

(11.4) 
$$\frac{\mathrm{d}H_{ys}}{\mathrm{d}z} = -\left(\sigma + j\omega\epsilon\right)E_{xs}$$

ملتا ہے۔

C مساوات  $I_{S}$  مساوات  $I_{S}$  مساتھ موازنہ کریں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مساوات میں  $I_{S}$  کی جگہہ ہوتا ہے کہ پہلے مساوات میں  $I_{S}$  کی جگہہ ہوئے دوسری مساوات حاصل کی جاسکتی ہے۔ دونوں مساوات بہت قریبی مشابہت رکھتے ہیں۔

اسی طرح مساوات 11.1 اور مساوات 11.3 کودیکھتے ہوئے یہی جوڑے یہاں بھی پائے جاتے ہیں،البتہ یہاں L اور م کی جوڑی بھی پائی جاتی ہے۔ہاں ظاہری طور پر R کی جوڑی موجود نہیں ہے۔یوں ہم ہس کی جوڑی R + jwL کے سکتے ہیں۔

لامحدود یکساں مستوی امواج اور لامحدود لمبائی کی بیکساں ترسیلی تار کے سرحدی شر ائطا یک جیسے ہیں۔دونوں میں سرحد پایابی نہیں جاتاللذاہم گزشتہ باب میں حاصل حل

 $E_{xs} = E_{x0}e^{-\gamma z}$ 

کی طرز پراب

$$(11.5) V_s = V_0 e^{-\gamma z}$$

بطور ترسیلی تارے مساوات کا حل لکھ سکتے ہیں۔ یہ برقی دباوے موج کی مساوات ہے۔ یہ موج مثبت z جانب حرکت کررہی ہے اور z=0 پراس کا حیطہ  $v_0$  ہے۔ حرکی مستقل

$$\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)}$$

باب 11. ترسيلي تار 14.

ب

(11.6) 
$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

ہو جائے گا۔ طول موج اب بھی

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

ہو گا۔موج کی رفتاراب بھی

$$v = \frac{\omega}{\beta}$$

کامل تر سیلی تار طاقت ضائع نہیں کر تا۔ ایسی تارے مستقل R=G=0 ہوتے ہیں للذا  $\gamma=j\beta=j\omega\sqrt{LC}$ 

اور

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

عول گے۔

اسی طرح مقناطیسی موج

$$H_{ys} = \frac{E_{x0}}{\eta} e^{-\gamma z}$$

(11.10)  $I_{s} = \frac{V_{0}}{Z_{0}} e^{-\gamma z}$ 

کھاجاسکتاہے جہاں ترسیلی تارکی قدرتی رکاوٹ Z<sub>0</sub> کو

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\epsilon}}$$

(11.11)  $Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ 

خطہ - 1 میں آمدی موج جب خطہ - 2 کے سر حدسے نگراتی ہے تواس کا کچھ حصہ بطور انعکاسی موج خطہ - 1 میں واپس ہو جاتی ہے۔اس انعکاسی موج اور آمدی موج کی شرح کو شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{E_{x0}^{-}}{E_{x0}^{+}} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$$

کہتے ہیں۔اسی طرح اگر 2<sub>01</sub> قدرتی رکاوٹ کی تر سیلی تاریر آمد موج 2<sub>02</sub> قدرتی رکاوٹ کی تر سیلی تار میں داخل ہوناچاہے توان کے سر حدسے انعکاسی موج واپس ہوگی۔ایسی انعکاسی موج اور آمدی موج کی شرح

(11.12) 
$$\Gamma = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}}$$

ہو گی۔انعکاسی شرح جانتے ہوئے شرح ساکن موج

$$s = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$

 $H_{ys}$  اور $H_{ys}$  اور $H_{ys}$  کاشر کz=-l ہوتب $\eta=\eta_2$  پرz>0 اور

$$\eta$$
ين,  $=\eta_1 \frac{\eta_2+j\eta_1 aneta_1l}{\eta_1+j\eta_2 aneta_1l}$ 

کو داخلی قدرتی رکاوٹ کہتے ہیں۔اس ہے 0>z>0 کی صورت میں ترسلی تار کے لئے z=-1 اور zاور کی شرح، یعنی اس کی داخلی قدرتی رکاوٹ کو

(11.14) 
$$Z_{01} = Z_{01} \frac{Z_{02} + jZ_{01} \tan \beta_1 l}{Z_{01} + jZ_{02} \tan \beta_1 l}$$

کھا جا سکتا ہے۔ 1358

3559


 $C = 80 \frac{\mathrm{pF}}{\mathrm{m}}$  اور  $G = 8 \frac{\mathrm{\mu S}}{\mathrm{m}}$  را درجو  $G = 8 \frac{\mathrm{\mu S}}{\mathrm{m}}$  را درجو کام کریں۔

 $55.9/-0.029^{\circ}$   $\Omega$ اور  $0.029^{\circ}$   $\Omega$   $0.23 \times 10^{8} \frac{\text{m}}{\text{s}}$  0.81 m  $0.236 \frac{\text{rad}}{\text{m}}$   $0.57 \frac{\text{Np}}{\text{m}}$ 

3363

11.2 ترسیلی تار کے مستقل

اس جھے میں مختلف اشکال کے ترسیلی تار کے مستقل کیجا کرتے ہیں۔ان میں سے عموماً مستقل کو ہم پہلے حاصل کر چکے ہیں،بس انہیں ایک جگہ لکھنا باقی ہو گا۔ سے پہلے ہم محوری تار کے مستقل اکھٹے کرتے ہیں۔



شکل 11.2: بم محوری ترسیلی تار اور دو متوازی ترسیلی تار.

11.2.1 ہم محوری تار کے مستقل

شکل۔11۔ الف میں ہم محوری تارد کھائی گئی ہے جس میں اندرونی تار کار داس  $\rho_1$  ہے۔ بیرونی تار کا اندرونی رداس  $\rho_2$ اور اس  $\rho_3$  بیں۔تاروں کے در میان  $\rho_3$  در میان  $\rho_4$  اور  $\rho_3$  بیں۔ صفحہ 153 پر مساوات میں تارکی لمبائی  $\rho_4$  سے اس کی فی میٹر کمپیسٹنس

(11.15) 
$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln\frac{\rho_2}{\rho_1}}$$

حاصل ہوتی ہے جبکہ فی میٹر امالہ صفحہ 272پر مساوات 8.67 دیتا ہے۔

$$L_{\dot{\mathfrak{z}},z} = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

یہ تار کی بیر ونیامالہ ہے۔بلند تعدد پر تارمیں برقی روصرف گہرائی جلد تک محدود رہتی ہے لہٰذاالیں صورت میں تار کے اندر نہایت کم مقناطیسی بہاو پایاجاتا ہے اور یوں اس کی اندر ونی امالہ قابل نظرانداز ہوتی ہے۔کسی بھی ترسیلی تار کے لئے

$$L_{\dot{\mathcal{J}},\mathcal{L}}C = \mu\epsilon$$

درست ثابت ہوتا ہے۔یوں دونوں ہم محوری تاروں کے در میان میں بھری ذو برق کا∋اور فی میٹر تار کی کیبیسٹنس جانتے ہوئےاندرونی امالہ اس مساوات سے حا‱ کی جاسکتی ہے۔

کم تعد دیریتار کی اندرونی اماله کو نظرانداز نهیس کیا جاسکتا۔ایسی صورت میں مساوات 8.71

$$L = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \frac{\mu}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi \left(\rho_3^2 - \rho_2^2\right)^2} \left(\rho_3^4 \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} - \frac{\rho_2^4}{4} - \frac{3\rho_3^4}{4} + \rho_2^2 \rho_3^2\right)$$

میں دی گئی فی میٹر تارکی امالہ استعمال کی جائے گی۔ یادر ہے کہ بیرامالہ حاصل کرتے ہوئے فرض کیا گیا تھا کہ برقی رو یکساں موصل تارییں گزرتی ہے۔اب ہم جانتے ہیں کہ بلند تعدد پر روصرف گہرائی جلد تک محدود رہتی ہے لہٰذا کم تعدد پر ہی اس امالہ کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

آئیں الی تعدد پر بھی صورت حال دیکھیں جب اندرونی امالہ کی قیت قابل نظر انداز نہ ہولیکن گہرائی جلد کے اثر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ گہرائی جلد کے اثر کی وجہ سے مساوات 11.18 قابل قبول نہیں ہوگی۔اب فرض کرتے ہیں کہ گہرائی جلد کا اندرونی تارکے رداس  $\rho_1$ سے بہت کم ہے۔یوں اندرونی تارکے ہیرونی

11.2. ترسیلی تار کے مستقل

باریک تہہ میں برقی روپائی جائے گی۔ برقی رو $a_{
m Z}$  ست میں ہے اور چو نکہ  $J_s=\sigma_c E_s$  ہوتا ہے للذاتار کی سطح پر ق $E_s$  کا مماثل جزو بھی  $a_{
m X}$  ست میں ہوگا۔ موصل تاری موصلیت کو یہاں  $\sigma_c$  کا کھا گیا ہے۔ مقاطیسی میدان کی شدت تارکی سطح پر

$$H_{\phi s} = \frac{I_s}{2\pi\rho_1}$$

ہو گی۔اب تار کی سطح پر  $E_{zs}$  اور  $H_{ys}$  کی شرح،مستوی برقی و مقناطیسی موج کی قدر تی رکاوٹ ہو گی۔اگرچہ ہم نکلی اشکال کی بات کررہے ہیں لیکن  $\delta \gg \delta \gg \delta$  کی بناپر برقی روگزارتے باریک تہہ کو کا موٹائی اور  $2\pi \rho_1$  چوڑائی کا موصل تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں صفحہ 337 پر مساوات 10.66 سے

$$|_{\rho_1} \frac{E_{zs}}{H_{ys}} = \frac{1+j}{\sigma_c \delta}$$

لکھا جا سکتا ہے جس میں مساوات 11.19پر کرنے سے

$$\frac{E_{zs}}{I_s}\bigg|_{\rho_1} = \frac{1+j}{2\pi\rho_1\delta\sigma_c}$$

کھاجاسکتاہے۔ چونکہ  $E_{zs}$  دراصل فی میٹر برقی د باوہ لہذامندرجہ بالاشرح فی میٹر قدرتی رکاوٹ

(11.20) 
$$Z = \frac{E_{zs}}{I_s} \Big|_{\rho_1} = R + j\omega L = \frac{1}{2\pi\rho_1\delta\sigma_c} + j\frac{1}{2\pi\rho_1\delta\sigma_c}$$

کے برابر ہے۔ بیامالہ تار کیاندر ونیامالہ ہے جو تار کے موصلیت  $\sigma_c$  پر منحصر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامل موصل کی صورت میں قدر تی رکاوٹ صفر ہو گی۔ یوں اندر ونی تارکی اندر ونی امالہ

$$L_{
ho_1,\dot{\mathcal{G}}}$$
ائدرونی  $= \frac{1}{2\pi 
ho_1 \delta \sigma_c \omega}$ 

ہو گی۔صفحہ 335پر مساوات 10.63 کو  $\frac{1}{\pi f \mu \delta^2}$  و کے اس میں پر کرنے سے

(11.21) 
$$L_{\rho_1, \dot{\mathcal{G}}_{1, \lambda}, \lambda} = \frac{\mu \delta}{4\pi \rho_1} \quad (\delta \ll \rho_1)$$

حاصل ہوتا ہے۔اسی طریقہ کارسے بیر ونی تارکے لئے

(11.22) 
$$L_{\rho_2,\dot{\mathcal{C}}_{\sigma_3,\dot{\sigma},\dot{\sigma}_{\sigma_3,\dot{\sigma}_3,\dot{\sigma}},\dot{\sigma}},\dot{\sigma}}}}}}}}}}}}}}}}}}}$$

کھاجاسکتاہے۔یوں بلند تعدد پر ہم محوری تارکی کل امالہ

(11.23) 
$$L_{j,j,k} = \frac{\mu}{2\pi} \left[ \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + \frac{\sigma_c}{2} \left( \frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right) \right] \qquad (\delta \ll \rho_1, \, \delta \ll \rho_3 - \rho_2)$$

ہو گا۔ مساوات 11.20 بلند تعدد پر قدر تی رکاوٹ کامزاحمتی حصہ یعنی فی میٹر مزاحمت بھی دیتاہے جس سے اندرونی اوربیر ونی تاروں کا سلسلہ وار مجموعہ

(11.24) 
$$R = \frac{1}{2\pi\delta\sigma_c} \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2}\right) \quad (\delta \ll \rho_1, \, \delta \ll \rho_3 - \rho_2)$$

کھھاجا سکتا ہے۔اس مزاحمت کے ساتھ شعاعی اخراج سے پیدامزاحمتی جزو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ بے پردہ نتاریا ہم محوری تارکے کھلے سرسے شعاعی اخراج ہوتا ہے۔

الیی تعدد جس پر گہرائی جلد کی قیمت رداس سے بہت کم نہ ہو حل کرتے ہوئے استعال ہوتے ہیں۔ یہاں انہیں حل نہیں کیا جائے گا۔

قدر تی رکاوٹ کو عموماً بیر ونی امالہ اور کپیسٹنس کی صورت میں

(11.25) 
$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_{\dot{\xi},z}}{C}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

لکھا جاتا ہے۔

اندرونی اور بیرونی تارکے مابین ذو برق میں سے گزرتی یک سمتی برقی روGV=I سے حاصل ہوتی ہے۔اندرونی تارپر  $ho_L$  اور بیرونی تارپر  $ho_L$  کثافت کئیری چارج تصور کرتے ہوئے تاروں کے مابین برقی د باوصفحہ 102 سماوات 102

$$V = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

دیتی ہے۔ تاروں کے در میان ذو برق میں میدان مساوات 4.17

$$E_{\rho} = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon\rho}$$

دیتی ہے۔ ذوبرق کی موصلیت 6 کھتے ہوئے، صفحہ 130 پر اوہم کے قانون کی نقطہ شکل یعنی مساوات 5.11 کی مددسے یوں رداس 0 پر کثافت برقی رو

$$J_{\rho} = \sigma E_{\rho} = \frac{\sigma \rho_L}{2\pi\epsilon\rho}$$

 $2\pi
ho$  کار قبہ  $2\pi
ho$  ہوگا۔انی اکائی لمبائی کی تکمی سطح کار قبہ  $2\pi
ho$  ہوگا۔انی اکائی لمبائی کی سطح کے رقبہ  $2\pi
ho$ سے کل

$$I = J_{\rho} 2\pi \rho = \frac{\sigma \rho_L}{\epsilon}$$

برقی رو گزرے گی۔ یوں

(11.26) 
$$G = \frac{I}{V} = \frac{2\pi\sigma}{\ln\frac{\rho_2}{\rho_1}}$$

حاصل ہوتا ہے۔

یہاں G کی قیمت کے قیمت سے حاصل کر نادیکھتے ہیں۔ایک تار سے دوسرے تار تک E کی لکیری تکمل سے برقی دباو V حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ 135 پر مساوات E کے تحت کسی بھی موصل پر سطحی کثافت چارج، سطح کے عمود کی برقی بہاو کے برابر ہوتی ہے، یعنی عودی  $\rho_S = D$ بیوں تاریر کل چارج

$$Q = \int_{S} \rho_{S} \, dS = \epsilon \int_{S} E_{\zeta, \mathcal{F}} \, dS$$

کھی جاسکتی ہے جہاں S تار کا سطحی رقبہ ہے اور  $D=\epsilon E$  کھھا گیا گا۔ یوں

(11.27) 
$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon \int_{S} E_{\mathcal{G}, \mathcal{F}} dS}{V}$$

ہوگا۔اب موصل کے سطح پر ع<sub>ودی</sub> کے جانتے ہوئے یہاں کثافت برقی روعودی  $J=\sigma E$ کھی جاسکتی ہے لہٰذاتار کے سطح سے خارج کل برقی رو

$$I = \sigma \int_{S} E_{\mathcal{S}, \mathfrak{s}^{\mathcal{E}}} \, \mathrm{d}S$$

Bessel functions<sup>4</sup>

ہو گی۔ یوں دو تاروں کے مابین ایصالیت

$$G = \frac{I}{V} = \frac{\sigma \int_{S} E_{\mathcal{G}, p^{\epsilon}} dS}{V}$$

ہو گی۔مساوات 11.27اور مساوات 11.28 کو دیکھ کر

$$G = -\frac{\sigma}{\epsilon}C$$

ککھاجا سکتاہے جو کسی بھی تر میلی تار کے لئے درست ہے

 $50/0.055^{\circ}$   $\Omega$ اور  $15.1 \frac{\text{rad}}{\text{m}}$   $0.014 \frac{\text{Np}}{\text{m}}$   $0.129 \frac{\text{nH}}{\text{m}}$   $0.25 \frac{\text{μH}}{\text{m}}$   $0.1 \frac{\text{nF}}{\text{m}}$ 

11.2.2 دو متوازی تار کے مستقل 11.2.2

شکل۔11۔ب میں دومتوازی ترسیلی تارد کھائی گئی ہے۔تار کار داس 6،تاروں کے مابین فاصلہ 4 جبکہ تار کی موصلیت ۔σ۔ ہے۔تاروں کے گردؤ و برق کے مستقل ∍، µاور σ ہیں۔اس تارکی کیپیسٹنس صفحہ 159 پر مساوات 5.75 کی نصف ہو گی۔اس کی وجہ وہیں پر مساوات کے نیچے سمجھائی گئی ہے۔یوں فی میٹر تارکی کیپیسٹنس

$$C = \frac{\pi \epsilon}{\cosh^{-1} \frac{d}{2b}}$$

ہو گی۔اگر $b \ll d$ ہوتب مساوات5.76سے

$$C = \frac{\pi \epsilon}{\ln \frac{d}{b}} \quad (b \ll d)$$

كلهاجاسكتاب\_مساوات 11.17سے تاركى في ميٹربيروني اماليہ


$$L_{\dot{\mathfrak{z}},\underline{\mathfrak{z}}} = \frac{\mu}{\pi} \cosh^{-1} \frac{d}{2b}$$

یا

$$L_{\dot{\mathcal{J}},\mathbf{z}} = \frac{\mu}{\pi} \ln \frac{d}{b} \quad (b \ll d)$$

لکھی جاسکتی ہے جبکہ بلند تعدد پر فی میٹر کل امالہ

(11.31) 
$$L_{j,j} = \frac{\mu}{\pi} \left( \frac{\delta}{2b} + \cosh^{-1} \frac{d}{2b} \right) \quad (\delta \ll b)$$



شكل 11.3: سطح مستوى ترسيلي تار.

 $S=2\pi b\delta$  ہے۔ تارکی بیر ونی  $S=S=2\pi b\delta$  تہہ برقی رو گزارتی ہے۔ اس تہہ کارقبہ عمودی تراث

(11.32) 
$$R = \frac{l}{\sigma_c S} = \frac{1}{\pi b \delta \sigma_c}$$

ہو گی جہاں دونوں تاروں کی مزاحمت سلسلہ وار جڑے ہیں۔مساوات 11.29سے فی میٹر تارکی ایصالیت

$$G = \frac{\pi\sigma}{\cosh^{-1}\frac{d}{2b}}$$

حاصل ہوتی ہے۔

بیر ونی امالہ اور کپیسٹنس استعال کرتے ہوئے قدر تی مزاحمت

(11.34) 
$$Z_0 = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \cosh^{-1} \frac{d}{2b}$$

حاصل ہو تاہے۔

11.2.3 سطح مستوى ترسيلي تار 11.2.3

شکل 11.3 میں سطے مستوی ترسیلی تار ⁵د کھایا گیاہے جس میں طچوڑائی اور t موٹائی کے دومتوازی موصل چادر د کھائے گئے ہیں جن کے مابین فاصلہ 4 ہے۔مووشل چادر کی موصلیت ع جبکہ ارد گرد کے ذوبرق کے مستقل €،µاور ح ہیں۔

ا گر $b\gg d$ ہوتبان جادروں کی فی میٹر کیبیسٹنس

(11.35) 
$$C = \frac{\epsilon \bar{\nu}}{\dot{\theta}} = \frac{\epsilon b}{d}$$

ہو گی۔یوں مساوات 11.17سے فی میٹر بیر ونی امالیہ

(11.36) 
$$L_{\dot{\mathcal{G}},z} = \frac{\mu \epsilon}{C} = \frac{\mu d}{b}$$

ہو گی۔امید کی جاتی ہے کہ آپ گہر ائی جلداستعال کرتے ہوئے اندرونی امالہ حاصل کر سکتے ہیں۔یوں کل امالہ

(11.37) 
$$L = \frac{\mu d}{b} + \frac{2}{\sigma_c \delta b w} = \frac{\mu}{b} (d + \delta) \quad (\delta \ll t)$$

ہو گی جہال گہرائی جلد کو چادر کی موٹائی سے بہت کم تصور کیا گیا ہے۔

بلند تعدد پر بر تی روچادروں کے آمنے سامنے سطحوں پر گہرائی جلد تک محدود ہو گی۔ یوں بر قی رور قبہ 6*0سے گزرے* گی جسسے ایک تار کے اکائی لمبائی کی مزاحمت معاصل ہوتی ہے۔ یوںاکائی کمبی تار کے دونوں حصوں کی سلسلہ وار جڑی کل مزاحمت

(11.38) 
$$R = \frac{2}{\sigma_c b \delta} \quad (\delta \ll t)$$

3589

مساوات 11.29سے

$$(11.39) G = \frac{\sigma b}{d}$$

کلھی جاسکتی ہے۔

ان معلومات سے سطح مستوی ترسیلی تارکی قدرتی رکاوٹ

(11.40) 
$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_{\dot{\mathcal{G}},\underline{\mathcal{F}}}}{C}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{d}{b}$$


ککھی جاسکتی ہے۔

. 9.816،50.6 cm، −0.215،33.5 cm، 0.26،42.6 cm.

11.3 ترسیلی تار کرے چند مثال

اس جھے میں گزشتہ حصوں کے نتائج استعمال کرتے ہوئے چند مثال کرتے ہیں۔ یہاں تمام تر سکی تاروں کو بے ضیاع تار تصور کیا جائے گا۔

شر وع دومتوازی تربیلی تارہے کرتے ہیں جس کی قدر تی رکاوٹ Ω 300 ہے۔ایسی تار <mark>ٹی وی</mark> کے اینٹینااور ٹی وی کے مابین لگائی جاتی ہے۔شکل 11.4سالف میں اس طرح جڑے تربیلی نظام کود کھایا گیاہے۔اینٹینا کا تھونن <sup>7</sup>مساوی دوراستعال کیا گیاہے جوا یک عدد منبع برقی دباو کی اور اس کے ساتھ سلسلہ وار جڑی Ω،300 کی مزاحمت پر مشتمل ہے۔ تربیلی تار ٹی وی کے برقیاتی دور کے بالکل شر وع میں نسب ابتدائی ایمپلی فائر سے جڑتی ہے جس کادا خلی مزاحمت Ω 300 ہے۔ ٹی ورک



شکل 11.4: ترسیلی تار اینٹینا کو ٹی وی سے جوڑ رہی ہے۔

اسی مزاحت سے ظاہر کیا گیاہے۔اس مثال میں ٹی وی بطور برقی بار کر دار اداکر تاہے۔ ٹی وی اسٹیش سے خارج 100 MHz کے برقی و مقناطیسی امواج اس ایپیٹین ا میں mV کا اشارہ پیدا کرتی ہیں۔ ترسلی تار کے مستقل ایسے ہیں کہ اس میں اشارات کی رفتار ی<sup>m</sup> 5 × 108 ہے۔

چونکه برقی بار کی مزاحمت اور ترسیلی تار کی قدرتی مزاحمت برابر ہیں المذاتر سیلی تاراور برقی بار ہمہ رکاوٹ ہیں۔ یوں برقی بار پرانعکاس نہیں پایاجائے گالمذاشر ح انعکاس

$$\Gamma = \frac{300 - 300}{300 + 300} = 0$$

صفراور شرح ساكن موج

$$s = \frac{1 - |\Gamma|}{1 + |\Gamma|} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

ایک کے برابر ہوں گے۔اشارے کے تعد دپر ترسیلی تارمیں طول موج

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2.5 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 2.5 \,\mathrm{m}$$

اور زاويائی مستقل

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{2.5} = 0.8\pi \, \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

ہیں۔ترسلی تارکی برقی لمبائی

$$\beta l = 0.8\pi \times 2 = 1.6\pi \,\mathrm{rad}$$

یا°288ہے جسے 0.8 طول موج بھی کہاجاتا ہے۔

شکل۔11۔ب میں داخلی جانب کاصورت حال د کھایا گیا ہے۔ داخلی جانب چو نکہ اینٹینا کی مزاحت Ω 300 ہے اور تر سیلی تارکی قدرتی ر کاوٹ بھی Ω 300 ہے لہذا اینٹینااور تر سیلی تار ہمہ ر کاوٹ ہیں۔اینٹینا میں پیدا To کااشارہ تر سیلی تارکے قدرتی ر کاوٹ پر

$$\frac{5 \times 10^{-3} \times 300}{300 + 300} = 2.5 \,\text{mV}$$

TV, television<sup>6</sup> Thevenin<sup>7</sup> پیدا کرے گا۔اینٹینااور تر سلی تار ہمہ ر کاوٹ ہیں المذامنع طاقت V<sub>s</sub> تر سلی تار میں زیادہ سے زیادہ طاقت جیجے گا۔ تر سلی تار کے داخلی جانب پیدا V m 2.5 کااشارہ تار میں سے گزرتے ہوئے برقی بار تک پہنچے گاالبتہ یہ داخلی اشارے سے 1.6πریڈیئن ہیچھے ہو گا۔ یوں اگر تر سلی تار کاداخلی اشارہ

$$V_{\vec{k}_{1}} = 2.5\cos 2\pi 10^{8}t$$
 mV

ہوتب برقی بارپراشارہ

$$V_{\downarrow} = 2.5\cos(2\pi 10^8 t - 1.6\pi)$$
 mV

ہو گا۔داخلی برقی رو

$$I_{\dot{\psi}_{,,}} = \frac{V_{\dot{\psi}_{,,}}}{300} = 8.33\cos 2\pi 10^8 t$$
  $\mu A$ 

اور برقی بار پر برقی رو

$$I_{\downarrow} = \frac{V_{\downarrow}}{300} = 8.33\cos(2\pi 10^8 t - 1.6\pi)$$
 µA

ہوں گے۔ چونکہ ترسلی تار بے ضیاع تار ہے للذا جو طاقت اسے داخلی جانب فراہم کی جاتی ہے وہی طاقت خارجی جانب بر قی بار کو مہیا کر دی جاتی ہے۔

$$P_{j_{\tau_{j}}} = P_{J_{\tau}} = V_{\tau_{\tau_{j}}} I_{\tau_{\tau_{j}}} = \frac{2.5 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} \times \frac{8.33 \times 10^{-6}}{\sqrt{2}} = 10.41 \,\text{nW}$$

مزاحمتی بار کی طاقت کا حساب لگاتے وقت یادر ہے کہ P=VI میں برقی د باواور برقی روکے موثر  $^8$  قیمتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ سائن نماموج کی موثر قیمت پھوٹ کی چوٹی تقسیم  $2\sqrt{2}$  برابر ہوتی ہے۔

اب پہلے ٹی وی کے متوازی دوسرا ٹی وی نسب کرنے کے اثرات پر غور کرتے ہیں۔ دوسرے ٹی وی کاداخلی مزاحت بھی Ω 300 ہے۔ یوں اب ترسیلی تار کے خارجی جانب کل Ω 150 کا بارپایا جاتا ہے۔اس طرح شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{150 - 300}{150 = 300} = -\frac{1}{3}$$

$$\Gamma = \frac{1}{3} / \pi$$

حاصل ہوتی ہے اور شرح ساکن موج

$$s = \frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2$$

ہوں گے۔ ترسیلی تارکی داخلی مزاحت اب $\Omega$  300 کے بجائے

$$\begin{split} Z_{ij} &= Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} = 300 \frac{150 + j300 \tan 288^\circ}{300 + j150 \tan 288^\circ} \\ &= 509.7 / (-23.79^\circ) = 466.39 - j205.6 \quad \Omega \end{split}$$

باب 11. ترسیلی تار

ہو گی جو کپیسٹر کی خاصیت رکھتی ہے۔کپیسٹر کی خاصیت کا مطلب میہ ہے کہ تر سیلی تار کے برقی میدان میں مقناطیسی میدان سے زیادہ توانائی ذخیر ہے۔داخلی رو

$$I_{s,\mathcal{F}_{i}} = \frac{0.005}{300 + 466.39 - j205.6} = 6.3013 / 15.017^{\circ}$$
  $\mu A$ 

ہے اور یوں تر سلی تار کو داخلی جانب

$$P_{ij} = \frac{1}{2} \left( 6.3013 \times 10^{-6} \right)^2 \times 466.39 = 9.2593 \,\text{nW}$$

قت فراہم کی جارہی ہے۔ بے ضیاع تارتمام کی تمام طاقت خارجی جانب منتقل کرے گالمذاΩ 150 کے بار کو 9.2593 nW و گاجو گزشتہ جواب یعنی 10.41 nW میں جے۔ بے ضیاع تارتمام کی ترشتہ جواب یعنی 4.6297 nW سے قدر کم ہے۔ یہ کی انعکاس کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ طاقت دونوں ٹی وی میں برابر تقسیم ہو گالمذاہر ٹی وی کو صرف 4.6297 nW طاقت مہیا ہوگا۔ چو نکہ ایک ٹی وی Ω 300 مزاحت ر کھتا ہے للذا ٹی وی پر پیدا برقی دباو

$$4.6297 \times 10^{-9} = \frac{\left|V_{s, \lambda_{+}}\right|^{2}}{2 \times 300}$$

لعيني

 $|V_{s,l}| = 1.66667 \,\mathrm{mV}$ 

ہو گا۔ یہ قیمت 2.5 mV سے بہت کم ہے جواکیلے ٹی وی پر پیدا ہوتی ہے۔

آئیں تر سیلی تارپر برقی د باوکی چوٹی، نشیب اور ان کے مقامات کے علاوہ دیگر معلومات بھی حاصل کریں۔اگر ہم برقی د باوکے معلومات حاصل کر سکیس تو ظاہر ہے کہ برقی روکے معلومات بھی حاصل کر پائیں گے۔ گزشتہ باب میں مستوی امواج کے لئے یہی معلومات حاصل کی گئیں تھیں۔وہاں استعال کئے گئے ترکیب یہاں بھی کار آمد ثابت ہوں گے۔ برقی د باوموج کے چوٹی کے مقامات مساوات 10.88

$$-eta_1 z$$
بنیرت $=rac{\phi}{2}+n\pi \quad (n=0,\mp 1,\mp 2,\cdots)$ 

ویتاہے۔ اس میں  $eta=0.8\pi$  اور  $\phi=\pi$ اور ویتاہے۔ اس میں ا

$$z$$
بائیز =  $\frac{1}{-0.8\pi} \left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)$   
=  $-1.25 \left(\frac{1}{2} + n\right)$ 

n=1واصل ہوتاہے جس میں n=0اور n=1یر کرنے سے

$$z_{j,j} = -0.625 \,\mathrm{m}$$
 let  $-1.875 \,\mathrm{m}$ 

حاصل ہوتے ہیں جو درست جوابات ہیں۔اگرn=nپر کیاجائے توm=3.125 سے بند ترzحاصل ہوتا ہے جبکہ تار کی کل لمبائی صرف دو میٹر ہے المندلاس جواب کو بھی رہ کیا جاتا ہے۔اسی طرح n=nپر کرنے سے n=nبر کیا ہے۔

موج کے چوٹی سے  $rac{\lambda}{4}$  فاصلے پر نشیب پائے جاتے ہیں، للذاان کے مقامات

$$z_{\pi} = 0 \,\mathrm{m}$$
 let  $-1.25 \,\mathrm{m}$ 

چونکہ سر حدیر موج کانشیب ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی پر 1.66 mV ہے للذاد باو کی کمتر قیمت یہی ہے اور 2 = 8 سے د باو کی چوٹی اس کے د گنایعنی 3.32 ساک میں عالم کے داخلی سرے پر برقی د باو

$$V_{s,\dot{b},} = I_{s,\dot{b},} Z_{\dot{b},} = \left(6.3013 \times 10^{-6} / 15.017^{\circ}\right) \left(509.7 / -23.79^{\circ}\right) = 0.00321175 / -8.77^{\circ}$$

مو گی جو تقریباًموج کے چوٹی کے برابر ہے۔ایبااس لئے ہے کہ سر حدسے ﴿ فاصلے پر چوٹی پائی جاتی ہے جس سے ہر ∆0.5 فاصلے پر چوٹی ہو گی لہٰذا سر حدسے ﴿ فاصلے پر بھی چوٹی متوقع ہے جو تار کے داخلی سرے کے بہت قریب نقطہ ہے۔ آپ ترسیلی تارکی داخلی برقی دیاویوں

$$V_{s,\vec{b},j} = \frac{Z_{\vec{b},j}V_s}{Z_{\vec{b},j} + 300} = \frac{(466.39 - j205.6) \times 0.005}{466.39 - j205.6 + 300} = 0.00321175 / -8.77^{\circ}$$

بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

آخر میں داخلی برتی د باواور بار پر برتی د باوکازاویائی تعلق دکیھتے ہیں۔اگرچہ ہم دونوں برتی د باوکے قیمتیں حاصل کر چکے ہیں،ان کے زاویائی معلومات ابھی تک نہیں حاصل کی سکئیں۔مساوات 10.87 کی مد دسے تاریز کسی بھی نقطے پر برتی د باو

$$V_s=\left(e^{-jeta z}+\Gamma e^{jeta z}
ight)V_0^+$$
  $V_s=\left(e^{-jeta z}+\Gamma e^{jeta z}
ight)V_0^+$  كليها جا سكتا ہے۔ چونكہ ہميں تار كے داخلى سرے پر دياو معلوم ہے للذااس ميں  $V_s=\left(e^{jeta l}+\Gamma e^{-jeta l}
ight)V_0^+$ 

 $V_0^+$  حاصل ہوتاہے جیے  $V_0^+$  کے لئے حل کرتے ہیں

$$V_0^+ = \frac{V_{s,\mathcal{G}_0}}{e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l}} = \frac{0.00321175 / -8.77^{\circ}}{e^{j1.6\pi} - \frac{1}{3}e^{-j1.6\pi}} = 0.0025 / -72^{\circ}$$

اور یوں بار یعنیz=0 پر برقی د باواب حاصل کی جاسکتی ہے

$$V_{s, l} = (1 + \Gamma) V_0^+ = 0.001666 / -72^\circ = 0.001666 / -288^\circ$$


یہاں حاصل جواب کی حتمی قیمت اور پچھ دیر پہلے حاصل کی گئی بار پر برقی دیاو کی حتمی قیمت برا بر ہیں۔ تار کے داخلی سرے پر دیاو کازاویہ °8.77 – جبکہ تار کے خالہ جی سرے پر دیاو کازاویہ °72ہے۔ یوںان کے مابین فرق °80.77 ایعنی °279.23 – ہے۔اند کاسی موج کی عدم موجود گی میں بیہ فرق °288 – یعنی تارکی زاویا کی کہیائی جتنا ہوتا ہے۔

 $Z_L=-j300$  نسب کرکے دیکھتے ہیں۔ کپیسٹر میں توانائی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ ختی مثال کے طور پر ہم اس ترسیلی تارکے خارجی سرے پر صرف کپیسٹر  $Z_L=-j300$  نسب کرکے دیکھتے ہیں۔ کپیسٹر میں توانائی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{-j300 - 300}{-j300 + 300} = -j = 1 / -90^{\circ}$$

سے صاف ظاہر ہے جوانعکای مون کاحیطہ آمدی مون کے برابر دیتا ہے۔شرح ساکن موج یوں

$$s = \frac{1+|-j|}{1-|-j|} = \infty$$



شكل 11.5: بار بردار ترسيلي تار.

ہو گا جس سے موج کانشیب عین صفر کے برابر حاصل ہو تا ہے۔ تر سیلی تارکی داخلی قدرتی رکاوٹ  $Z_{\rm e.j.} = 300 \frac{-j300 + j300 \tan 288^\circ}{300 + j(-j300) \tan 288^\circ} = j589$ 

ہو گی جو خیالی عد دہے للذااسے اوسط طاقت فراہم نہیں کی جاسکتی۔

تر سلی تارے مسائل تر سیمی طریقے سے نہایت خوش اسلوبی سے حل ہوتے ہیں۔ان میں سمت<mark>ھ نقشہ</mark> <sup>و</sup>زیادہ اہم ہے۔اگلے جھے میں اس پر غور کیا جائے گا۔

361

مثال 11.1: شکل 11.5: شکل 11.5 شکل 78 m مثال 11.1: شکل 78 m مثال 11.5: شکل 78 m مثال 78 m مثال 78 m مثال 78 سال مثال 78 سال 78

حل:الف) ترسیلی تارمیں Hz تعدد پر طول موج اور β مندر جه ذیل ہیں۔

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2 \times 10^8}{50} = 4 \times 10^6 \text{ m}$$
$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{4 \times 10^6} = 5\pi \times 10^{-7} \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

اس تعدد پر ترسیلی تارکی لمبائی طول موج سے نہایت کم ہے 78 m >> 78 m للذا ترسیلی تارمیں موج کی ترسیل کے اثرات کورد کیا جاسکتا ہے۔ایسا کرنے سے ہمیں شکل 11.5-ب حاصل ہوتی ہے جہاں سے بارپر برتی دیاو ہا آسانی یوں حاصل ہوگی۔

$$V_L = \frac{40 \times 80}{15 + 80} = 33.7 \,\mathrm{V}$$

ترسلی تار کی داخلی قدر تی رکاوٹ

$$\begin{split} Z_{\text{JJ}} &= Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l} = 50 \frac{80 + j50 \tan(5\pi \times 10^{-7} \times 78)}{50 + j80 \tan(5\pi \times 10^{-7} \times 78)} \\ &= 50 \frac{80 + j0.0061}{50 + j0.0098} = 79.999998697 / -0.00684^{\circ} \end{split}$$

Smith chart<sup>9</sup>

ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $1 \gg \beta l \gg 0$  کی صورت میں  $0 \leftrightarrow \beta l \Rightarrow 0$  ہوتاہے جس سے ترسلی تارکی داخلی قدرتی رکاوٹ تقریباً بارے برابر ہی حاصل پھوتی ہے۔ آپ دیم ہو۔ ہوت ہو کے سادہ طرز پر دور کوحل کیا کریں۔ ایساتب ہوتا ہے جب تارکی لمبائی طول موج سے بہت کم ہو۔ ہوت

ب) ترسیلی تارمین kHz تعدد پر طول موج اور β مندر جه ذیل ہیں۔

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2 \times 10^8}{500000} = 400 \text{ m}$$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{400} = \frac{\pi}{200} \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

اس تعدد پر ترسیلی تارکی لمبائی اور طول موج کے % 19.5 ہے المذاتر سیلی تار کے اثرات قابل نظر انداز نہیں ہیں۔ ترسیلی تارکی داخلی قدرتی رکاوٹ

$$\begin{split} Z_{\text{constant}} &= 50 \frac{80 + j50 \tan(\frac{\pi}{200} \times 78)}{50 + j80 \tan(\frac{\pi}{200} \times 78)} \\ &= 33.599 - j10.441 \end{split}$$

ہے۔ یوں تر سلی تار کے داخلی سرے پر برقی دباو

$$V_{\text{obs}} = \frac{40 \times (33.599 - j10.441)}{15 + 33.599 - j10.441} = 28.2 - j2.54$$

وگا۔ برقی بار کو z=0 پر تصور کرنے سے تر سیلی تار کا داخلی سرا  $z=-78\,\mathrm{m}$  پر ہوگا۔ تر سیلی تاریخ داخلی برقی د باو کو تر سیلی تاریمیں موجود آمدی موج  $z=-78\,\mathrm{m}$  کا نقطہ  $z=-78\,\mathrm{m}$  کا نقطہ  $z=-78\,\mathrm{m}$  کا نقطہ کے درخل کا در انعکاسی موجی کے درخل موجود آمدی م

$$V_{0,j} = V_{0}^{+} e^{-j\frac{\pi}{200}(-78)} + V_{0}^{-} e^{j\frac{\pi}{200}(78)} = V_{0}^{+} e^{j1.22522} + V_{0}^{-} e^{-j1.22522}$$

تصور کیا جاسکتاہے جس میں

$$V_0^- = \Gamma V_0^+ = \left(\frac{80 - 50}{80 + 50}\right) V_0^+ = \frac{3}{13} V_0^+$$

پر کرنے سے

$$28.2 - j2.54 = V_0^+ e^{j1.22522} + \frac{3}{13} V_0^+ e^{-j1.22522}$$

يا

$$V_0^+ = \frac{28.2 - j2.54}{e^{j1.22522} + \frac{3}{13}e^{-j1.22522}} = 33.9e^{-j1.138}$$

حاصل ہوتاہے۔ یوں بارپر برقی دباو

$$V_L = V_0^+(1+\Gamma) = 33.9e^{-j1.138} \left(1 + \frac{3}{13}\right) = 41.7e^{-j1.138} = 41.7/(-65.2^\circ)$$

ہو گا۔

آئیں بار کو منتقل طاقت بھی حاصل کریں۔ بارپر برقی دیاو کے استعمال سے اوسط طاقت

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{|V_L|^2}{R_I} = \frac{1}{2} \frac{41.7^2}{80} = 10.88 \,\mathrm{W}$$

3625

حاصل ہوتی ہے۔

ترسیلی تار کے داخلی سرے پر برقی رو

$$I_{ij} = \frac{V_{ij}}{Z_{ij}} = \frac{28.2 - j2.54}{33.599 - j10.441} = 0.787 + j0.169$$

ہو گی۔ یوں تر سیلی تار کو داخلی سرے پر

$$P_{\text{الله في الله 500}} = \frac{1}{2} \left. V_{\text{الله 600}} I_{\text{old}}^* \right|_{\text{like}} = \frac{1}{2} (28.2 - j2.54) (0.787 - j0.169) = 10.88 \, \text{W}$$

طاقت منتقل ہور ہی ہے۔تریلی تاربے ضیاع ہے للذا یہی طاقت بار کو منتقل ہوگی۔

3627

3629

(11.42)

11.4 ترسیمی تجزیه، سمته نقشه

سمتھ نقشہ بنیادی طور پر شرح انعکاس

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

کی مساوات پر منحصر ہے۔ اس نقشے میں بار برطابق  $Z_0$  یعنی  $\frac{Z_L}{Z_0}$  استعمال کی جاتی ہے جے

$$z = r + jx = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{R_L + jX_L}{Z_0}$$

کھاجا سکتاہے جہاں zکار تیسی محد د کامتغیرہ نہیں بلکہ  $Z_0$  کے مطابقت سے بار کو ظاہر کرتاہے۔ یوں

$$\Gamma = \frac{z - 1}{z + 1}$$

أور

$$z = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$$


لکھے جاسکتے ہیں۔شرح انعکاس کو حقیقی اور خیالی اجزاء

$$\Gamma = \Gamma_r + i\Gamma_i$$

کی صورت میں لکھتے ہوئے

$$r + jx = \frac{1 + \Gamma_r + j\Gamma_i}{1 - \Gamma_r - j\Gamma_i}$$

11.4. ترسيمي تجزيه، سمته نقشه



شکل 11.6: کارتیسی محدد کے متغیرات  $\Gamma_r$  اور  $\Gamma_i$  ہیں جبکہ دائرے کا رداس  $\Gamma_i$  ہے۔

کے حقیقی اور خیالی اجزاء علیحدہ کرتے ہوئے

(11.43) 
$$r = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

(11.44) 
$$x = \frac{2\Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

لکھے جاسکتے ہیں جنہیں کچھ الجبراکے بعد


$$\left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$$

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$$

کھا جاسکتا ہے۔ا گرکار تیسی محد د کے متغیرات  $\Gamma_r$ اور  $\Gamma_t$ ر کھے جائیں تومندر جہ بالا دونوں مساوات گول دائروں کے مساوات ہوں گے۔

مساوات 11.45 کے دائروں پر پہلے غور کرتے ہیں۔اگر 0=r ہوتب یہ مساوات اکائی رداس کادائرہ دیتی ہے جس کا مرکز محد د کے (0,0) پر ہے ۔ خیالی برقی بار کی صورت میں شرح انعکاس کی حتمی قیمت ایک ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح  $\infty=r$  کی صورت میں دائر ہے کارداس صفر جبکہ اس کا مرکز محد د پر (1,0) ہے ہی لیا برقی بار کی صورت میں شف یعنی  $\Gamma=1$  تک محد و د ہے۔ اب  $\Gamma=r$  ہے مراد  $\Gamma=Z_L$  ہوت ہی شرح انعکاس  $\Gamma=r$  ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک آور کی مختل مثال  $\Gamma=r$  کی لیتے ہیں جس سے 0.5 رداس کا دائرہ حاصل ہوتا ہے جس کا مرکز  $\Gamma=r$  میں ان دائروں کے علاوہ 0.5 ورد سے ماد کی محد کی سے مصل دائر ہے بھی دکھا یا گیا ہے۔

مساوات 11.46 میں دائرے دیتی ہے البتہ ان دائروں کار داس  $\frac{1}{x}$  اور مر اکز  $(1,\frac{1}{x})$  ہیں۔ لامحدود x کی صورت میں دوبارہ  $\infty$  = 1 اور 0 کار داس ہے البتہ ان دائر وں کار داس مفر جبکہ اس کام کز (1,0) ہیں۔ للہ علیہ  $\Gamma$  کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اگر  $\Gamma$  ہم وتب دائرے کا دولا سے مطابق اس دائرے کار داس صفر جبکہ اس کام کز  $\Gamma$  اس کام کر آرا ہے اس کام کر آرا ہے اس کام کر کر آرا ہے اس کام کر آرا ہیں ہوئے ۔ جیسا شکل 11.7 میں دکھایا گیا ہے ، اس دائرے کا چوتھائی حصہ  $\Gamma$   $\Gamma$  اوائرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس طرح جبی دکھائے  $\Gamma$  کی صورت میں دائرے کا چوتھائی حصہ  $\Gamma$  محد د کے نیچے پایا جاتا ہے۔ شکل میں  $\Gamma$  میں دکھا یا گیا ہے۔ سے سے سے سے بیدا سید حلی کئیر ، لیغنی  $\Gamma$  محد د جبی دکھا یا گیا ہے۔



شکل 11.7: کارتیسی محدد پر  $\frac{1}{x}$  رداس کے دائروں کے وہ حصے دکھائے گئے ہیں جو اکائی دائرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔

ان دونوں دائروں کو ایک ہی جگہ شکل 11.8 سمتھ نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ یوں کسی بھی  $Z_L$  کی صورت میں  $\frac{Z_L}{Z_0}$  کی شرح لیتے ہوئے  $Z_L$  یعنی  $Z_L$  ان مطلوبہ دائرے سمتھ نقشے میں ان کے دائروں کی نشاند ہی کریں۔ اگر نقشے پر در کار  $Z_L$  وائرے نہ پائے جائیں تب ان کے قریبی قیمتوں کے دائروں سے مطلوبہ دائرے کا مقام اخذ کریں۔ جہاں بید دائرے ایک دونوں کو کا شخے ہیں وہاں سے  $Z_L$  طیس نقشے کے مرکز  $Z_L$  کا مقام اخذ کریں۔ جہاں بید دائرے ایک دونوں کو کا شخے ہیں وہاں سے  $Z_L$  طیس نقشے کے مرکز  $Z_L$  کے باہر دکھایا گیا ہے۔ یوں محد د کے مرکز سے در کار نقطے تک سید سے ہی ہوگا۔ اس زاویہ کا کا زاویہ ہوگا۔ اس زاویہ کو اکا ئی رداس کے دائرے کے باہر دکھایا گیا ہے۔ یوں محد د کے مرکز روی کی ان نقطے تک سید سے ہی ہوگا۔ اس نقطے تک بڑھا کی دائرے کھنچے جا سکتے ہیتھے ، کو اکا ئی رداس کے دائرے تک بڑھا کر زاویہ ناپا جاتا ہے۔ سمتھ نقشے میں و کے فیتے کی مدد سے ناپنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر  $Z_L$  و  $Z_L$  کی ترسیلی تاریج کو بید فاصلہ نقشے میں و کے فیتے کی مدد سے ناپنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر  $Z_L$  و  $Z_L$  کی ترسیلی تاریج کو بید فاصلہ نقشے میں و کے فیتے کی مدد سے ناپنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر  $Z_L$  و  $Z_L$  کی ترسیلی تاریج کی دائروں کے نقطہ ملاپ سے حاصل ہوتا ہو۔ شرح کا اندکاس تقریباً  $Z_L$  و  $Z_L$  و  $Z_L$  و تاریخ کا میں بطور نقطہ  $Z_L$  دکھایا گیا ہے جو  $Z_L$  و  $Z_L$  و تاریوں کے نقطہ ملاپ سے حاصل ہوتا ہے۔ شرح کا اندکاس تقریباً  $Z_L$  و رکھایا گیا ہے جو گروں کے نقطہ ملاپ سے حاصل ہوتا ہے۔ شرح کا اندکاس تقریباً و کی کر سے کا میں ہوتا ہے۔

سمتھ نقشہ مکمل کرنے کی خاطر اکائی دائرے کے محیط کے باہر دوسرافیتہ شامل کیاجاتاہے جس سے ترسیلی تاریر فاصلہ ناپاجاتاہے۔اس فیتے پر فاصلہ طول موج کی صورت میں ناپاجاسکتا ہے۔آئیں دیکھیں کہ اس فیتے سے کس طرح فاصلہ حاصل کیاجاتا ہے۔ترسیلی تاریر کسی بھی فقطے پر برقی دباو

$$V_s = V_0^+ \left( e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z} \right)$$

كوبر قى رو


$$I_s = \frac{V_0^+}{Z_0} \left( e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z} \right)$$

سے تقسیم کرتے ہوئے Z<sub>0</sub>کے مطابقت سے داخلی قدرتی رکاوٹ

$$z_{\dot{\mathcal{U}}_{\mathsf{I}}} = \frac{Z_{\dot{\mathcal{U}}_{\mathsf{I}}}}{Z_{0}} = \frac{V_{\mathsf{S}}}{Z_{0}I_{\mathsf{S}}} = \frac{e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z}}{e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z}}$$

z=-l حاصل کی جاسکتی ہے جس میں z=-l

(11.47) 
$$z_{\mathcal{Y}_{l}} = \frac{1 + \Gamma e^{-j2\beta l}}{1 - \Gamma e^{j2\beta l}}$$



شکل 11.8: سمتھ نقشے پر اکائی دائرے میں  $\gamma$  اور  $\chi$  سے حاصل دائرے دکھائے جاتے ہیں۔

کھاجاسکتاہے۔اس مساوات میں l=0یر کرنے سے

(11.48) 
$$z_{ij}\Big|_{l=0} = \frac{1-\Gamma}{1+\Gamma} = z$$

حاصل ہوتاہے جو عین بارپر شرح انعکاس ہے جسے مساوات 11.42 میں پیش کیا گیا ہے۔

یہاں رک کراس حقیقت پر غور کریں کہ  $\Gamma$  کو  $e^{-j2\beta l}$  سے ضرب دینے سے


$$\Gamma e^{-j2\beta l} = |\Gamma| e^{j\phi} e^{-j2\beta l} = |\Gamma| e^{j(\phi - 2\beta l)}$$

حاصل ہوتا ہے جس کی حتمی قیمت اب بھی  $|\Gamma|$  ہی ہے لیکن نیاز اویہ  $(\phi-2eta l)$  ہے۔ یوں سمتھ نقشے میں نقطہ 🛽 یعنی


$$(11.49) z = r + jx = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$$

یوں بار 2 سے دور <sub>داخل</sub> ک<sup>ی</sup> کی طرف چلتے ہوئے، ہم منبع طاقت یعنی جزیٹر کی طرف چلتے ہیں جبکہ سمتھ نقشے پرایسا کرنے سے زاویہ ہے ہم ہو کر 2 مل ہو کا ہوتا ہے لہذا نقشے پر ہم گھڑی کے سمت چلتے ہیں۔یوں ہے اور فاصلہ، یعنی آدھی طول موج، طے کرنے سے نقشے کے گردایک چکر مکمل ہوگا۔اس طرح کم کجی ہے ضیاع ترسلی تارکی داخلی قدر تی رکاوٹ مین بارکے رکاوٹ برابر ہوگی۔

یوں سمتھ نقشے کے حیطے پرایک مکمل چکر کو 0.5λو کھایاجاتا ہے۔ جیسے شکل 11.9 میں دکھایا گیا ہے ،استعال میں آسانی کی غرض سے ایک کے بجائے دوالیہے فیتے بنائے جاتے ہیں۔ایک فیتہ گھڑی کے الٹ سمت پڑھتا بنائے جاتے ہیں۔ایک فیتہ گھڑی کی سمت میں بڑھتا فاصلہ دکھاتا ہے جے نقشے میں "منجانب جزیٹر" سے ظاہر کیاجاتا ہے جبکہ دوسر افیتہ گھڑی کے الٹ سمت پڑھتا فاصلہ دکھاتا ہے جے "منجانب بار" لکھ کر ظاہر کیاجاتا ہے۔ان فیتوں کے ابتدائی فقطے کوئی اہمیت نہیں رکھتے البتہ انہیں فقشے کے بائیں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے۔ آھپ کو یاد ہوگا کہ حقیقی Σاور Σکی صورت میں اگر Z حالے کے کہوتب برقی دباو کانشیب اسی نقطے پر ہوگا۔ باب 11. ترسیلی تار



شكل 11.9: مكمل سمته نقشه.



شكل 11.10: سمته نقشر سر متغيرات كا حصول.

سمتھ نقتے سے موج کے چوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی  $\phi$ ے  $|\Gamma|=\Gamma$  کے لئے z=-l مرتب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی میں ہے ہوئے یہ موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی میں ہے ہوئے یہ موج کے جوعے میں موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی میں ہے ہوئے یہ موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے لئے z=-l کے لئے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی یانشیب کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی بائی کے مقام باآسانی حاصل کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی موج کے جوٹی کے مقام بائی موج کے مقام بائی موج کے جوٹی کے مقام بائی موج کے مقام بائی موج کے مقام بائی موج کے جوٹی کے مقام بائی موج کے مقام بائی موج کے مقام بائی موج کے مقام بائی کی کسی کے مقام بائی ک

$$\begin{aligned} V_s &= V_0^+ \left( e^{j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l} \right) \\ &= V_0^+ e^{j\beta l} \left[ 1 + |\Gamma| \, e^{j\left(\phi - 2\beta l\right)} \right] \end{aligned}$$

کی حتمی قیمت

$$|V_s| = V_0^+ \left| e^{j\beta l} \right| \left[ \left| 1 + |\Gamma| e^{j(\phi - 2\beta l)} \right| \right]$$
$$= V_0^+ \left| 1 + |\Gamma| e^{j(\phi - 2\beta l)} \right|$$

ے جہاں  $\phi - \beta l = (2n+1)\pi$  جہاں ہوتی ہے جہاں  $\phi - \beta l = (2n+1)\pi$  ہوتی ہے جہاں  $\psi_0^+ = (1+|\Gamma|)$  ہوتی ہے جہاں ہوتی ہے جہاں ہوتی ہے جہاں ہوتی ہے۔ عین بارپر  $\phi = \eta$  کی صورت میں اس شرط کو  $\phi = \eta$  کی صورت میں ص

$$\left|e^{j\beta l}\right| = \left|\cos\beta l + j\sin\beta l\right| = \sqrt{\cos^2\beta l + \sin^2\beta l} = 1^{10}$$

جاسکتاہے۔یوں  $\phi=\phi$  کی صورت میں بار پر  $V_s$  کی کم سے کم قیمت ہو گی جبکہ  $\phi=\phi$  کی صورت میں بار پر  $V_s$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہو گی۔ آئیں دیکھیں کہ ان شر ائط کا مطلب کیا ہے۔

مزاحمتی باری  $R_L > Z_0$  صورت میں اگر  $R_L > Z_0$  ہوتب  $\Gamma$  منفی حقیقی عدد ہوگا جسے  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کصورت میں باری کمتر  $R_L > Z_0$  صورت میں باری کمتر  $R_L > Z_0$  مورد میں میں  $\Gamma$  حقیق عدد ہوگا جسے حقیق عدد ہوگا جسے  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $R_L > Z_0$  میں  $\Gamma$  حقیق عدد ہوگا جسے  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں باری کمتر  $\Gamma$   $|\Gamma| = \Gamma$  کی صورت میں منفی افقی محد دیر پایاجائے گا۔ اس طرح مثبت افقی محد دیر کی ا

ان نتائج کوآگے بڑھاتے ہیں۔ کسی بھی مخلوط بار  $Z_L = R_L + jX_L$  کی صورت میں سمتھ نقشے میں سمتھ نقشے میں کہ ویا کرکے فاصلہ I بڑھانے ہے زاویہ I ویا سرقی موج کی چوٹی پائی جائے گی زاویہ I ویا سرقی موج کی چوٹی پائی جائے گی زاویہ I ویا سرقی موج کی جو سمتھ نقشے پر گھڑی کی سمت گھومنے کے متر ادف ہے۔ جس فاصلے پر I ویال موج کا نشیب پایا جائے گا۔ اب I ویال موج کا نشیب پایا جائے گا۔ اب I ویال موج کا نشیب پایا جائے گا۔ اب I کا داب I میں فاصلے پر ہمان نقطہ I کے دوں بارسے پہلی جوٹی پائی جائے گا۔ اب بائی اس محد دکا منفی حصہ ہے۔ یوں شکل 11.10 میں نقطہ I سے میں تاریخ بیل موج کی سرت کی کہا تاریخ بیل موج کی بائی جائے گا۔ اب بائی اس سے کہ کے لیا ناتار پر کہیں پر بھی نشیب پایا جاتا۔ چو نکہ تاری کی لبائی اس سے کم ہے لیا ذاتار پر کہیں پر بھی نشیب نہیں پایا جاتا۔

برتی رو کی چوٹی اس نقطے پر پائی جاتی ہے جہاں $\pi = 2n$  کا شرط پوراہو۔ برتی رو

$$I_s = \frac{V_0^+}{Z_0} \left( e^{j\beta l} - \Gamma e^{j\beta l} \right)$$

کی کمتر قیمت اس نقطے پر پائی جاتی ہے۔اسی طرح جس نقطے پر برقی دیاو کی کمتر قیمت پائی جائے،اس نقطے پر برقی رو کی چوٹی پائی جائے ہمدد کے مثبت ھے پر برقی روکانشیب جبکہ اس کے منفی ھے پر برقی رو کی چوٹی پائی جائے گا۔

$$s = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + \frac{R_L - R_0}{R_L + R_0}}{1 - \frac{R_L - R_0}{R_L + R_0}} = \frac{R_L}{R_0} = r \quad (R_L > R_0)$$

جبکه  $R_L < R_0$  کی صورت میں

$$s = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} = \frac{1+\frac{R_0-R_L}{R_0+R_L}}{1-\frac{R_0-R_L}{R_0+R_L}} = \frac{R_0}{R_L} \quad (R_L < R_0)$$

ہوگا۔ یادر ہے کہ 1 < sہوتا ہے لہٰذا  $\frac{R_0}{R_0}$  میں جو بھی اکائی سے زیادہ قیمت رکھتا ہو یہی sہوگا۔ یوں  $|\Gamma|$  داس کے دائر ہے اور مثبت افقی محد د سے r پڑھ کر s قیمت بھی یہی تصور کریں۔ شکل 11.10 میں نقطہ r = 4.2 سے اس کے گالہٰذا s = 4.2 سے میں تھی ہوتا ہے لہٰذا محد د کے اس حصل میں تھی ہوگا ہے۔ آپ تسلی کرلیں کہ  $r = \frac{R_0}{R_0}$  کی صورت میں بھی اس طریقہ کارسے درست sحاصل ہوتا ہے۔ s

11.4.1 سمته فراواني نقشہ

اس جھے کو  $\frac{\lambda}{4}$  کمی تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ کے حصول سے شروع کرتے ہیں۔اتنی لمبائی کے تار کا °90 = 1 ہو گا۔ داخلی قدرتی رکاوٹ کی مساوات  $Z_L + jZ_0 an eta l$   $= Z_0 rac{Z_L + jZ_0 an eta l}{Z_0 + jZ_L an eta l}$ 

میں  $_{
m el}$ کو $_{
m C}$ ے تقسیم کرتے اور  $_{
m el}$  و کے  $_{
m el}$ کو کے ہوئے

$$rac{Z_{m{k}}}{Z_0}$$
 =  $rac{Z_L + jZ_0 an 90^\circ}{Z_0 + jZ_L an 90^\circ} = rac{Z_0}{Z_L}$ 

ليعني

$$z_{i,j} = \frac{1}{z}$$

$$0.25\lambda$$

حاصل ہو تاہے جہاں

$$\frac{Z_{ij}}{Z_{0}} = z_{0.25\lambda}$$

$$\frac{Z_{L}}{Z_{0}} = z$$

ے برابر ہیں۔ مساوات 11.50 کے تحت بارسے 0.25 فاصلے پر داخلی قدرتی رکاوٹ  $\frac{1}{z}$  کے برابر ہیں۔ مساوات کو بول کھی لکھا جا سکتا ہے

(11.51) 
$$y = \frac{1}{z} = z_{0.25\lambda}$$


جہال 0.25٪ تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ کی جگہ منجانب جزیٹر 0.25٪ گھومنے کاذکر کیا گیا ہے۔ مساوات 11.51 کہتی ہے کہ سمتھ نقشے میں 2سے منجانب جزیٹر 0.25٪ گھوم کر |۲|ر داس کے دائرے سے بوحاصل ہو گا۔

شکل ۱۱.۱۱ میں 10.6 و کھایا گیاہے جو منجانب جزیٹر z=1+j0.102 و کھایا گیاہے ہو منجانب جزیٹر z=1+j0.102 و تتاہے۔ چو تھائی طول منجانب جزیٹر z=1+j0.102 و منجانب جن منجانب جزیٹر z=1+j0.102 و منجانب جن منجانب جن منجانب جن منجانب جزیٹر و منجانب جن منجانب جن

آئیں کسر دور اور کھلے دور تاریح کلڑوں کا داخلی قدرتی رکاوٹ حاصل کریں۔ کسر دور تاری صورت میں  $Z_L=0$  ہو گالبذاد اخلی قدرتی رکاوٹ  $Z_L=0$  مالیک کسر دور اور کھلے دور تاریح کلڑوں کا داخلی تحدرتی رکاوٹ حاصل کریں۔ کسر دور تاریکی صورت میں میں اور کا دور تاریکی کا داد تاریکی کا دور تاریک

حاصل ہوتاہے جو خیالی عد د ہے۔ چو تھائی طول کمبی کسر دور تارکی داخلی قدرتی رکاوٹ یوں

(11.53) 
$$Z_{ij} = jZ_0 \tan 90^\circ = \infty \qquad (25\lambda)$$



شکل 11.11: چوتھائی طول تار کی داخلی قدرتی رکاوٹ اسی تار کی برقی فراوانی کے برابر ہے۔

حاصل ہوتی ہے۔ یہ تعجب بھرا نتیجہ ہے جس کے مطابق چو تھائی طول لمبی کسے دور تار بطور کھلے دور کر داراداکر تی ہے۔

کھلے دور تار کی صورت میں $Z_L=\infty$  ہو گالہٰذاداخلی قدرتی ر کاوٹ

$$Z_{ij}$$
,  $=Z_0 \frac{\infty+jZ_0 aneta l}{Z_0+j\infty aneta l}$  (11.54)  $=-jrac{Z_0}{ aneta l}$ 

حاصل ہوتاہے جو خیالی عدد ہے۔ چو تھائی طول کبی کھلے دور تارکی داخلی قدرتی رکاوٹ یوں


عاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی تعجب بھرا نتیجہ ہے جس کے مطابق چو تھائی طول کمبی <u>کھلے دور تار بطور کسر دور کر دار اداکر تی</u> ہے۔

 $Y_L = \frac{1}{R_L}$ سمتھ مزاحمتی نقشے ۱۱ کا متبادل سمتھ فراوانی  $Y_L = \frac{1}{R_L}$  کا متبادل سمتھ فراوانی ہوا ہوں کے استعال کیاجاتا ہے۔ ان میں والے بین جانوں ہوں جہاں ہوں کے دائر ہے کہ دائ


11.5 تجرباتی نتائج پر مبنی چند مثال

اس جھے میں دومثالوں پر غور کیا جائے گا۔ پہلی مثال میں تجرباتی نتائج سے بار کی رکاوٹ حاصل کی جائے گی جبکہ دوسری مثال میں بار کو تار کے ہمہ رکاوٹ بناھینے کی ترکیب دکھائی جائے گی۔

> Smith impedance chart<sup>11</sup> Smith admittance chart<sup>12</sup>



شکل 11.12: ہم محوری تار میں شگاف ڈال کر اس میں آلہ ناپ کی مدد سے مختلف مقامات پر برقی دباو کے نمونے لئے جا سکتے ہیں۔




شكل 11.13: اگر  $0.03\lambda$  لمبي تار پر 0.03 + 2.5 = 2.1 + j ہو تب  $0.03\lambda$  ہو تب  $0.03\lambda$ 

جم محوری تر سیلی تار کے بیر ونی تار میں لمبائی کی سمت میں شگاف ڈال کراس میں مختلف مقامات پر برقی دباو کے نمونے لے کر 2.5 = 8 حاصل کیا گیا ہے ﷺ کا مفر 11.12 میں صورت حال دکھائی گئی ہے۔ شگاف کے ساتھ فیتہ رکھ کر بلند تراور کم تر نمونوں کے مقامات بھی درج کئے گئے۔ایسے نتائج حاصل کرتے وقت فیتہ کا مفر کہیں پر بھی رکھاجا سکتا ہے لہذا اسے بار کا مقام تصور نہیں کریں۔ کمتر برقی دباو فیتے پر ۲۵۰ کے نشان کے ساتھ پایاجاتا ہے۔سائن نمااشارے کی صورت میں ﷺ کار کے خارجی اشارہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشارے کے کمتر قیمت کا مقام ٹھیک ٹھیک تعین کرنازیادہ آسان ہے۔اشارے کی چوٹی نو کے دار نہیں ہوتی لہذا اس کا مقام ٹھیک ٹھیک تعین کرناقدر مشکل ہوتا ہے۔اس وجہ سے عموماً موج کی کمتر قیمت کے مقامات حاصل کرتے ہوئے مطلوبہ معلومات در بیافت کی جاتی ہیں۔ہم محوری تارکی قدر تی رکاوٹ کی آئی ہے۔اور تاریس ہوا بطور ذو برتی استعال کی گئی ہے۔اشارے کی تعدد کا 26 سے بیا جاتا ہے۔۔ کہ جاتی ہیں۔ کہ محوری تارکی خاطر بارکوہٹا کرتار کے ان سروں کو کسر دور کیاجاتا ہے۔۔کسر دور تاریز کمتر دباو فیتے پر 26 کے نشان کے سامنے پایاجاتا ہے۔۔

ہم جانتے ہیں کہ کسر دور نقطے سے کمتر دباو کا فاصلہ  $\frac{\Lambda}{2}$  ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کمتر دباو کسر دور نقطے سے آدھے طول موج کے فاصلے پر ہے۔الی صورہ ت میں کسر دور کا مقام فیتے پر -11.5 cm = 37.5 - 61 نشان کے ساتھ ہوگا۔ چونکہ بار کے مقام پر ہی کسر دور پیدا کیا گیا الہٰذا بار بھی فیتے پر -11.5 cm کے نشان کے ساتھ ہوگا۔ یوں حاصل نتان کے تحت بار سے کم تر دباو کا نقطہ -11.5 cm -11.5 cm کا نقطہ -11.5 cm کے نشان کے ساتھ ہوگا۔ یوں حاصل بوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں -11.5 cm کے نشان کے ساتھ ہوگا۔ و کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں -11.5 cm کے نشان کے ساتھ ہوگا۔ و کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں -11.5 دباو کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں ہوگے کے نشان کے ساتھ ہوگا۔ و کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں ہوگا۔ و کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں ہوگا۔ و کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں ہوگا۔ و کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں ہوگا۔ و کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ یوں ہوگا۔ و کا فاصلہ ہوتا ہوگا کہ کہ بار سے کمتر دباو کا فاصلہ ہوتا ہے۔ باند تر دباو کا بار سے فاصلہ ہوتا ہے۔ و کا فاصلہ ہوتا ہے۔ و کا فاصلہ ہوتا ہوگا کے خوبار کے کہ بار سے کمتر دباو کا فاصلہ ہوتا ہوگا کے خوبار کیا ہوگا کے خوبار کیا ہوگا کے خوبار کے خوبار کے خوبار کیا ہوگا کے خوبار کیا ہوگا کے خوبار کے خوبار

ان معلومات کے ساتھ اب شکل 11.13 کے سمتھ نقشے کا سہارا لیتے ہیں۔ بلند تربر قی دباو کے نقطے پر داخلی قدر تی رکاوٹ حقیقی عدد ہوتا ہے جس کی قیمت 8R<sub>0</sub>

باب 11. ترسیلی تار



شکل 11.14: بار سے d فاصلے پر d لمبائی کے کسرے دور تار کا ٹکڑا جوڑنے سے بار اور اور ترسیلی تار ہمہ رکاوٹ بنائے جاتے ہیں۔


 $\sum \gamma_1 |\gamma_1 | \gamma_2 | \gamma_2 | \gamma_3 | \gamma_4 | \gamma_5 | \gamma_5 | \gamma_6 | \gamma_$ 

آخر میں آئیں اس بار کو  $\Omega$  50 ترسیلی تار کے ہمہ رکاوٹ بنانے کی ترکیب دیکھیں۔ایسا  $d_1$  لمبائی کے کسر دور تار کے گئڑے کو بارسے  $d_2$  فاصلے پر نسب کرنے ہے ممکن بنایاجاتا ہے۔ایساشکل 11.14 میں دکھایا گیا ہے۔بارسے  $d_2$  فاصلے پر  $d_2$  متوازی  $d_3$  ممکن بنایاجاتا ہے۔ایساشکل 11.14 میں دکھایا گیا ہے۔بارسے  $d_3$  فاصلے پر  $d_3$  متوازی  $d_4$  متوازی رکاوٹ  $d_3$  متوازی رکاوٹ  $d_4$  کی تدرتی رکاوٹ  $d_4$  کی تدرتی رکاوٹ  $d_4$  کی تدرتی رکاوٹ  $d_4$  کی تدرتی رکاوٹ ترسیلی تار کے قدرتی رکاوٹ  $d_4$  کی ترکیب کسر دور گئڑے کی قدرتی رکاوٹ ترسیلی تار کے قدرتی رکاوٹ  $d_4$  کی ترکیب کسر دور گئڑے کی تدرتی رکاوٹ ترسیلی تار کے قدرتی رکاوٹ کی تعرب کسر دور گئڑے کی تدرتی رکاوٹ کی تعرب کی تعرب کسر دور گئڑے کی تعرب کی تعر

برتی بار اور کسر دور تارکا کلاِ امتوازی جڑے ہیں۔ متوازی جڑے رکاوٹوں کی بجائے متوازی جڑے برتی فراوانی کے ساتھ کام کر نازیادہ آسان ہوتا ہے لہٰذا ہم السان کرتے ہیں۔ برقی فراوانی کی زبان میں موجودہ مسکلہ کچھ یوں ہے۔ ہم bا تنار کھنا چاہتے ہیں کہ داخلی فراوانی والی کی زبان میں موجودہ مسکلہ کچھ یوں ہے۔ ہم bا تنار کھنا چاہتے ہیں کہ داخلی فراوانی کی زبان میں موجودہ مسکلہ کچھ یوں ہے۔ ہم bا تنار کھنا چاہتے ہیں کہ در تارکے گئڑے کی برقی تاثریت والی فراوانی a برقی فراوانی a برقی تاثریت ورتارکے گئڑے کی برقی تاثریت ماصل کل برقی فراوانی a برقی قراوانی کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔ a تقانق کو لے کر سمتھ نقشے کی مدد سے a اور a کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

سمتھ نقشے میں y=1 سر اوات 11.15 تحت منجانب جزیئر گردی گھومنے سے y=1 ماصل ہوتا ہے۔ شکل 11.15 میں ایسا و کھایا گیا ہے۔ سمتھ نقشے میں y=1 و منجانب جزیئر y=1 و منجانب جزیئر گھومتے ہوئے داخل قدرتی فراوانی ہوتا ہے جہاں y=1 ارداس کے دائر سے سے 10.16 و 0.41 و 0

اب  $j0.95 + 1 کے متوازی <math>j0.95 = \frac{1}{2}$  برقی تاثریت جوڑ کر j0 + 1 حاصل ہوگا۔ مساوات j0.95 = 11.54 متوازی j0.95 = 11.54 برقی تاثریت جوڑ کر j0 + 1 حاصل ہوگا۔ مساوات j0.95 = 11.54 متوازی خیالی عدد ہوتا ہے المذاسم تھ نقشے پرالیے کھڑے کا وہ وہ ہو نقشے کی بیر ونی دائرے کو ظاہر کرتی ہے۔ عین کسر دور پر j0.95 = 10.95 ہوتا ہے جو منجانب جزیر منجانب جو منجانب جنریر منجانب منجانب جنریر منجانب منجانب جنریر منجانب خالات منجانب منجانب منجانب جنریر منجانب منجانب جنریر منجانب منجان



شکل 11.15: بار z=2.1+j0.8 سے  $z=0.19\lambda$  فاصلے پر  $0.129\lambda$  لمبائی کا کسر دور ٹکڑا جوڑنے سے نظام ہمہ رکاوٹ ہو جاتا ہے۔

3734

 $36.5 + j21.6 \,\Omega$ اور  $0.286/108^{\circ}$  (1.8،1 GHz (0.3 m) اور

3739

3738

3740

مثق 11.5: بے ضیاع  $\Omega$  50 کے ساتھ  $\Omega$  100  $\Omega$  ساتھ  $\Omega$  2 کا بار نسب ہے۔ بارسے D فاصلے پر D کمبائی کا کسرے دور گلڑا جوڑتے ہوئے نظام پکوہمہ D بار نسب ہے۔ بارسے D فاصلے پر D کہ ساتھ D ہو جبکہ اثبارے کی تعدود D تعدود D ہوتب مندر جہذیل حاصل کریں۔ D مندر جہذیل حاصل کریں۔ D ہو جبکہ اثبارے کی تعدود D کی تعدود D ہوتب مندر جہذیل حاصل کریں۔ D ہو جبکہ اثبارے کی تعدود D ہوتب مندر جہذیل حاصل کریں۔ D ہوتب مندر جبکہ اثبارے کی تعدود کی تعدود کی بیٹر کی بیٹر کی تعدود کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی تعدود کی بیٹر کی بی

جوابات: 1.8 m،20 m اور 4.4 m

3744

3743

remame lossless and lossy dielectrics as

```
475the answers should be at the end of the book
include the DC switch on case as multiple reflections before settling down
read chapter 9 onwards (proof reading)
putscomsat's time table here.
energy travels along the wire and not in the wire.
antenna chapter, 3D figure at start and complete the start section.
house completion certificate.
zaryab's tooth
zaryab fish
F<sub>₹5</sub>dW/dT to include in inductance chapter plus a question or two
magnetization curve and an iteration example. fig 8.10, 11 of hayt.
charge is barqi bar.
add questions to machine book too.
take print outs for myself.
  4765
when giving fields always remember the following rules:
always ensure that divergence of magnetic field is zero.
mowing waves must be of the form E=E0\cos(wt-kz) where c=(\mu*\epsilon)^{-0.5} and k=2*\pi/\lambda
include complex permitivity (7th ed Q12.18 says sigma=omega*epsilon")
include 4th ed fig 11.11 of page 422
```

باب 11. ترسیلی تار

الباب 16

سوالات

ترسیلی تار

4772

سوال 16.1: ترسیلی تار کے مستقل  $\frac{\Omega}{m}$  ، R=20  $\frac{\Omega}{m}$  ، R=20 اور G=80 اور G=80 ہیں۔اس میں C=60 تعدد کین ہوقی موج حرکت کر رہی ہے۔ الف) R=10 ہوں ہیں۔ R=10 اور R=10 حاصل کریں۔ب) R=10 فاصلہ طے کرنے کے بعد موج کا حیطہ ابتدائی قیمت کی 8 شعبت سے کتنا ہو گا؟ ب) R=10 فاصلہ طے کرنے کے بعد موج کا زاویائی فرق کتنا ہو گا؟

.  $Z_0=258-j2.37\,\Omega$  ،  $\lambda=2.03\,\mathrm{m}$  ،  $\beta=3.1\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}}$  ،  $\alpha=0.049\,\frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}}$  ،  $\gamma=0.049+j3.1\,\mathrm{m}^{-1}$  جوابات: 284° ، 55.5%

سوال 16.2: ایک ترسیلی تار جس میں موج کی رفتار  $\frac{m}{s}$   $3 \times 10^8 \frac{m}{s}$  ہے کی قدرتی رکاوٹ  $Z_0 = 50 \, \Omega$  ہے۔ تار کے داخلی سروں پر  $Z_0 = 20 \, \mathrm{MHz}$  کی مورت میں  $Z_0 = 20 \, \mathrm{me}$  حاصل کریں۔ ب) تار کی المغمائی  $Z_0 = 20 \, \mathrm{me}$  ہونے کی صورت میں  $Z_0 = 20 \, \mathrm{me}$  حاصل کریں۔ ب) تار کی المغمائی بالترتیب  $Z_0 = 20 \, \mathrm{me}$  ہونے کی صورت میں  $Z_0 = 20 \, \mathrm{me}$  حاصل کریں۔ ب) تار کی المغمائی  $Z_0 = 20 \, \mathrm{me}$  بالترتیب  $Z_0 = 20 \, \mathrm{me}$  بالترتیب  $Z_0 = 20 \, \mathrm{me}$  در رکام کی میں۔

 $36.3j\,\Omega$  ،  $27.5j\,\Omega$  ،  $0\,\Omega$  ،  $\infty$  جوابات:  $\infty$ 

سوال 16.3: برے ضیاع ترسیلی تار کی فی میٹر امالہ  $\frac{\mu}{m}$  0.25 جبکہ اس کی قدرتی رکاوٹ  $75\,\Omega$  ہے۔الف) تار کی فی میٹر کپیسٹنس دریافت کریں۔ بھی تار میں موج کی رفتار حاصل کریں۔ پ) موج کی تعدد  $50\,MHz$  بونے کی صورت میں  $\beta$  حاصل کریں۔ ت) تار کے ساتھ  $55\,\Omega$  کا بار منسلک ہے۔  $37\,\mu$  اور  $37\,\mu$  حاصل کریں۔

$$s=rac{15}{11}$$
 ،  $\Gamma=-rac{2}{13}$  ،  $eta=1.05rac{
m rad}{
m m}$  ،  $3 imes10^8rac{
m m}{
m s}$  ،  $44.4rac{
m pF}{
m m}$  جوابات:

$$s=7.49$$
 ،  $\Gamma=0.38+j0.67$  ،  $C=11.9\,rac{
m pF}{
m m}$  ،  $L=1.07\,rac{
m \mu H}{
m m}$  جوابات:

سوال 16.5: برے ضیاع ترسیلی تار کی  $R = 0.25\pi \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}}$  بور کاوٹ  $R = 0.25\pi \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}}$  بور کاوٹ  $R = 0.25\pi \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}}$  بور کاوٹ کریں۔ ب) تار پر  $R = 0.25\pi \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}}$  بار لادا جاتا ہے۔ بار سے کتنے فاصلے پر تار کی داخلی رکاوٹ  $R = 0.25\pi \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}}$  بھوہ گا۔

$$60.34\,\mathrm{cm}$$
 ،  $C=20.8\,rac{\mathrm{pF}}{\mathrm{m}}$  ،  $L=117\,rac{\mathrm{nH}}{\mathrm{m}}$  جوابات:

سوال 16.6: تعدد  $\frac{M {
m rad}}{s}$  پر ضیاع کار ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ  $\Omega=40+j0$  اور حرکی مستقل  $\Omega=2+j6$  سی۔ الحفی R ، C ، G

532 الباب 16. سوالات

$$L=0.24\,rac{
m mH}{
m m}$$
 ،  $R=80\,rac{\Omega}{
m m}$  ،  $C=150\,rac{
m nF}{
m m}$  ،  $G=0.05\,rac{
m S}{
m m}$  جوابات:

سوال 16.7: برے ضیاع ترسیلی تار کی  $150\,\mathrm{MHz}$  تعدد پر  $150\,\mathrm{MHz}$  اور 16.7 اور 16.7 بیل تار پر متوازی جڑے  $150\,\mathrm{MHz}$  کی مزاحمت اور 16.7 کی کپیسٹر کا بار لادا جاتا ہے۔ الف  $150\,\mathrm{MHz}$  اور  $150\,\mathrm{mes}$  حاصل کریں۔ ب) شرح ساکن موج حاصل کریں۔

$$s=4.07$$
 ،  $C=79.6\,rac{ ext{pF}}{ ext{m}}$  ،  $L=0.51\,rac{ ext{\mu H}}{ ext{m}}$  , جوابات:

سوال 16.8: منبع برقی دباو سلسلہ وار جڑی رکاوٹ  $\Omega=300$   $\Omega=2$  اور بے ضیاع ترسیلی تار کے ساتھ منسلک ہے۔ترسیلی تار کا دوسرا سرا کسسے دور ہے۔ترسیلی تار میں طول موج  $\lambda$  ہے۔ الف) منبع برقی دباو پر کل  $\Omega=0$  رکاوٹ مہیا کرنے کی خاطر ترسیلی تار کی لمبائی کتنی رکھی جائے گی۔ ب) ترسیلی تار کی لمبائی کے تمام ممکنہ جواب حاصل کریں۔

جوابات: 
$$rac{\lambda}{8}=$$
 لمبائی ،  $rac{\lambda}{8}=rac{m\lambda}{2}$  ، جوابات:

سوال 16.9: تعدد  $50\,\mathrm{MHz}$  کے متبع برقی دباو کے ساتھ رکاوٹ  $\Omega=50+j50\,\Omega$  اور بے ضیاع ترسیلی تار سلسلہ وار جڑے ہیں۔ ترسیلی تالوہ کی قدرتی رکاوٹ  $Z_L$  ، لمبائی  $\Delta=100\,\Omega$  کے متبع برقی دباو کوہدکل کے متبع برقی دباو کوہدکل میں متبع برقی دباو کوہدکل میں میں جس پر متبع برقی دباو کوہدکل کے میں میں ترسیلی تار کی امبائی موبیافت  $L=1.5\,\mathrm{m}$  ہونے کی صورت میں ترسیلی تار میں موج کی رفتار اور ترسیلی تار کی لمبائی موبیافت کریں۔

$$0.333\,\mathrm{m}$$
 ،  $0.66737\,rac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$  ،  $Z_L = 100 + j100\,\Omega$  جوابات:

جواب: 
$$Z_0 = 133.3\,\Omega$$
 جواب:

سوال 16.11: ترسیلی تار کی قدرتی رکاوٹ  $Z_0=60\,\Omega$  جبکہ اس پر موج کی رفتار z0 × 108 رسیلی تار پر آمدی موج کی مساوات کھیں۔ پ) ترسیلی تار  $V_s^+(z,t)=100\cos(\omega t-\pi z)\,V$  کی  $V_s^+(z,t)=100\cos(\omega t-\pi z)\,V$  کا  $V_s=100\,V$  کی صورت میں  $V_s=100\,V$  حاصل کریں۔ انعکاسی موج  $V_s=100\,V$  حاصل کریں۔ انعکاسی موج  $V_s=100\,V$  حاصل کریں۔ مساوات لکھیں اور  $V_s=100\,V$  حاصل کریں۔

د برایات: 
$$\Gamma = 0.1 + j0.3 = 0.316 / 71.6^{\circ}$$
 ،  $I^+(z,t) = \frac{5}{3}\cos(\omega t - \pi z)\,\mathrm{A}$  ،  $\omega = 879.6\,\frac{\mathrm{Mrad}}{\mathrm{s}}$  : جوایات  $V_s(z = -2.5\,\mathrm{m}) = 130.4e^{j0.71} = 130.4 / 40.6^{\circ}$  ،  $V_s^-(z,t) = 31.6e^{j(\pi z + 1.249)}\,\mathrm{V}$ 

سوال 16.12:  $300\,\Omega$  قدرتی رکاوٹ کی ترسیلی تار پر متوازی جڑے  $400\,\Omega$  اور  $600\,\Omega$  کا بار لادا جاتا ہے۔تار کی لمبائی  $\frac{5\lambda}{8}$  ہے جبکھالسے داخلی جانب  $V(t)=310\cos(2 imes10^9t)\,\mathrm{V}$  جرقے بوئے بالھوئیب داخلی جانب  $V(t)=310\cos(2 imes10^9t)\,\mathrm{V}$  جاتی ہے۔بار بردار ترسیلی تار کی داخلی رکاوٹ داخلی کریں۔

$$62.5\,\mathrm{W}$$
 ،  $93.8\,\mathrm{W}$  ،  $Z_{_{\mathrm{club}}}=292.7+j65.9\,\Omega$  جوابات:

 $\sigma$  :16.1 جدول

$\sigma, \frac{S}{m}$	چیر	$\sigma, \frac{S}{m}$	چيز
$7 \times 10^4$	گريفائٿ	$6.17 \times 10^{7}$	چاندى
1200	سليكان	$5.80 \times 10^{7}$	تانبا
100	فيرائك (عمومي قيمت)	$4.10 \times 10^{7}$	سونا
5	سمندری پانی	$3.82 \times 10^{7}$	المونيم
$10^{-2}$	چهونا پتهر	$1.82 \times 10^{7}$	ٹنگسٹن
$5 \times 10^{-3}$	چکنی مٹنی	$1.67 \times 10^{7}$	جست
$10^{-3}$	تازه پانی	$1.50 \times 10^{7}$	بيتل
$10^{-4}$	مقطر پانی	$1.45 \times 10^{7}$	نکل
$10^{-5}$	ریتیلی مٹنی	$1.03 \times 10^{7}$	لوبا
$10^{-8}$	سنگ مرمر	$0.70 \times 10^{7}$	قلعى
$10^{-9}$	بیک لائٹ	$0.60 \times 10^{7}$	كاربن سٹيل
$10^{-10}$	چینی مٹی	$0.227 \times 10^{7}$	مینگنین
$2 \times 10^{-13}$	ا بيرا	$0.22 \times 10^{7}$	جرمينيم
$10^{-16}$	پولیسٹرین پلاسٹک	$0.11 \times 10^{7}$	سٹینلس سٹیل
$10^{-17}$	كوارڻس	$0.10 \times 10^{7}$	نائيكروم

الباب 16. سوالات

 $\sigma/\omega\epsilon$  and  $\epsilon_R$  :16.2 جدول

σ/ωε	$\epsilon_R$	چيز
	1	خالي خلاء
	1.0006	<b>ب</b> وا
0.0006	8.8	المونيم اكسائذ
0.002	2.7	عنبر
0.022	4.74	بیک لائٹ
	1.001	كاربن ڈائى آكسائڈ
	16	جرمينيم
0.001	4 تا 7	شيشہ
0.1	4.2	برف
0.0006	5.4	ابرق
0.02	3.5	نائلون
0.008	3	كاغذ
0.04	3.45	پلیکسی گلاس
0.0002	2.26	پلاسٹک (تھیلا بنانے والا)
0.00005	2.55	پولیسٹرین
0.014	6	چینی مٹی
0.0006	4	پائریکس شیشہ (برتن بنانے والا)
0.00075	3.8	كوارثس
0.002	2.5 تا 3	ر برا
0.00075	3.8	$SiO_2$ سلیکا
	11.8	سليكان
0.5	3.3	قدرتی برف
0.0001	5.9	کھانے کا نمک
0.07	2.8	خشک مٹنی
0.0001	1.03	سٹائروفوم
0.0003	2.1	ٹیفلان
0.0015	100	ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ
0.04	80	مقطر پانی
4		سمندری پانی
0.01	1.5 تا 4	خشک لکڑی

 $\mu_R$  :16.3 جدول

$\mu_R$	چيز
0.999 998 6	بسمت
0.99999942	پيرافين
0.999 999 5	لکڑی
0.999 999 81	چاندى
1.00000065	المونيم
1.00000079	بيريليم
50	نکل
60	ڈھلواں لوہا
300	مشين سٹيل
1000	فيرائك (عمومي قيمت)
2500	پرم بھرت (permalloy)
3000	ٹرانسفارمر پتری
3500	سيلكان لوبا
4000	خالص لوبا
20 000	میو میٹل (mumetal)
30 000	سنڈسٹ (sendust)
100 000	سوپرم بهرت (supermalloy)

جدول 16.4: اہم مستقل

قيمت	علامت	چير
$(1.6021892 \mp 0.0000046) \times 10^{-19} \mathrm{C}$	e	الیکٹران چارج
$(9.109534 \mp 0.000047) \times 10^{-31} \mathrm{kg}$	m	اليكثران كميت
$(8.854187818 \mp 0.000000071) \times 10^{-12}\frac{F}{m}$	$\epsilon_0$	برقى مستقل (خالى خلاء)
$4\pi 10^{-7}  rac{ ext{H}}{ ext{m}}$	$\mu_0$	مقناطیسی مستقل (خالی خلاء)
$(2.997924574 \mp 0.000000011) \times 10^8\frac{m}{s}$	c	روشنی کی رفتار (خالی خلاء)

536 الباب 16. سوالات