

Cette vue contient le nom et la description des tables et vues du dictionnaire

DESCRIBE DICTIONARY		
Name	Null?	Type
TABLE_NAME		VARCHAR2(30)
COMMENTS		VARCHAR2(4000)

SELECT *		
FROM dictionary		
WHERE table_name = USER_OBJECTS		

TABLE_NAME	COMMENTS
USER_OBJECTS	Objects owned by the user

Affiche les informations sur tous les objets appartenant à l'utilisateur

SELECT object_name, object_type, created, status			
FROM user_objects			
ORDER BY object_type;			

OBJECT_NAME	OBJECT_TYPE	CREATED	STATUS
REG_ID_PK	INDEX	10-DEC-03	VALID
...			
DEPARTMENTS_SEQ	SEQUENCE	10-DEC-03	VALID
REGIONS	TABLE	10-DEC-03	VALID

Contient les informations relatives aux tables dont vous êtes propriétaire

DESCRIBE user_tables		
Name	Null?	Type
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TABLESPACE_NAME		VARCHAR2(30)
CLUSTER_NAME		VARCHAR2(30)
IOT_NAME		VARCHAR2(30)

SELECT table_name	
FROM user_tables;	

TABLE_NAME
JOB_GRADES
REGIONS

Contient les informations relatives aux colonnes des tables dont vous êtes propriétaire

DESCRIBE user_tab_columns					
Name	Null?	Type			
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)			
COLUMN_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)			
DATA_TYPE		VARCHAR2(106)			

SELECT column_name, data_type, data_length,					
data_precision, data_scale, nullable					
FROM user_tab_columns					
WHERE table_name = EMPLOYEES ;					

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	DATA_LENGTH	DATA_PRECISION	DATA_SCALE	NUL
EMPLOYEE_ID	NUMBER	22	6	0	N
FIRST_NAME	VARCHAR2	20			Y
LAST_NAME	VARCHAR2	25			N
...					

Décrit les définitions de contraintes sur les tables

```
DESCRIBE user_constraints
```

Name	Null?	Type
OWNER	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_TYPE		VARCHAR2(1)
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
SEARCH_CONDITION		LONG

```
SELECT constraint_name, constraint_type,
       search_condition, r_constraint_name,
       delete_rule, status
FROM   user_constraints
WHERE  table_name = EMPLOYEES ;
```

CONSTRAINT_NAME	CON	SEARCH_CONDITION	R_CONSTRAINT_NAME	DELETE_RULE	STATUS
EMP_LAST_NAME_NN	C	"LAST_NAME" IS NOT NULL			ENABLED
EMP_EMAIL_NN	C	"EMAIL" IS NOT NULL			ENABLED
		"HIRE_DATE" IS NOT			

Décrit les colonnes dont vous êtes propriétaire et qui sont définies dans des contraintes

```
DESCRIBE user_cons_columns
```

Name	Null?	Type
OWNER	NOT NULL	VARCHAR2(30)
CONSTRAINT_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
COLUMN_NAME		VARCHAR2(4000)
POSITION		NUMBER

```
SELECT constraint_name, column_name
FROM   user_cons_columns
WHERE  table_name = EMPLOYEES ;
```

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
EMP_EMAIL_UK	EMAIL
EMP_SALARY_MIN	SALARY

Contient les informations relatives aux vues dont vous êtes propriétaire

1 DESCRIBE user_views

Name	Null?	Type
VIEW_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TEXT_LENGTH		NUMBER
TEXT		LONG

2 SELECT DISTINCT view_name FROM user_views;

VIEW_NAME
EMP_DETAILS_VIEW

3 SELECT text FROM user_views
WHERE view_name = EMP_DETAILS_VIEW ;

TEXT
SELECT e.employee_id, e.job_id, e.manager_id, e.department_id, d.location_id, l.country_id, e.first_name, e.last_name, e.salary, e.commission_pct, d.department_name, j.job_title, l.city, l.state_province, e.country_name, e.region_name FROM employees e, departments d, jobs j, locations l

Contient les infos relatives aux séquences dont vous êtes propriétaire

```
DESCRIBE user_sequences
```

Name	Null?	Type
SEQUENCE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
MIN_VALUE		NUMBER
MAX_VALUE		NUMBER
INCREMENT_BY	NOT NULL	NUMBER

```
SELECT  sequence_name, min_value, max_value,
        increment_by, last_number
FROM    user_sequences;
```

SEQUENCE_NAME	MIN_VALUE	MAX_VALUE	INCREMENT_BY	LAST_NUMBER
LOCATIONS_SEQ	1	9900	100	3300
DEPARTMENTS_SEQ	1	9990	10	280
EMPLOYEES_SEQ	1	1.0000E+27	1	207

- La colonne **LAST_NUMBER** affiche le prochain numéro de séquence disponible.
- Vue **user_synonyms** : contient les informations relatives aux synonymes dont vous êtes propriétaire.

```
DESCRIBE user_synonyms
```

Name	Null?	Type
SYNONYM_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TABLE_OWNER		VARCHAR2(30)
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
DB_LINK		VARCHAR2(128)

```
SELECT *
FROM   user_synonyms;
```

SYNONYM_NAME	TABLE_OWNER	TABLE_NAME	DB_LINK
EMP	ORA1	EMPLOYEES	

Vues dynamiques (Vues V\$) :

- Enregistrent l'activité en cours de la bd
- Constamment m.à.j lorsque la bd est active
- Les infos sont lues à partir de la mémoire et du fichier de contrôle
- Accessible par un dba

Exemples :

- V\$session : affiche les sessions en cours
- V\$logfile : affiche la liste des fichiers journaux
- V\$log : affiche le statut des groupes de fichiers journaux

Créer un fichier texte PFILE à partir d'un fichier binaire SPFILE :

CREATE PFILE='nom_pfile' FROM SPFILE='nom_spfile';

Créer un fichier binaire SPFILE à partir d'un fichier texte PFILE :

CREATE SPFILE='nom_spfile' FROM PFILE='nom_pfile';

Exemples de paramètres d'initialisation :

Paramètre	Description
CONTROL_FILES	Un ou plusieurs noms de fichier de contrôle
DB_FILES	Nombre maximal de fichiers de base de données
PROCESSES	Nombre maximal de processus utilisateur du système d'exploitation pouvant se connecter simultanément
DB_BLOCK_SIZE	Taille de bloc de base de données standard utilisée par tous les tablespaces
DB_CACHE_SIZE	Taille du cache de tampons de bloc standard
SGA_TARGET	Taille totale de tous les composants SGA
MEMORY_TARGET	Mémoire utilisable à l'échelle du système Oracle
PGA_AGGREGATE_TARGET	Quantité de mémoire PGA allouée à tous les processus
SHARED_POOL_SIZE	Taille de la zone de mémoire partagée (en octets)
UNDO_MANAGEMENT	Mode de gestion du volume d'annulation à utiliser

La commande ALTER SYSTEM permet de modifier un paramètre de l'instance Oracle.

ALTER SYSTEM SET parameter=value COMMENT='...' [SCOPE=MEMORY|SPFILE|BOTH];

- **COMMENT** : Ajoute une note explicative au changement.
- **SCOPE** : Définit quand le changement prend effet :
- **MEMOR** : changmnt s'applique immédiatement à la mémoire actuelle, mais est perdu lors de l'arrêt.
- **SPFILE** : changement est enregistré dans le SPFILE et prendra effet au prochain redémarrage.
- **BOTH** : Le changement est appliqué immédiatement et persiste après le redémarrage.

Par défaut :

- Si démarré avec un SPFILE, la valeur par défaut du SCOPE est BOTH.
- Si démarré avec un PFILE, la valeur par défaut est MEMORY.

ALTER SESSION fonctionne de manière similaire, mais uniquement pr la session en cours :

ALTER SESSION SET parameter=value;

SHUTDOWN [NORMAL | TRANSACTIONNEL | IMMEDIATE | ABORT]

NORMAL : Attend la déconnexion de tous les utilisateurs.

TRANSACTIONAL : Déconnecte les utilisateurs à la fin de leur transaction.

IMMEDIATE : N'attend pas la décon des utilisateurs, les ordres en cours sont abandonnés.

ABORT : Force l'arrêt sans fermer les fichiers, les transactions non validées sont annulées.

Créer un Tablespace :

```
CREATE {BIGFILE|SMALLFILE} TABLESPACE nom_tablespace  
[DATAFILE 'nom_fichier' [SIZE integer {K|M|G|T}]  
[AUTOEXTEND {OFF|ON [NEXT integer {K|M|G|T}] [MAXSIZE {UNLIMITED|integer  
{K|M|G|T}}]]]  
[BLOCKSIZE integer [K]] [{LOGGING|NOLOGGING}] [{ONLINE|OFFLINE}]  
[Extent management clause][DEFAULT storage clause];
```

Exemple :

```
CREATE TABLESPACE TBL01  
DATAFILE 'C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\FDAUTO1.dbf'  
SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 2M MAXSIZE 20M;
```

Modifier un Tablespace :

- Ajouter un fichier de données :
 - ALTER TABLESPACE TBL01 ADD DATAFILE
'C:\ORACLE\ORADATA\BDSCO2\TBL01fd03.dbf' SIZE 30M AUTOEXTEND ON NEXT
5M MAXSIZE 100M;
- Redimensionner un fichier de données existant :
 - ALTER DATABASE DATAFILE 'C:\ORACLE\ORADATA\BDSCO2\TBL01fd03.dbf' RESIZE
50M;
- Modifier l'état du tablespace :
 - ALTER TABLESPACE TBL01 READ ONLY; -- Lecture seule
 - ALTER TABLESPACE TBL01 READ WRITE; -- Lecture/écriture
 - ALTER TABLESPACE TBL01 ONLINE; -- Rendre disponible
 - ALTER TABLESPACE TBL01 OFFLINE; -- Rendre indisponible

Supprimer un Tablespace :

- Suppression logique :
 - DROP TABLESPACE nom_tablespace;
- Suppression logique et physique :
 - DROP TABLESPACE nom_tablespace INCLUDING CONTENTS;
- Avec suppression des contraintes :
 - DROP TABLESPACE nom_tablespace INCLUDING CONTENTS CASCADE
CONSTRAINTS;

Consulter les Informations sur les Tablespaces :

- Tablespaces : DBA_TABLESPACES, V\$TABLESPACE
- Fichiers de données : DBA_DATA_FILES, V\$DATAFILE
- Fichiers temporaires : DBA_TEMP_FILES, V\$TEMPFILE
- Extensions et Segments : DBA_EXTENTS, DBA_SEGMENTS, DBA_FREE_SPACE

Paramètre de Taille de Bloc par Défaut :

- Taille de bloc : DB_BLOCK_SIZE.