
1. Понятие компьютерной сети.

Под компьютерной сетью понимают совокупность различных технических средств (то есть самих компьютеров и другого оборудования), предназначенная для передачи компьютерной информации на относительно большие расстояния (за пределы компьютеров).

В основе лежит сеть передачи данных (СПД), которая может задействовать различные среды передачи данных (СрПД). СрПД соответствует физ. уровню. Модели OSI.



Группы устройств в СПД:

- Оконечные находятся по периметру СПД
- Посредники составляют ядро СПД

Типы трафика в СПД:

- Обычные компьютерные данные
- Голос
- Видео

Особенности трафика обеспечиваются Quality of Service (обычно актуально для голоса и видео).

2. Классификация компьютерных сетей.

КС бывают:

- PAN персональные (подключение устройств к ПК/телефону)
- LAN локальные (охватывают территорию не более кампуса (eduroam))
- MAN городские (по всему городу. Тв, передача новостей)
- WAN глобальные (континент или более)
- RAN Remote access. Подключение удалённого пользователя.
- Home networks
- Datacenters networks
- Industrial networks

С другой стороны,

- Intranets внутренние КС предприятий и организация
- Internets публичные сети.

Могут быть:

- Изолированными закрытыми для прослушивания
- Открытыми для прослушивания
 - С точки зрения взаимодействия:
- Сильносвязанными
- Слабосвязанными

Также могут делиться территориально, по стандартизации (EN – Europe, ANSI – America, ISO – международные) и по скорости передачи (Ethernet – 10 Mb/s, Fast Ethernet – 100 Mb/s, Gigabit Ethernet – 1, 10, 100, 40, 25 Gb/s, Multigigabit)

3. Стандарты компьютерных сетей.

Все стандарты разбиваются на три группы: EN – Европейские, ANSI - Американские, ISO – международные.

Стандарты лишь формализуют определённые требования к компьютерной сети. Могут носить предварительный (preliminary) или временный (interim) характер. Могут включать дополнения (annexes) и списки обнаруженных ошибок (errata). Также могут замещаться другими стандартами (obsolete).

Практическим (или теоретическим) воплощением стандарта является так называемая реализация.

802.Х – серия стандартов, посвящённая КС. Сейчас наиболее популярны и интересны:


- 802.3 Ethernet
- 802.11 WiFi
- 802.16 WiMax

Данные стандарты поддерживаются вплоть с 80-х годов.

4. Наиболее распространенные модели компьютерных сетей.

Наиболее распространенная – модель взаимодействия систем (open system interconnection), разработанная ISO.

Модель включает 7 уровней (физический, канальный, сетевой, транспортный, сессии, представления, приложения). На верхушке находится человек, но пользователями уровней всё так же являются программы.



Взаимодействие в OSI может быть вертикальным и горизонтальным.

- Интерфейс взаимодействие между пространственно совмещёнными соседними уровнями OSI
- Протокол взаимодействие между пространственно разнесёнными одинаковыми уровнями OSI (горизонтальное).

Также существует модель ТСР/ІР. Связана с одноимённым протоколом.


OSI Model	TCP/IP Model
L7. Application	
L6. Presentation	Application
L5. Session	
L4. Transport	 Transport
L3. Network	 Internet
L2. Datalink	 Network
L1. Physical	Access

Главная отличительная особенность – Network-access и application-уровни.

Cisco также на основе многолетнего опыта разработала собственную иерархическую модель.

Три уровня:

- 1) Access уровень доступа (подключение к КС оконечных пользователей)
- 2) Distribution уровень распределения (обеспечение взаимодействия в пределах групп пользователей)
- 3) Соге ядра (обеспечение высокоскоростной связи)



5. Физический уровень модели OSI.

На физическом уровне формализуют подключение сетевого устройства к КС. В пространстве представляется точкой подключения к КС. Основные функции средств, относящихся к данному уровню, является побитовое преобразование цифровых данных в сигналы среды передачи, а также собственно передача сигналов по физической среде. Специфические понятия:

Среда - физическая субстанция по которой происходит передача той или иной информации

разъём (физ. порт)

несущая частота - частота электрических колебаний, подвергаемых модуляции сигналами с целью передачи информации

модуляция – изменение несущей частоты таким образом, чтобы она повторяла закономерности сигнала, который мы хотим передать.

сигнал – код созданный и переданный в пространство.

Описывает способы передачи бит (а не пакетов!), через физические линии связи. Примеры протоколов: Ethernet, Token Ring, Bluetooth.

6. Канальный уровень модели OSI.

На канальном уровне формализуют взаимодействие между узлами (станциями), находящимися в одном сегменте сети.

Специфические понятия канального уровня:

- Сегмент множество станций (любое устройство, принимающее трафик), объединённых одной СрПД, которые видят друг друга непосредственно.
- Физ. и лог. топология сегмента
- Бит- байт- стаффинг
- Пакет (кадр)
- Канальный код
- Код проверки целостности
- Алгоритм доступа к моноканалу

Канальный уровень разделяют на два подуровня:

- MAC (Media Access Control) контроль доступа к СрПД.
- LLC (Logical Link Control) контроль логического соединения.

На подуровне МАС осуществляется взаимодействие с физическим уровнем, такие как формирование и распознавание пакетов, адресация, канальное кодирование.

На LLC осуществляется взаимодействие с сетевым уровнем, такие как разбиение на пакеты, сборка данных из пакетов, определение подсистемы и другие.

Примеры протоколов: PTP (point-to-point), Ethernet

7. Сетевой уровень модели OSI.

Сетевой уровень позволяет «выйти» за пределы сегмента. Предназначается для определения пути передачи данных.

На сетевом уровне формализуют построение полноценной КС, охватывающей произвольное количество сегментов.

Специфическими понятиями сетевого уровня являются:

- пакет (собственно пакет);
- адресация в пределах всей КС;
- маршрутизация.

Протоколы: IPv4/6, ARP, RARP

8. Транспортный и сеансовый уровни модели OSI.

Транспортный уровень позволяет перейти от оборудования к программам. На нём формализуют использование ПО сетевым оборудованием, т.е. как отдельно взятым программам использовать «транспорт». Предназначен для доставки данных

Спец. понятия: пакет (сегмент сообщения), программный порт, логическое соединение, надёжность доставки, алгоритм борьбы с заторами в СПД.

Уровень сессии позволяет предоставлять программам доступ к транспорту в промежутках длительного времени (сессии).

Кроме сессии есть ещё два основных понятия: программный порт, алгоритм мультиплексирования программ. В практических реализациях обычно совмещён с транспортным.

Протоколы: TCP, UDP

9. Прикладной уровень и уровень представления модели OSI

Уровень представления (presentation) адаптирует прикладную информацию в форму, пригодную для передачи по КС, т.е. это прослойка между программами и транспортом. Основные понятия: кодирование информации с целью обеспечения правильной интерпретации в последующем, шифрование информации с целью защиты при пересылке по открытым для прослушивания сетям.

Прикладной уровень (application) является интерфейсом обмена между приложением и компьютерной сетью. Специфических понятий множество, и они зависят от решаемой задачи, например, пересылка файлов, мгновенная пересылка голоса и видео, пересылка сообщений и т.д.

Протоколы: HTTP, DNS, FTP, Telnet

10. Семейство протоколов ТСР/ІР

Протоколы TCP/IP обозначают все, что связано с протоколами TCP и IP. В состав семейства входят протоколы UDP, IP, TCP, SMTP, SNMP, TELNET, FTP и многие другие.

Application Presentation	FTP	Telnet	SMT	Р	DNS	нттр	
Session Transport		TCP			U	DP.	
	ICMP	RIP	OSP	F			
Network				P			
		ARP			RA	RP	
Datalink Physical	Etherne	4 1	ken ling		FR		

11. Эволюция СОМ-портов и их место в современных ПК

В 70-х годах компания Intel разработала два контроллера последовательного типа в составе периферии для 8086. Один из них получил название 8250, UART (Universal asynchronous receiver/transmitter). Были рассчитаны на подключение к шине X-Bus.


Во времена 80286 были созданы несколько UART, самый успешный из которых стал 16550 от National Semiconductor (max baud rate from 9600 to 115200). В СССР развивался свой аналог, но распространения он не получил.

Дальше получили распространение мультикарты, вследствие чего сформировался Multi I/O (доп. плата). Во времена Pentium стали Super I/O, которая впаивалась на мат. плату.

В настоящее время данные порты считают устаревшими и исключают из состава периферии. В настоящем интерфейс называется RS-232.

12. Структура СОМ-портов ПК

На аппаратном уровне приемник и передатчик работают параллельно т.е. по отдельным физическим цепям полностью независимо друг от друга. Для физического подключения по стандарту RS-232 используют девятиконтактные разъемы DE-9. Передатчик и приемник СОМ-порта представляют из себя сдвиговые регистры: данные, предварительно записанные в регистр передатчика параллельно, последовательно сдвигаются в линию под воздействием тактовых импульсов.



Запомнить схему (Хотя бы примерно)

13. Цепи RS-232 и их использование


Всего существует 9 цифровых цепей RS-232:

- SOUT serial output (выход приёмника)
- SIN serial input (вход приёмника)
- RTS ready to send (сигнал-запрос о передаче байта)
- CTS clear to send (сигнал-подтверждение о готовности принять байт)
- DSR data set ready (сигнал от модема к порту о готовности)

- DTR data terminal ready (сигнал от порта к модему о готовности)
- DCD data carrier detect (сигнал от модема к порту об обнаружении данных)
- RI ring indicator (сигнал о входящем звонке)
- GND ground (уровень земли, или нуля)

Данные цепи позволяют налаживать связь между оборудованием по принципу модем-порт и по принципу порт-порт (нуль-модемное соединение).

Реализации бывают полностью программные (XON/XOFF) и полуаппаратные (RTS/CTS). Все реализации предполагают обратную связь с приёмником.



14. Асинхронный режим работы СОМ-порта

В асинхронном режиме синхронизируется обмен каждого информационного байта. По умолчанию линия находится в состоянии логической единицы, перед передачей линия выставляется в логический ноль (старт-бит), а после переходит в исходное состояние путем передачи стоп-бита (может быть один, полтора либо два). Скорость передачи меньше, чем в синхронном режиме. Ошибки отслеживаются приемником путем анализа бита четности.

15. Синхронный режим работы СОМ-порта.

В синхронном режиме синхронизируется весь информационный обмен, т.е. вставляются байты синхронизации при простое канала. Не приходится вставлять байты начала и конца сообщения.

Минимальная адресуемая ячейка для UART – байт. Причём байт может быть от 5 до 8 бит.

16. Тактирование СОМ-порта

Так как по сути СОМ-порт — это сдвиговый регистр, то ему нужны какие-то импульсы тактирования. Тактирование данных портов осуществляется непрерывно и происходит с помощью встроенного программируемого бод-генератора. Бод-генератор представляет собой программируемый делитель частоты. Частота F_{out} осуществляется по формуле $F_{\text{out}} = F_{\text{in}} / (16 * DL)$, где DL — шестнадцатибитная константа, старшая и младшая часть которой хранятся в двух регистрах UART (DLL и DLM). Частота тактирования измеряется в бодах. Один бод (baud) равен одному сигналу в секунду.

17. Архитектура СОМ-портов ПК

В стандартной архитектуре для RS-232 зарезервированы следующие порты в адресном пространстве ввода-вывода процессора: 3F8-3FF и 2F8-2FF в шестнадцатеричной с.с. По данным адресам хранятся

регистры портов. При этом предоставлена возможность работы по прерываниям. Стандартными аппаратными прерываниями COM1 и COM2 являются IRQ4 и IRQ3 соответственно (также можно изменить).

Register Address Access (AEN = 0)		Abbreviation	Register Name	Access
Base +	DLAB			
0h	0	THR	Transmit Holding Register	wo
0h	0	RBR	Receiver Buffer Register	RO
0h	1	DLL	Divisor Latch LSB	R/W
1h	1	DLM	Divisor Latch MSB	R/W
1h	0	IER	Interrupt Enable Register	R/W
2h	_	IIR	Interrupt Identification Register	RO
2h	_	FCR	FIFO Control Register	wo
3h	_	LCR	Line Control Register	R/W
4h	_	MCR	Modern Control Register	R/W
5h	_	LSR	Line Status Register	R/W
6h	_	MSR	Modern Status Register	R/W
7h		SCR	Scratch Pad Register	R/W

Назначение регистров:

- THR (Transmit Holding Register) регистр данных передатчика
- RBR (Receiver Buffer Register) регистр данных приемника
- DLL (Divisor Latch Least significant byte) младшая часть константы деления бод-генератора.
- DLM (Divisor Latch Most significant byte) старшая часть константы деления бод-генератора.
- IER (Interrupt Enable Register) регистр разрешения прерываний.
- IIR (Interrupt Identification Register) регистр идентификации прерываний.
- FCR (FIFO Control Register) регистр управления очередями FIFO передатчика и приемника.
- LCR (Line Control Register) регистр управления линией.
- MCR (Modem Control Register) регистр управления модемом.
- LSR (Line Status Register) регистр состояния линии.
- MSR (Modem Status Register) регистр состояния модема.2
- SCR (Scratch Pad Register) дополнительный регистр для временного хранения данных, не связанный с функционированием UART.

18. Стандарты, близкие к RS-232

Так как RS-232 формировался как интерфейс для разноранговых устройств, т.е., как интерфейс для подключения периферии. Объединять более двух устройств по данному интерфейсу было невозможным. Вследствие, продолжением стали два стандарта: RS-422 и RS-485. В отличие от RS-232 они передавали на дальние расстояния и на больших скоростях за счёт использования дифференциальной пары вместо изменения потенциала относительно земли.

Характеристика	RS-232	RS-422	RS-485
Способ передачи сигнала	Изменение потенциала относительно земли	Дифференциальная пара	Дифференциальная пара
Максимальное количество передатчиков	1	1	32
Максимальное количество приемников	1	10	32
Максимальная пропускная способность Мбит/с	1	10	10
Максимальное расстояние, м	15	1200	1200

19. Структура типового пакета компьютерной сети

Начало пак	ета		Кс	нец пакета	
Flag	Destination Address	Source Address	Other Fields	Data	FCS
	Hea	der	Payload	Trailer	


- Flag флаг начала пакета.
- DA адрес назначения.
- SA адрес отправителя.
- Other fields специфические поля определённой реализации.
- Data полезная нагрузка.
- FCS (frame checksum) контрольная сумма, проверяющая целостность пакета.

Часть пакета, расположенной до полезной нагрузки принято называть header-ом. После – trailer-ом.

20. Инкапсуляция и ее проявления в компьютерных сетях

Под инкапсуляцией в КС подразумевают вкладывание пакета, определённого вышестоящего уровня в поле данных пакета нижестоящего уровня в процессе готовки к передаче, т.е. при продвижении сверху вниз. Например, пользователь посылает HTTP запрос на сервер, представляющий из себя HTTP заголовок и данные, после спуска по модели OSI до физического уровня, инкапсулированные данные для пересылки могут выглядеть так:

Ethernet заголовок | IPv4 заголовок | TCP заголовок | HTTP заголовок | пользовательские данные



Туннелирование – это вкладывание пакета одного протокола в пакеты другого протокола того же уровня Фрагментация – разбиение данных на фрагменты, и передача цепочки пакетов. Применяется, если пакеты или данные некоторого уровня не помещаются в поле определённой длины в пакеты

нижестоящего уровня.

21. Битстаффинг

Когда пакет данных передаётся — его начало и конец обозначается флагом начала и конца (обычно это символ «~», или следующая последовательность из бит: 01111110). Но такая последовательность может присутствовать и в сообщении. Битстаффинг решает эту проблему вставкой дополнительного бита (0 или единицы, как задано в системе), после последовательности из 6 единиц (т.е. мы насильно заменяем следующий бит на бит стаффинга). Пример, с битом стаффинга «1»:




На принимающей стороне единица после нуля и шести единиц всегда удаляется.

22. Байтстаффинг

При байтстаффинге происходит такая же ситуация, как и при битстаффинге. При передаче пакет имеет флаг начала и конца. При обнаружении в поле полезной нагрузки пакета байта, совпадающего с байтом флага, происходит замена данного байта на некоторый другой (например, «~» на «8»). Но тогда будет проблема. Что если мы встретим заменённый символ в последовательности (в нашем случае «8»). Для этого вставляется ESC-байт. Наличие ESC-символа говорит о факте замены, а следующий за ESC-символом символ – код замены позволяет определить какая замена была осуществлена.

Пример:



23. Особенности линейного кодирования и классификация линейных кодов, применяемых в компьютерных сетях

Линейное кодирование – адаптация битовых последовательностей к возможностям физического уровня с целью обеспечения или улучшения технических характеристик. Слово «линейное» происходит от понятия физической линии.

Если состояние линии очень долго не изменяется, что происходит при передаче очень длинных нулевых либо единичных последовательностей с использованием классической амплитудной модуляции цифровых цепей, в результате у приемника накапливаются фазовые сдвиги, что в конце концов приводит к возникновению ошибок - девиация несущей (carrier deviation). Все линейные коды, в той или иной степени, направлены на преобразование битовых последовательностей, чтобы в линии постоянно происходили изменения.

Коды классифицируются по следующим признакам:

- Кодирование уровнями или переходами
- Наличие инвертирования
- Однополярность или многополярность

- Наличие «возврата к нулю»
- Наличие самосинхронизации
- Наличие перестановки или подмены битов

Всего есть 5 основных способов кодирования:


- NRZ (non-return zero) коды без возврата к нулю
- RZ (return zero) коды с возвратом к нулю
- Manchester code манчестерские
- MLT (Multi-level transmit) многоуровневые коды
- Block codes блочные коды

24. Линейные коды без возврата к нулю и с возвратом к нулю

NRZ-коды выражаются изменением уровней между тактами. В простых случаях, логические уровни или не преобразуются вообще или инвертируются. В более сложных — уровень инвертируется при приходе нуля (space) или единицы (mark).

Область применения: RS-232, RS-485, USB


Пример:



RZ-коды выражаются переходом к нулю (gnd) на каждой половине такта. Двухполярные RZ-коды обладают самосинхронизацией (0 в них выражается как -1, и после перехода в логический уровень нуля (-1B) сигнал переходит в землю (0B)).

Область применения: IrDA

Пример:




25. Манчестерские и многоуровневые линейные коды

Манчестерские уровни выражаются в переходах между уровнями во время тактов. Так как 0 будет

выглядеть в манчестерском коде вот так вот: , а единица вот так: из этого можно предположить, что данные коды обладают свойством самосинхронизации (так как нуль всё равно всегда будет подниматься изначально вверх, а потом спадать вниз. Единица, соответственно, наоборот).

Манчестерский код широко используется в стандартах Ethernet, Token Ring.

Пример:




Согласно коду Миллера (Miller), ноль соответствует отсутствию перехода во время такта, единица соответствует переходу во время такта. Между двумя нулями всегда выполняется смена уровня. Переход происходит во время такта, а смена уровня – на границе двух

При Split Phase учитывается направление предыдущего перехода. При space-варианте ноль соответствует переходу во время такта в направлении, противоположном направлению предыдущего перехода, единица соответствуют переходу во время такта в направлении, совпадающем с направлением предыдущего перехода. При mark-варианте «роли» нулей и единиц из входной последовательности инвертируются.

Согласно коду Biphase, кроме возможных переходов во время тактов, всегда выполняется смена уровня между тактами. При space-варианте ноль соответствуют переходу во время такта, единица соответствуют отсутствию перехода во время такта. При mark-варианте «роли» нулей и единиц из входной последовательности инвертируются.

Многоуровневые коды выражаются в переключении между несколькими уровнями между тактами. Например, MLT-3 имеет три уровня: 1, 0, -1. Переключение происходит по единице, что означает переход на соседний уровень. Используется в Fast Ethernet.

Пример:



26. Блочные линейные коды

Блочные коды выражаются в замене блоков битов из входной последовательности на большие (как правило) по размеру блоки битов в выходной последовательности. Блочные коды могут комбинироваться со всеми кодами, оперирующими битами. В связи с избыточностью блочных кодов, во многих из них предусмотрены контрольные последовательности, которые, по сути, являются управляющими символами.

Когда количество символов п в кодовой комбинации велико (на практике оно может составлять несколько тысяч), кодовая таблица блочного кода может содержать огромное количество комбинаций. Кодирование и декодирование оказываются слишком трудоемкими. Поэтому вполне естественно желание разработать такие коды, которые позволяют проводить эти операции, не обращаясь к кодовой таблице, а используя лишь некий набор свойств, присущий всем комбинациям в кодовой таблице. Именно такую возможность предоставляет применение линейного блочного кода.

Недостатки:

• Требует большой объём памяти для хранения таблицы

Преимущества:

Кодирование и декодирование становится менее трудоемким

Самыми популярными кодировками являются 4b/5b и 8b/10b применяемые в различных стандартах Ethernet: первый в Fast Ethernet, а второй в оптоволоконном Gigabit Ethernet.

27. Поля Галуа и их применение в компьютерных сетях

В помехоустойчивом кодировании очень важное место занимают поля Галуа. Характеристикой поля называют некоторое простое число р. Порядок поля, т.е. количество его элементов, является некоторой натуральной степенью характеристики pm, где $m \in \mathbb{N}$. При m=1 поле называется простым. В случаях, когда m>1, для образования поля необходим еще порождающий полином степени m, такое поле называется расширенным. $GF(p^m)$ – обозначение поля Галуа.

В помехоустойчивом кодировании все операции выполняются по, так называемой, арифметике Галуа. Т.е. результатом любой арифметической операции будет являться элемент из данного поля. Поля задаются целым числом. Пример: GF (Galua field) от 5 будет равно: GF(5) = 0, 1, 2, 3, 4. Пример сложения: 0 + 1 = 1, 4 + 1 = 0, 4 + 3 = 2. Умножение: 4 * 2 = 3. И т.д. (операции делаем по модулю).

Складываем в делении потому что в бинарных полях Галуа сложение и вычитание является одной операцией хог.

В итоге результат – это наш остаток от деления


28. Модель помехоустойчивого канала связи и теорема Шеннона

Помехоустойчивый код — код, предназначенный для обнаружения и исправления ошибок.

Основная техника — добавление при записи (передаче) в полезные данные специальным образом структурированной избыточной информации (например, контрольного числа), а при чтении (приёме) использование такой избыточной информации для обнаружения и исправления ошибки. Число ошибок, которое можно исправить, ограничено и зависит от конкретного применяемого кода.

Начало данному кодированию положила теорема Шеннона. Она утверждает, что любой дискретный канал связи имеет конечную пропускную способность и этот канал может быть задействован для передачи информации со сколь угодно большой степенью достоверности, несмотря на наличие помех. (любой канал может быть максимально помехоустойчивым)

Модель такого канала связи:



Сообщение разбивается на блоки битов фиксированного размера а, кодер выполняет функцию f (в код вставляются биты проверки), поступает шум, после пересылки декодер декодирует по функции g слово а', которое, в идеале, должно получаться таким же, как и а.

29. Линейные помехоустойчивые коды, включая коды Хэмминга и циклические коды

Помехоустойчивый код — код, предназначенный для обнаружения и исправления ошибок.

Основная техника — добавление при записи (передаче) в полезные данные специальным образом структурированной избыточной информации (например, контрольного числа), а при чтении (приёме) использование такой избыточной информации для обнаружения и исправления ошибки. Число ошибок, которое можно исправить, ограничено и зависит от конкретного применяемого кода.

Так как помехоустойчивое кодирование выполняется по системе линейных уравнений, помехоустойчивые коды называются линейными. Особенностью являются дополнительные проверочные символы (обычно биты).

Код Хэмминга – самокорректирующийся и самоконтролирующийся код, который позволяет исправить одну ошибку и обнаружить множественные ошибки. Сообщение кодируется с помощью вставки дополнительных битов.

Циклические коды – линейные коды, которые позволяют исправить одну и более ошибок и обнаружить множество (в зависимости от реализации). Главная идея – передавать в качестве проверочных битов остаток от деления информационных битов на некоторое выбранное число. После приёма выполняется деление возможно искажённых битов на то же самое число и остатки сравниваются. Если остатки совпадают – то данные, скорее всего, переданы без ошибок.

Второй подход предполагает, что принятое слово делится на порождающий полином. Если ошибок не произошло, остаток будет равен нулю.

На практике используется арифметика Галуа (без учёта переносов).

30. Классификация помехоустойчивых кодов

Две главные группы это:

- Коды, обнаруживающие ошибки (позволяют только установить ошибочность полученной из канала кодовой комбинации.)
- Коды, исправляющие ошибки (позволяют обнаружить и исправить ошибки)

Также коды делятся на:

- Линейные коды коды, проверочные биты которых образуются вследствие линейной системы уравнений.
- Нелинейные которые образуются различными другими путями.

Могут делиться на:

- Блочными называются коды, в которых последовательность информационных символов разбивается на группы и каждая из них преобразуется в определённую последовательность (блок) кодовых символов. В блочных кодах кодирование (формирование проверочных символов) и декодирование (обнаружение и исправление ошибок) выполняются в пределах каждой кодовой комбинации (блока) в отдельности по соответствующим алгоритмам.
- Непрерывные образуют последовательность символов, не разделяемую на отдельные кодовые комбинации. Кодирование и декодирование непрерывно совершаются над последовательностью символов без деления их на блоки.

(можно было добавить Сверточные коды, Арифметические коды, Низкоскоростные коды, но по ним не нашёл информации).

31. Классификация каналов в сети передачи данных

С точки зрения направленности, канал может функционировать в одном из трёх режимов:

- Симплексном передача возможна только в одном направлении (Телевидение, Радио)
- Полудуплексном передача может осуществляться в двух направлениях, но в один момент времени может передаваться лишь в одну сторону (Разговор по рации)
- Полнодуплексный передача может осуществляться в обе стороны одновременно. (разговор по телефону)

На данный момент в КС доминируют полнодуплексные каналы.

Также последовательный канал может быть:

• Выделенным – зарезервирован определённой парой станций-абонентов

• Разделяемый – может разделяться несколькими абонентами

Причем канал, который не может разделяться несколькими станциями передатчиками одновременно, в отечественной литературе принято называть моноканалом.

32. Логические и физические топологии LAN

Топологии возникают на канальном уровне, при организации сегмента. Прежде всего выделяют две самые частые реализации:

- Point-to-point связывает только две станции, как пример RAS
- Multi-access связывает более двух станций (множественный доступ).

Также могут добавляться:

- Point-to-multipoint используется иногда
- Multipoint-to-point очень редко

В плане топологий различают физическую (отражает физические связи) и логическую (отображает логику взаимодействия). Часто физическая не совпадает логической.

Логические топологии в LAN:

- Шина
- Кольно
- Звезда

Причём физически топологии шины и кольца, к примеру, совпадают (коммутатор посередине, все остальные узлы связаны с ним). Также сегмент может иметь гибридную топологию.

Направленность каналов может «накладываться» на топологии. К примеру, кольцо может быть одно или двунаправленным. Можно написать примеры реализации (FDDI как двунаправленное кольцо)

33. Логические и физические топологии WAN и RAS.

Топологии возникают на канальном уровне, при организации сегмента. Прежде всего выделяют две самые частые реализации:


- Point-to-point связывает только две станции, как пример RAS
- Multi-access связывает более двух станций (множественный доступ).

Также могут добавляться:

- Point-to-multipoint используется иногда
- Multipoint-to-point очень редко

В плане топологий различают физическую (отражает физические связи) и логическую (отображает логику взаимодействия). Часто физическая не совпадает логической.

Логические топологии WAN:





• Полная связь (full mesh):

Данные сегменты также могут иметь гибридную топологию. Можно сказать, что для WAN-технологий существует только одна типичная топология (произвольно связанная сеть), остальное можно рассматривать как ее частные случаи.

Логической топологией для RAS (remote access server) является point-to-point, по логичным причинам.

34. Особенности случайных методов доступа к моноканалу

Если в СрПД два или более передатчика, находящихся в равных условиях одновременно выдают сигналы, то возникает противоречие (коллизия).

Коллизия может быть физической (несовместимые физические процессы), при этом система выйдет из строя, так и логической (информационный конфликт). Обычно коллизия возникает при попытке установить различные физические уровни. Сегмент, в котором возможно возникновение коллизии называется доменом коллизии. Понятие коллизии относится не только к сигналу, но и к пакету!

Способы борьбы с коллизиями:

- Не допускать коллизий вообще (детерминированный доступ к моноканалу, Token ring)
- Допускать коллизии и каким-то образом выходить из них (CSMA/CD).


Во втором случае могут быть два подхода:

- Не обращать внимание на причины возникновения коллизии, а делать упор на выходе из них
- Пытаться предотвращать коллизии, а если возникают, то «тяжело» выходить из них

Таким образом методы доступа к моноканалу делятся на детерминированные и случайные.


Все случайные методы основаны на использовании генератора случайных чисел, который позволяет делать случайные задержки при попытке доступа к моноканалу, а значит, с определённой вероятностью избегать коллизии.

Ключевая особенность – выход передатчика и входи приёмника станции – одна цепь



35. CSMA/CD (Ethernet)

Данный метод является наглядным методом доступа к моноканалу. Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection — множественный доступ с прослушиванием несущей / обнаружением коллизии. Всего включает две схемы:





Передача кадра

Принятие кадра

Ключевой особенностью являются следующие моменты:

- Обнаружение коллизии.
 - В этом случае передатчик должен передать JAM-сигнал (сигнал для обнаружения станциями коллизий и для синхронизации времени начала случайных задержек), инкрементировать счётчик попыток, и, если он не переполнен, выждать случайную задержку (измеряется в слот-таймах), которая определяется по номеру попытки ($T_{rand} = 2^k$, где k случайно сгенерированное число в диапазоне от 0 до tryNumber).
- Обнаружение поздней коллизии или переполнение счётчика попыток В этом случае уже ничего не поделать, и передатчик должен отправить сообщение об ошибке.

Слот-тайм является минимальной неделимой единицей времени и подбирается с учётом многих параметров (как минимум должен быть больше окна коллизии + времени передачи JAM-сигнала)

Окно коллизии – промежуток времени, при котором любая станция гарантированно обнаруживает коллизию. Равен удвоенному времени прохождения сигнала между двумя максимально удалёнными станциями.

7 B	1 B	6 B	6 B	2 B	46 1500 Bytes	4 B	[?]
Preamble	SFD	DA	SA	Length/ Type	Data Pad	FCS	Exten- sion

Поля:

- Preamble преамбула. Преамбула используется в качестве синхронизирующей последовательности для интерфейсных цепей и способствует декодированию битов. (10101010b)
- SFD (Start Frame Delimiter) разграничитель начала кадра
- DA (Destination Address) адрес назначения
- SA (Source Address) адрес источника
- Length/Type длина либо тип
- Data данные
- Pad наполнитель. Необязательное поле. При недостаче в поле данных вслед за ним в кадр вставляются дополнительные октеты-наполнители (значения стандартом не регламентируются)
- FCS (Frame Check Sequence) контрольная сумма. FCS используется для обнаружения ошибок в данных, содержащихся в кадре.

Данный заголовок имеет фиксированную длину, но производители Ethernet-оборудования предусмотрели нестандартные увеличения заголовка вплоть до 9000 байт (jumbo-кадры).

37. CSMA/CA (Wi-Fi)


CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) множественный доступ с прослушиванием несущей и избеганием коллизий.

Случайная задержка измеряется в слот-таймах, но алгоритм другой. Количество слот-таймов (времени задержки после коллизии) является целым числом: $0 \le Random \le CW$, где CW - Tak называемое окно состязаний (contention window), $CW_{min} \le CW \le CW_{max}$, и берётся из ряда 7, 15, 31 (2^n - 1). Типичные значения: $CW_{min} = 15$, $CW_{max} = 1023$.

В отличии от CSMA/CD после посылки кадра с сообщением, передающая сторона должна дождаться служебного кадра ACK. Если служебный кадр не пришел, то CW увеличивается, и станция начинает выжидать межкадровый интервал.

В CSMA/CA есть два времени для ожидания: межкадровый интервал и короткий межкадровый интервал. Станции, которая хочет переслать кадр, необходимо выждать межкадровый интервал, а станции, которая хочет переслать подтверждение (АСК), необходимо выждать короткий межкадровый интервал.

После выжидания обычного межкадрового интервала каждая станция, желающая отправить кадр, вычисляет RANDOM в соответствии с CW и начинает ждать. Станция перед отправкой кадра прождет минимум RANDOM слот-таймов, а если при этом линия будет занята, то число RANDOM уменьшаться не будет. В этом и проявляется collision avoidance в названии. Также для беспроводных каналов появляются две проблемы: Hidden node problem (проблема скрытой станции) и Exposed node problem (проблема доступной станции). Эти проблемы возникнут, если не учесть окно коллизий (промежуток времени, при котором любая станция гарантированно обнаруживает коллизию. Равен удвоенному времени прохождения сигнала между двумя максимально удалёнными станциями).



Алгоритм

Можно упомянуть про проблемы скрытых и открытых станций.

38. Кадры Wi-Fi

В отличие от Ethernet, в Wi-Fi используется 3 типа кадров:

- Кадр данных (как и в ethernet)
- Кадр контроля (служебные кадры, необходимые для корректной работы, к примеру, ACK, RTS, CTS)
- Кадры управления (например, подключение к Wi-Fi или аутентификация)

Данный тип определяется в поле контроля кадра (Frame Control)

2 Bytes	2 B	6 E	:	6 B	6 B	2 B	6 B	2 B	4 B	0 11454 E	3 4 B
Frame Control	Durati /ID	on Addre	ess A	ddress 2	Address 3	Sequence Control	Address 4	QoS Control	HT Control	Frame Body	FCS
Header											
2 bits 2 b 4 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b											
Protocol Version	Туре	Subtype	To DS	From DS	More Fragmen	Retry	Powe Manage	er M ment Da	ore Prote ata Frar	order ne	

Поля контроля кадров:

- Protocol version
- Type (00 управление, 01 контроль, 10 данные, 11 зарезервировано)
- Subtype просто подтип (в настоящее время более 40 видов)
- To DS флаг направления в распределительную систему (bool)
- From DS флаг направления из системы (bool)
- More Fragments флаг наличия фрагментации
- Retry флаг повторной попытки
- Power management флаг режима энергосбережения
- More Data флаг доп. данных (например, буферизированных, находящихся на станции)
- Protected Frame защищённость кадра
- Order флаг упорядочивания (при QoS)


Поля пакета (только те, которые не следуют из их названия):

- Duration / ID длительность-идентификатор (0 32767 us)
- HT Control контроль интенсивной пересылки (high throughput)
- Frame Body данные (содержимое кадра)

39. Особенности детерминированных методов доступа к моноканалу

Кольцо можно рассматривать как своеобразный моноканал, один такт которого соответствует полный или частичный «обход» кадром всех станций.

Ключевая особенность – что кольцевую (как и моноканальную) топологию можно представить следующим образом:



Т.е. каждый приёмник соединён с передатчиком предыдущей станции

При такой технологии никаких физических коллизий не должно быть, но существует особый тип логических коллизий.

Проблема: станция имеет собственный кадр для передачи к ней приходит кадр, который необходимо продвигать дальше. Какой из этих кадров стоит продвигать?

Частичное решение: введение буферов. Но возлагать на обычную станцию пользователя роль сетевого моста – нецелесообразно.

Полное решение: введение уровней уровни приоритетов. Благодаря этому возникает задача распределённых приоритетов. При этом не обойтись без арбитра (token, маркер). Это будет специальный служебный кадр, который будет давать приоритет станции.

40. Алгоритм Token Ring

В данном алгоритме применяется централизованное управление. В кольце должна быть минимум одна станция-монитор, которая призвана инициализировать кольцо и следить за её работоспособностью.

Несмотря на то, что Token Ring предполагает некоторое распараллеливание, обобщённо алгоритм можно представить, как бесконечно циркулирующий, под действием станции-монитора маркер (токен), который анализируется всеми станциями и к которому при необходимости «цепляются» данные.

В данном алгоритме предусмотрены четыре вида последовательностей:

- Token маркер
- Frame кадр
- Abort sequence прерывающая последовательность
- Fill заполняющая последовательность

Несмотря на то, что в стандарт заложена комплексная система приоритетов, некоторые «тонкости» оставлены на реализации.

 Γ лавное — чтобы в алгоритме были поля P и R, где P — поле текущего приоритета, а R — поле запрашиваемого приоритета. Каждое из полей может иметь значение от 000b до 111b. При отсутствии маркера, станция-монитор создаёт и запускает токен с нулевыми значениями этих полей. C помощью этого токена и реализуется предоставление права на передачу сообщения.

Далее:

- Если у станции есть сообщения на передачу, оно захватывает токен и выставляет поле T (is token) в единицу (значит, что кадр не является токеном), преобразует маркер в кадр и отправляет сообщение.
- Если нету сообщений посылает токен дальше.

Если на станцию приходит сообщение, адресованное не ей — она передаёт его дальше по кругу. Если станции приходит сообщение, адресованное ей — она изменяет поле С (значит, что прочитано и скопировано) и отправляет дальше в кольцо. Причём удалять этот кадр из кольца сможет только станция, которая его создала. Станция посылает маркер после того, как получит сообщение-подтверждение от станции, которой было адресовано сообщение

Также существует опция раннего освобождения маркера, при котором станция не ждёт подтверждения от станции, которой оно отправляет сообщение.

Владение токеном ограничено и контролируется таймером ТНТ (token holding timer)

Также существуют стековые станции, которые используются для манипуляций с приоритетом токена.

41. Реализации детерминированных методов доступа к моноканалу

Кроме Token Ring есть ещё ряд технологий:

- ARCNET первая технология ЛКС, массово использовалась до Ethernet. В настоящее время считается устаревшей. Имела скорость 2,5 Мб/с и физ. топологию шины и лог., кольца. Алгоритмом использовался Token Ring без приоритетов.
- Token Bus разработана параллельно с Token Ring. Благодаря плохому масштабированию (подключению новых пользователей) и постоянных сбоев почти не использовалась, но была стандартизирована на 802.4. Физическая топология: шина, логическая: однонаправленное кольцо. Скорость: 1, 5, 10, 20 Mb/s.
- FDDI (Fiber Distribution Data Interface) разработана с целью передачи информации на дальние расстояния. Физ. топология двойного кольца (два параллельных) лог. топология однонаправленное кольцо с резервированием.
- 10VG-AnyLAN разработана как альтернатива Fast Ethernet, продвигалась как гибрид Ethernet и Token Ring. Имела скорость в 100 Mb/s, и физическую и логическую топологию дерева. Стала ненужной по причине бурного развития Ethernet-технологий (Gigabit ethernet).

42. Адресация в компьютерных сетях и классификация адресов

Для того, чтобы станции-абоненты могли организовать взаимодействие, им необходимо некоторым образом выделять друг друга среди других станций. С целью идентификации станций им присваивают некоторые адреса. Таким образом, возникает адресация в СПД.

В качестве двух обязательных адресов используются:

- Адрес назначения
- Адрес источника

Адресация «привязана» к протоколу, а протокол – к уровню модели сети, на котором происходит адресация. В каждом пакете должны быть, как минимум, адреса канального уровня. Такие адреса часто «вшиваются» в сетевое оборудование, и разработчик никак не может на них повлиять. Такую адресацию называют физической. Кроме того, адресация может быть иерархической – т.е. выражаться в разделении адресов на типы.

Для компьютерных сетей есть четыре типа адресов:

- Юникаст пакет с таковым адресом назначения должен быть обработан одной конкретной станцией. WEB-страницы, HTTP-запросы
- Бродкаст пакет должен быть обработан всеми станциями (ARP-запрос)
- Мультикаст пакет должен быть обработан несколькими станциями из множества (IPTV)
- Эникаст пакет должен быть обработан одной станцией из множества (наиболее сложная адресация) (Anycast DNS)

43. МАС-адреса

MAC-адрес – адрес канального уровня модели OSI, используется для уникальной идентификации сетевого оборудования. Уникальность MAC-адресов контролирует IEEE Registration Authority.

В стандартах IEEE определены три базовых формата MAC-адресов: MAC48, EUI-48 и EUI-64, где EUI (Extended Unique Identifier) -- расширенный уникальный идентификатор. MAC-48 можно считать синонимом EUI-48, хотя изначально это было более общее понятие.

Формат таких адресов:

24 bits	:	24 bits		
OUI		xtensio dentifie		00-16-41-57-7D-48
			•	
6 bits	1 bit	1 bit		
OUI	U/L	I/G		

- OUI Organization Unique Identifier (выдают централизовано, уникальность остальной части проблема организации)
- U/L Universal/Local
- I/G Individual/Group
- Extension identifier идентификатор-наполнитель.

Время валидности адресов – 100 лет.

Также известны три вида MAC-адресов: MA-L (24) MA-M (28) MA-L (36 битов).

По правилам данные адреса записывают в формате:

XX-XX-XX-XX-XX.

IEEE: 00-16-41-57-7D-48

Cisco: 0016.4157.7d48

Все Unicast-адреса должны иметь нулевые значения битов I/G

В качестве бродкаст-адреса принято использовать значение FF-FF-FF-FF-FF

44. Заголовок IPv4

octet		octet		octet	octet	
Version	IHL	Type of Service		Total L	ength	
	ldentif	ication	Flags Fragment Offset			
Time t	Time to Live Protocol			Header Checksum		
		Source	Address			
	Destination Address					
		Options			Padding	

Поля:

- Version версия (значение равно 4)
- IHL (internet header length) длина заголовка в 32-битных словах, минимальное значение 5
- Type of Service тип QoS
- Total Length общая длина данных в байтах
- Identification уникальный идентификатор пакета
- Flags флаги
 - о DF don't fragment 0 пакет фрагментирован, 1 не фрагментирован
 - о MF more fragments 0 текущий фрагмент является последним, 1 не последним.
- Fragment Offset смещение фрагмента относительно прошлых (в 64-битных словах).
- Time to live время жизни, уменьшающееся при каждой ретрансляции
- Protocol протокол (инкапсулируемый в поле данных)
- Header checksum контрольная сумма заголовка
- Source address адрес источника
- Destination address адрес назначения.
- Option опции (например вариативность размера)

45. Заголовок ІРуб

Заголовок IPv6 гибкий: сколько заголовков нужно, столько и вставляется.

oc	tet	oc	tet	octet	octet		
Version	Traffic	Class	Flow Label				
	Payload	Length		Next Header	Hop Limit		
					_		
\vdash			Source	Address	_		
					_		
\vdash					_		
			Destination	n Address	_		
			2 Commune				


Поля:

- Version версия (6 по умолчанию) (4 бита)
- Traffic class тип трафика (связан с QoS) (8 бит)
- Flow label метка потока (связана с QoS) (20 бит)
- Payload length длина полезной нагрузки в байтах (аналог Total length) (16 бит)
- Next header селектор следующего заголовка (8 бит)
- Hop limit ограничитель числа «прыжков» между станциями (аналог Time to Live) (8 бит)

46. Протокол ARP

Группа протоколов ARP (Address resolution protocol) предназначена для восстановления соответствий между MAC-адресами и IP-адресами.

Под прямым преобразованием (соответственно, ARP-преобразованием) понимают нахождение MAC-адреса по IP-адресу. Обратное преобразование выполняется по протоколу RARP (Reverse ARP).




- Hrd (hardware) тип оборудования (16 бит)
- Pro (protocol) протокол (16 бит)
- HLn Hardware address length (8 бит)
- PLn protocol address length (8 бит)
- Op (Opcode) код операции (1 Request, 2 Reply, и другие) (16 бит)
- SHA sender hardware address (все адреса разделяются троеточиями т.к. переменной длины)
- SPA sender protocol address

- THA target hardware address
- TPA target protocol address

47. Структура системы DNS

Протокол системы DNS (Domain Name System) предназначен для восстановления между IP-адресами и адресами прикладного уровня.

Под доменом в СПД понимают совокупность устройств, работающих в рамках неких единых правил. Некоторые служебные протоколы, в том числе DNS нельзя сопоставить с моделью OSI, хотя исходя из инкапсуляции, данный протокол можно отнести к прикладному уровню.




Структура DNS соответствует клиент-серверной модели и включает три основных компонента:

- Адресное пространство доменных имён и записи о ресурсах (Resource Records). Каждой станции соответствует некоторое кол-во RR.
- Сервера названий (name servers)
- Программы, отвечающие на запросы клиентов (resolvers)

Адресное пространство имён имеет иерархическую древовидную структуру. Каждый узел дерева обозначают DNS-меткой, длинной от 0 до 63 байт. Метка нулевой длины зарезервирована и должна начинать древо. Доменное название строится из меток в соответствие с путём к корневой ветке. Полная длина не должна превышать 255 байтов. Может быть абсолютным (содержащим все метки до корня) или относительным (не все). Согласно нотации метки разделяют точками и корневая является крайней справа. Под прямым преобразованием понимают нахождение IP по доменному названию.


Сервера названий делят на: авторитетные (первоисточники информации о некоторых частях) и вспомогательные (работающие на основании сведений от первоисточников).

48. Сообщения DNS



Формат сообщения DNS

- Header заголовок (есть всегда, все остальные поля вариативны)
- Question запрос
- Answer ответ
- Authority авторитетный ответ
- Additional дополнение



Формат заголовка DNS

- ID Identifier
- QR (Query/Response) флаг запроса-ответа (0 Query, 1 Response)
- Opcode код операции
- AA Authoritative answer
- RCODE (Response code) код ответа
- QDCOUNT (Query DNS count) количество RRs в поле Query (обычно один)
- ANCOUNT (Answer count) количество RRs в поле Answers
- NSCOUNT (Name server count) количество RRs в поле Authority
- ARCOUNT (Additional records count) количество RRs в поле Additional

(Остальные поля не добавлял, потому что считаю не особо важными)

49. Виртуальные соединения в сети передачи данных

Одним из ключевых терминов транспортного уровня является «соединение». Понятие соединения = понятие готовности. Если абоненты находятся в состоянии готовности, говорят, что они «соединены». Также следует выделять виртуальные соединения от физических. Виртуальные соединения — соединения между абонентами-программами.

Следует учитывать, что нормальная готовность может рассматриваться в двух ракурсах:

- Организация абонентов-программ
- Настройка задействованного промежуточного оборудования

В первом случае речь идёт о виртуальных цепях сетевого или канального уровней. Виртуальные цепи бывают:

- PVCs (Permanent virtual circuits) выделенные виртуальные цепи
- SVCs (switched virtual circuits) коммутируемые виртуальные цепи

Следует выделить, что термин «виртуальный канал» подходит, как и для виртуальных соединений, так и для виртуальных цепей.

Также стоит упомянуть способы организации взаимодействия, их всего два:

- Без гарантийной доставки в СПД принимаются усилия для доставки сообщения, но ничего не гарантируется.
- С гарантийной доставкой алгоритм работы транспортной службы гарантирует доставку пакетов. (запрос-подтверждение)

50. Классификация оконных механизмов, используемых в сети передачи данных

В случае, когда СПД загружена незначительно, алгоритм запросов-подтверждений становится слишком затратным на время, поэтому оптимизировать такой подход позволяет оконный режим, суть которого состоит в том, что до перехода к ожиданию квитанций передаётся не один, а несколько пакетов (окно).

Выделяют два основных критерия классификации оконных методов:

- Статический неизменяемый размер окна, задающийся в протокол или устанавливающийся изначально на весь сеанс обмена (самое простое)
- Динамический размер окна может меняться в процессе передачи сообщений (в зависимости от загруженности СПД, получения подтверждений и т.д. Сложнее)

Исходя из способа обработки очереди пакетов окно может быть:

- Фиксированным перед формированием нового окна, предыдущее должно быть полностью закрыто (простой вариант)
- Скользящим существует возможность сдвигать окно относительно последовательности пакетов (сложный, но эффективный)


Можно привести примеры окон.

При реализации оконных методов стоит учитывать: следующие обстоятельства:

- Нумерация пакетов должна присутствовать в том или ином виде
- Подтверждаться может как всё окно, так и каждый пакет
- Размером окна может управлять как передатчик, так и приёмник
- Размер окна управляется посредством служебных полей
- Окно, с которым работает передатчик может отличаться от окна, с которым работает приёмник

51. Структура системы ТСР

TCP соответствует клиент-серверной модели. Сокет — это привязка к виртуальному каналу, соединяющему между собой два взаимодействующих сетевых процесса, с учётом всех уровней адресации.




Структура ТСР-соединения

В ТСР обязательно должно быть приложение, производящее и принимающее сетевые данные и специальный ТСР-процесс, предоставляющий коммуникационные услуги (как драйвер ОС). Синхронизировать взаимодействие приложения и процесса можно лишь используя буфер. Приложение может читать и писать в буфер, в то время как процесс отслеживает наполнение и организует приём и передачу данных, используя ресурсы более низких уровней.

Предназначенное для передачи сообщение разбивается на сегменты, все байты сообщения последовательно нумеруются так называемыми последовательными номерами (SNs Sequence numbers). Нумерация начинается с начального последовательного номера (ISN – initial sequence number), который генерируется случайно. Принято, что ISN в нумерацию не включается, т.е. номер первого байта сообщения больше ISN на единицу! Номером сегмента является SN первого байта данных в нём. Длина сегмента должна иметь ограничение и контролироваться MSS (max segment size, по умолчанию 536 байт).

Передающее приложение «порциями» записывает части сообщения в буфер. Длина сообщения и длина буфера — вещи разные, и практически всегда различные. На другой стороне входящие сообщения записываются в буфер приёма в соответствие со своими номерами. Важно, чтобы размер окна не превышал размера входного буфера. Также важно, чтобы обмен сообщениями был с обоих сторон (как минимум MSG и ACK).

52. Заголовок ТСР



Формат заголовка ТСР

Поля:

- Source/Destination port программный порт источника и назначения. (по 16 бит)
- Sequence number номер сегмента (32 бита)

- ACK number номер подтверждения (32 бита)
- Data offset смещение данных (4 бита)
- Reserved нули (3 бита)
 - o NS (nonce sum) флаг контрольной суммы для проверки кодов уведомлений о заторах
 - о CWR (congestion window reduced) флаг уменьшения окна затора при явном уведомлении
 - о ECE (explicit congestion notification echo) флаг подтверждения явного уведомления
 - о URG (URGent pointer field significant) флаг значимости указателя на экстренные данные
 - АСК флаг подтверждающего номера
 - o PSH (PuSH function) флаг принудительной доставки данных (без записи в буфер)
 - о RST (ReSeT connection) флаг разрыва соединения (из-за сбоя на одной из сторон)
 - о SYN (Synchronize sequence number) флаг синхронизации последовательных номеров
 - FIN флаг последних данных
- Window (W) предлагаемое окно (16 бит)
- Checksum контрольная сумма (16 бит)
- Urgent Pointer указатель на экстренные данные (16 бит)
- Options опционально (24 бита)
- Padding наполнение (8 бит)


Функционирование базируется на использовании трёх полей в заголовке сегмента: SN, AN, W и трёх флагов SYN, ACK, FIN.

53. Протокол ТСР

Протокол TCP — это большой, времязатратных протокол, что объясняется его механизмом подтверждения сообщений. Но взамен времени пользователь получает гарантию доставки сообщения. Т.е. мы будем отправлять сообщение, пока не достучимся до станции, и она не отправит нам ответное сообщение о приходе нашего.


Протокол требует, чтобы перед отправкой сообщений станции были связаны (т.е. видели друг друга и установили виртуальное соединение).

Установление TCP-соединения выглядит как «тройное рукопожатие», основываясь на флагах SYN и ACK.



Функционирование протокола TCP базируется на использовании трёх полей в заголовке сегмента: SN, AN, W и флагов ACK, SYN, FIN.

После тройного рукопожатия станции начинают информационный обмен, который будет длиться, пока у обоих станций не закончатся сообщения.



Для закрытия соединения в своём направлении станция-отправитель отправляет сообщение FIN. Причём станция-получатель не обязана в этот же момент завершать обмен

Важно, что сервер должен отправлять клиенту сообщения с АСК по приходу любого сообщения или окна, в зависимости от реализации. Если же сообщение не дошло или пришло после таймаута – оно считается потерянным и отправляется заново.

54. Усовершенствования протокола ТСР


- TCP Cookie Transaction (TCPCT) расширение для защиты серверов от атак типа «отказ в обслуживании»
- TCP Encrypt расширение для кодировки на транспортном уровне. Предназначен для прозрачной работы.
- TCP Fast open это расширение для ускорения открытия последовательных соединений TCP между двумя оконечными устройствами.

Также стала хорошо известна проблема, вошедшая под названием «синдром глупого окна» (SWS – silly window syndrome). Синдром возникает по разным причинам, и проявляется в том, что текущее окно передачи не соответствует состоянию приёмника, тем самым не позволяя его максимально «нагрузить» или наоборот «разгрузить» (например, в Telnet при нажатии клавиши отправляется 1 байт информации и 40-байтовый заголовок).


- Решение Нэгла: Объединение нескольких пакетов с небольшими сегментами данных в одно
- Решение Кларка: Запрещает принимающей стороне отправлять информацию о малом окне данных. Вместо этого отправитель ждёт, пока буфер не заполнится до большего размера.

Также существует четыре вида дополнений Ван Якобсона:

- Медленный старт в начале передачи размер окна увеличивается не скачком, а плавно, пропорционально скорости получения подтверждений.
- Избегание затора смысл в сдерживании экспоненциального роста размера текущего окна передачи после преодоления некоторого порога.
- Быстрая повторная передача при получении разупорядоченного сегмента незамедлительный повтор подтверждения с AN недостающего сегмента с данными. При получении 3 таких подтверждений передатчик должен незамедлительно передать сегмент заново.



• Fast recovery – после обнаружения затора, переход сразу к избеганию коллизий, минуя стадию медленного старта



55. Протокол UDP и заголовок UDP

Данный протокол является протоколом транспортного уровня и реализует способ пересылки данных без гарантии доставки, часто называемый дейтаграммами (datagram)

octet	octet	octet	octet	
Source	e Port	Destination Port		
Ler	ngth	Chec	ksum	

Поля:
Source Port -- программный порт источника.
Destination Port -- программный порт назначения.
Length -- длина дейтаграммы включая заголовок (в байтах).
Checksum -- контрольная сумма (псевдозаголовка, плюс заголовка, плюс нных).

Заголовок UDP. Все поля по 16 бит

При вкладывании UDP-дейтаграммы в IP-пакет, между UDP-заголовком и IP-заголовком вставляется дополнительный UDP-псевдозаголовок, в котором дублируются некоторые значения IP-заголовка.

56. Классификация и характеристики сред передачи данных

СрПД – это физическая среда, в которой передача данных происходит путём электрических сигналов.

Все исконно используемые в КС СрПД можно разделить на пять типов:

- Коаксиальные кабели (coaxials) с различным волновым сопротивлением.
- Экранированные и неэкранированные кабели на основе витых пар (twisted pairs) различных категорий.
- Одно и многорежимные (одно и многомодовые) оптоволоконные кабели (fiber равно fibre).
- Эфир (ether).
- Телефонные пары (phone pairs).

В настоящее время выделяют два типа соединения: кабельное и беспроводное. С точки зрения целевой области применения все кабели делят на:

- Кабели для внешней прокладки (outdoors) (на улице) большое число проводов и высокая прочность
- Кабели для внутренней прокладки (indoor) (в помещении) меньшие габариты и масса
- Оконечные кабели (cords) (для подключения рабочих мест) простые и низкокачественные.

В простейшем случае кабель состоит из проводника и изоляции. Отдельно выделяют витые пары (twisted pair). Обычно в них свиты два провода, образующие дифференциальную пару.

Основные типы кабелей сейчас это:

- Коаксиальный кабель 185-200 м, 10 Мб/с
- Витая пара 30-100 метров, 10-100 M6/c
- Оптоволоконный кабель 2 км, $10 \text{ M}6/\text{c} 2 \text{ }\Gamma6/\text{c}$

57. Среды передачи данных на основе коаксиальных кабелей


Проводные среды передачи данных выражаются в виде отдельных проводов (wires), кабелей (cables) и шлейфов (multiconductor cables)

С точки зрения области применения: внешней прокладки (outdoor) - на улице; внутренней прокладки(indoor)- в помещении; оконечные кабели(cords) - подключение рабочих мест.


В простейшем случае провод состоит из физического проводника(conductor) и изоляции (isolation).

Проводники могут быть одножильными(solid) и многожильными(stranded).

Широко используется в телевидении. Важное достоинство — передавать в один и тот же момент множество сигналов. Внутри выглядит следующим образом:



Для формирования системы на таком кабеле нужны как минимум BNC (bayonet-neill-concelman) коннекторы, Т-соединители и пара терминаторов, один из которых заземляют.



Коаксиальный кабель, в отличие от витой пары, устойчив к электромагнитным помехам. И способен передавать сигналы на большие расстояния.

58. Среды передачи данных на основе витых пар


Проводные среды передачи данных выражаются в виде отдельных проводов (wires), кабелей (cables) и шлейфов (multiconductor cables)

С точки зрения области применения: внешней прокладки (outdoor) - на улице; внутренней прокладки(indoor)- в помещении; оконечные кабели(cords) - подключение рабочих мест.

В простейшем случае провод состоит из физического проводника(conductor) и изоляции (isolation).

Проводники могут быть одножильными(solid) и многожильными(stranded).

В сегментах КС широко используются четыре вида витых пар:




Где:

- TP twisted pair
- S shielded
- U unshielded

Сама витая пара состоит из 8 кабелей (бело-оранжевый, оранжевый, б-зелёный, синий, б-синий, зелёный, б-коричневый, коричневый), которые разводятся по стандарту 568-В под RJ-45, к примеру.

Обычно на витой паре доступны по два асинхронных канала передачи и приёма



В типовых случаях витой парой соединяют разноранговое сетевое оборудование.

Цвета самих кабелей в витой паре не оговорены. Обычно привязаны к палитре RAL и имеют серый цвет. Другие цвета говорят о более высоком качестве.

59. Среды передачи данных на основе оптоволоконных кабелей


Проводные среды передачи данных выражаются в виде отдельных проводов (wires), кабелей (cables) и шлейфов (multiconductor cables)

С точки зрения области применения: внешней прокладки (outdoor) - на улице; внутренней прокладки(indoor)- в помещении; оконечные кабели(cords) - подключение рабочих мест.

В простейшем случае провод состоит из физического проводника(conductor) и изоляции (isolation).

Проводники могут быть одножильными(solid) и многожильными(stranded).


Рабочими компонентами оптоволоконных кабелей являются световоды изготовленные из оптоволокна, т.е. особого кварцевого стекла. Световод — это оптический волновод. Рабочий компонент — сердцевина.




Большое количество изоляции обусловлено хрупкостью кабеля.

В стандартах также предусмотрены 8 видов светодиодов: ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, ОМ5 – многорежимные, OS1, OS2, OS3 – однорежимные.

Также применяют множество видов оптоволоконных кабелей:



Типичная схема включения оптоволоконной пары:



Также оптоволоконные соединения делят на сплавные, механические (несъёмные) и контактные и линзовые (съёмные).

60. Физический уровень Ethernet

Физический уровень определяет электрические или оптические свойства физического соединения между устройством и сетью или между сетевыми устройствами. Он дополняется уровнем МАС и уровнем логических каналов.

Коаксиальный кабель	Витая пара	Оптоволокно				
Ether	net 10 Mb/s					
10BASE-SE5	10DASE T	100455 51				
10BASE-SE2	10BASE-T	10BASE-FL				
Fast Ethe	rnet (100 Mb/s)					
-	100BASE-TX	100BASE-FX				
Gigabit E	thernet (1Gb/s)					
1000BASE-CX	1000BASE-T	1000BASE-SX				
1000BASE-CX	1000BASE-1	1000BASE-LX				
Mı	ultigigabit					
	2.5BASE-T					
-	5BASE-T	-				
Gigabit Ethernet (10Gb/s)						
		10GBASE-SR				
10GBASE-CX4	10GBASE-T	10GBASE-LR				
		10GBASE-ER				

- 10BASE-SE5 толстый коаксиальный кабель и внешние приёмопередтчики (SE2 тонкий и внутренние приёмопередатчики)
- 10BASE-T две телефонные витые пары
- 10BASE-FL два многорежимных светода и источники излучения
- 100BASE-TX две неэкранированные или экранированные витые пары
- 100BASE-FX два многорежимных светода и источники излучения
- 1000BASE-Т четыре экранированные или неэкранированные витые пары категории 5
- 1000BASE-SX два многорежимных светода и коротковолновые лазеры
- 1000BASE-LX два однорежимных светода и длинноволновые лазеры
- 2.5BASE-T (5BASE-T) четыре экранированные или неэкранированные витые пары категории 5e
- 10GBASE-T четыре экранированные или неэкранированные витые пары категории 6 или 6A
- 10GBASE-SR/LR/ER два многорежимных/однорежимных/однорежимных светода и коротковолновые/длинноволновые/экстрадлинноволновые лазеры.

Физический уровень Ethernet включает в себя:

- несколько интерфейсов физических сред
- несколько порядков величины
- скорости от 1 Мбит / с до 400 Гбит / с


61. Структурированные кабельные системы и их модели

Структурированная кабельная система — это упорядоченная по тем или иным критериям совокупность телекоммуникационных и силовых кабелей, различного оборудования, а также соответствующих специализированных помещений. Основой для построения СКС служит древовидная топология, узлами которой служит сетевое оборудование определённого типа. Помещения в СКС бывают:

- Кроссовые (вспомогательное, активное и пассивное сетевое оборудование)
- Аппаратные (кроме кроссового, может быть расположено серверное оборудование)


СКС включает в себя три подсистемы:

- Подсистема внешних магистралей (main, campus) основа связи между компактно расположенными зданиями
- Подсистема внутренних магистралей (building) связывает между собой этажи одного здания
- Горизонтальная подсистема (horizontal) связывает оборудование в пределах одного этажа




Основная модель СКС

- КВМ кроссовая внешних магистралей
- КЗ кроссовая здания
- КЭ кроссовая этажа
- ИР информационная розетка (для рабочего места)
- ТП (пунктирной линией) точка перехода



Горизонтальная модель СКС




Функциональная модель СКС здания

62. Питание и заземление в структурированных кабельных системах

В СКС должно быть уделено внимание заземлению и питанию по следующим причинам:

- Предотвращение поражения людей электрическим током
- Защита кабельных трактов и сетевого оборудования от выхода из строя/помех
- Обеспечения возможности прохождения сигналов применительно некоторым видам сетевого оборудования.

Согласно стандарту ТІА-607, в дополнение к основному контуру заземления здания или сооружения создают дополнительный, телекоммуникационный контур заземления (контур рабочего заземления)



Модель заземления

- ГРЩ главный распределительный щит здания
- ШТЗ шина телекоммуникационного заземления
- ОШТЗ основная ШТЗ
- ЩС щит силовой
- РП рабочее место
- ТО телекоммуникационное оборудования

Для защиты от электрических зарядов в атмосфере применяют специальные устройства – газоразрядники.

Рекомендации стандартов по заземлению экранов кабелей:

- В аппаратных и кроссовых экраны должны заземляться по возможности на телекоммуникационный контур
- Экраны вертикальной подсистемы должны заземляться с обоих концов
- Экраны горизонтальной подсистемы достаточно заземлять с одного конца

63. Пожарная безопасность структурированных кабельных систем

Т.к. СКС охватывают здание полностью, серьёзное внимание должно быть уделено пожарной безопасности.

Согласно американским стандартам NEC, предусмотрены 4 уровня пожарной безопасности (от высших к низшим):

- Plenum сюда относят кабели, которые можно располагать как угодно (при притоке воздуха, достаточного для поддержания горения, так называемая plenum-область)
- Riser кабели, которые можно прокладывать в кабельных шахтах
- General purpose кабели, которые можно прокладывать везде, кроме plenum-областей.
- Residential кабели, на прокладку которых нанесены определённые ограничения (например, только для жилых помещений)

В состав маркировки кабелей обычно вводят дополнительные обозначения материала оболочек:

- PVC (PolyVinyl Chloride) ΠΒΧ
- PE (PolyEthylene) полиэтилен
- PA (PolyAmide) полиамид (нейлон)
- FR (Flame Retardant) огнестойкий
- LS (Low Smoke) низкое выделение дыма при горении
- NC (None Corrosive) не подвержен коррозии

- UVR (Ultra Violet Resistant) не подвержен влиянию ультрафиолетового излучения
- HF (Halogen Free) не содержит галогенов

64. Технология РоЕ

Относительно недавно производители сетевого оборудования стали разрабатывать технологии, позволяющие запитывать относительно маломощные Ethernet-устройства через информационные кабели (например, через витую пару) – технологии под названием PoE (Power over Ethernet).

Постепенно были введены два общепринятых стандарта: 802.3f, 802.3at, но до сих пор производители используют собственные пропреитарные технологии (например, Cisco Universal Power over Ethernet)

В структуру РоЕ входят ряд блоков:


- PSE (Power Sourcing Equipment) вводит питающее напряжение в кабель
- PD (Powered Device) питается от этого напряжения

PSE может располагаться как на одном конце, так и на обоих. Либо может «вклиниваться» в кабель, т.е. быть PoE-injector-ом

Обычно используется для небольших PD.

65. Структура системы FTP

FTP-клиент обслуживает запросы пользователя и работает на локальной, по отношению к нему, станции. FTP-сервер работает на удалённой станции и обслуживает запросы FTP-клиента.



Структура FTP-системы

Как в составе сервера, так и в составе клиента выделяют протокольные интерпретаторы и процессы пересылки данных.

FTP-сервер представляет собой непрерывно выполняющуюся программу, ожидающую запросы от FTP-клиентов, выраженную в виде демона UNIX или сервиса Windows.

В отличие от многих протоколов FTP использует не одно, а два соединения, значит для него зарезервированы два программных порта: 20 - FTP Data (информационное соединение), 21 - FTP (управляющее соединение).

66. Протокол FTP и режимы обмена по протоколу FTP

FTP относят к протоколам прикладного уровня, ориентированным на пользователя. Это значит, что реализация FTP должна предоставить пользователю функционально полный интерфейс.

Взаимодействие по протоколу FTP базируется на модели запрос-ответ с применением тайм-аутов.

FTP-команда представляет из себя последовательность из 3-4 букв (регистр не учитывается), за которыми могут следовать аргументы, разделяемые пробелом <SP>. Команда завершается символами возврата каретки и перевода строки <CRLF>.

Некоторые команды протокола FTP:

- USER <username> имя пользователя
- PASS <password> пароль, должна следовать после USER
- CWD <pathname> сменить рабочий каталог удаленной ФС
- CDUP перейти к родительскому каталогу

- QUIT выход из удаленной системы
- PORT <host-port> Совокупность IP-адреса и номера порта, необходимая для создания data connection (<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<p1>,<p2>)
- PASV установить пассивный режим обмена
- TYPE <typecode> файловое представление
- RETR <pathname> загрузить файл с FTP-сервера (download)
- STOR <pathname> загрузить файл на FTP-сервер (upload) (если файл с таким названием уже есть, то перезаписать)
- APPE <pathname> загрузить файл на FTP-сервер с (upload) (если файл с таким названием уже есть, то данные дописываются в конец)
- DELE <pathname> удалить файл или каталог на FTP-сервере
- RMD <pathname> удалить каталог на FTP-сервере
- MKD <pathname> создать каталог на FTP-сервере
- PWD вывести на экран рабочий каталог
- LIST [<pathname>] вывести список файлов удаленного каталога

Каждый FTP-запрос должен сопровождаться как минимум одним FTP-ответом.

FTP-ответ кодируется так:

Xyz <SP> <text> <CRLF>

Где хуг – целочисленный трехбайтный код


Коды предназначены для техники, а текст для людей.


Х – идентифицирует статус завершения

Y – подробности

В зависимости от того, какая сторона является инициатором установления информационного соединения различают активный и пассивный режимы обмена. Активный режим более предпочтителен.


Отличие активного и пассивного режимов заключается в том, как создается информационное соединение: в активном режиме это происходит через команду PORT <p> от клиента к серверу, где <p> - динамически выделенный порт клиента, <p> <-> 20; в пассивном режиме клиент отправляет команду PASV, ответом на которую является динамически выделенный порт сервера <p> <p> <-> <p> <p> <0. в происходит создание связи <p> <1> <-> <p> <2>.





67. Структура и особенности системы Telnet

Telnet базируется на клиент-серверной модели и использует протокол TCP. Задействуется одно соединение. Стандартный номер программного порта Telnet-сервиса – 23.



Структура telnet-системы

Основная задача telnet — обеспечение корректной транспортировки символов потока и ввода-вывода между NVT (network virtual terminal) и хостом. Используется буферизация, в том числе для того чтобы не нагружать СПД. По умолчанию набранные символы отсылаются моментально. В режиме linemode — при нажатии Enter.

Главный недостаток – полная незащищённость соединения от несанкционированного доступа. Данные и текст пересылается в виде открытого текста (в том числе пароли, номера телефонов и т.д.). На смену telnet пришёл SSH (secure shell). В нём идея абсолютно та же, но соединение защищено.

68. Электронные письма и почтовые ящики


Сообщениями протоколов электронной почты являются электронные письма. По аналогии с бумажным письмом, электронное письмо так же состоит из конверта (envelope) и содержимого (content). Содержимое, в свою очередь, состоит из заголовка и основного текста. Изначально в отношении всех компонентов электронного письма допускались только 7-мибитная кодировка US-ASCII.

Значимое расширение электронной почты – MIME (Multipurpose Internet Mail Extension), позволяющее включать в основной текст сообщения различные мультимедийные данные, такие как text, video, audio, image, application, multipart (несколько типов).

Одно из ключевых понятий электронной почты является понятие почтового ящика (mailbox). Почтовые ящики могут быть выделены как на отдельных серверах, так и на пользовательских станциях.

При рассмотрении любой почтовой системы прежде всего выделяют следующие процессы:

- MTAs (mail transport agents) доставляют письма между почтовыми серверами.
- MDAs (mail delivery agents) помещают доставленные сообщения в ящики пользователей
- MUAs (mail user agents) реализуют интерфейс пользователей с их почтовыми ящиками.
- MSAs (mail submission agents) позволяют вводить письма разными способами




Обобщённая структура SMTP

Практика:

1. Инкапсуляция, туннелирование, фрагментация


Пример: заходим на сайт YouTube.com:




Инкапсуляция

Т.е. мы вкладываем наше название в сообщения с более высоких уровней на более низкий.

Туннелирование:




Просто вкладываем пакеты на одном уровне в ещё один пакет того же уровня Фрагментация:



Разбиваем пакет на две части, если он не умещается в одну. Дефрагментация – обратный процесс. Собираем пакет из частей.

2. Алгоритмы и схемы бит- байт- стаффинга



Thanks Dmitriy Derugo

3. Линейные коды (кодирование)

24 вопрос. Примеры

4. Помехоустойчивые коды (расчёты)

Кодовое расстояние рассчитывается как минимально кол-во единиц в сумме всех чисел по модулю два. Например, для кода:

 $C = \{0000, 1001\}$ кодовое расстояние равно $1001 \oplus 0000 = 1001, 2$ единицы, т.е. кодовое расстояние = 2

 $C = \{0001, \ 1011, \ 1000, \ 0111\}$ кодовое расстояние равно $d_c = \min \ p \ (b_x \bigoplus b_y) = \min \ (0001 \bigoplus \ 1011 = 1010, \ 0001 \bigoplus \ 1000 = 1001, \ 0001 \bigoplus \ 0111 = 0110, \ 1011 \bigoplus \ 1000 = 0011, \ 1011 \bigoplus \ 0111 = 1100, \ 1000 \bigoplus \ 0111 = 1111)$


Минимально -2 единицы, т.е. кодовое расстояние =2

Код обнаруживает не более d_c -1 ошибок. Т.е. код с кодовым расстоянием d_c =3 может обнаружить не более 2 ошибок

Код может исправить не более $E'(d_{c}-1) / 2$ ошибок. Т.е. код с кодовым расстоянием 3 может исправить не более 3-1/2=1 ошибки.

5. Код Хэмминга и циклический код (расчеты)

Хэмминг:



CRC НА ДРУГОЙ СТРАНИЦЕ

CRC

1) Cregges (que ynpayerue) perouio cooduerue la nominamantagio populy:

10110 = X+X 0 + Y + X + Y = X + X + X + MM 1101= X³1 X ²+ X = X³+ Y²= 11

2) Onpequerem ynorenue agobero perciaerue no operunque d'min = 1+ b+1, rose

1- Koll-lo adnapymubaemux amudox; b- Kon lo unpalmentar amudox. Doiere

12 norrontorio no quobino. Monquinen, non lo adnap : 2, xon lo unpalmed. L:

1 min = 2+1+4. — Honpumen: mymor tada xorz adnapym glatime amudox un

2 dmin = 2+1+3- no nephomy quobino

2 min = 1+1+1=3- no liquomy quobino

2 min = 1+1+1=3- no liquomy quobino

3) Budapaam yneuroximi vag credimin). Onpequiem muo koron. Maynegob:

(npegnonamum, que mua 1101): K = [log 2 (20 4+1+ E'(log 2 (5))) = E'log 2 (8)=3

Budapaam nominou 3 crenera, monquinap, 11: X 3+ X (1 = 1011.

Продолжение на другой странице

	Jus	con	now	lille	C	00	OI	re	nu	2	ra	,	(, 1	go	- 1	1-	CTA	ene	n6	no	ıllın	LOCH	ια	1	1	^	I				
(1/31	X 24	1)	۰ ٪	3 -	-)	6	4	x 5	4)	63=		11	01	00	0		M	от	10	ny	ocio	d	ca	hum	378	bs	ebe	s ne	2	űer	ren
5)	Dem	u	ne	30	m	270	T.	Q)ny	ine	10.	Ha		Hee	20	nol	24	10	uu	ū	na	m	w	u (ви	au	em		my	ra	ene	al
1	1 = 10	211	-	0													-					-				+		+		-	9	
1					0	1	0	1	1	0			1	1	1	ì												I				
	-	-	10	1	1	0	1	1	0	0	2	-		70 0	-				-	9	upur	-	N	70.	-	4	-	10	-	no	-	1
			100	-			0	1	1	1	0.1							-			1	1			-	10	4		-	0.		-
	1							1	b	t	1	4	T																10			
-		-		-				0.	1	0	1	0	100		-0	34	201	1		h	+		-	HX	01	X	0	1111	in a	-	2	-
																	1															
	-	-	-							_	_	-								1							+	-		-	-	
		1							0	0	0 1	1	-	750	aft.	ren	HU	u	0	प्रव	101	× 1	you	exc	llu	5	ina	وا	Zu	+w	wy)
		0								0	0	1		-	MILLO	1	g	YUU	w	10		coe	20/0	8	wie		VOLUM					
6)	Cruo	gul	ae	un	1	ros	ye	67	iai		4)	ny	ne	10	L	u	n	au	yru	bu	uer	ore	0	00	RKO	1:					-	
	FLX																							3			100					
		-																1		1												
71	Ma.	10					2)													-	-				-							
7	Ma						-	-				-		rou	you	214	rae	- (م	اوم	my	etti	Q h	ca	37	DI	m	4	nou	uu	our	!
	mo 1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1		44		-	-	-	1		16	ka	100	20				6	1	217	72	0	4
	0	, 1	1	0	01		97	100	1	1	1	31		112		3	4	10	1	300	400					100	S Y	8	0.8			
		1	0	1	1											4	-44															
100	1149	0	1	1	1	2	4	-	1	-	-	-		-	-				-					d		1	10			-	11	3
	13 3		Dag.		D		-																		*	1			3			
				1	0	1				1	k.	0	cic	KE	×	ny	ubo	متر	-0	uu	Ju	in	ev	ma	uz	ou	10.	-		-		
	1	1		0	0	01	01	-	/	4					1	0		-						4	0	-	-	50	-	-		90
					-		-							1									-1		7	1	1			-	1	1
3) [your	en:	6	cu	-	nyr	ou	30	M	wo	0	w	me	de	a	-	nog	gir	utu	ba	ou	be	K	عر	an	na	(u	icu) ec	m	wy	bu
Yuna	1	10	0	1	3"	2	1	1	0	1	1					-	-	,					1	7	4		1		0	0	0	-
	1	0	1	1"	9		1	1												1		B			1		10		-	1	-	
	0	1		0			1																				10			4		
		0		7	0	0	1	1											1				-	0	4		100		1	-		
			1	0	1	1	1	1																		1	1					1
	100	1			10	-	Section 1	4												1	100	100	1		-	J.					1	1
	12	1	1	0	1.	0 1	5		60		1			1						100	100					17			1			1
8	-			-	-		1					1		1					1	1					110	1	1					4
8					11							16	ECS		0		100	1 37	1000	1		19891			1	1	1	-		4	-	
0	() Ecu	u b	ec	h	عظم	en.	un	4	me	no.	we.	-		7		u	ulo	6	icry	voods.	لكليا	eell	ex	01	wo	DK	- 9	0	nn	4	ATI	1

Продолжение на другой странице

20	iu	u	B	oc		Cou	L. J.	ue	ข	uu	مر	O	uuc	Sor	۷-	- 4	gl)	na	em	-	no	my	zon	HC	e	eo	od	m	en	ue	Buy	al	9
80	m	cu	ba	2	8	d	00	00	3	æ	de	a to	11	9"		ud	wo	wie	eck	u	8	E.	ce	zbi	no	eu	. (200	edi	ye	nu	e		
brel																																		
Ty	uu	reg	Λ :																															
1	00	0	1	0	0	1	1	0	ı	1																								
0	0	1	0	0 1	0		Ė																											
						5																												-
						de	uo	me		1	,															100								
	•		1		2	1		2 0	0	1	0	0	1	1		0											1116		16	74	7.70	F	044	
																		-												1	Col) F	Su,	e
ne			-		-	-	-	121	P		Q	Leu	e	na		no	yn	201	1	0	0 1	00				10	1		1					
00	1	0	0	1	1	0	1	0	ı	1																		1		1	1			
	0	0	1	0	1	0	1																								-			
			1	_		1																									1		100	
Ter	ex	6	cy	u	ım	jugi	m	n	0	uo	gi	jur	, 2		1	G	0	1	0	0	-0	1)											
																				0	1													
u	u	zb.	ure	rei	u	0.6	Sp	اتما	no	1	10		2		مم	X	ma	301		Bry	ral	bo		(4	gu	au	rec	my),	П	ory	uda	n	
1	1	C	1	0	0 0	, 1			No.																	-								
													7																		4			
.45	0	2	b-h	-	SN.	no	re	Lub	no	u	C	0	du	Jer	we	4	1		-	-					-	1								

6. Поля Галуа (математические операции)