HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BỬU CHÍNH VIỄN THÔNG



CHƯƠNG XI: HIỆN TƯỢNG CẨM ỨNG ĐIỆN TỪ

Bài giảng môn Vật lý 1 và thí nghiệm

Giảng viên: Tô Thị Thảo

Nội dung




- 1 Các định luật về cảm ứng điện từ
 - 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
 - 2. Định luật Lentz
 - 3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ
 - 4. Dòng điện xoáy (dòng điện Foucault)
- 2 Hiện tượng tự cảm
 - 1. Hiện tượng tự cảm
 - 2. Suất điện động tự cảm. Hệ số tự cảm
- Hiện tượng hỗ cảm
 - 1. Hiện tượng
 - \bullet 2. Suất điện động hỗ cảm, hệ số hỗ cảm
- 4 Năng lượng từ trường
 - 1. Năng lượng từ trường của ống dây điện
 - 2. Mật độ năng lượng từ trường

Thí nghiệm Faraday



Năm 1831 Faraday phát hiện: Từ thông qua mạch thay đổi \Rightarrow xuất hiện dòng cảm ứng I_c trong mạch.

- Đưa nam châm lại gần hoặc xa hơn đều xuất hiện dòng điện cảm ứng
- Chiều của hai dòng điện 2 lần ngược nhau
- Nam châm dừng lại dòng cảm ứng bằng 0.



Thí nghiệm Faraday



- Dòng cảm ứng xuất hiện trong mạch kín là kết quả của quá trình biến đổi từ thông qua mach đó.
- Dòng cảm ứng chỉ tồn tại trong thời gian từ thông gửi qua mạch thay đổi.
- Cường độ dòng cảm ứng tỉ lệ thuận với tốc độ biến đổi của từ thông.
- Chiều dòng cảm ứng phụ thuộc vào từ thông gửi qua mạch tăng hay giảm.



2. Định luật Lentz






Nội dung:


Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó gây ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã gây ra nó.

Áp dụng:

- Khi cực Bắc (N) tiến vào vòng dây \Rightarrow từ thông Φ_m do từ trường B của nam châm gửi qua cuộn dây có chiều từ trên xuống và tăng dần \Rightarrow xuất hiện dòng cảm ứng $I_c \Rightarrow$ tạo ra B' cảm ứng ngược chiều $B \Rightarrow$ từ thông Φ'_m của B' chống lại sự tăng của $\Phi_m \Rightarrow$ xác định chiều I_c .
- Rút thanh nam ra khỏi vòng dây ⇒ hiện tượng ngược lại.



- Suất điện động cảm ứng: là suất điện động gây ra dòng điện cảm ứng.
- 2 Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ:
- Dịch chuyển vòng dây dẫn kín trong B
- Biến thiên từ thông gửi qua vòng dây trong thời gian dt: $d\Phi_m \Rightarrow$ xuất hiện dòng cảm ứng $I_c \leftrightarrow$ có một nguồn điện cảm ứng hay suất điện động cảm ứng ξ_c trong mạch
- Công của từ lực tác dụng lên dòng điện cảm ứng I_c



$$dA = I_c.d\Phi_m$$

Theo định luật Lenz: từ lực tác dụng lên I_c phải ngăn cản sự di chuyển của vòng dây (nguyên nhân sinh ra I_c) \Rightarrow công cản. Công dịch chuyển vòng dây là:

$$dA' = -dA = -I_c.d\Phi_m$$

3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ



Định luật bảo toàn năng lượng: dA' chuyển thành năng lượng của I_c $dA' = -I_c d\Phi_m = \mathcal{E}_c I_c dt$

$$\xi_c = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$



Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ:

Suất điện động cảm ứng luôn luôn bằng về trị số nhưng ngược dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua diện tích của mạch điện.

Định nghĩa đơn vị từ thông

• Nếu từ thông gửi qua diện tích mạch kín giảm từ giá trị $d\Phi_m \to 0$

$$\xi_c = \frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{0 - \Phi_m}{\Delta t} = \frac{\Phi_m}{\Delta t} \Rightarrow \Phi_m = \xi_c \cdot \Delta t$$


3. Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ



$$\Phi_m = \xi_c.\Delta t$$

• Nếu $\Delta t = 1s, \xi_c = 1V \Rightarrow \Phi_m = 1(V).1(s) = 1Webe(Wb)$

Webe là từ thông gây ra trong một vòng dây dẫn bao quanh nó một sức điện động cảm ứng bằng 1 vôn khi từ thông đó giảm đều xuống giá trị 0 trong thời gian 1 giây.



• Thanh AB có chiều dài ℓ dịch chuyển trong từ trường $\vec{B} \to$ từ thông:

$$d\Phi = B\ell dx$$



4. Dòng điện xoáy (dòng điện Foucault)




 Khi đặt trong từ trường biến thiên, trong khối vật dẫn sẽ xuất hiện dòng cảm ứng khép kín ⇒ dòng Foucault hay dòng điện xoáy:

$$I_F = \frac{\xi_F}{R}$$

R: điện trở khối vật dẫn (thường nhỏ) Hệ quả:

- Xuất hiện từ trường riêng của dòng cảm ứng I_F
- Năng lượng dòng Foucault xuất hiện trong khối vật dẫn sẽ bị tiêu tán dưới dạng nhiệt ⇒ tiêu hao năng lượng vô ích ⇒ giảm hiệu suất thiết bị (đặc biệt với các động cơ).






4. Dòng điện xoáy (dòng điện Foucault)



Do có từ trường của dòng cảm ứng xuất hiện trên bề mặt vật dẫn \Rightarrow ứng dụng trong các thiết bị dò tìm kim loại.




1. Hiện tượng tự cảm



 $\text{Mạch điện:} \left\{ \begin{array}{l} -\text{ống dây có lỗi sắt mắc} \parallel \text{điện kế G} \\ -\text{Nguồn điện một chiều và khóa K} \\ -\text{Lúc đầu mạch đóng kín} \end{array} \right.$

- Ngắt mạch \Rightarrow từ thông qua cuộn dây giảm từ $\Phi_m \to 0$: Xuất hiện dòng cảm ứng I_c ngược chiều dòng ban đầu (đ/l Lenz) \Rightarrow kim của G lệch theo chiều ngược lại.
- Sau khoảng thời gian $t \Rightarrow kim G \rightarrow 0$.
- \bullet Đóng mạch \Rightarrow quá trình ngược lại .



Dòng tự cảm : dòng điện sinh ra trong một mạch điện khi từ thông gửi qua mạch bởi dòng điện của mạch đó thay đổi.

1/22 ←□▶←□▶←≣▶←≣▶←≣→←□

2. Suất điện động tự cảm. Hệ số tư cảm





Định nghĩa:

Suất điện động gây ra dòng điện tự cảm được gọi là suất điện động tự cảm.

$$\xi_{tc} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\begin{cases} B \sim I \\ \Phi_m \sim B \end{cases} \Rightarrow \Phi_m \sim I = L.I \ (L : \text{Hệ số tự cảm})$$

L phụ thuộc hình dạng, kích thước của mạch điện và vào tính chất của môi trường bao quanh mạch điện.

• Với mạch đứng yên và giữ nguyên hình dạng:

$$\xi_{tc} = -\frac{d(L.I)}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$



$$\xi_{tc} = -L \frac{dI}{dt}$$

Trong mạch điện đứng yên và không thay đối hình dạng, sức điện động tự cảm tỷ lệ nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch.

• $\xi_{tc} \sim L \Rightarrow$ là số đo mức quán tính của mạch đối với sự biến đổi của dòng điện chạy trong mạch đó.

$$\Phi_m = L.I \Rightarrow L = \frac{\Phi_m}{I}$$

Trong hệ
$$SI: 1H = \frac{1Wb}{1A}$$



Hệ số tự cảm




Hệ số tự của một mạch điện là đại lượng vật lý về trị số bằng từ thông do chính dòng điện ở trong mạch gửi qua diện tích của mạch khi dòng điện trong mạch có cường độ bằng một đơn vị.

 \bullet Trường hợp ống dây có lõi sắt:


$$B = \mu_0 \mu n_0 I = \mu_0 \mu \frac{\tilde{n}}{\ell} I$$

$$L = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{n.B.S}{I} = \frac{\mu_0 \mu n^2.S.I}{I.\ell} = \mu_0 \mu \frac{n^2}{\ell} S$$



Hiệu ứng bề mặt: Dòng cao tần chỉ chạy trên bề mặt






- Trong 1/4 chu kỳ đầu dòng I tăng, từ thông qua dây dẫn tăng \rightarrow sinh ra dòng I_{tc} có chiều sao cho từ trường của nó chống lại \vec{B} tăng \Rightarrow bề mặt dòng tăng phía trong lõi dòng giảm
- Trong 1/4 chu kỳ tiếp dòng I giảm, từ thông qua dây dẫn giảm \rightarrow sinh ra dòng I_{tc} có chiều sao cho từ trường của nó chống lại sự giảm của từ thông \Rightarrow bề mặt dòng giảm mạnh phía trong lõi dòng giảm yếu hơn
 - Tần số $f=10^3~{\rm Hz} \Rightarrow$ dòng tự cảm chỉ chạy trong lớp vật liệu bề mặt $\sim 2mm$
 - Tần số $f=10^5~{\rm Hz} \Rightarrow$ dòng tự cảm chỉ chạy trong lớp vật liệu bề mặt 25 @2mm

Hiệu ứng bề mặt: Dòng cao tần chỉ chạy trên bề mặt



Ứng dụng trong công nghệ:


- Dùng dây dẫn rỗng để tải dòng cao tần.
- Kỹ thuật tôi bề mặt hợp kim bằng dòng cao tần.



Hiện tượng hỗ cảm



- Hai mạch điện kín (C_1) và (C_2) đặt cạnh nhau, trong đó có các dòng điện I_1, I_2
- $I_1 \in (C_1)$ thay đổi $\Rightarrow \Phi_{m12} \in I_1$ gửi qua mạch (C_2) sẽ biến đổi \Rightarrow suất điện động cảm ứng $\in (C_2) \Leftrightarrow I_{c.u}$.
 - \Rightarrow xuất hiện suất điện động cảm ứng trong (C_1)



⇔ Từ thông do mạch điện này gửi qua mạch điện kia cũng biến thiên, tạo nên trong mỗi khung một dòng điện cảm ứng.

Suất điện động gây ra dòng điện hỗ cảm được gọi là suất điện động hỗ cảm.

•
$$\Phi_{m12} \in I_1 \to (C_2), \ \Phi_{m21} \in I_2 \to (C_1)$$

$$\Rightarrow \Phi_{m12} = M_{12}I_1, \ \Phi_{m21} = M_{21}I_2$$

<ロト </p>

Hiện tượng hỗ cảm



• Chứng minh được:

$$M_{12} = M_{21} = M$$

 \bullet Suất điện động xuất hiện trong mạch (C_1) và (C_2)

$$\xi_{hc1} = -\frac{d\Phi_{m12}}{dt} = -M\frac{dI_1}{dt}$$

$$\xi_{hc2} = -\frac{d\Phi_{m21}}{dt} = -M\frac{dI_2}{dt}$$

$$[M] = H$$


• Ứng dụng: chế tạo máy biến thế

1. Năng lượng từ trường của ống dây điện




Mạch điện có khóa K:


Mạch điện:
$$\begin{cases} -\mathrm{Suất}\ \text{điện động }\xi, \mathrm{dòng}\ \imath_0 \\ -\mathrm{Ống}\ \mathrm{dây}\ \mathrm{hệ}\ \mathrm{số}\ \mathrm{tự}\ \mathrm{cảm}\ L \\ -\mathrm{Điện}\ \mathrm{trở}\ R. \end{cases}$$



Khi đóng mạch $\Rightarrow i \uparrow \Rightarrow B$ và Φ_m gửi qua $L \uparrow \Rightarrow i_{tc}$ ngược chiều $i_0 \Rightarrow i = i_0 - i_{tc} \Rightarrow$ năng lượng nguồn $(\sim i_0^2) >$ năng lượng mạch $(\sim i^2)$



Khi ngắt mạch $\Rightarrow i \downarrow \Rightarrow B$ và Φ_m gửi qua $L \downarrow \Rightarrow i_{tc}$ cùng chiều $i_0 \Rightarrow i = i_0 + i_{tc} \Rightarrow$ năng lượng nguồn $(\sim i_0^2) <$ năng lượng mạch $(\sim i^2)$



Năng lượng từ trường của một ống dây



• Áp dụng định luật Ohm trong quá trình hình thành dòng điện *i*:

$$\xi + \xi_{tc} = R.i$$


$$\Leftrightarrow \xi = R.i + L\frac{di}{dt}$$

Nhân 2 vế với *idt*

$$\xi \imath dt = R.\imath^2 dt + L.\imath d\imath$$

(Năng lượng nguồn = năng lượng nhiệt + năng lượng từ trường)

• Năng lượng từ trường khi thiết lập dòng điện trong ống dây: dW = L.idi



2. Mật độ năng lượng từ trường




Mật độ năng lượng từ trường trong ống dây có thể tích: $V = \ell.S$:

$$w_m = \frac{W}{V} = \frac{\frac{1}{2}L \cdot I^2}{\ell \cdot S} = \frac{\frac{1}{2}(\mu \mu_0 \frac{n^2 S}{\ell})I^2}{\ell \cdot S} = \frac{1}{2}\mu \mu_0 \frac{n^2}{\ell^2}I^2$$

$$\left[w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu \mu_0}\right]$$

trong ống dây: B = const

- Áp dụng cho từ trường bất kỳ



Năng lượng từ trường không gian



Chia không gian từ trường thành những thể tích vô cùng nhỏ dV sao cho $B={\rm const}$ trong mỗi dV

• Năng lượng từ trường trong mỗi thể tích dV:

$$dW_m = w_m dV = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu \mu_0} dV$$

• Năng lượng từ trường trong cả không gian:

$$W_m = \int_V dW_m = \int_V \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu \mu_0} dV$$

$$\Leftrightarrow W_e = \frac{1}{2} \int_V EDdV$$