1. Основные характеристики электромагнитного поля и среды.

Электромагнитная волна — это колебательный процесс, связанный с изменяющимися в пространстве и во времени взаимосвязанными электрическими и магнитными полями. Область распространения электромагнитных волн называется электромагнитным полем (ЭМП). Электромагнитное поле характеризуется векторами электрической напряженности Е и индукции D, магнитной напряженности Н и индукции В.

$$E = E(x_i, t), D = D(x_i, t), H = H(x_i, t), B = B(x_i, t).$$

Единица измерения напряженности электрического поля, согласно международной системе — вольт на метр (В/м), электрической индукции — кулон на квадратный метр (Кл/м2), напряженности магнитного поля — ампер на метр (А/м), магнитной индукции — тесла (Тл).Векторы Е и В однозначно определяются силовым воздействием поля на пробный заряд qп (точечный малый заряд, не изменяющий исследуемое поле). На пробный заряд qп, помещенный в какой-либо точке пространства и движущийся со скоростью v, действует сила Лоренца (Н), равная

$$\mathbf{F} = q_{\mathbf{n}} \mathbf{E} + q_{\mathbf{n}} [\mathbf{v} \mathbf{B}].$$

Отсюда вектор напряженности электрического поля E определяется как сила, действующая на неподвижный (v=0) единичный заряд

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_{\pi}}.$$

Вектор индукции В определяется добавочной силой

$$\mathbf{F}_{_{\mathrm{I}}} = q_{_{\mathrm{II}}}[\mathbf{v}\mathbf{B}].$$

Электромагнитное поле можно характеризовать так называемыми электромагнитными потенциалами — векторным потенциалом A и скалярным ф. Эти величины связаны с векторами E и B следующим образом:

$$\mathbf{E} = -\operatorname{grad} \varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

$$\mathbf{B} = \operatorname{rot} \mathbf{A},$$

т. е. электрическое поле создается зарядами и изменением во времени магнитного поля; поле магнитной индукции имеет соленоидальный характер. Среда, в которой происходят электрические и

связанные с ними магнитные явления, характеризуется диэлектрической проницаемостью, магнитной проницаемостью и проводимостью. Связь векторов D и E, B и H определяется свойствами среды. В вакууме

$$\mathbf{D} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \mathbf{E}, \ \mathbf{B} = \boldsymbol{\mu}_0 \mathbf{H},$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} 10^{-9} \left(\frac{\Phi}{M} \right)$$
 — электрическая постоянная;

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left(\frac{\Gamma_{\text{H}}}{\text{M}} \right)$$
 — магнитная постоянная.

В зависимости от значения удельной проводимости среды делятся на

- проводники 104 См/м (сименс на метр),
- полупроводники $10-10 < \sigma < 104$ См/м,
- диэлектрики σ < 10–10 См/м

Проводники характеризуются наличием свободных зарядов, которые могут свободно перемещаться под действием электрического поля, при этом создается ток проводимости. В металлических проводниках это электроны, в жидких электролитах — ионы.

$$J = \sigma E$$
.

$$\mathbf{J} = \mathbf{\sigma}(\mathbf{E} + \mathbf{E}^{\mathbf{c}_{\mathrm{T}}}),$$

 $\mathbf{F}^{\text{ст}}$ — напряженность поля сторонних ЭДС, имеющих неэлектрическое происхождение, которое также вызывает ток проводимости. Если проводимость σ не

$$\sigma = \sigma(\mathbf{E}, \mathbf{H}).$$

Диэлектрики характеризуются наличием связанных зарядов, входящих в состав нейтральных молекул диэлектриков. Под действием электрического поля происходит смещение ядра атома, обладающего положительным зарядом, и искажение орбит отрицательных электронов. При этом

центр тяжести отрицательных зарядов уже не совпадает с положительным зарядом ядра. Такая система эквивалентна диполю.

$$\mathbf{p}_{3} = q\mathbf{l}.\tag{1.3}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \boldsymbol{\varepsilon}_0 \mathbf{E}. \tag{1.4}$$

$$\mathbf{P} = \lim \frac{\Delta \mathbf{p}_{9}}{\Delta V} = \sum_{i=1}^{n} q_{i} \mathbf{l}_{i}, (1.5)$$

где $\Delta \mathbf{p}_{\scriptscriptstyle 9}$ — вектор электрического момента объема ΔV , n — число диполей в единице объема. Если рассматривать связь зарядов в диполе как упругую, то

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_2 \mathbf{E}, \tag{1.6}$$

χ_э — безразмерный коэффициент, называемый электрической восприимчивостью.

$$\mathbf{D} = (1 + \chi_3) \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_a \mathbf{E},$$

где \mathcal{E}_a — коэффициент пропорциональности (Ф/м), называемый абсолютной диэлектрической проницаемостью

$$\mathcal{E}_a = \mathcal{E}\mathcal{E}_0$$
.

Здесь \mathcal{E} — относительная диэлектрическая проницаемость.

$$\chi_{\mathfrak{g}} = \chi_{\mathfrak{g}}(E), \ \varepsilon_a = \varepsilon_a(E).$$

$$D >> \epsilon_0 E$$
 и $\epsilon >> 1$.

Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков может составлять несколько тысяч единиц и $\varepsilon = \varepsilon(E)$. Пример - титанат бария.

Магнетики — это среды, способные намагничиваться. Аналогично вектору поляризации вектор намагниченности M (A/м) определяется выражением

$$\mathbf{M} = \lim \frac{\Delta \mathbf{p}_{\mathrm{M}}}{\Delta V} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{p}_{\mathrm{M}ai} = \chi_{\mathrm{M}} \mathbf{H},$$

где $\Delta \mathbf{p}_{\mathrm{M}}$ — вектор магнитного момента объема ΔV ;

 ${f p}_{{
m M}ai}$ — магнитный момент атома; n — число атомов в единице объема.

Вектор магнитной индукции определяется выражением

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_a \mathbf{H},$$

 μ_a — абсолютная магнитная проницаемость вещества,

$$\mu = \frac{\mu_a}{\mu_0}$$
 — относительная магнитная проницаемость

вещества.

Магнетики делят на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.

У **диамагнетиков** магнитный момент атома, определяемый магнитными моментами электронов, при отсутствии внешнего магнитного поля $\mathbf{p}_{Mai} = 0$.

У парамагнетиков и в отсутствие внешнего поля

$$\mathbf{p}_{\mathrm{M}ai} \neq 0$$
.

В ферромагнетиках существуют отдельные микроскопические области (домены) с линейными размерами порядка 10–3 см.

$$\mathbf{D} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \boldsymbol{\varepsilon}_a \mathbf{E},$$

$$\mathbf{B} = \boldsymbol{\mu}_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \boldsymbol{\mu}_a \mathbf{H},$$

$$\mathbf{J} = \boldsymbol{\sigma} (\mathbf{E} + \mathbf{E}^{cT}).$$
(1.7)

Если анизотропия проявляется в магнитном поле (анизотропный магнетик), то

$$B_i = \mu_0 \mu_{ik} H_k.$$

Аналогично описывается анизотропия диэлектрических свойств и проводимости

$$D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_{ik} E_k,$$

$$J_i = \sigma_{ik} (E_k + E_k^{\text{ct}}).$$

В случае анизотропных сред векторы **D**, **J** и **B** соответственно не параллельны **E** и **H**.

2. Классификация магнетиков. Намагниченность насыщения.

Магнетики делят на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.

У **диамагнетиков** магнитный момент атома, определяемый магнитными моментами электронов, при отсутствии внешнего магнитного поля $\mathbf{p}_{Mai} = 0$.

У парамагнетиков и в отсутствие внешнего поля

$$\mathbf{p}_{\mathbf{M}ai} \neq 0$$
.

В ферромагнетиках существуют отдельные микроскопические области (домены) с линейными размерами порядка 10–3 см.

$$\mathbf{D} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \boldsymbol{\varepsilon}_a \mathbf{E},$$

$$\mathbf{B} = \boldsymbol{\mu}_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \boldsymbol{\mu}_a \mathbf{H},$$

$$\mathbf{J} = \boldsymbol{\sigma} (\mathbf{E} + \mathbf{E}^{cT}).$$
(1.7)

Если анизотропия проявляется в магнитном поле (анизотропный магнетик), то

$$B_i = \mu_0 \mu_{ik} H_k.$$

Аналогично описывается анизотропия диэлектрических свойств и проводимости

$$D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_{ik} E_k,$$

$$J_i = \sigma_{ik} (E_k + E_k^{\text{CT}}).$$

В случае анизотропных сред векторы **D**, **J** и **B** соответственно не параллельны **E** и **H**.

<u>Намагниченность</u> насыщения — состояние ферромагнетика, при котором его намагниченность достигает предельного значения Jm, не меняющегося при дальнейшем увеличении напряженности намагничивающего поля. При этом образец состоит как бы из одного домена с намагниченностью насыщения, направленной по полю.

- 3. Диэлектрик в электрическом поле. Индуцированная поляризация.
- 4. Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости.
- 5. Классификация электромагнитных полей.
- 6. Классификация электромагнитных волн.
- 7. Волновые уравнения для напряженностей поля.
- 8. Интегральные уравнения электромагнитного поля.
- 9. Дифференциальные уравнения электромагнитного поля.
- 10. Уравнения непрерывности в интегральной и дифференциальной форме.
- 11. Волновые уравнения для электромагнитных потенциалов поля.
- 12. Решения уравнений для запаздывающих потенциалов.
- 13. Теорема единственности решений уравнений Максвелла.
- 14.Граничные условия для нормальных составляющих электромагнитного поля.
- 15.Граничные условия для тангенциальных составляющих электромагнитного поля.
- 16. Граничные условия Леонтовича.
- 17. Теорема Умова-Пойнтинга.
- 18. Вектор Пойнтинга. Баланс энергии.
- 19. Комплексная теорема Умова Пойнтинга
- 20. Электрический резонанс.
- 21.Излучение электрического диполя Герца. Вывод общих выражений для напряженностей электрического и магнитного полей.
- 22. Излучение электрического диполя Герца. Диаграмма излучения.
- 23. Излучение электрического диполя Герца. Особенности полей ближней и дальней зон.
- 24. Фазовая и групповая скорости электромагнитной волны.
- 25.Поляризация электромагнитных волн.
- 26. Распространение плоской электромагнитной волны в безграничной изотропной среде с потерями. Дисперсия.
- 27. Распространение плоской электромагнитной волны в безграничной изотопной среде без потерь.
- 28. Распространение плоской электромагнитной волны в анизотропной ферромагнитной среде при продольном подмагничивании. Вращение плоскости поляризации (эффект Фарадея).
- 29. Распространение электромагнитной волны в анизотропной ферромагнитной среде при поперечном подмагничивании. Двойное лучепреломление (Эффект Коттона-Мутона).
- 30. Распространение электромагнитной волны в изотропной плазме.
- 31. Распространение электромагнитной волны в плазме с продольным подмагничиванием.
- 32.Распространение электромагнитной волны в плазме с поперечным подмагничиванием.
- 33.Переход электромагнитной волны через плоскопараллельную диэлектрическую пластину.
- 34. Нормальное падение на границу раздела двух сред. Коэффициент стоячей волны.
- 35. Наклонное падение на границу раздела двух сред без потерь.

- 36. Формулы Френеля для горизонтально-поляризованной волны.
- 37. Формулы Френеля для вертикально-поляризованной волны.
- 38.Полное прохождение электромагнитной волны при наклонном падении на границу раздела сред без потерь. Угол Брюстера.
- 39.Полное отражение от границы раздела двух диэлектрических сред.
- 40. Нормальное падение электромагнитного поля на движущуюся плоскость раздела. Эффект Доплера.
- 41. Направляющие системы.
- 42. Концепция парциальных волн.
- 43. Волны типов Е, Н и Т.
- 44.Основные свойства направляемых электромагнитных волн.
- 45. Распространение волны типа Е в прямоугольном волноводе.
- 46. Распространение волны типа Н в прямоугольном волноводе.
- 47.Волна Н₁₀ в прямоугольном металлическом волноводе.
- 48. Распространение волны типа Н в круглом металлическом волноводе.
- 49. Распространение волны типа Е в круглом металлическом волноводе.
- 50.Волна Н₁₁ в круглом металлическом волноводе.
- 51. Коаксиальный волновод. Характеристики волны основного типа.
- 52. Микрополосковые линии передачи. Характеристики волны основного типа.
- 53. Линии передачи с волной типа Т. Основные характеристики.
- 54. Распространение электромагнитной волны в диэлектрическом волноводе.
- 55.Потери в волноводах.
- 56.Поверхностные волны и замедляющие структуры.
- 57. Поверхностный эффект.
- 58. Четвертьволновый трансформатор.