#### Лекция 1. Вводная.

Предмет физики. Физический объект, физическое явление, физический закон. Системы отсчета. Кинематика материальной точки. Угловые скорость и ускорение. Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчета.

Физика (с древнегреческого переводится как ПРИРОДА) — наука, занимающаяся изучением простейших, и вместе с тем наиболее общих законов материального мира. Вследствие этой общности не существует явлений природы, не имеющих физических свойств или сторон. Понятия физики и её законы лежат в основе всего естествознания.

В своей основе физика – экспериментальная наука: её законы базируются на фактах, установленных опытным путем. Эти законы представляют собой строго определенные количественные соотношения и формулируются на математическом языке.

Различают экспериментальную физику (опыты, проводимые для обнаружения новых фактов и для проверки открытых физических законов), и теоретическую физику (цель которой состоит в формулировке общих законов природы и в объяснении конкретных явлений на основе этих законов, а также в предсказании новых явлений.)

Современная физика имеет дело с немногим числом фундаментальных законов, или фундаментальных физических теорий, охватывающих все разделы физики. Эти теории представляют собой обобщение наших знаний о характере физических процессов и явлений; приближенно, но наиболее полное отражение различных форм движения материи в природе.

К фундаментальным физическим теориям относятся:

- классическая механика Ньютона,
- механика сплошных сред,
- термодинамика,
- статистическая физика,
- электродинамика,
- специальная теория относительности и релятивистская механика,
- общая теория относительности,
- квантовая механика.
- квантовая статистика,
- квантовая теория поля.

Физические законы записываются в виде математических соотношений между физическими величинами.

Физический зако́н — эмпирически установленная и выраженная в строгой словесной и/или математической формулировке устойчивая связь между повторяющимися явлениями, процессами и состояниями тел и других материальных объектов в окружающем мире. Выявление физических закономерностей составляет основную задачу физической науки.

Физический объект - выделенная для анализа часть физического мира.

**Физическая величина** - характеристика одного из свойств физического объекта: - общая в качественном отношении многим физическим объектам; но - индивидуальная в количественном отношении для каждого объекта.

**Физические величины** имеют единицы измерения (размерности), которые отражают их физические свойства. В настоящее время для систем единиц принята международная система (СИ) в которой основными единицами являются килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. В рамках СИ считается, что эти единицы имеют независимую размерность, т.е. ни одна из основных единиц не может быть получена из других. (ГОСТ 8.417-81 Государственная система обеспечения единства измерений).

Основным приемом познания является **научный метод** — совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки.

Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний.

Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте.

Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты.

Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых формулируются выводы и предположения. Полученные прогнозы проверяются экспериментом или сбором новых фактов.

Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных.

Всякая физическая теория базируется на каких-то основных положениях (постулатах). При этом в рамках этой теории пренебрегают какими-то явлениями. Затем по результатам опытных данных проверяют выводы, полученные из этой теории. Если необходимо, то основные положения теории уточняются и т.д.

В классической механике, например, время рассматривается как абсолютный параметр, не зависящий от других явлений.

Одной из простейших моделей физического объекта является <u>точка</u> – это тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь. Материальная точка – точка, имеющая массу. Точечный заряд – точка, имеющая электрический заряд.

#### Кинематика.

Кинематика описывает общие законы движения точки (без учета сил). Именно в кинематике вводятся понятия вектора скорости, вектора ускорения, вектора перемещения.


При описании движения необходимо определить систему отсчета — это совокупность системы координат и часов, связанных с телом, по отношению к которому изучается движение — это тело называется *началом отсчета*. Выбор системы отсчета определяется целью и удобством описания движения точек или тел. В качестве

системы координат применяют, например, декартову (правую) систему, или сферическую и т.д.

## Траектория, перемещение.

Пусть некоторая точка движется в пространстве. Множество (геометрических) точек в пространстве, которые проходит (физическая) точка при своем движении называется *точка* точки. *Уравнение точка* точки. *Уравнение точка* точки. Это уравнение, выражающая соотношение между пространственными координатами (время в классической физике не является пространственной координатой.)

Закон движения - это закон изменения радиус-вектора точки, выраженный в



виде  $\vec{R}_A = \vec{R}(t)$  (Эта запись означает, что координаты радиус-вектора точки А в каждый момент времени задаются тремя функциями  $\vec{R}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ , зависящими от времени t.). Путь — это участок траектории между начальным и конечным положениями точки с учётом направления движения, (т.к. точка может двигаться «туда» и «обратно»). Замечание. Иногда путем называют длину пути — обычно это ясно из условия задачи — например, «найти путь, пройденный точкой

до остановки».

Длина пути равна длине участка траектории только в случае, когда направление вектора скорости точки не меняется.

Примеры траекторий. Если траектория - окружность, то движение точки называют движением по окружности. Если траектория – прямая линия, то движение называют прямолинейным.

**Вектором перемещения**  $\Delta \vec{R}$  за интервал времени ( $t_1$ ,  $t_2$ ) называется вектор, соединяющий начальное (в момент  $t_1$ ) и конечное (в момент  $t_2$ ) положения точки.

По определению, вектор перемещения равен  $\emph{векторной}$  разности радиусвекторов

$$\Delta \vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

(т.е. координаты вектора перемещения равны разности соответствующих координат этих векторов). Из рисунка видно, что вектор перемещения лежит на *секущей* прямой для траектории.

(Если точка покоится, то вектор перемещения — нулевой  $\Delta \vec{R} = \vec{0}$ . Или если точка в процессе своего движения вернулась в ту же точку, то вектор перемещения **также** нулевой.)

**Величиной перемещения (или просто перемещением)** называется длина вектора перемещения:

$$\Delta R = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Очевидно, что длина пути L и величина перемещения  $\Delta R$ , в общем случае, не совпадают, при этом выполняется соотношение  $L \ge \Delta R$ . Длина пути равна величине пере-

мещения только при прямолинейном движении в одном направлении (когда вектор скорости не меняет своего направления.)

*Средней путевой скоростью* (или средней скоростью пути) называется скалярная (числовая) величина, равная отношению длины пути точки за интервал времени  $(t_1, t_2)$  к величине этого интервала  $\Delta t = t_2 - t_1$ 

$$V_{CP.\Pi YTH} = \frac{L}{\Delta t}$$
 (M/c).

**Вектором средней скорости перемещения** (или просто скоростью перемещения) за период времени  $(t_1, t_2)$  называется **вектор** равный отношению вектора перемещения к величине этого промежутка времени  $\Delta t$ .

$$\vec{\mathbf{V}}_{\text{CP.\PiEPEM}} = \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t}\right).$$

Координаты этого вектора получены делением координат вектора перемещения на величину интервала времени  $\Delta t$  (так как промежуток времени положительно число, то направления вектора перемещения и вектора средней скорости перемещения совпадают). Вектор средней скорости среднего перемещения может быть отложен от любой точки отрезка - вектора перемещения  $\Delta \vec{R}$ .

Очевидно, что для скоростей выполняется соотношение  $V_{\text{CP.ПІУТИ}} \ge \left| \vec{V}_{\text{CP.ПІЕРЕМ}} \right|$ 

Для нахождения длины пути можно поступить следующим образом. Разбиваем весь путь на столь малые участки, что их можно с большой точностью аппроксимировать отрезком прямой (вектором перемещения). Зная среднюю скорость пере-

мещения на каждом из этих отрезков  $\vec{V}_{\text{CP.ПЕРЕМ\_}i} = \frac{\Delta \vec{R}_{\_i}}{\Delta t_{\_i}}$  можно приближенно найти


длину каждого участка  $\mathbf{L}_{\_i} \approx \left| \Delta \vec{R}_{\_i} \right| = \left| \vec{\mathbf{V}}_{\text{CP.ПЕРЕМ}\_i} \right| \cdot \Delta t_{\_i}$ , тогда вся длина пути  $\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{L}_{\_i} \approx \sum_i \left| \vec{\mathbf{V}}_{\text{CP.ПЕРЕМ}\_i} \right| \cdot \Delta t_{\_i} . \quad \mathbf{C} \text{ учётом приближенного равенства } \left| \vec{\mathbf{V}}_{\text{CP.ПЕРЕМ}\_i} \right| \approx \mathbf{V}_{\text{CP.ПУТИ}\_i}$  получаем  $\mathbf{L} \approx \sum_i \mathbf{V}_{\text{CP.ПУТИ}\_i} \cdot \Delta t_{\_i}$ .

# Мгновенная скорость.

*Мгновенная скорость* (*скорость*) точки  $\vec{V}$ , это вектор, являющийся пределом скоростей перемещения (в некоторый момент времени) при стремлении  $\Delta t$  к нулю.

$$\vec{\mathbf{V}} = \lim_{\Delta t \to 0} \vec{\mathbf{V}}_{\text{HEPEM}} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t}.$$

(В математике таким образом определяется первая производная.) Т.е. вектор скорости — это вектор, равный мгновенному изменению вектора перемещения:  $\vec{V} = \vec{R}'(t)$ . В



механике *традиционно* производную по времени обозначают верхней точкой. Так что


$$\vec{\mathbf{V}} = \frac{\mathrm{d}\vec{R}}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{R}}(t)$$

Координаты вектора скорости равны производным от соответствующих координат вектора перемещения:

$$V_X = X'(t) = \dot{X}, \ V_Y = Y'(t) = \dot{Y}, \ V_Z = Z'(t) = \dot{Z}$$

*Вектор скорости всегда* лежит на касательной линии к траектории и направлен в сторону перемещения (движения) точки. Величина скорости измеряется в м/с.

**Пример**. Если точка движется по прямой линии, то вектор скорости лежит на этой прямой линии. Если точка движется по окружности, то вектор скорости направлен по касательной к окружности, перпендикулярно радиусу окружности.




Величина вектора мгновенной скорости равна мгновенной путевой скорости. Поэтому можно записать выражение  $\left| \vec{\mathrm{V}} \right| = L'(t)$ . Так как длина вектора не может быть отрицательной, то производная от длины пути тоже не может быть отрицательной — это значит, что длина пути не убывает.

Построим график величины мгновенной скорости точки от времени на интервале  $(t_1, t_2)$ . Рассмотрим малый интервал времени  $\Delta t_i \in (t_1, t_2)$ . Величину скорости на этом интервале можно считать постоянной и равной  $V_i$ . Тогда  $V_i \cdot \Delta t_i$  - это площадь малого прямоугольника, а сумма

 $L \approx \sum_{i} V_{i} \cdot \Delta t_{i}$  будет примерно равна площади фигуры под графиком скорости от времени на интервале  $(t_{1}, t_{2})$ . При уменьшении промежутков разбиения  $\max_{i} (\Delta t_{i}) \to 0$  получим величину, которая совпадает с определённым интегралом от величины скорости на интервале  $(t_{1}, t_{2})$ :  $L = \sum_{i} L_{i} \approx \sum_{i} \left| \vec{V}_{\text{СР,ПЕРЕМ\_}i} \right| \cdot \Delta t_{i} \underset{\max_{i} (\Delta t_{i}) \to 0}{\longrightarrow} L = \int_{t_{i}}^{t_{2}} \left| \vec{V} \right| dt$ 

Таким образом, длина пути определяется соотношением  $\mathbf{L} = \int\limits_{1}^{t_2} \left| \vec{V} \right| dt$  .



Таким же образом получаем, что перемещение точки за интервал времени  $(t_1, t_2)$  (в декартовой системе координат)

$$\Delta \vec{R} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v} dt \iff \Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v_x dt, \quad \Delta y = \int_{t_1}^{t_2} v_y dt, \quad \Delta z = \int_{t_1}^{t_2} v_z dt.$$

Замечание. В дальнейшем будут рассматриваться только гладкие траектории, а именно — такие траектории, у которых в каждой точке можно провести касательную. В

этом случае движение точки описывается непрерывно дифференцируемыми функциями.

# Ускорение.

В общем случае вектор скорости  $\vec{V}$  тоже зависит от времени, т.е. его координаты являются функциями времени  $\vec{V} = (V_X(t); V_Y(t); V_Z(t))$ , следовательно, по аналогии с вышеизложенным можно ввести вектор *среднего* и *мгновенного* ускорений.

Вектор, равный мгновенному изменению вектора скорости называется вектором ускорения  $\vec{a} = \frac{\text{d}\vec{V}}{\text{dt}} = \dot{\vec{V}}$ . Его компоненты определяются равенствами  $a_x = \dot{v}_x$ ,  $a_y = \dot{v}_y$ ,  $a_z = \dot{v}_z$ .

Единицы измерения величины ускорения  $m/c^2$ .

#### 6

## Частные случаи движения

- 1) Если величина вектора скорости точки не меняется (но направление может меняться!), то траекторией точки является некоторая кривая линия. В этом случае, с учётом  $\vec{\mathbf{V}} = \mathrm{const}\,$  длина пути вычисляется как  $\mathbf{L} = \int\limits_{t_1}^{t_2} \left| \vec{V} \right| dt = \left| \vec{\mathbf{V}} \right| \cdot \left( t_2 t_1 \right)$ .
- 2) Пусть теперь постоянно только *направление* вектора скорости. В этом случае траектория точки лежит на прямой линии. Всегда можно таким образом ввести систему координат, чтобы этой прямой являлась, например, ось X. Тогда во все моменты времени остальные координаты Y=0 и Z=0. Вектор скорости должен касаться траектории, поэтому он также лежит на этой прямой и для него также  $V_Y=0$ ,  $V_Z=0$ . Таким образом, при прямолинейном движении радиус-вектор описывается одной координатой X(t),  $\vec{R}=\left(X(t);0;0\right)$ ; вектор скорости одной координатой  $V_X(t)$ ,  $\vec{V}=\left(V_X(t);0;0\right)$  и ускорение тоже одной координатой  $a_X(t)$ ,  $\vec{a}=\left(a_X(t);0;0\right)$ . Поэтому в данном случае можно не использовать векторное представление, а только числовое рассматривая только соответствующую координату. О направлении вектора можно судить по знаку координаты если координата соответствующего вектора положительная, то вектор направлен в положительном направлении оси X. Тогда

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{v}_x dt$$
,  $\Delta \mathbf{v}_x = \mathbf{v}_{2x} - \mathbf{v}_{1x} = \int_{t_1}^{t_2} a_x dt$ .

В частном случае равноускоренного (равнопеременного движения)  $a_x = const$ 

$$x = x_0 + \mathbf{v}_{0x} \cdot (t - t_0) + \frac{a_x \cdot (t - t_0)^2}{2}, \ \mathbf{v}_x = \mathbf{v}_{0x} + a_x \cdot (t - t_0),$$


где  $x_0$ ,  $v_{0x}$  — значения координаты и скорости в начальный момент времени t= $t_0$ . 3) В общем случае движения с постоянным ускорением можно записать для трёх осей декартовой системы координат аналогичные соотношения

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{\mathbf{X}} &= \mathbf{v}_{0\mathbf{X}} + a_{\mathbf{X}} \cdot (t - t_0), \ x = x_0 + v_{ox} \cdot (t - t_0) + \frac{a_{\mathbf{X}} \cdot (t - t_0)^2}{2}, \\ \mathbf{v}_{\mathbf{Y}} &= \mathbf{v}_{0\mathbf{Y}} + a_{\mathbf{Y}} \cdot (t - t_0), \ y = y_0 + v_{oy} \cdot (t - t_0) + \frac{a_{\mathbf{Y}} \cdot (t - t_0)^2}{2}, \\ \mathbf{v}_{\mathbf{Z}} &= \mathbf{v}_{0\mathbf{Z}} + a_{\mathbf{Z}} \cdot (t - t_0), \ z = z_0 + v_{oz} \cdot (t - t_0) + \frac{a_{\mathbf{Z}} \cdot (t - t_0)^2}{2}. \end{aligned}$$

или, в векторной форме

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{v}_0 \cdot (t - t_0) + \vec{a} \cdot \frac{(t - t_0)^2}{2}, \ \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot (t - t_0).$$

траекторией тела может быть прямая или парабола, в зависимости от начальных условий.



#### Математические сведения

Скалярное произведение двух векторов  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  и  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$  в декартовой системе координат определяется равенством

$$(\vec{a}, \vec{b}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$
.

С другой стороны, в любой системе координат  $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \alpha$ .

## Следствия из этих формул.

- 1) Если скалярное произведение двух ненулевых векторов равно нулю, то эти векторы перпендикулярны друг другу.
- 2) Скалярное произведение вектора на себя равно квадрату его длины  $(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2$ , от-куда для длины вектора  $|\vec{a}| = \sqrt{(\vec{a}, \vec{a})}$ .
- 3) Определим *единичный вектор направления* для любого вектора  $\vec{b}$  как вектор  $\vec{\tau}_{\vec{b}} = \frac{\vec{b}}{\left|\vec{b}\right|}$ . Он не зависит от длины вектора  $\vec{b}$  , а зависит только от его направления.

Причем длина этого вектора равна единице:  $\left|\vec{\tau}_{\vec{b}}\right| = \sqrt{\left(\vec{\tau}_{\vec{b}}, \vec{\tau}_{\vec{b}}\right)} = \sqrt{\left(\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}, \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}\right)} = 1$ .

Чтобы найти проекцию вектора  $\vec{a}$  на вектор  $\vec{b}$  , надо найти проекцию на его направление

$$(\vec{a})_{\vec{b}} = |\vec{a}| \cdot \cos \alpha = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|} = (\vec{a}, \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}) = (\vec{a}, \vec{\tau}_{\vec{b}}).$$

4) Если вектор непрерывно меняется в зависимости от какого-то параметра, то этот вектор можно дифференцировать по этому параметру. Пусть, например, координаты вектора зависят от времени  $\vec{a} = (a_x(t), a_y(t), a_z(t))$ , тогда вектор  $\vec{c}$ , координаты кото-

рого определяются равенствами  $c_x=\frac{da_x}{dt},\ c_y=\frac{da_y}{dt},\ c_x=\frac{da_y}{dt}$  называется производным от вектора  $\vec{a}$ , т.е.  $\vec{c}=\frac{d\vec{a}}{dt}$ .

5) Производная от скалярного произведения двух векторов

$$\frac{d}{dt}\left(\vec{a},\vec{b}\right) = \frac{d}{dt}\left(a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z\right) = \frac{da_x}{dt}b_x + \frac{da_y}{dt}b_y + \frac{da_z}{dt}b_z + a_x\frac{db_x}{dt} + a_y\frac{db_y}{dt} + a_z\frac{db_z}{dt} = \left(\frac{d\vec{a}}{dt},\vec{b}\right) + \left(\vec{a},\frac{d\vec{b}}{dt}\right)$$
В частности, 
$$\frac{d}{dt}\left(\left|\vec{a}\right|^2\right) = \frac{d}{dt}\left(\vec{a},\vec{a}\right) = 2\left(\frac{d\vec{a}}{dt},\vec{a}\right).$$

6) Если длина вектора  $|\vec{a}| = const$  не меняется, но сам вектор не постоянен  $\vec{a} \neq const$ , то получаем, что из условия  $|\vec{a}|^2 = const$  вытекает  $\frac{d}{dt} (|\vec{a}|^2) = \left(\frac{d\vec{a}}{dt}, \vec{a}\right) = 0$ , т.е. эти векторы ортогональны друг другу:  $\frac{d\vec{a}}{dt} \perp \vec{a}$ . В этом случае конец вектора  $\vec{a}$  описывает окружность, а вектор  $\frac{d\vec{a}}{dt}$  направлен по касательной к этой окружности в сторону поворота  $\vec{a}$  и, очевидно,  $\frac{d\vec{a}}{dt} \perp \vec{a}$ .

#### Движение точки на плоскости.

Если траектория точки лежит в плоскости, то такое движение называется «плоским». В этом случае векторы скорости и ускорения также лежат в этой плоскости для любого момента времени.

Вектор ускорения можно представить в виде суммы двух векторов - вектора  $\vec{a}_n$ , параллельного вектору скорости и вектора  $\vec{a}_n$ , перпендикулярного вектору скорости

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$
.

Вектор ускорения  $\vec{a}_{n}$  называется тангенциальным или касательным ускорением, а вектор ускорения  $\vec{a}_{n}$  называется нормальным (перпендикулярным) ускорением.

Введем единичный вектор для направления скорости  $\vec{\tau}_{_{\vec{v}}} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ . Этот вектор направлен по касательной к траектории в ту же сторону, что и вектор скорости. Тогда для ускорения должно быть

$$\vec{a} = \dot{\vec{\mathbf{v}}} = \frac{d |\vec{\mathbf{v}}|}{dt} \vec{\mathbf{\tau}}_{\vec{\mathbf{v}}} + |\vec{\mathbf{v}}| \dot{\vec{\mathbf{\tau}}}_{\vec{\mathbf{v}}}.$$


В этом выражении первое слагаемое определяет вектор, параллельный вектору скорости, а второе — перпендикулярный (так как  $\vec{\tau}_{_{ec{v}}} \perp \dot{\vec{\tau}}_{_{ec{v}}}$ ), поэтому  $\vec{a}_{_t} = \frac{d \, |\vec{v}|}{dt} \vec{\tau}_{_{ec{v}}}$  и  $\vec{a}_{_n} = |\vec{v}| \, \dot{\vec{\tau}}_{_{ec{v}}}$ .

Вектор  $\vec{a}_{t} = \frac{d \left| \vec{\mathbf{v}} \right|}{dt} \vec{\tau}_{\vec{\mathbf{v}}}$  (тангенциальное или касательное ускорение) отвечает за изменение модуля вектора скорости. Проекция на направление скорости


$$(\vec{a}_{t})_{\vec{v}} = (\vec{a}_{t}, \vec{\tau}_{\vec{v}}) = \frac{d |\vec{v}|}{dt} (\vec{\tau}_{\vec{v}}, \vec{\tau}_{\vec{v}}) = \frac{d |\vec{v}|}{dt}.$$

Если модуль (длина) вектора скорости увеличивается, то величина проекции ускорения на направление вектора скорости положительная и  $\vec{a}_i$  направлен в ту же сторону, что и вектор скорости  $\vec{v}$ . И наоборот - если модуль вектора скорости уменьшается, то вектор касательного ускорения направлен против вектора скорости.

Вектор нормального ускорения  $\vec{a}_n = |\vec{v}| \dot{\vec{\tau}}_{\vec{v}}$  направлен в ту же сторону, что и вектор  $\dot{\vec{\tau}}_{\vec{v}}$ , т.е. в сторону поворота вектора скорости, следовательно, он отвечает за изменение направления вектора скорости.



Замечание. К любой гладкой кривой на плоскости в каждой её точке можно построить касательную прямую, которая определяется первой производной от радиусвектора по некоторому параметру. Подобным же образом можно построить касательную окружность, которая определяется второй производной от радиус-вектора. Поэтому весьма полезным является рассмотрение движения точки по окружности.



Для того чтобы получить явную формулу для величины нормального ускорения рассмотрим движение точки по окружности радиуса R. Пусть окружность лежит в плоскости z=0. Радиус-вектор точки на окружности  $\vec{R} = (R\cos\alpha, R\sin\alpha, 0)$ . Вектор скорости точки  $\vec{v} = \vec{R} = (-\dot{\alpha} \cdot R\sin\alpha, \dot{\alpha} \cdot R\cos\alpha, 0)$ , вектор ускорения точки  $\vec{a} = \dot{\vec{v}} = (-\ddot{\alpha} \cdot R\sin\alpha - \dot{\alpha}^2 \cdot R\cos\alpha, \ddot{\alpha} \cdot R\cos\alpha - \dot{\alpha}^2 \cdot R\sin\alpha, 0)$ 

Введем обозначения: угол α называется угловой координатой,

- величина  $\omega = \frac{d\alpha}{dt}$  называется *угловой скоростью* (единица измерения 1/с),
- величина  $\varepsilon = \frac{d^2\alpha}{dt^2}$  называется *угловым ускорением* (единица измерения  $1/c^2$ ).

Тогда  $\vec{\mathrm{v}} = \left(-\omega R \sin\alpha, \omega R \cos\alpha, 0\right)$  и величина скорости равна  $\left|\vec{\mathrm{v}}\right| = \left|\omega\right| R$  .

Рассмотрим проекцию вектора ускорения на единичный вектор

$$\vec{\tau}_{\vec{R}} = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = (\cos\alpha, \sin\alpha, 0)$$

Так как  $(\vec{a}, \vec{\tau}_{\vec{R}}) = (\vec{a}_{\tau} + \vec{a}_{n}, \vec{\tau}_{\vec{R}}) = (\vec{a}_{n}, \vec{\tau}_{\vec{R}})$ , где  $(\vec{a}_{n}, \vec{\tau}_{\vec{R}}) = (-\ddot{\alpha} \cdot R \sin \alpha - \dot{\alpha}^{2} \cdot R \cos \alpha) \cos \alpha + (\ddot{\alpha} \cdot R \cos \alpha - \dot{\alpha}^{2} \cdot R \sin \alpha) \sin \alpha$  $(\vec{a}_{n}, \vec{\tau}_{\vec{R}}) = -\dot{\alpha}^{2} \cdot R \cos \alpha \cos \alpha - \dot{\alpha}^{2} \cdot R \sin \alpha \sin \alpha = -\omega^{2} \cdot R$ , то

$$\left|\vec{a}_n\right| = \left|\omega\right|^2 \cdot R = \frac{\left|\vec{\mathbf{v}}\right|^2}{R}.$$


Так как вектор скорости поворачивается *к центру окружности*, то вектор нормального ускорения направлен перпендикулярно вектору скорости также к центру окружности (поэтому его часто называют *центростремительным* ускорением).

Найдем величину касательного ускорения. Так как  $\vec{\tau}_{\vec{v}} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\omega}{|\omega|} (-\sin\alpha, \cos\alpha, 0)$  и

$$a_{\tau} = (\vec{a}, \vec{\tau}_{\vec{v}}) = (\vec{a}_{\tau} + \vec{a}_{n}, \vec{\tau}_{\vec{v}}) = (\vec{a}_{\tau}, \vec{\tau}_{\vec{v}}), \text{ TO}$$

$$a_{\tau} = \frac{\omega}{|\omega|} \Big( \sin\alpha \Big( \varepsilon \cdot R \sin\alpha + \omega^2 \cdot R \cos\alpha \Big) + \Big( \varepsilon \cdot R \cos\alpha - \omega^2 \cdot R \sin\alpha \Big) \cos\alpha \Big) \quad \text{или} \quad a_{\tau} = \frac{\omega}{|\omega|} \varepsilon \cdot R \text{ , поэтому}$$





К любой гладкой кривой можно в каждой точке построить не только единственную касательную прямую, но и единственную касательную окружность. Поэтому при произвольном плоском движении точки вектор нормального ускорения направлен к центру этой касательной окружности. Для модуля вектора нормального ускорения можно написать формулу:

$$\left|\vec{a}_n\right| = \frac{\text{v}^2}{R}$$
.

Здесь  $v^2$  – квадрат модуля вектора скорости, R – радиус кривизны траектории в данной точке (радиус окружности, которая касается траектории в данной точке).

Замечание. Это выражение для величины нормального ускорения можно обосновать наглядно. Если точка движется по окружности с постоянной по величине скоростью V, то за малое время dt она пройдет путь  $dl = V \cdot dt = R \cdot d\alpha$ , где  $d\alpha$  - малый (центральный) угол поворота радиус-вектора точки. Так как вектор скорости направлен перпендикулярно к радиусу, то он повернется на такой же угол, поэтому для величины изменения скорости можно записать выражение  $dV = Vd\alpha = a_n dt$ . T.e.

$$d\alpha = \frac{vdt}{R} = \frac{a_n dt}{v}$$
, откуда  $a_n = \frac{v^2}{R}$ .

Величина скорости V, длина пройденного пути L определяются только касательным ускорением точки. О кривизне плоской траектории можно судить по нормальному ускорению точки. ЕСЛИ «НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ» НА НОР-МАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ, ТО ДВИЖЕНИЯ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ И ПО ГЛАД-КОЙ КРИВОЙ НЕРАЗЛИЧИМЫ. В этом смысле при движении по окружности с постоянным касательным ускорением  $a_t$ =const можно в качестве координаты взять длину дуги  $S = R \cdot (\alpha - \alpha_0)$ . Предположим, что за интервал времени  $(t_1, t_2)$  вектор скорости не меняет своего направления. Тогда длина пути равна длине дуги:

$$S = V_0 \cdot (t_2 - t_1) + \frac{a_t \cdot (t_2 - t_1)^2}{2}$$

или с учетом соотношений,  $V_0 = R \cdot \omega_0$ ,  $a_t = R \cdot \varepsilon$ 

$$R \cdot (\alpha - \alpha_0) = R \cdot \omega_0 \cdot (t_2 - t_1) + \frac{R \cdot \varepsilon \cdot (t_2 - t_1)^2}{2}.$$

Таким образом, при движении по окружности с постоянным угловым ускорением можно написать формулу:

$$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 \cdot \left(t_2 - t_1\right) + \frac{\varepsilon \cdot \left(t_2 - t_1\right)^2}{2}.$$

Соответственно, для угловой скорости  $\alpha'(t) = \omega$ 

$$\omega = \omega_0 + \varepsilon \cdot (t_2 - t_1).$$

# Частный случай – движение по окружности с постоянной скоростью.

При движении по окружности с постоянной скоростью касательное ускорение равно нулю. Угловая скорость остается постоянной  $\omega = \omega_0$ , следовательно, и угловое ускорение равно нулю. Тогда угловая координата меняется по закону

$$\alpha = \alpha_0 + \omega \cdot (t - t_0).$$

Одному полному обороту соответствует  $\alpha - \alpha_0 = 2\pi$  . Время одного оборота называется ПЕРИОДОМ оборота T=t-t<sub>0</sub>. Отсюда

$$2\pi = \omega \cdot T$$
, откуда  $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 

или

$$T=\frac{2\pi}{\omega}$$
.

Замечание. Последняя формула может быть получена и другим способом. При движении по окружности длина пути за один оборот равна  $L = 2\pi R$ , а величина скорости  $v = \omega \cdot R$ . Если величина скорости постоянная, то  $T = \frac{L}{v} = \frac{2\pi R}{\omega R} = \frac{2\pi}{\omega}$ .

Величина  $v = \frac{1}{T}$  называется **частотой вращения** и измеряется в Герцах (Гц).

Частота вращения – это количество оборотов в секунду. Тогда угловая скорость выражается через частоту:

$$\omega = 2\pi v$$
.

Поэтому иногда угловую скорость вращения называют циклической (круговой) частотой вращения.

Очень часто скорость вращения задают в *количествах оборотов в минуту - n* (об/мин). Связь частоты и скорости вращения  $\omega = 2\pi v = 2\pi \frac{n}{60} = \frac{\pi n}{30}$ .

# Закон сложения скоростей и ускорений.

При описании движения точки все системы отсчета является равноправными. Рассмотрим как преобразуются кинематические величины при переходе от одной системы отсчет к другой. Ограничимся системами отсчета, которые движутся друг относительно друга *поступательно*.

Положение некоторой точки A можно задать в системе отсчета 1 радиусвектором  $\vec{R}_1$ , в системе отсчета 2 — радиус-вектором  $\vec{R}_2$ . Если задан вектор, задающий положения начала отсчет одной системы отсчета относительно другой, то

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21}$$

Тогда получаем уравнения связи для скоростей и ускорений

$$\vec{\mathbf{v}}_2 = \vec{\mathbf{v}}_1 + \vec{\mathbf{v}}_{21}, \ \vec{a}_2 = \vec{a}_1 + \vec{a}_{21},$$

где  $\vec{\mathrm{v}}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$ ,  $\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{\mathrm{v}}_{21}}{dt}$  - векторы скорости и ускорения второй системы отсчет относи-

тельно первой. Системой отсчета, *сопутствующей* данной точке называется такая система от-

счета, в которой вектор скорости данной точки является нулевым (т.е. точка покоится в данной системе отсчета).

**Пример**. Сопутствующей системой отсчета для водителя автомобиля является система, связанная с автомобилем, так как в этой системе отсчета водитель покоится. •

## Лекция 2. «Закон сохранения импульса».

Силы. Инерциальная система отсчета. Динамика материальной точки. Механическая система и ее центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса.

**Определение.** Вектором импульса материальной точки называется вектор  $\vec{p} = m\vec{v}$ . Единица измерения кг·м/с. Вектор импульса направлен также как и вектор скорости — по касательной к траектории. Иногда импульс называют количеством движения.

Если импульс точки изменился, то говорят, что на материальную точку было оказано воздействие со стороны внешних тел. Это воздействие называется *импульсом силы*.

#### Силы в механике.


Сила — величина являющаяся мерой механического действия на данное материальное тело со стороны других тел. Это действие приводит к изменению импульсов точек тела, их смещению из положений равновесия (деформации тела). В механике принято рассматривать взаимодействие тел при непосредственном контакте, а также взаимодействие на расстоянии посредством полей, создаваемых телами. Сила — векторная величина, характеризуемая величиной, направлением и точкой приложения. Действия с силами, приложенными к одной точке, производятся в соответствие с правилами действий с векторами.

В классической механике силы не меняются при переходе от одной системы отсчета к другой.

Основные примеры сил в механике.

# 1.Сила всемирного тяготения.

**Закон всемирного тяготения Ньютона**: две <u>материальные точки</u>, массы которых  $m_1$  и  $m_2$ , находящиеся друг от друга на расстоянии R, взаимно притягиваются с силой, прямо зависящий от произведения масс точек и обратно зависящей



*от квадрата расстояния между ними*. Силы точек лежат на линии, соединяющей эти точки. Величина силы определяется по формуле:

$$F_{\Gamma P} = G \frac{m_1 m_2}{R^2} .$$

Константа  $G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ H} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$  называется гравитационной постоянной.

Для двух однородных сфер или шаров сила гравитационного взаимодействия определяется таким же соотношением, только в этом случае берется расстояние *R между их центрами*.

#### 2. Сила тяжести.

Рассмотрим какое-нибудь тело массы *m*, находящееся *вблизи* поверхности Земли. Если тело имеет размеры соизмеримые с размерами человека (автомобиль, дом, мост и т.д.), то его можно рассматривать как материальную точку по сравнению с Землей (как планетой). Планету Земля можно приближенно считать однородным шаром. Следовательно, для взаимодействия тела с Землей можно применить закон всемирного тяготения. При этом перепишем его немного в другом виде

$$F_{\Gamma P} = mG \frac{M_{3EMJII}}{\left(R_{3EMJII} + h\right)^2}.$$

Здесь  $M_{3{\rm EM}{\rm Л}{\rm I}}$  — масса планеты Земля,  $R_{3{\rm EM}{\rm Л}{\rm I}}$   $\approx$  6400 км = 6 400 000 м — средний радиус планеты Земля, h - высота, на которой находится тело над Землей. Введем обозначение

$$g = G \frac{M_{\rm 3EMJIU}}{\left(R_{\rm 3EMJIU} + h\right)^2} \,.$$

Если тело находится на сравнительно *небольшой* высоте над поверхностью Земли (по отношению к радиусу Земли), то в знаменателе можно приближенно считать, что  $R_{3\text{ЕМЛИ}}$  +h≈  $R_{3\text{ЕМЛИ}}$ , поэтому для тела, находящегося вблизи поверхности Земли величина  $g = G \frac{M_{3\text{ЕМЛИ}}}{\left(R_{3\text{ЕМЛИ}}\right)^2}$  остается практически постоянной и равной  $g \approx 9,81 \text{ m/c}^2$ .

Следовательно, величину силы гравитации, действующей на тело массы m вблизи поверхности Земли можно определить соотношением

$$F_{\Gamma P} = mg$$
.

Вектор силы, приложенный к телу, направлен к <u>центру</u> Земли. В этом случае силу гравитации называют *силой тажести*. В задачах, где поверхность Земли можно приближенно считать плоской, вектор силы тяжести *всегда* направлен *вниз к земле*.

## 3. Сила (нормальной) реакции опоры.

Если два тела находятся в соприкосновении, то между ними, вообще говоря, действуют силы взаимной реакции, вызванные этим соприкосновением. При прекращении соприкосновения эти силы исчезают. Эти силы называют силами реакции опоры. Сила, действующая перпендикулярно поверхности соприкасающихся тел и приложенная в точке соприкосновения тел называется силой нормальной реакции опоры.

Весом тела называется сила нормальной реакции, с которой тело давит на горизонтальную поверхность или подвес.

#### 4. Сила натяжения нити.

При попытке сжать нить она начнет провисать, т.е. она не сопротивляется сжатию. Однако при растяжении она натягивается, т.е. она сопротивляется растяжению. Точно так же при попытке изогнуть нить она начнет прогибаться – т.е. нить не сопротивляется изгибу. Следовательно, сила, возникающая в нити при ее растяжении должна быть растягивающей и направленной вдоль нити. Эту силу называют силой натяжения нити.

## 5. Сила (сухого) трения.

Сила (сухого) трения возникает между *соприкасающимися* телами при попытке сдвинуть их друг относительно друга. Одной из причин возникновения силы трения является неровность поверхностей тел, взаимная деформация точек поверхностей и т.д. Сила трения всегда направлена так, чтобы *препятствовать относительному движению* соприкасающихся тел. Сила трения бывает двух видов — сила трения покоя и сила трения скольжения.

Сила трения покоя действует на покоящееся тело при попытке сдвинуть его.

Сила трения скольжения действует на тело, скользящее по поверхности другого тела. В классической механике величина силы трения скольжения не зависит от площади поверхности соприкасающихся тел, а определяется силой реакции опоры N между телами и (постоянным) коэффициентом трения (скольжения) µ:

$$F_{\text{TP}}=\mu N$$
.

## 6. Сила сопротивления движению тела в жидкости или газе.

При движении тела в вязкой среде на него действует сила сопротивления движению. Сила сопротивления движению всегда направлена против *относи-тельного* движения тела в жидкости или газе. Для сферических тел можно считать, что она приложена к центру сферы. Величина силы зависит от величины площади *поперечного* сечения тела S, а также от скорости тела V (относительно окружающей среды). В общем случае величину силы сопротивления можно представить в виде

$$\vec{F}_{COIIP} = -\alpha \cdot S \cdot \mathbf{v}^N \vec{e}_{\vec{v}},$$

где  $\alpha$  - коэффициент, зависящий от свойств жидкости и формы тела, показатель степени N определяется параметрами движения. При малых скоростях движения N=1 и выражение для силы можно представить в виде  $\vec{F}_{COMP} = -r \cdot \vec{V}$ , где r>0 – коэффициент сопротивления.

# 7. Сила упругости.

 $\mathcal{L}$ еформацией тела называется изменение размеров тела под действием действующей на него силы. Величину деформации определяют как разность между размером тела при действующей на него силе  $L_1$  и размером в свободном (ненагруженном состоянии)  $x = L_1 - L$ . Направлением деформации называется направление смещения точек тела относительно положения равновесия.

Закон Гука: Сила упругости, возникающая в теле при малой деформации величиной x, прямо пропорциональна величине деформации и направлена противоположно ее направлению:  $\vec{F}_{\text{упр}} = -\mathbf{k} \cdot \vec{\mathbf{x}}$ .

Коэффициент k называется коэффициентом упругости (жесткости) и измеряется в H/м.

**Пример**. Найдем общий коэффициент упругости для двух невесомых пружин *одинаковой* длины, жесткости которых равны  $k_1$  и  $k_2$ , при их параллельном и последовательном соединениях.

<u>При параллельном соединении</u>: общая сила деформации равна сумме сил в каждой из пружин:

$$F = F_1 + F_2$$
.

При параллельном соединении деформации пружин одинаковые:  $x_1 = x_2 = x$ .

Тогда:  $k_{OBIII}x = k_1x_1 + k_2x_2$ . Поэтому:  $k_{OBIII} = k_1 + k_2$ . При параллельном соединении жесткости пружин суммируются.

<u>При последовательном соединении</u>: в этом случае сила упругости *в любом* сечении пружин одинаковая! Действительно, если бы в двух рядом находящихся сечениях силы были бы разными, то часть пружины между этими двумя сечениями согласно второму закону Ньютона двигалась бы под действием разности этих сил, т.е. пружина продолжала бы деформироваться до тех пор, пока силы не станут равными по величине. Общая деформация пружин равна сумме деформаций каждой из них:  $x_1 + x_2 = x_{\text{ОБЩ}}$ 

Отсюда:

$$\frac{F}{k_{OBIII}} = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2}$$

или  $\frac{1}{k_{\text{обЩ}}} = \frac{1}{k_{_1}} + \frac{1}{k_{_2}}$  . При последовательном соединении жесткости суммируются обратные величины.

## Обобщенный закон Гука.

Рассмотрим силу упругости в деформируемом стержне, площадь сечения которого S, а коэффициент жесткости k. Пусть  $L_0$  — начальная длина стержня. Если стержень деформировался на величину  $\Delta L$ , то величина силы упругости равна  $F = k \cdot \Delta L$ .

Определение. Напряжением (нормальным напряжением) в сечении называется отношение величины силы к площади поперечного сечения  $\sigma = \frac{F}{S}$ . Напряжение измеряется в Па (Паскалях.)

С учетом этого определения силу упругости можно представить в виде

$$F = \sigma \cdot S = k \cdot \Delta L = k \cdot L_0 \cdot \frac{\Delta L}{L_0} \text{ , откуда } \sigma = \frac{k \cdot L_0}{S} \cdot \frac{\Delta L}{L_0} \text{ .}$$

Введем обозначения: пусть  $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$  - относительная деформация (безразмерная ве-

личина), а  $E = \frac{k \cdot L_0}{S}$  . Коэффициент E называется коэффициентом упругости материала или модулем Юнга (измеряется в Па).

Тогда <u>обобщенный закон Гука</u> будет иметь вид: напряжение и относительная деформация прямо пропорциональны друг другу

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$
.

Коэффициентом пропорциональности является модуль Юнга.

#### Законы Ньютона.

## 1-Й ЗАКОН НЬЮТОНА.

<u>Формулировка закона:</u> Существуют такие системы отсчета, в которых материальная точка либо покоится, либо движется по прямой с постоянной скоростью, если на нее не действуют силы со стороны других тел или (векторная) сумма сил равна нулю. Такие системы отсчет называются *инерциальными*.

Т.о. в *инерциальной* системе отсчета вектор скорости материальной точки не изменится, пока на точку не подействует сила со стороны другого тела.

## Определения.

Свойство тела не изменять вектора своей скорости в отсутствие внешних сил называется *инертностью* тела. Движение тела, на которое не действуют силы, в инерциальной системе отсчета называется *движением по инерции*. *Масса* тела – это мера инертности тела. В классической физике масса тела равна сумме масс частей этого тела - говорят, что масса *аддитивная величина* – *теле суммируемая* величина. В классической физике масса тела не зависит от системы отсчета.

Замечание. Эксперименты показывают, что *инертная* масса равна *гравита- ционной*.

Замечание. Система отсчета, связанная с неподвижной Землей является неинерциальной ввиду вращения Земли (как планеты) вокруг оси, вокруг Солнца и т.д. Однако, хотя система отсчета, связанная с Землей и не является инерциальной, в большом количестве задач ее можно считать инерциальной, что не приводит к большим погрешностям в решении.

## 2-Й ЗАКОН НЬЮТОНА.

<u>Формулировка закона</u>: в *инерциальной* системе отсчета вектор ускорения материальной точки *сонаправлен* с вектором суммы сил, действующих на точку. Величина ускорения точки прямо пропорциональна величине равнодействующей всех сил и обратно пропорциональна массе точки:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \, .$$

Часто используют запись второго закона в виде:  $\mathbf{m} \cdot \vec{a} = \sum \vec{\mathbf{F}}$  .

Это три числовых уравнения в (декартовых) координатах:  $\begin{cases} m \cdot a_{\rm X} = \sum F_{\rm X} \\ m \cdot a_{\rm Y} = \sum F_{\rm Y} \\ m \cdot a_{\rm Z} = \sum F_{\rm Z} \end{cases}$ 

Второй закон Ньютона можно записать и в импульсном виде

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

- производная от вектора импульса материальной точки в инерциальной системе отсчета равна вектору суммарной силы, действующей на точку.

<u>Замечание</u>. Требование инерциальности системы отсчета весьма существенно. Первый закон выделяет инерциальные системы отсчета как такие системы, в

которых материальная точка, на которую не действуют внешние силы, движется без ускорения. При переходе от одной системы отсчета к другой, ускорение преобразуется по правилу  $\vec{a}_1 = \vec{a}_2 + \vec{a}_{21}$  (см. выше), и если новая система движется относительно старой без ускорения  $\vec{a}_{21} = \vec{0}$ , то ускорения точки в этих системах отсчета одинаковые. Поэтому во всех инерциальных системах отсчета второй закон Ньютона выглядит одинаково:  $\vec{ma}_1 = \vec{ma}_2 = \sum \vec{F}$  (т.к. векторы сил не меняются при смене системы отсчёта).

Это равенство законов Ньютона в разных инерциальных системах отсчёта выражает собой принцип *относительности* Галилея для классической механики.

## 3-Й ЗАКОН НЬЮТОНА.

Формулировка закона. Две материальные точки действуют друг на друга с силами одинаковыми по величине, природе этих сил, и противоположными по направле-



нию:

 $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ 

Эти силы приложены к разным телам и лежат на одной прямой, проходящей через точки.

Три закона Ньютона дают рецепт для решения задач динамики.

- Шаг 1. Выбираем инерциальную систему отсчета.
- *Шаг* 2. Используя третий закон Ньютона, расставляем силы, действующие на материальную точку.
- *Шаг 3*. Вводим систему координат. Находим векторную сумму этих сил либо явно, либо в проекциях на оси системы координат. Применяя второй закон Ньютона либо в векторной форме  $\mathbf{m} \cdot \vec{a} = \vec{\mathbf{F}}$ , либо в проекциях

$$\begin{cases} ma_{X} = \sum F_{X} \\ ma_{Y} = \sum F_{Y} \\ ma_{Z} = \sum F_{Z} \end{cases}$$

Находим ускорение точки. (Как правило, систему координат надо вводить таким образом, чтобы можно было *проще* решить систему уравнений для нахождения проекций ускорения.)

Шаг 4. По найденному ускорению определяем параметры движения, используя кинематические соотношения.

### НЕИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА.

При движении материальной точки относительно инерциальной системы второй закон Ньютона имеет вид:

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} ,$$

Рассмотрим систему отсчета, которая движется относительно некоторой инерциальной системы с ускорением  $\vec{a}_{C}$ , и следовательно, она уже *не является инерциальной*. Тогда ускорение тела в неинерциальной системе можно найти как разность ускорений  $\vec{a}_{I} = \vec{a} - \vec{a}_{C}$  или  $\vec{a} = \vec{a}_{C} + \vec{a}_{I}$ . Подставим это выражение в уравнение второго закона относительно инерциальной системы  $m(\vec{a}_{C} + \vec{a}_{I}) = \sum \vec{F}$ . Если последнее равенство переписать в виде

$$m\vec{a}_I = \sum \vec{F} - m\vec{a}_C \,,$$

то это выражение ФОРМАЛЬНО совпадает со вторым законом Ньютона, т.к. оно связывает ускорение точки в системе отсчёта с некоторой суммой векторов, имеющей размерность силы. Только в правой части векторного равенства появилось дополнительное слагаемое  $\vec{F}_{\mathit{IH}} = -m\vec{a}_{\mathit{C}}$ , которое называется *силой инерции*. Знак минус показывает, что вектор этой силы направлен *против вектора ускорения системы отсчета*. Это *фиктивная* сила, в том смысле, что нет тел, которые создают эту силу и она пропадает при переходе к инерциальной системе отсчета. Иногда говорят, что инерциальные системы отсчета — это такие системы, в которых силы инерции равны нулю. (По современным представлениям силы инерции создаются всеми телами в нашей Вселенной.)

#### движение системы точек.

Во многих задачах тело нельзя рассматривать как материальную точку, поэтому приходится рассматривать его как систему материальных точек, взаимодействующих друг с другом и с другими телами. При описании движения такой системы, состоящей, например, из N точек, необходимо описать движение каждой точки с учетом всех сил, действующих на нее. Так как для любой точки имеется три уравнения движения (вдоль каждой из осей декартовой системы координат), то общее количество уравнений равно 3N. При увеличении числа N трудоемкость описания движения возрастает многократно. При этом необходимо учитывать также силы, действующие между точками системы (такие силы называют внутренними). Иногда такие силы даже нельзя точно описать. Также на точки системы действуют силы со стороны тел, не входящих в систему (такие силы принято называть внешними). Все это в совокупности приводит к значительному увеличению трудоёмкости описания движения.

Кроме того, существуют объективные ограничения на возможность (аналитического) моделирования движения системы тел — например, задача описания движения *тел* (всего-то!) тел уже не может быть решена в общем виде!

Поэтому для моделирования движения системы весьма полезным является понятие центра масс. Оказывается, что для каждой системы точек существует *особая* точка, ускорение которой определяется только внешними силами – эта точка называется *центром масс системы*.

#### Центр масс.

Рассмотрим, для простоты, систему из  $\partial \textit{вух}$  материальных точек. Запишем уравнения движения для каждой из них (второй закон Ньютона)

$$\begin{cases} \mathbf{m}_{1}\vec{a}_{1} = \vec{\mathbf{F}}_{1} \\ \mathbf{m}_{2}\vec{a}_{2} = \vec{\mathbf{F}}_{2} \end{cases}$$

Силы, действующие на точку можно разделить на две группы:

- 1. силы, действующие со стороны другой точки (их называют внутренними по отношению к системе)
- 2. силы, действующие со стороны тел, не входящих в систему (их называют внешними).

$$\begin{cases} m_{_{1}}\vec{a}_{_{1}} = \vec{F}_{_{1}}^{\,\mathrm{BHEIII}} + \vec{F}_{_{1}}^{\,\mathrm{BHYTP}} \\ m_{_{2}}\vec{a}_{_{2}} = \vec{F}_{_{2}}^{\,\mathrm{BHEIII}} + \vec{F}_{_{2}}^{\,\mathrm{BHYTP}} \end{cases}$$

Теперь сложим эти уравнения. Тогда *внутренние* силы, по третьему закону Ньютона, взаимно компенсируются, останутся только *внешние*. Векторную сумму внешних сил обозначим как  $\vec{F}^{\text{BHEIII}}$ . В итоге, получаем:

$$m_1 \vec{a_1} + m_2 \vec{a_2} = \vec{F}^{BHEIII}$$
.

Введем новый радиус-вектор, который называется радиус-вектором центра масс системы:

$$\vec{R}_{C} = \frac{m_{1}\vec{R}_{1} + m_{2}\vec{R}_{2}}{m_{1} + m_{2}}.$$

Этот радиус-вектор определяет некоторую точку, которая называется *центром масс системы*. Здесь  $m_1$ ,  $m_2$  — массы точек системы,  $\vec{R}_1$ ,  $\vec{R}_2$  - их радиусвекторы. В знаменателе этого выражения стоит суммарная масса всех точек системы — ее называют *массой системы* 

$$m_{\rm C} = m_1 + m_2$$
.

Продифференцируем по времени (помним, что производная от радиус-вектора по времени равна вектору скорости) и получим вектор скорости центра масс:

$$\vec{V}_{C} = \frac{m_{1}\vec{V}_{1} + m_{2}\vec{V}_{2}}{m_{C}}$$
,

и, аналогично, ускорение центра масс:  $\vec{a}_{\rm C} = \frac{{\rm m}_{\rm I} \vec{a}_{\rm I} + {\rm m}_{\rm 2} \vec{a}_{\rm 2}}{{\rm m}_{\rm C}}$ .

Поэтому уравнение движения системы точек будет иметь вид:

$$\mathbf{m}_{_{\mathbf{I}}}\vec{a}_{\mathbf{1}}+\mathbf{m}_{_{\mathbf{2}}}\vec{a}_{\mathbf{2}}=\mathbf{m}_{_{\mathbf{C}}}\vec{a}_{_{\mathbf{C}}}=\vec{\mathbf{F}}^{\mathrm{BHEIII}}$$
 или  $\vec{a}_{_{\mathbf{C}}}=\frac{\vec{\mathbf{F}}^{\mathrm{BHEIII}}}{\mathbf{m}_{_{\mathbf{C}}}}$ 

*Центр масс системы* (*тела*) — это точка, масса которой равна массе всей системы (тела), а вектор ускорения (в инерциальной системе отсчета) определяется только внешними силами, действующими на систему (тело). Поэтому при нахождении закона движения системы точек можно считать, что *вектор равнодействующей* внешних сил приложен к центру масс системы (тела).

#### Следствия

1) Радиус-вектор центра масс системы точек  $\vec{R}_{C} = \frac{\sum_{i} m_{i} \vec{R}_{i}}{m}$ . Для сплошного тела

$$\vec{R}_{\rm C} = \frac{\int \vec{R} dm}{m} \, .$$

- 2) Скорость центра масс  $\vec{V}_{C}=\frac{\displaystyle\sum_{i}m_{i}\vec{V}_{i}}{m_{C}}$ . Для сплошного тела  $\vec{V}_{C}=\frac{\int\vec{V}dm}{m}$  .
- 3) Ускорение центра масс  $\vec{a}_C = \frac{\sum_i m_i \vec{a}_i}{m_C}$ . Для сплошного тела  $\vec{a}_C = \frac{\int \vec{a} dm}{m}$ .
- 4) Правила для нахождения центра масс системы.
  - Если у системы (тела) есть ось симметрии, то центр масс находится на этой оси. Если осей симметрии несколько, то центр масс лежит на их пересечении. При этом центр масс тела может не принадлежать телу как точка (пример кольцо).
  - Если систему разбить на части, для каждой из них найти центр масс, то центр масс системы можно найти по центрам масс частей.
- 5) Вектор импульса центра масс  $\vec{p}_{C} = \sum_{i} \vec{p}_{i} = \sum_{i} m_{i} \vec{V}_{i}$  равен суммарному импульсу

точек системы. Поэтому 
$$\vec{\mathbf{p}}_{C}'(t) = \sum_{i} \vec{\mathbf{p}}_{i}'(t) = \sum_{i} \mathbf{m}_{i} \vec{\mathbf{V}}_{i}'(t) = \sum_{i} \mathbf{m}_{i} \vec{a}_{i} = \mathbf{m}_{C} \vec{a}_{C} = \vec{F}^{BHEIII}$$
, т.е.  $\vec{\mathbf{p}}_{C}'(t) = \vec{\mathbf{F}}^{BHEIII}$ 

Производная от импульса центра масс системы (тела) равна векторной сумме внешних сил действующих на все точки системы (тела) в инерциальной системе отсчета.

#### ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА.

Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде (для инерциальной системы отсчета):

$$\vec{p}_C'(t) = \vec{F}^{BHEIII}$$
.

Это векторное равенство. В трехмерном пространстве - это три уравнения для проекций на оси декартовой системы координат

$$\begin{cases} \textbf{p}_{\text{CX}}^{\prime}(t) = F_{\text{X}}^{\phantom{\text{BHEIII}}} \\ \textbf{p}_{\text{CY}}^{\prime}(t) = F_{\text{Y}}^{\phantom{\text{BHEIII}}} \\ \textbf{p}_{\text{CZ}}^{\prime}(t) = F_{\text{Z}}^{\phantom{\text{BHEIII}}} \end{cases}$$

1. Рассмотрим случай, когда на систему вообще не действуют внешние силы, (такая система называется *замкнутой*) или равнодействующая внешних сил равна нулю  $\vec{F}^{\text{BHEIII}} = \vec{0}$ .

Это означает, что производная от вектора импульса системы равна нулю  $\vec{p}_{c}'(t) = \vec{0}$ . Поэтому вектор суммарного импульса (замкнутой) системы остается постоянным.

$$\vec{p}_C = m_1 \vec{v}_1 + ... + m_N \vec{v}_N = const.$$

В частности, в проекциях на оси это равенство выглядит так

$$\begin{cases} p_{CX}(t) = m_1 v_{1X} + ... + m_N v_{NX} = const \\ p_{CY}(t) = m_1 v_{1Y} + ... + m_N v_{NY} = const \\ p_{CZ}(t) = m_1 v_{1Z} + ... + m_N v_{NZ} = const \end{cases}$$

Итак, если равнодействующая всех сил, действующих на систему равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется.

2. Рассмотрим такое направление в пространстве, на которое проекция силы F равна нулю. Введем систему координат так, чтобы, например, ось Х совпадала с этим направлением. Тогда

$$\begin{cases} \mathbf{p}'_{CX}(t) = 0 \\ \mathbf{p}'_{CY}(t) = \mathbf{F}_{Y}^{BHEIII} \\ \mathbf{p}'_{CZ}(t) = \mathbf{F}_{Z}^{BHEIII} \end{cases}$$

О сохранении вектора импульса в этом случае говорить НЕЛЬЗЯ - сохраняется только одна координата  $p_X$  вектора импульса системы. Но и это порой значительно помогает в решении задачи описания движения тела.

#### ИЗМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСА.

Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде (для инерциальной системы отсчета):

$$\vec{\mathbf{p}}_{C}'(t) = \vec{\mathbf{F}}^{BHEIII}$$
.

Поэтому вектор изменения импульса системы за интервал времени  $\Delta t$  равен


$$\Delta \vec{\mathbf{p}}_C = \int_{t_1}^{t_2} \vec{\mathbf{F}}^{BHEIII} dt.$$

Выражение в правой части равенства носит название импульса силы (единица измерения  $H \cdot c$ ). Следовательно, вектор изменения импульса системы за некоторый промежуток времени равен импульсу сил, действующих на тело в течение этого промежутка времени.

**Пример.** Пуля массы m ударяется в массивную стену со скоростью  $v_0$  и застревает в ней. Найти среднее значение силы при ударе, если время удара равно  $\Delta t$ .

Решение. Пусть пуля налетает под углом α к нормали к неподвижной стенке. Так как стена массивная, то после удара скорость стены не изменится. Для пули же

можно записать закон изменения импульса



$$\Delta \vec{\mathbf{p}} = \int_{t}^{t_2} \vec{\mathbf{F}} dt ,$$

 $\Delta \vec{\mathrm{p}} = \int\limits_{t_{\mathrm{l}}}^{t_{\mathrm{l}}} \vec{\mathrm{F}} dt$  , где  $\vec{\mathrm{F}}$  - вектор силы, действующей на пулю при ударе. Так мы ищем среднее значение силы, то вектор силы можно считать постоянным, поэтому  $\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t$ .

Левая часть этого равенства  $\Delta \vec{p}(t) = \vec{p}_{\it KOH} - \vec{p}_{\it HAY} = -\vec{p}_{\it HAY}$  , так как

 $\vec{\mathbf{p}}_{KOH} = \vec{\mathbf{0}}$ . Из этого равенства следует, что вектор силы  $\vec{\mathbf{F}} = -\frac{\vec{\mathbf{p}}_{HAY}}{\Delta t} = -\frac{m\vec{\mathbf{v}}_0}{\Delta t}$  направлен против вектора скорости при ударе.

## Лекция 3. Закон сохранения момента импульса.

Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса механической системы.

Математические сведения.

Векторным произведением двух (ненулевых) векторов  $\vec{a}=\left(a_x,a_y,a_z\right)$  и  $\vec{b}=\left(b_x,b_y,b_z\right)$  называется вектор  $\vec{s}=\vec{a}\times\vec{b}$ , который в декартовой системе координат (с ортами  $\vec{e}_x$ ,  $\vec{e}_y$ ,  $\vec{e}_z$ ) задается соотношением

$$\vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{e}_{x} & \vec{e}_{y} & \vec{e}_{z} \\ a_{x} & a_{y} & a_{z} \\ b_{x} & b_{y} & b_{z} \end{vmatrix} = \vec{e}_{x} (a_{y}b_{z} - a_{z}b_{y}) + \vec{e}_{y} (a_{z}b_{x} - a_{x}b_{z}) + \vec{e}_{z} (a_{x}b_{y} - a_{y}b_{x}).$$

Величина  $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin \alpha$  (площадь прямоугольника на векторах  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  ).

Свойства векторного произведения.

- 1) Вектор  $\vec{c}$  направлен перпендикулярно к плоскости векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ . Поэтому для любого вектора  $\vec{d}$ , лежащего в плоскости (линейно независимых) векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  (т.е.  $\vec{d} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b}$ ), получаем  $(\vec{c}, \vec{d}) = 0$ . Следовательно, если два ненулевых вектора  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  параллельны, то  $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ .
- 2) Производная по времени от векторного произведения это вектор


$$\frac{d}{dt}(\vec{a}\times\vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt}\times\vec{b} + \vec{a}\times\frac{d\vec{b}}{dt}.$$

Действительно, (базисные векторы  $\vec{e}_x$ ,  $\vec{e}_y$ ,  $\vec{e}_z$  - постоянные)

$$\begin{split} &\frac{d}{dt} \left( \vec{a} \times \vec{b} \right) = \frac{d}{dt} \left( \vec{e}_x \left( a_y b_z - a_z b_y \right) + \vec{e}_y \left( a_z b_x - a_x b_z \right) + \vec{e}_z \left( a_x b_y - a_y b_x \right) \right) = \\ &= \vec{e}_x \left( \dot{a}_y b_z + a_y \dot{b}_z - \dot{a}_z b_y - a_z \dot{b}_y \right) + \vec{e}_y \left( \dot{a}_z b_x + a_z \dot{b}_x - \dot{a}_x b_z - a_x \dot{b}_z \right) + \vec{e}_z \left( \dot{a}_x b_y + a_x \dot{b}_y - \dot{a}_y b_x - a_y \dot{b}_x \right) = \\ &= \vec{e}_x \left( \dot{a}_y b_z - \dot{a}_z b_y \right) + \vec{e}_y \left( \dot{a}_z b_x - \dot{a}_x b_z \right) + \vec{e}_z \left( \dot{a}_x b_y - \dot{a}_y b_x \right) + \vec{e}_x \left( a_y \dot{b}_z - a_z \dot{b}_y \right) + \vec{e}_y \left( a_z \dot{b}_x - a_x \dot{b}_z \right) + \\ &+ \vec{e}_z \left( a_x \dot{b}_y - a_y \dot{b}_x \right) = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \dot{a}_x & \dot{a}_y & \dot{a}_z \\ \dot{b}_x & \dot{b}_y & \dot{b}_z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ \dot{b}_x & \dot{b}_y & \dot{b}_z \end{vmatrix} = \frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b} + \vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt} \end{split}$$

# Вектор момента импульса

*Вектором момента* импульса относительно точки О называется вектор



$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p} ,$$

где  $\vec{R}$  - радиус-вектор из точки O,  $\vec{p}=m\vec{v}$  - вектор импульса точки. Величина момента импульса - кг·м²/с. Вектор  $\vec{L}$  направлен перпендикулярно к плоскости векторов  $\vec{R}$  и  $\vec{p}$ . Точку O иногда называют *полюсом*. Найдем производную от вектора момента импульса по времени

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} + \vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Первое слагаемое в правой части:  $\frac{dR}{dt} \times \vec{p} = \vec{v} \times (\vec{m}\vec{v}) = \vec{0}$ . Так как в инерциальной системе отсчета по второму закону Ньютона (в импульсной форме)  $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$ , то второе слагаемое имеет вид  $\vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{r} = \vec{R} \times \vec{F}$ .

Величина  $\vec{M}_{o}(\vec{F}) = \vec{R} \times \vec{F}$  называется вектором момента силы  $\vec{F}$  относительно точки О.

Окончательно получаем:  $\frac{d\vec{L}}{dt}$  =  $\vec{M}_{o}(\vec{F})$  - производная от вектора момента импульса относительно точки равна моменту действующих сил относительно этой точкu.


Свойства вектора момента силы.

- 1)  $\vec{M}_o(\vec{F}) \perp \vec{R}$  и  $\vec{M}_o(\vec{F}) \perp \vec{F}$ .
- 2) В декартовых координатах

$$\vec{M}_{O}(\vec{F}) = \begin{vmatrix} \vec{e}_{x} & \vec{e}_{y} & \vec{e}_{z} \\ x & y & z \\ F_{x} & F_{y} & F_{z} \end{vmatrix} = \vec{e}_{x} \left( yF_{z} - zF_{y} \right) + \vec{e}_{y} \left( zF_{x} - xF_{z} \right) + \vec{e}_{z} \left( xF_{y} - yF_{x} \right).$$

или  $\vec{M}_{o} = \vec{M}_{ox} + \vec{M}_{oy} + \vec{M}_{oz}$  - вектор момента силы относительно точки равен сумме моментов силы относительно координатных осей.

- 3) Момент суммы сил равен сумме моментов каждой из сил  $\vec{M}_o \left( \sum_i \vec{F}_i \right) = \sum_i \vec{M}_o \left( \vec{F}_i \right)$ .
- 4) Сумма моментов сил относительно точки  $\sum_{i} \vec{M}_{o} (\vec{F}_{i}) = \sum_{i} \vec{R}_{i} \times \vec{F}_{i}$  при переходе к другой точке  $O_1$  , при котором  $\vec{R}_i = \vec{R}_{i1} + \vec{R}_1$  изменится по правилу



$$\sum_{i} \vec{M}_{O}(\vec{F}_{i}) = \sum_{i} (\vec{R}_{i1} + \vec{R}_{i}) \times \vec{F}_{i} = \sum_{i} (\vec{R}_{i1} \times \vec{F}_{i}) + \sum_{i} (\vec{R}_{i} \times \vec{F}_{i}) = \vec{M}_{O1} + \vec{R}_{i} \times \left(\sum_{i} \vec{F}_{i}\right)$$

. Следовательно, момент сил не изменится, если 
$$\sum_{i} \vec{F}_{i} = \vec{0}$$
.

5) Пусть  $\vec{R} = \vec{R}_{\perp} + \vec{R}_{||}$ , где  $\vec{R}_{\perp} \perp \vec{F}$ ,  $\vec{R}_{||} /| \vec{F}$  тогда
$$\vec{M}_{o}(\vec{F}) = \vec{R} \times \vec{F} = \vec{R}_{\perp} \times \vec{F}$$
.


Следовательно, если две одинаковые силы лежат на одной прямой, то их моменты одинаковые. Эта прямая называется линией действия  $cuлы\ \vec{F}$  . Длина вектора  $|\vec{R}_{\perp}|$  называется плечом силы относительно mочки О.

#### Момент силы относительно о<mark>с</mark>и.

Как следует из определения момент силы, координаты вектора моменты силы относительно координатных осей определяются формулами

$$M_{Ox}(\vec{F}) = yF_z - zF_y$$
,  $M_{Oy}(\vec{F}) = zF_x - xF_z$ ,  $M_{Oz}(\vec{F}) = xF_y - yF_x$ .


Рассмотрим метод нахождения момента силы относительно *некоторой* оси z. Для этого надо рассмотреть вектор момента силы относительно некоторой точ-



ки О *на этой оси* и найти проекцию вектора момента силы на эту ось.

Момент вектора силы  $\vec{F}$  относительно точки О можно найти следующим образом. Проведём плоскость  $\pi$ , в которой лежит вектор силы и точка О. Тогда вектор момента силы  $\vec{M}$  будет приложен в точке О и направлен перпендику-

лярно этой плоскости. Величина момента силы  $M_o = RF \sin \alpha = R_\perp F$  , где  $R_\perp = R \sin \alpha$  - плечо силы относительно точки O.



# Чтобы найти момент силы $\vec{F}$ относительно произвольной оси z, надо:

- 1) найти проекцию силы  $\vec{F}_{\perp}$  на *любую* плоскость  $\pi$  перпендикулярную этой оси и указать точку O точку пересечения этой плоскости с осью z;
- 2) найти плечо силы  $\vec{F}_{\perp}$  относительно оси т.е. расстояние от линии действия проекции силы l (в плоскости  $\pi$ ) до

точки О;

3) найти величину момента силы  $M_k = F_{\perp} \cdot |OA|$  и направление по правилу правого винта (буравчика).

*Правило правого винта* в данном случае: вектор момента силы вдоль оси направлен так, что вектор  $\vec{F}_{\!_\perp}$  задает вращение в плоскости  $\pi$  вокруг точки О по часовой стрелке.

4) Если на оси z указано положительное направление (говорят, что ось ориентирована), то указать знак проекции момента силы.

# Момент импульса механической системы.

Рассмотрим суммарный момент импульса системы точек (тела) относительно некоторой точки О.

$$\vec{L} = \sum_{i} \vec{L}_{i} = \sum_{i} \vec{R}_{i} \times \vec{p}_{i}$$

При переходе к другой точке  $O_1$  радиус-векторы точек системы преобразуются  $\vec{R}_i = \vec{R}_{li} + \vec{R}_l$ , поэтому

$$\vec{L} = \sum_{i} \left( \vec{R}_{1i} + \vec{R}_{1} \right) \times \vec{p}_{i} = \sum_{i} \left( \vec{R}_{1i} \times \vec{p}_{i} + \vec{R}_{1} \times \vec{p}_{i} \right) = \sum_{i} \vec{R}_{1i} \times \vec{p}_{i} + \vec{R}_{1} \times \left( \sum_{i} \vec{p}_{i} \right)$$

Суммарный импульс системы равен импульсу центра масс  $\sum_i \vec{p}_i = \vec{p}_C$ 

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{R}_1 \times \vec{p}_C$$
.

Поэтому в системе отсчета, где центр масс тела покоится  $\vec{p}_C = \vec{0}$ , суммарный момент импульса *не зависит* от точки, относительно которой он вычисляется.

Если рассматривается движение твердого тела, то возможное движение в случае  $\vec{p}_C = \vec{0}$  — это вращение вокруг центра масс. В этом смысле момент импульса описывает вращательное движение системы (тела).


Найдем производную от суммарного момента импульса

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i} \vec{R}_{i} \times \frac{d\vec{p}_{i}}{dt} = \sum_{i} \vec{R}_{i} \times \vec{F}_{i} .$$

Силы, действующие на точки системы, разделим на внутренние, действующие между точками системы и внешние — со стороны тел, не входящих в систему:  $\vec{F}_i = \vec{F}_i^{BHYTP} + \vec{F}_i^{BHEIII}$ .

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i} \vec{R}_{i} \times \left( \vec{F}_{i}^{BHVTP} + \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right) = \sum_{i} \vec{R}_{i} \times \vec{F}_{i}^{BHVTP} + \sum_{i} \vec{R}_{i} \times \vec{F}_{i}^{BHEIII} .$$

Внутренние силы подчинятся третьему закону Ньютона - они лежат на прямых



линиях, попарно соединяющих точки, противоположны по направлению и одинаковы по величине

$$ec{F}_{i}^{\,\mathit{BHYTP}} = -ec{F}_{j}^{\,\,\mathit{BHYTP}}$$
 .

Для каждой из таких пар сил можно ввести одинаковое плечо  $\vec{R}_{ij\perp}$ , поэтому

$$\sum_{i} \vec{R}_{i} \times \vec{F}_{i}^{BHYTP} = \sum_{i} \left( \vec{R}_{\perp ij} \times \vec{F}_{i}^{BHYTP} + \vec{R}_{\perp ij} \times \vec{F}_{j}^{BHYTP} \right) = \sum_{i} \vec{R}_{\perp ij} \times \left( \vec{R}_{\perp ij} \times \vec{F}_{i}^{BHYTP} + \vec{R}_{\perp ij} \times \vec{F}_{i}^{BHYTP} \right)$$

Окончательно

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i} \vec{R}_{i} \times \vec{F}_{i}^{BHEIII} = \sum_{i} \vec{M}_{O} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right).$$

Уравнение динамики вращательного движения системы точек

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i} \vec{M}_{O} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right).$$

Производная от вектора суммарного момента импульса системы равна векторной сумме моментов внешних сил, действующих на систему. Покоординатное равенство

$$\frac{dL_{x}}{dt} = \sum_{i} M_{Ox} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right), \ \frac{dL_{y}}{dt} = \sum_{i} M_{Oy} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right), \ \frac{dL_{z}}{dt} = \sum_{i} M_{Oz} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right).$$

## Момент импульса твердого тела.

Рассмотрим твердое тело, которое вращается вокруг неподвижной оси z с угловой скоростью  $\omega$ . Выделим в теле малую частицу массой  $\Delta m_i$ . Найдем момент импульса этой частицы относительно некоторой точки O на оси вращения. Если радиус-вектор частицы  $\vec{r_i}$ , вектор импульса  $\vec{p_i}$ , то вектор момента импульса час-

тицы  $\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i$  приложен к точке О и направлен перпендикулярно к векторам  $\vec{r}_i$  и  $\vec{p}_i$ , т.е. под некоторым углом  $\beta_i$  к оси z. Траекторией частицы  $\Delta m_i$  является окружность, поэтому вектор импульса  $\vec{p}_i$  направлен по касательной к этой окружности. Следовательно, угол между векторами  $\vec{r}_i$  и  $\vec{p}_i$  равен  $90^0$  (как угол между образующей и направляющей конуса). Тогда величина момента импульса частицы  $L_i = r_i p_i$ .

Пусть  $r_{i\perp}$  - радиус окружности — траектории частицы. Тогда  $p_i = \Delta m_i \mathbf{v}_i = \Delta m_i \cdot r_{i\perp} \mathbf{\omega}.$  Рассмотрим проекцию вектора момента импульса на ось z:  $L_{iz} = L_i \cos \beta_i$ .

Учитывая, что  $\cos \beta_i = \sin \alpha_i$ , получаем:  $L_{iz} = r_i p_i \cos \beta_i = r_i \Delta m_i \cdot r_{i\perp} \omega \sin \alpha_i$ . Но  $r_{i\perp} = r_i \sin \alpha_i$ . Тогда

$$L_{iz} = \Delta m_i \cdot r_{i\perp}^2 \omega$$

Для всего тела  $L_z = \sum_i L_{iz} = \sum_i \Delta m_i \cdot r_{i\perp}^{-2} \omega = \omega \sum_i \Delta m_i \cdot r_{i\perp}^{-2}$  .

В это выражение входят параметры движения частиц, которые не зависят от положения точки О. Поэтому величина момента импульса вдоль оси z не зависит от положения точки на оси, для которой она вычисляется. В этом выражении величина

$$I_z = \sum_i \Delta m_i \cdot r_{i\perp}^2$$

называется *моментом инерции* твердого тела относительно оси z (единица измерения  $\kappa r \cdot m^2$ ). Для сплошных тел суммирование можно заменить интегралом по массе тела

$$I_z = \iiint_{\cdots} r_{\perp}^2 dm .$$

# **Уравнение** динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси.

*Момент импульса твердого тела* при вращательном движении вокруг оси z вычисляется как

$$L_{z} = I_{z}\omega$$
.

Тогда уравнение динамики вращательного движения примет вид:

$$\frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt} (I_z \omega).$$

Если тело твердое, то  $I_z$  = const , поэтому, с учетом того, что  $\frac{d\omega}{dt}$  =  $\epsilon$  (угловое ускорение), получаем выражение


$$I_z \varepsilon = M_z^{BHEIII}$$

Это уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси:

угловое ускорение вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси прямо пропорционально величине момента внешних сил относительно этой оси.


Замечание. По аналогии со вторым законом Ньютона, в котором ускорение определяется силой, уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела дает связь между угловым ускорением и моментом силы. В этом смысле момент инерции тела играет роль меры инертности при вращательном движении.

## Примеры вычисления моментов инерции.



1) Момент инерции тонкого кольца (прямого тонкостенного цилиндра) массы m и радиуса R относительно оси z, перпендикулярной плоскости кольца, проходящей через центр кольца  $I_z = \sum_i \Delta m_i \cdot r_{i\perp}^{\ 2} = R^2 \sum_i \Delta m_i = m R^2 \,.$ 

$$I_z = \sum_i \Delta m_i \cdot r_{i\perp}^2 = R^2 \sum_i \Delta m_i = mR^2.$$




2) Момент инерции диска (сплошного цилиндра) массы m и радиуса R относительно оси z, перпендикулярной к плоскости диска, проходящей через центр диска (сплошного цилиндра).

Выделим тонкий цилиндр радиусом r и толщиной dr.

Macca этого цилиндра 
$$dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{m}{R^2} 2r dr$$
,  $r_{\perp} = r$ .

Поэтому 
$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{m}{R^2} 2r dr = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2m}{R^2} \frac{R^4}{4} = \frac{mR^2}{2}$$




3) Момент инерции тонкого стержня относительно оси z, являющейся срединным перпендикуляром. Масса стержня т, длина L.

Выделим на расстоянии х от оси маленькую часть стержня длиной dx.

Масса этой части  $dm = \frac{m}{r} dx$  и  $r_{\perp} = x$ . Поэтому

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{m}{L} dx = \frac{m}{3L} \frac{2L^3}{8} = \frac{mL^2}{12}.$$

4) Момент инерции тонкостенного шара относительно любой оси симметрии z.



Масса шара m, радиус R.


Выделим на поверхности сферы кольцевой сегмент, для которого ось z является осью симметрии. Сегмент опирается на малый центральный угол dф, положение сегмента определяется углом ф, отсчитываемым от плоскости экватора, перпендикулярной оси z.

Тогда радиус кольца  $r_{\perp} = R \cos \varphi$ ,

его масса 
$$dm = \frac{m}{4\pi R^2} 2\pi R \cos \phi \cdot R d\phi$$
, поэтому

$$I_z = \int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(R\cos\phi\right)^2 rac{m}{4\pi R^2} 2\pi R\cos\phi \cdot Rd\phi$$
 или

$$I_{z} = \frac{m}{2} R^{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos \varphi)^{2} \cos \varphi \cdot d\varphi = \frac{m}{2} R^{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \sin^{2} \varphi) d(\sin \varphi)$$



$$I_z = \frac{2}{3} mR^2.$$

5) Момент инерции сплошного шара относительно любой оси симметрии z. Масса шара m, радиус шара R.

Представим шар как набор вложенных друг в друга тонкостенных сфер переменного радиуса r и толщиной dr. Масса одной такой сферы

$$dm = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} 4\pi r^2 \cdot dr = \frac{3m}{R^3} r^2 \cdot dr$$
.

Момент инерции такой сферы

$$dI_z = \frac{2}{3} dm \cdot r^2 = \frac{2}{3} \frac{3m}{R^3} r^2 \cdot dr \cdot r^2 = \frac{2m}{R^3} r^4 \cdot dr.$$

Поэтому

$$I_z = \int_0^R \frac{2m}{R^3} r^4 dr = \frac{2m}{R^3} \frac{R^5}{5} = \frac{2}{5} mR^2.$$

## **Теорема Гюйгенса-Штейнера**

Как связаны между моменты инерции твердого тела относительно двух *па-раллельных* осей?

Рассмотрим две параллельные оси  $z_1$  и  $z_2$ . Введем две системы координат так, чтобы их оси х и у были параллельны друг другу, причем вторая система координат была получена параллельным переносом из первой на вектор, перпендикулярный осям  $z_1$  и  $z_2$   $\vec{a} = \left(a_x, a_y, 0\right)$ . Тогда расстояние между осями будет равно

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} .$$

В этом случае координаты любой i-й малой частицы тела связаны соотношениями

$$x_{2i} = x_{1i} + a_x$$
,  $y_{2i} = y_{1i} + a_y$ ,  $z_{2i} = z_{1i}$ .

Квадрат расстояния от этой точки до первой оси  $\mathbf{z}_1$ :  $r_{1 \perp i}^2 = x_{1i}^2 + y_{1i}^2$  и до второй оси  $\mathbf{z}_2$   $r_{2 \perp i}^2 = x_{2i}^2 + y_{2i}^2$ .

Вычисляем момент инерции относительно второй оси:

$$I_{z2} = \sum_{i} \Delta m_{i} \cdot r_{2i\perp}^{2} = \sum_{i} \Delta m_{i} \cdot (x_{2i}^{2} + y_{2i}^{2}),$$

$$I_{z2} = \sum_{i} \Delta m_{i} \cdot \left(x_{1i}^{2} + y_{1i}^{2}\right) + \sum_{i} \Delta m_{i} \cdot \left(a_{x}^{2} + a_{y}^{2}\right) + 2\sum_{i} \Delta m_{i} \cdot \left(x_{1i}a_{x} + y_{1i}a_{y}\right).$$

В этом равенстве

 $\sum_{i} \Delta m_{i} \cdot \left(x_{1i}^{2} + y_{1i}^{2}\right) = \sum_{i} \Delta m_{i} \cdot r_{1i\perp}^{2} = I_{z1} - \text{момент инерции тела относительно оси z}_{1},$ 

$$\sum_{i} \Delta m_i \cdot \left(a_x^2 + a_y^2\right) = a^2 \sum_{i} \Delta m_i = ma^2,$$

$$\sum_{i}^{n} \Delta m_{i} \cdot \left(x_{1i}a_{x} + y_{1i}a_{y}\right) = \sum_{i}^{n} \Delta m_{i} \cdot x_{1i}a_{x} + \sum_{i}^{n} \Delta m_{i} \cdot y_{1i}a_{y} = a_{x} \sum_{i}^{n} \Delta m_{i} \cdot x_{1i} + a_{y} \sum_{i}^{n} \Delta m_{i} \cdot y_{1i}.$$

Учтём, что  $\sum_{i} \Delta m_i \cdot x_{1i} = mx_{1C}$  и  $\sum_{i} \Delta m_i \cdot y_{1i} = my_{1C}$  (где  $x_{1C}$  и  $y_{1C}$  – координаты центра масс


тела в 1й системе координат) и получим

$$I_{z2} = I_{z1} + ma^2 + 2m(a_x x_{1C} + a_y y_{1C})$$

Если предположить, что ось  $z_1$  проходит *через центр масс тела*, то  $x_{1C} = 0$  и  $y_{1C} = 0$ , поэтому в этом случае выражение упрощается:

$$I_z = I_{zC} + ma^2.$$


Это выражение носит название теоремы Гюйгенса-Штейнера: момент инерции твердого тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции тела относительно параллельной оси, проходящей через центр масс тела и квадрата расстояния между осями, умноженного на массу тела.



**Пример**. Момент инерции стрежня относительно оси, проходящей через край стержня, перпендикулярно ему, равен сумме момента инерции относительно срединной оси и массе, умноженный на квадрат половины длины стержня:

$$I_z = I_{zC} + m\frac{L^2}{4} = \frac{Lm^2}{12} + \frac{mL^2}{4} = \frac{mL^2}{3}$$
.

**Пример**. Рассмотрим движение грузов на невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через блок (диск). Массы грузов  $m_1$  и  $m_2$  ( $m_1 < m_2$ ), масса блока  $m_2$ . Трения в оси блока нет. Нить не скользит по блоку. Силами сопротивления в воздухе пренебрегаем. Найти ускорение грузов. Радиус блока  $m_2$ .




**Решение**. Фиксируем систему отсчета, в которой ось блока неподвижная. Предполагаем, что эта система отсчета инерциальная. Ось z системы координат в этой системе отсчёта направим вдоль оси вращения блока («от нас»).

«Мысленно» разбиваем систему на части и находим силы между частями системы в соответствие со вторым и третьим законами Ньютона.

При этом учтём, что нить невесомая (масса любой части нити равна нулю), поэтому, если кусок нити движется под действием (растягивающих) сил, то из второго закона Ньютона

$$m_{HUTU}\vec{a} = \vec{F}_2 + \vec{F}_1$$

следует при  $m_{\text{НИТИ}}$ =0, что эти силы равны по величине  $F_2$ = $F_1$ .



Нить является нерастяжимой, поэтому ускорения всех точек нити одинаковые по величине. Следовательно, ускорения грузов одинаковые по величине.

Нить не скользит по блоку – это значит, что скорости точек обода диска равны скоростям (соответствующих) точек нити. Следовательно, их тангенциальные ускорения тоже одинаковые.

Из всего этого следуют уравнения:

- равенства соответствующих сил натяжения

$$T_1 = T_1' = T_1'' = T_1''', T_2 = T_2' = T_2'' = T_2''',$$

- равенства ускорений

$$a_1 = a_2 = \varepsilon R ,$$

- равновесия оси блока

$$N - mg - T_1 - T_2 = 0$$

- динамики центров масс грузов

$$m_1 a_1 = T_1 - m_1 g$$
  
 $m_2 a_2 = m_2 g - T_2$ 

- динамики вращательного движения блока вокруг оси z

$$I_{z}\varepsilon = T_{2}R - T_{1}R$$
.

Обозначим величину ускорения грузов как а.

В данном случае момент инерции блока (диска) относительно оси вращения

$$I_{z} = \frac{mR^{2}}{2}$$
, поэтому из уравнения динамики вращательного движения

$$\frac{mR^2}{2}\frac{a}{R} = \left(m_2g - m_2a\right)R - \left(m_1g + m_1a\right)R$$
 находим  $a = \frac{\left(m_2 - m_1\right)g}{\left(\frac{m}{2} + m_2 + m_1\right)}$  .

## Закон сохранения момента импульса.

Уравнение динамики вращательного движения системы точек

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i} \vec{M}_{O} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right).$$

Покоординатное равенство

$$\frac{dL_{x}}{dt} = \sum_{i} M_{Ox} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right), \ \frac{dL_{y}}{dt} = \sum_{i} M_{Oy} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right), \ \frac{dL_{z}}{dt} = \sum_{i} M_{Oz} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right).$$

1) Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой точки равен нулю, то сохраняется момент импульса системы относительно этой точки:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{i} \vec{M}_{O} \left( \vec{F}_{i}^{BHEIII} \right) = \vec{0} \iff \vec{L} = const.$$

Например, при движении планет в гравитационном поле Солнца, сохраняется вектор момента импульса планеты относительно Солнца, т.к. линия действия силы гравитации проходит через Солнце, поэтому её момент равен нулю относительно Солнца.


2) Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой оси равен нулю, то сохраняется момент импульса системы вдоль этой оси:

$$\frac{dL_z}{dt} = \sum_i M_{Oz} \left( \vec{F}_i^{BHEIII} \right) = 0 \iff L_z = 0.$$

**Пример**. Волчок будет вращаться достаточно долго при малой силе трения, сохраняя тем самым момент импульса вдоль вертикальной оси z, так моменты сил тяжести и реакции опоры равны нулю (векторы силы тяжести и реакции опоры параллельны оси вращения).

## Векторная форма записи угловой скорости

Рассмотрим поворот твердого тела на малый угол  $d\phi$  вокруг оси z. Некоторая точка A, находящаяся на расстоянии  $r_{\parallel}$  от оси вращения переместится



 $\vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt}$ , получаем  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$ 

на малый вектор  $d\vec{s}$ , направленный по касательной к окружности в направлении поворота:  $ds = r_{\perp} d\varphi$ . Пусть положение точки А задано с помощью радиус-вектора  $\vec{R}$  из какой-то точки О на оси вращения, тогда  $r_{\perp} = R \sin \alpha$ , поэтому можно написать

$$ds = R \sin \alpha \cdot d\varphi$$
.

Если вдоль оси вращения задать вектор поворота  $d\bar{\phi}$ , связанный с направлением поворота правилом буравчика, то справедливым будет равенство

$$d\vec{s} = d\vec{\varphi} \times \vec{R}$$
.

Так как для скорости движения точки А справедливо выражение  $d\vec{s} = \vec{v} \cdot dt$ , то задавая вектор угловой скорости, направленный вдоль оси вращения равенством

и направление вектора угловой скорости  $\vec{\omega}$  и направление вращения связаны правилом буравчика (правого винта).

С помощью вектора угловой скорости можно задать вектор момента импульса вдоль оси вращения  $\vec{L}_z = I_z \vec{\omega}$ .

#### Замечание.

Условия равновесия тела можно сформулировать таким образом:

1) Если тело покоится, то центр масс тела не движется, поэтому для центра масс

$$\vec{a}_C = \frac{\sum_i \vec{F}_i^{BHEIII}}{m_C} = \vec{0}.$$

Поэтому  $\sum_{i} \vec{F}_{i}^{\textit{BHEШ}} = \vec{0}$  - сумма внешних сил, действующих на тело равна нулю.

Следовательно, сумма проекций внешних сил на любое направление равна нулю.

2) Если тело не вращается, то угловое ускорение  $\varepsilon = \frac{M_z^{BHEIII}}{I_z} = 0$ , т.е.  $M_z^{BHEIII} = 0$  - сумма моментов внешних сил относительно любой оси равна нулю.

## Лекция 4. Закон сохранения энергии в механике.

Работа и кинетическая энергия. Консервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия тяготения и упругих деформаций. Связь между потенциальной энергией и силой. Закон сохранения энергии.

Рассмотрим движение материальной точки в некоторой инерциальной системе отсчета. Второй закон Ньютона имеет вид

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$
.

Вектор скорости точки  $\vec{v}$  направлен по касательной к траектории. Поэтому вектор малого перемещения точки  $d\vec{r} = \vec{v} \cdot dt$  тоже направлен по касательной к траектории (dt — малый промежуток времени). Умножаем c калярно уравнение движения на вектор малого перемещения и интегрируем вдоль пути

$$\int_{II \setminus mb} \left( m \frac{d\vec{v}}{dt}, d\vec{r} \right) = \int_{II \setminus mb} \left( \vec{F}, d\vec{r} \right).$$

Преобразования левой части равенства.


$$\begin{pmatrix} m\frac{d\vec{v}}{dt}, d\vec{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m\frac{d\vec{v}}{dt}, \vec{v}dt \end{pmatrix} = m\begin{pmatrix} \frac{d\vec{v}}{dt}, \vec{v} \end{pmatrix}dt = m\frac{1}{2}\left[\frac{d}{dt}(\vec{v}, \vec{v})\right]dt = d\left(\frac{mv^2}{2}\right)$$

$$\int_{\Pi_{ymb}} \begin{pmatrix} m\frac{d\vec{v}}{dt}, d\vec{r} \end{pmatrix} = \int_{\Pi_{ymb}} d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{KOHEY} - \left(\frac{mv^2}{2}\right)_{HAY}.$$

*Кинетической энергией* материальной точки массы m, которая движется скоростью v, называется величина  $W_{\text{КИН}} = \frac{m \cdot v^2}{2}$ .

Единицы измерения кинетической энергии — Дж (Джоуль). Иногда кинетическую энергию полезно выразить через импульс тела ( $\vec{p} = m\vec{v}$ ):  $W_{\text{кин}} = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{p^2}{2m}$ . Замечание. Кинетическая энергия зависит от системы отсчета. Например, в сопутствующей системе отсчета кинетическая энергия равна нулю.

# Преобразование правой части равенства.



Работой постоянной силы F, действующей на материальную точку, при малом перемещении dr этой точки называется произведение

$$A = (\vec{F}, d\vec{r}) = |\vec{F}| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos\alpha$$

где  $\alpha$  - угол между вектором силы и вектором перемещения. Единицы измерения работы — Дж (Джоуль).

Работу величиной в один Джоуль совершает постоянная сила в 1 Ньютон, совпадающая по направлению с перемещением длиной 1 метр.

Работа переменной силы

$$A = \int_{IIymb} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int_{IIymb} (F_x dx + F_y dy + F_z dz),$$

где  $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$  - малый вектор перемещения.

Итог

Приравняем правую и левую части равенства

$$\int_{\Pi ymb} \left( m \frac{d\vec{v}}{dt}, d\vec{r} \right) = \int_{\Pi ymb} \left( \vec{F}, d\vec{r} \right)$$

Или, с учётом приведённых преобразований:  $W_{KUH}^{KOHEY} - W_{KUH}^{HAY} = A$ .

Таким образом была доказана теорема об изменении кинетической энергии. Изменение кинетической энергии материальной точки на участке пути равно работе действующих на нее сил на этом участке.

#### Мощность силы.

Cредней мощностью силы F называется отношение работы этой силы к интервалу времени, за который была совершения эта работа

$$P_{CP} = \frac{A}{\Delta t}$$
.

Единицы измерения мощности Вт (Ватт), мощность силы в 1 Вт соответствует работе в 1 Дж, совершаемой силой за 1 секунду.

Mгновенной мощностью силы называется мощность этой силы за малый промежуток времени

$$P = \frac{\left(\vec{F}, d\vec{r}\right)}{dt} = \left(\vec{F}, \vec{\mathbf{v}}\right),$$

где  $\vec{v}$  - вектор скорости точки.

*Следствие*. Если в каждый момент времени  $\vec{F} \perp \vec{v}$ , то работа данной силы равна нулю.

# Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.

В случае вращения твёрдого тела величина скорости вращения любой точки вокруг оси равна  $v_i = \omega r_{i\perp}$ , где  $r_{i\perp}$  - расстояние от этой точки до оси вращения, поэтому суммарная кинетическая энергия всех точек

$$W_{KUH}^{BPAIII} = \sum_{i} \frac{m_{i} v_{i}^{2}}{2} = \sum_{i} \frac{m_{i} \omega^{2} r_{i\perp}^{2}}{2} = \frac{\omega^{2}}{2} \sum_{i} m_{i} r_{i\perp}^{2} = \frac{\omega^{2}}{2} I_{z}$$

где  $I_z$  - момент инерции тела относительно оси вращения.

Рассмотрим уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг оси

$$I_z \frac{d\omega}{dt} = M_z$$
.

При малом угле поворота  $d\phi = \omega dt$  отсюда следует

$$I_z \frac{d\omega}{dt} d\varphi = M_z d\varphi$$

Преобразования левой части равенства

$$I_z \frac{d\omega}{dt} \omega dt = I_z \omega d\omega = d\left(\frac{I_z \omega^2}{2}\right).$$

Если рассмотреть поворот на конечный угол  $\Delta \varphi$ :

$$\int_{\Delta\varphi} I_z \frac{d\omega}{dt} d\varphi = \int_{\Delta\varphi} M_z d\varphi,$$

откуда

$$\left(\frac{I_z \omega^2}{2}\right)_{KOH} - \left(\frac{I_z \omega^2}{2}\right)_{HAY} = \int_{\Delta \varphi} M_z d\varphi$$

Так как слева стоит выражение для изменения кинетической энергии вращающегося тела, то справа стоит выражение для *работы сил при повороте тела*. Таким образом, если известен момент сил  $M_z$  относительно оси вращения z, то работа этих сил при повороте тела вокруг оси вычисляется по формуле

$$A = \int_{\Delta \varphi} M_z d\varphi.$$

А мгновенная мощность сил

$$P = M_z \omega$$
.

Замечание. Если малый угол поворота задать в векторном виде  $d\vec{\varphi} = \vec{\omega} \cdot dt$ , то выражение для мощности и работы при вращательном движении можно записать следующим образом

$$A = \int_{\Lambda \omega} (\vec{M}, d\vec{\varphi}), \ P = (\vec{M}, \vec{\omega}).$$

## КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕЛА (СИСТЕМЫ ТОЧЕК).

Рассмотрим систему движущихся точек. Кинетическая энергия системы - это суммарная энергия всех точек:

$$W_{\Sigma} = \sum_{i} W_{i} = \sum_{i} \frac{m_{i} \mathbf{v}_{i}^{2}}{2} = \sum_{i} \frac{m_{i} (\vec{\mathbf{v}}_{i}, \vec{\mathbf{v}}_{i})}{2}.$$

Скорость каждой точки можно представить в виде  $\vec{\mathbf{v}}_i = \vec{\mathbf{v}}_C + \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}$  ,

где  $\vec{v}_{C}$  - скорость центра масс системы (одинаковая для всех точек системы),  $\vec{v}_{i\_OTH}$  - относительная скорость точки (в системе отсчета, где центр масс покоится).

$$W_{\Sigma} = \sum_{i} \frac{m_{i} \left(\vec{\mathbf{v}}_{C} + \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}, \vec{\mathbf{v}}_{C} + \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}\right)}{2} = \sum_{i} \frac{m_{i} \left(\vec{\mathbf{v}}_{C}, \vec{\mathbf{v}}_{C}\right) + 2m_{i} \left(\vec{\mathbf{v}}_{C}, \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}\right) + m_{i} \left(\vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}, \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}\right)}{2}.$$

В правой части равенства

$$\sum_{i} \frac{m_{i} \left(\vec{\mathbf{v}}_{C}, \vec{\mathbf{v}}_{C}\right)}{2} = \frac{\left(\vec{\mathbf{v}}_{C}, \vec{\mathbf{v}}_{C}\right)}{2} \sum_{i} m_{i} = \frac{m \mathbf{v}_{C}^{2}}{2} - \text{кинетическая энергия центра масс системы;}$$

$$\sum_{i} \frac{m_{i} \left(\vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}, \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}\right)}{2} = \sum_{i} \frac{m_{i} \mathbf{v}_{i\_OTH}^{2}}{2} = W_{KHH}^{OTH} - \text{кинетическая энергия относительного дви-$$

жения точек :

 $\vec{v}_{C\_OTH} = \vec{0}$ , поэтому

$$\sum_{i} \frac{2m_{i} \left(\vec{\mathbf{v}}_{C}, \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}\right)}{2} = \left(\vec{\mathbf{v}}_{C}, \sum_{i} m_{i} \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH}\right), \text{ но } \sum_{i} m_{i} \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH} = m \vec{\mathbf{v}}_{C\_OTH}, \text{ где } \vec{\mathbf{v}}_{C\_OTH} \text{ - относительная скорость центра масс в системе отсчета, где центр масс покоится. Очевидно$$

$$\sum_{i} \frac{2m_{i} \left( \vec{\mathbf{v}}_{C}, \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH} \right)}{2} = \left( \vec{\mathbf{v}}_{C}, \sum_{i} m_{i} \vec{\mathbf{v}}_{i\_OTH} \right) = \vec{\mathbf{0}}.$$

Окончательно исходное равенство примет вид

$$W_{CHCTEMЫ} = \frac{m_C v_C^2}{2} + W_{KUH}^{OTH} .$$

Полная кинетическая энергия тела (системы точек) равна сумме кинетической энергии движения центра масс и кинетической энергии движения относительно центра масс. (Это утверждение принято называть теоремой Кёнига)

**Пример**. Определить кинетическую энергию диска массой т и радиуса R, катящегося без проскальзывания со скоростью V.

Решение. Так как диск катится без проскальзывания, то скорость центра масс равна V и величина скорости вращения точек края диска *относительно* центра масс тоже равна V. Следовательно, полная кинетическая энергия:

$$W_{K} = \frac{mv_{C}^{2}}{2} + W_{K.BPAIII}.$$

При вращении диска вокруг центра масс угловая скорость всех точек равна  $\omega = \frac{v}{R}$ , поэтому кинетическая энергия вращения  $W_{\text{K. ВРАЩ}} = \frac{I_{z\text{C}}\omega^2}{2}$ . Момент инерции диска относительно оси вращения, проходящей через центр масс равен  $I_{z\text{C}} = \frac{mR^2}{2}$ . Тогда кинетическая энергия центра масс равна  $W_{\text{KC}} = \frac{\text{m} \cdot \text{V}^2}{2}$ . Следовательно

$$W_{K} = W_{KC} + W_{K,BPAIII} = \frac{m \cdot v^{2}}{2} + \frac{1}{2} \frac{mR^{2}}{2} \left(\frac{v}{R}\right)^{2} = \frac{3}{4} mv^{2}.$$

## Математическое отступление

Пусть задана функция от нескольких аргументов, являющаяся непрерывнодифференцируемой по каждому из них f(x, y, z). Производная такой функции по одному из аргументов (например, по x) при условии, что остальные *не меняются*, называется *частной производной* по данному аргументу и обозначается  $\frac{\partial f}{\partial x}$ .

Тогда для функции f в окрестности точки можно написать

$$f(t,x,y,z) = f(t,x_0,y,z) + \frac{\partial f}{\partial x}(x-x_0) + \dots$$

Рассмотрим значения этой функции в двух соседних точках пространства, отстоящих друг от друга на малый вектор  $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$ :

$$f_1 = f(x, y, z)$$
  $M$   $f_2 = f(x + dx, y + dy, z + dz)$ .

Тогда разложение в ряд Тейлора для функции f вблизи точки (x, y, z) имеет вид:

$$f_2 = f_1 + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \dots$$

Если ввести вектор  $gradf = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$ , который называется zpadueнmom функции

f, и отбросить остальные слагаемые в разложении (которые обозначены точками), то для изменения значений f можно записать

$$\delta f = f_2 - f_1 \approx (gradf, d\vec{r}) = |gradf| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos \alpha$$
,

где  $\alpha$  - угол между векторами gradf и  $d\vec{r}$ .

## Свойства градиента функции

- 1) В каком направлении нужно двигаться, чтобы увеличение функции было максимальным? Видно, что при постоянных величинах |gradf| и  $|d\vec{r}|$  значение  $\delta f$  будет максимальным при  $\cos\alpha=1$  ( $\alpha=0$ ), т.е. вектор  $d\vec{r}$  должен быть сонаправлен с вектором gradf. Следовательно, вектор градиента функции gradf направлен в сторону максимального роста функции f.
- 2) Поверхностью уровня функции f называется поверхность в пространстве, на которой значение функции является постоянным f(x,y,z) = const. Если сместиться вдоль поверхности уровня на малый вектор  $d\vec{r}$ , то значение функции не изменится, поэтому  $\delta f = 0$ . Это означает, что  $(gradf, d\vec{r}) = 0$ , т.е. векторы gradf и  $d\vec{r}$  перпендикулярны. Следовательно, вектор градиента функции направлен перпендикулярно к поверхности уровня функции в каждой её точке.

## ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ.

В механике силы принято делить на консервативные и неконсервативные.

Рассмотрим силы между телами, которые зависят только от их взаимного положения. Такие силы называются *консервативными*.

Консервативными силами являются:

- 1) Сила всемирного тяготения. Она зависит только от расстояния между телами.
- 2) Сила тяжести. Она является частным случаем силы всемирного тяготения.
- 3) Сила кулоновского взаимодействия.
- 4) Сила упругости.

Для каждой из консервативных сил можно определить потенциальную энергию.

Потенциальная энергия для консервативной силы - это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела) относительно других тел, уменьшение которой равно работе соответствующей силы, действующей на точку (тело).

$$W_{\text{потенц}_{\text{начальная}}}$$
 -  $W_{\text{потенц}_{\text{конечная}}}=A$ 

(Обратите внимание на порядок индексов). Потенциальная энергия, как и работа, измеряется в Джоулях. Потенциальная энергия — это энергия, определяемая *положением тела*. В одном и том же положении тело будет иметь одинаковую потенциальную энергию.

Замечание. Поскольку в определении сказано о разности энергий, то энергию можно определить несколько «произвольным образом» - к определяющим соотношениям можно прибавить любую постоянную величину С, которая при взятии разности пропадет:

$$(W_{\Pi_{\perp}HA^{\mathrm{H}}} + C) - (W_{\Pi_{\perp}KOH} + C) = A$$
.

1) Таким образом, потенциальная энергия определена *с точностью до константы*. Поэтому <u>нельзя</u> говорить об абсолютном значении потенциальной энергии без указания «начала отсчета» - точки, где указано конкретное значение энергии. 2) Работа консервативной силы не зависит от пути, вдоль которого двигалось

2) Работа консервативной силы не зависит от пути, вдоль которого двигалось тело, а только от него начального и конечного положений. Следовательно, работа консервативной силы по замкнутому пути равна нулю.

$$\int_{\Pi ymb} \left( \vec{F}, d\vec{l} \right) = W_{\Pi O T}^{HA Y} - W_{\Pi O T}^{KOH}.$$

Для замкнутого пути  $W_{\Pi O T}^{HA q} = W_{\Pi O T}^{KO H}$ , поэтому  $\oint_{\Pi_{YMb}} \left( \vec{F}, d \vec{l} \right) = 0$ . (Кружок в знаке интегра-

ла показывает, что путь замкнутый.)

Замечание. Нельзя сказать, что если работа силы по замкнутому контуру равна нулю, то эта сила – консервативная. Например, вектор магнитной составляющей силы Лоренца всегда направлен перпендикулярно вектору скорости, поэтому работа этой силы по любой траектории, в том числе и по замкнутой, равна нулю. Но эта сила не является консервативной – она относится к гироскопической.

Рассмотрим две близкие точки в пространстве, смещенные друг от друга на малый вектор  $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$ , координаты которых (x, y, z) и (x + dx, y + dy, z + dz).

Работа консервативной силы  $\vec{F}$  при перемещении между этими точками

$$A \approx F_x dx + F_y dy + F_z dz = W_{HOT}^{HAY} - W_{HOT}^{KOH} = -(W_{HOT}^{KOH} - W_{HOT}^{HAY}).$$

Но изменение потенциальной энергии при перемещении между точками можно записать в виде

$$W_{IIOT}^{KOH} - W_{IIOT}^{HAY} \approx \left( gradW, d\vec{r} \right) = \frac{\partial W}{\partial x} dx + \frac{\partial W}{\partial y} dy + \frac{\partial W}{\partial z} dz$$
.

или

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = -\frac{\partial W}{\partial x} dx - \frac{\partial W}{\partial y} dy - \frac{\partial W}{\partial z} dz$$

Так как вектор  $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$  произвольный, то поэтому  $F_x = -\frac{\partial W}{\partial x}$ ,  $F_y = -\frac{\partial W}{\partial y}$ ,

$$F_z = -\frac{\partial W}{\partial z}$$
, т.е. для консервативной силы должно выполняться равенство

$$\vec{F} = -gradW$$
.

*Изоэнергетической поверхностью* в пространстве называется поверхность уровня энергии, т.е. поверхность на которой величина энергии остается постоянной. Изоэнергетическая поверхность для потенциальной энергии называется также эквипотенциальной поверхностью.

Таким образом, вектор консервативной силы направлен в сторону скорейшего убывания потенциальной энергии перпендикулярно эквипотенциальной поверхности.

#### Примеры потенциальной энергии.

1) Найдем потенциальную энергию для силы гравитационного взаимодействия  $F_{\Gamma PAB} = G \frac{m_1 m_2}{\mathbf{P}^2} \, .$ 

Пусть  $\vec{R}$  – радиус-вектор в системе отсчёта, связанной с точкой  $m_1$ . Тогда вектор гравитационной силы, действующей на материальную точку  $m_2$ , направлен проти-

воположно 
$$\vec{R}$$
  $\vec{F}_{\Gamma PAB} = -G \frac{m_1 m_2}{R^2} \vec{e}_{\vec{R}}$ , где  $\vec{e}_{\vec{R}} = \left(\frac{\vec{R}}{R}\right)$  - единичный вектор направления для

вектора  $\vec{R}$ . Т.к. сила гравитации – консервативная, то должно выполняться равенство

$$\int_{II_{VMID}} \left( \vec{F}, d\vec{r} \right) = W_{IIOT}^{HAY} - W_{IIOT}^{KOH}.$$

Этот интеграл не должен зависеть от траектории, поэтому будем интегрировать вдоль радиус-вектора  $d\vec{r}=d\vec{R}$  . Векторы  $\vec{F}_{\it IPAB}$  и  $d\vec{R}$  направлены противоположно, поэтому


$$\left(\vec{F}_{\it ГРАВ}, d\vec{r}\right) = -F_{\it ГРАВ} dR \; .$$
 
$$\int_{\it Путь} \left(\vec{F}_{\it ГРАВ}, d\vec{r}\right) = \int_{\it R_{\it HAY}}^{\it R_{\it KOH}} \left(-F_{\it ГРАВ} dR\right) = \int_{\it R_{\it HAY}}^{\it R_{\it KOH}} \left(-G\frac{m_1 m_2}{R^2} dR\right) = G\frac{m_1 m_2}{R} \bigg|_{\it R_{\it HAY}}^{\it R_{\it KOH}} = G\frac{m_1 m_2}{R_{\it KOH}} - G\frac{m_1 m_2}{R_{\it HAY}} \; .$$
 Сравниваем:  $W_{\it HOT}^{\it HAY} - W_{\it HOT}^{\it KOH} = G\frac{m_1 m_2}{R_{\it KOH}} - G\frac{m_1 m_2}{R_{\it HAY}} \; .$ 

Следовательно, потенциальная энергия гравитационного взаимодействия материальных точек определяется выражением

$$W_{\Pi O T. \Gamma PAB} = -G \frac{m_1 m_2}{R} + C.$$

Обратите внимание на знак минус! (Обычно принимают, что С=0.)

2) Для силы тяжести  $F_T$ =mg потенциальная энергия  $W_{II}=mgh$ 



3десь высота h определяется выбором начала отсчета энергии.

Проверим соотношение  $\vec{F} = -gradW$ .

В системе отсчёта, связанной с землёй, введем систему координат так, чтобы ось z была направлена вверх (против вектора силы тяжести), тогда потенциальная энергия тела равна  $W_{II} = mgz + C$ , где Cопределяется началом отсчета координаты z.

Эквипотенциальная поверхность – горизонтальная плоскость z=const, поэтому вектор силы должен быть направлен ей перпендикулярно, т.е. вертикально. Величина энергии увеличивается вверх, поэтому вектор силы должен быть направлен вниз. Действительно,  $F_x = -\frac{\partial W}{\partial x} = 0$ ,  $F_y = -\frac{\partial W}{\partial y} = 0$ ,

 $F_z = -\frac{\partial W}{\partial z} = -mg$ . Т.е. вектор силы  $\vec{F} = (0,0,-mg)$  в этой системе координат действительно направлен вертикально вниз.

3) Для силы кулоновского взаимодействия:  $F_{\text{кул}} = k \frac{|q_1 q_2|}{R^2}$  потенциальная энергия:

$$\mathbf{W}_{\text{ПОТ.КУЛ}} = \mathbf{k} \frac{\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2}{\mathbf{R}} + \mathbf{C} .$$

(Обычно С=0. В случае если заряды разного знака, то потенциальная энергия отрицательна.)

4) Для силы упругости  $F_y = kx$  потенциальная энергия:  $W_{\text{пот.УПР}} = k \frac{x^2}{2} + C$  (Обычно C=0.)

Потенциальная энергия для обобщенного закона Гука

Из соотношений 
$$x = \varepsilon l$$
,  $E = \frac{kl}{S}$ , получаем  $W_{HOT,YHP} = k \frac{\left(\varepsilon l\right)^2}{2} = \frac{kl}{S} \frac{\varepsilon^2}{2} S l$ 

Учитывая, что объем деформируемого тела V = Sl, находим энергию при возникновении относительной деформации величиной  $\varepsilon$ :

$$W_{\Pi O T. Y \Pi P} = \frac{E \varepsilon^2}{2} V$$
.

#### ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

Определение. **Полной механической энергией тела** (системы) называется энергия, определяемая движением и положением тела относительно других тел, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергий

$$W_{\text{MEXAH}} = W_{\text{KUH}} + W_{\text{HOT}}.$$

Рассмотрим тело, на которое действуют только *консервативные* силы. Изменение кинетической энергии тела равно суммарной работе действующих на нее сил:

$$W_{\text{KUH KOHEY}}$$
 -  $W_{\text{KUH HAY}} = A$  .

Но, так как в системе действуют только консервативные силы, то для них можно ввести потенциальную энергию и выразить работу через уменьшение потенциальной энергии:

$$A = W_{\text{ПОТ\_HAY}} - W_{\text{ПОТ\_КОНЕY}}$$
 .

Следовательно,  $W_{\text{кин\_конеч}}$  -  $W_{\text{кин\_нач}}$  =  $A = W_{\text{пот\_нач}}$  -  $W_{\text{пот\_конеч}}$ 

или 
$$W_{\text{кин\_конеч}} + W_{\text{пот\_конеч}} = W_{\text{пот\_нач}} + W_{\text{кин\_нач}}$$
. T.e.  $W_{\text{мех\_конеч}} = W_{\text{мех\_нач}}$ .

Формулировка закона сохранения механической энергии. Если на тело или в системе тел действуют только <u>консервативные</u> силы, то механическая энергия тела или системы тел остается постоянной.

**Нример**. Найти величину второй космической скорости для Земли. (Второй космической скоростью называется наименьшая скорость старта тела с поверхности планеты, при которой тело может улететь от планеты «навсегда» — т.е. уйти на бесконечно большое расстояние, так что сила притяжения к планете обратится в ноль.)

Решение. Когда тело массой пі стартует со скоростью V с Земли, полная механическая энергия системы тело-Земля равна  $W_{\text{мех_нач}} = -G \frac{\text{mM}_3}{R_3} + \frac{\text{mV}^2}{2}$ . (Здесь принято,

что постоянная C=0). Предположим, что тело улетело от Земли на бесконечно большое расстояние и там остановилось. Тогда полная механическая энергия должна быть равна нулю. Гравитационная сила является консервативной, поэтому

в системе планета-тело выполняется закон сохранения механической энергии.

$$W_{\text{MEX_KOHEY}} - W_{\text{MEX_HAY}}$$
 или =  $G \frac{\text{mM}_3}{R_3} + \frac{\text{mV}^2}{2} = 0$ , откуда  $V = \sqrt{\frac{2GM_3}{R_3}}$ 

С учетом выражения для ускорения свободного падения близи поверхности Земли:  $g = \frac{GM_3}{R_3^2}$ , получаем  $V = \sqrt{2gR_3}$ . Видим, что эта скорость больше первой космической в √2. ♣

Таким образом, консервативные силы сохраняют механическую энергию. Поэтому они так и называются. (Название «консервативные» – переводится как «сохраняющие»).

Помимо консервативных сил в механике вводятся также диссипативные **силы** - силы «рассеивающие» механическую энергию. Диссипация – это перевод энергии упорядоченных процессов в энергию неупорядоченных процессов (в конце концов – в тепло).

К диссипативным силам относятся, в частности, сила трения скольжения и сила сопротивления движению тела в жидкости или газе.

Во всех системах тел, независимо от типа действующих сил, всегда выполняется основной закон природы – закон сохранения энергии. Энергия замкнутой системы не убывает и не увеличивается – она только переходит из одной формы в другую.


Пусть в системе действуют консервативные и неконсервативные силы. Тогда

$$W_{KUH}^{KOH} - W_{KUH}^{HAY} = A_{KOHC} + A_{HEKOHC}$$

 $W_{\it KOH}^{\it KOH} - W_{\it KUH}^{\it HA^{\it Y}} = A_{\it KOHC} + A_{\it HEKOHC}$  Для консервативных сил  $A_{\it KOHC} = W_{\it HOT}^{\it HA^{\it Y}} - W_{\it HOT}^{\it KOH}$  . Поэтому

$$W_{{\scriptscriptstyle K\!U\!H}}^{{\scriptscriptstyle K\!O\!H}} - W_{{\scriptscriptstyle K\!U\!H}}^{{\scriptscriptstyle H\!A\!Y}} = W_{{\scriptscriptstyle I\!I\!O\!T}}^{{\scriptscriptstyle H\!A\!Y}} - W_{{\scriptscriptstyle I\!I\!O\!T}}^{{\scriptscriptstyle K\!O\!H}} + A_{{\scriptscriptstyle H\!E\!K\!O\!H\!C}}$$
 или  $W_{{\scriptscriptstyle K\!U\!H}}^{{\scriptscriptstyle K\!O\!H}} + W_{{\scriptscriptstyle I\!I\!O\!T}}^{{\scriptscriptstyle K\!O\!H}} - \left(W_{{\scriptscriptstyle K\!U\!H}}^{{\scriptscriptstyle H\!A\!Y}} + W_{{\scriptscriptstyle I\!I\!O\!T}}^{{\scriptscriptstyle H\!A\!Y}}\right) = A_{{\scriptscriptstyle H\!E\!K\!O\!H\!C}}$  , т.е.

$$W_{\text{MEX}}^{\text{KOH}} - W_{\text{MEX}}^{\text{HAY}} = A_{\text{HEKOHC}}$$
 .



Изменение механической энергии системы равно работе неконсервативных сил.

**Пример**. Диск массы *т* и радиуса *R* скатывается без проскальзывания с горки высотой Н. Найти скорость диска в конце спуска. (Силой сопротивления воздуха пренебречь).

Решение. В данном случае в системе есть сила трения, которая заставляет вращаться диск. Но т.к. диск

катится без скольжения, то скорость в точке касания равна нулю. Поэтому мощность силы трения равна нулю, следовательно, и её работа равна нулю. Тогда

$$W_{MEX}^{KOH} = W_{MEX}^{HAY} = A_{HEKOHC} = 0$$
, т.е.  $W_{MEX}^{KOH} = W_{MEX}^{HAY}$  или  $mgH = \frac{mv^2}{2} + \frac{I_z\omega^2}{2}$ . Откуда  $mgH = \frac{3}{4}mv^2$ ,

$$v = \sqrt{\frac{4}{3}gH} .$$


**Пример**. Рассмотрим удар двух тел. Под ударом подразумевается кратковременное взаимодействие тел. Если соударяются два тела конечной массы, то выполняется закон сохранения вектора импульса.

Удары можно подразделить на упругие и неупругие. *При упругом* (абсолютно упругом) ударе сохраняется суммарная кинетическая энергия тел. При неупругом, соответственно, не сохраняется. При абсолютно неупругом ударе тела слипаются и далее движутся вместе.

По характеру взаимодействия удар можно описать как *центральный* и *не- центральный*. При *центральном ударе* силы взаимодействия направлены вдоль линии, проходящей через центры масс тел. Носле центрального удара у тел, двигавшихся до удара только поступательно, не будет вращательного движения вокруг центра масс.

По виду движения тел можно ввести прямой и непрямой удары. При прямом ударе существует такая система отсчета, в которой сила взаимодействия направлена вдоль относительной скорости движения тел. В такой системе отсчета при прямом ударе тела до и после удара будут двигаться вдоль одной прямой линии.

**Нример**. Тело массой  $m_1$ , движущееся со скоростью V налетает на неподвиж-



ное тело и после упругого центрального соударения отскакивает от него по углом 90<sup>0</sup> к первоначальному направлению своего движения со скоростью V/2. Определить массу неподвижного тела. Решение. Перейдем в систему отсчета, в которой плоскость движения совпадает с плоскостью XY системы отсчета. Так как удар упругий, то сохраняется импульс и механическая энергия. Закон со-

хранения импульса.  $\vec{p_0} = \vec{p_1} + \vec{p_2}$ , где  $p_0$  — начальный импульс налетающего тела,  $p_1$  — конечный импульс налетавшего тела,  $p_2$  — конечный импульс тела, масса которого неизвестна.

Из рисунка видно, что векторы импульса образуют прямоугольный треугольник. Ноэтому по теореме Нифагора.  $p_2^2 = p_0^2 + p_1^2$  или  $m_2^2 V_2^2 = m_1^2 V^2 + m_1^2 V_1^2$ .

Закон сохранения энергии: 
$$\frac{m_1V^2 - m_1V_1^2 + m_2V_2^2}{2} = \frac{m_1}{2} + \frac{m_2}{2} = \frac{m_2}{2} =$$

Нолучили систему уравнений 
$$= \frac{\left\{ m_{2}^{2} V_{2}^{2} \equiv m_{1}^{2} V^{2} + m_{1}^{2} V_{1}^{2} \right\}}{m_{1} V_{2}^{2} \equiv \frac{m_{1} V_{1}^{2}}{2} + \frac{m_{2} V_{2}^{2}}{2}}$$

Второе уравнение умножим на  $2m_2$ .  $m_1m_2\left(V^2-V_1^2\right)=m_2^2V_2^2$  и в правую часть подставим первое уравнение.  $m_1m_2\left(V^2-V_1^2\right)=m_1^2V^2+m_1^2V_1^2$ .

Отсюда 
$$m_2 = \frac{m_1 \left( V^2 + V_1^2 \right)}{V^2 - V_1^2}$$
 или с учетом заданных значений скоростей:

$$m_{\frac{1}{2}} = \frac{m_{\frac{1}{2}} \left( V^{2} + \frac{V^{2}}{4} \right)}{V^{2} - \frac{V^{2}}{4}} = \frac{5}{3} m_{1}^{*}.$$

**Пример**. Два шарика одинакового размера с массами  $m_1$  и  $m_2$  движутся со скоростями  $V_1$  и  $V_2$  вдоль одной прямой и упруго соударяются. Найти скорости шариков после удара.

Решение. Поскольку удар, очевидно, является центральным и прямым, шарики после удара будут двигаться вдоль той же прямой. Запишем закон сохранения импульса в проекции на эту прямую.

$$m_1V_1 + m_2V_2 = m_1U_1 + m_2U_2$$
.

Закон сохранения энергии.

$$\frac{m_1 V_1^2 + m_1 V_2^2}{2} = \frac{m_1 U_1^2}{2} + \frac{m_1 U_2^2}{2}.$$

В итоге, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} m_1 V_1 + m_2 V_2 = m_1 U_1 + m_2 U_2 \\ m_1 V_1^2 + m_2 V_2^2 = m_1 U_1^2 + m_2 U_2^2 \end{cases} .$$

Если первое уравнение переписать в виде.  $m_1(V_1 - U_1) = m_2(U_2 - V_2)$ , а второе уравнение переписать в виде.

$$m_1(V_1^2-U_1^2)=m_2(U_2^2-V_2^2)$$
 или  $m_1(V_1-U_1)(V_1+U_1)=m_2(U_2-V_2)(U_2+V_2)$ , то с учетом первого уравнения получаем.  $V_1+U_1=U_2+V_2$ .


Тогда  $U_1 = U_2 + V_2 - V_1$ , поэтому, подставив это выражение в первое уравнение, получаем.

$$\frac{m_1 \left(2V_1 - U_2 - V_2\right) = m_2 \left(U_2 - V_2\right)}{\left(m_2 + m_1\right) V_2} \ \overline{\mathbf{H}} \ \overline{\mathbf{U}}_1 = \frac{2m_2 V_2 + \left(m_1 - m_2\right) V_1}{\left(m_2 + m_1\right)} . \clubsuit$$

#### Выводы из решения данной задачи.

- 1) Пусть шары имеют одинаковые массы  $m_1=m_2$ . Тогда скорости  $U_2=V_1$ ,  $U_1=V_2$ , т.е. шарики **обмениваются скоростями** после удара.
- 2) Пусть масса второго шарика много больше массы первого шарика  $m_2 >> m_1$ . Тогда  $U_2 = V_2$ ,  $U_1 = 2V_2 V_1$ . Таким образом, **второй шарик не изменит своей скорости после удара**.  $\clubsuit$

**Пример**. На покоящуюся гладкую стенку под углом  $\alpha$  к нормали со скоростью V



налетает шарик и упруго ударяется о стенку. Найти скорость шарика после удара.

*Решение*. Так как масса стенки много больше массы шарика, то, как видно из результатов решения предыдущей задачи, скорость стенки не изменится.

Запишем закон сохранения энергии:

$$\frac{mV^2}{2} = \frac{mU^2}{2}$$
 или  $V^2 = U^2$ 

(энергию стенки не учитываем, так как она покоится). Т.е.

скорость шарика сохраняется по величине.

Стенка гладкая — сила трения отсутствует, поэтому импульс шарика вдоль оси X сохраняется:

 $mV \cdot \sin \alpha = mU \cdot \sin \beta$ .

Следовательно, угол падения равен углу отражения:  $\alpha = \beta$ .

При упругом ударе о неподвижную стенку составляющая скорости, параллельная стенке не изменяется, а составляющая скорости, перпендикулярная стенке изменяет свое направление на обратное. Угол падения равен углу отражения. •

#### Лекция 5. «Колебания»

Гармонические колебания. Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных и близких частот. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот. Свободные незатухающие колебания. Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория. Физический маятник. Квазиупругая сила.

#### Положение равновесия и квазиупругая сила.

Рассмотрим одномерное движение тела под действием консервативной силы вдоль оси X. Для потенциальной энергии тела вблизи некоторой точки  $x_0$  можно записать выражение

$$W(x) = W_0 + \frac{dW}{dx}\Big|_{x_0} \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2W}{dx^2}\Big|_{x_0} \cdot (x - x_0)^2 + \dots$$


Потенциальная энергия и вектор консервативной силы связаны соотношением

$$\vec{F} = -gradW$$

откуда для проекции силы на ось  $X F_x = -\frac{dW}{dx}$ , т.е.

$$F_{x} = -\frac{\partial W}{\partial x} = -\left(\frac{dW}{dx}\Big|_{x_{0}} + \frac{d^{2}W}{dx^{2}}\Big|_{x_{0}} \cdot (x - x_{0}) + \dots\right).$$

Далее будем предполагать, что точка  $x_0$  является положением равновесия, поэто-



му должно выполняться условие  $F_x = -\frac{dW}{dx}\bigg|_{x_0} = 0$ , тогда для

изменения потенциальной энергии вблизи точки  $x_0$ 

$$\Delta W = W(x) - W_0 \approx \frac{1}{2} \frac{d^2 W}{dx^2} \bigg|_{x_0} \cdot (x - x_0)^2$$

и для проекции силы  $F_x \approx -\frac{d^2W}{dx^2}\Big|_{x} \cdot (x-x_0)$ .

Рассмотрим случай, когда в точке  $x_0$  наблюдается ло-

кальный минимум потенциальной энергии. Тогда  $\frac{d^2W}{dx^2} > 0$  и существует некоторая

окрестность точки  $U(x_0)$ , для которой выполняется  $W(x) > W_0$  и  $F_x > 0$  при  $x < x_0$ ,  $F_x < 0$  при  $x > x_0$ , то есть в этой окрестности вектор силы, действующей на тело, будет направлен к точке  $x_0$ . А это значит, что при малых смещения тела из положения равновесия, сила будет стремиться вернуть тело обратно. Такое положение равновесия называется *устойчивым*.

Положение равновесия называется *неустойчивым*, если при малом отклонении от этого положения возникает сила, стремящаяся увести тело от положения равновесия. Очевидно, в этом случае в точке наблюдается локальный максимум потенциальной энергии  $\frac{d^2W}{dx^2} < 0$ .

В случае, когда  $\frac{d^2W}{dx^2} = 0$  требуется дополнительное исследование. Итак, выражение для консервативной силы вблизи положения устойчивого равновесия можно записать в векторной форме  $\vec{F} = -k_0 \Delta \vec{x}$ , а величину потенциальной энергии  $W = \frac{1}{2} k_0 \Delta x^2 + \mathrm{const}$ , где  $k_0 = \left(\frac{d^2W}{dx^2}\right)_{x=x_0}$ . Такая форма записи для консервативной силы вблизи точки равновесия называется *квазиупругой силой*.

Запишем второй закон Ньютона для тела, движущегося под действием квазиупругой силы вблизи точки устойчивого положения равновесия

$$ma_x = F_x$$
, где  $F_x = -k_0(x - x_0)$ .

Введем ось X так, чтобы  $x_0 = 0$ , тогда уравнение движения примет вид  $ma_x = -k_0 x$ . С учетом зависимости  $a_x = \ddot{x}$  это уравнение примет вид  $m\ddot{x} = -k_0 x$  или

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где  $\omega_0^2 = \frac{k_0}{m} > 0$ . Это линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка.

Решением этого уравнения являются гармонические функциями от времени t

$$x = A\cos(\omega_0 t + \alpha)$$
 или  $x = A\sin(\omega_0 t + \beta)$ ,

описывающие смещение от равновесного значения  $x_0 = 0$ .

Замечание. Обе формы записи равноправны. Например, одна переходит в другую при  $\beta = \alpha + \frac{\pi}{2}$ .

Так как гармонические функции синус и конус имеют минимальный период  $2\pi$ , то параметры процесса будут повторяться через минимальный промежуток времени T, называемый  $nepuodom\ колебаний: <math>T = \frac{2\pi}{\omega_o}$ .

Учитывая, что величина  $v = \frac{1}{T}$  называется *частотой колебаний* (единица измерения  $\Gamma$ ц -  $\Gamma$ ерц), то величину  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi v$  называют *круговой* или *циклической частотой* колебаний (единица измерения  $\mathbf{c}^{-1}$ .)

Величина A – амплитуда колебаний - это модуль максимального смещения. По определению A>0 – всегда положительная величина. Аргумент гармонической функции ( $\omega t + \alpha$ ) называется  $\phi a s o u$  колебания, а величина  $\alpha$  называется  $\phi a s o u$  колебаний - это фаза колебаний в момент времени t=0, который обычно называют  $\phi a s o u$  колебаний  $\phi a s o u$  который обычно называют  $\phi a s o u$  колебаний  $\phi a s o u$  колебаний  $\phi a s o u$  который обычно называют  $\phi a s o u$  колебаний  $\phi a s o u$  колебаний  $\phi a s o u$  который обычно называют  $\phi a s o u$  колебаний  $\phi a s o u$  который обычно называют  $\phi a s o u$  который обычно  $\phi a s o u$  который  $\phi a s o u$  который обычно  $\phi a s o u$  который  $\phi a s o u$  который обычно  $\phi a s o u$  который  $\phi a s o u$  который обычно  $\phi a s o u$  котор

Таким образом, уравнение

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

описывает *колебательный процесс*, параметры которого изменяются периодически с течением времени. В этом колебательном процессе с течением времени сохраняется величина механической энергии  $W_{MEX} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{k_0 x^2}{2} = const$ . Действительно:

$$\frac{dW_{MEX}}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{k_0 x^2}{2} \right) = 2m \frac{\dot{x}}{2} \ddot{x} + 2k_0 \frac{x}{2} \dot{x} = m\dot{x} \left( \ddot{x} + \omega_0^2 x \right) = 0.$$


Этот колебательный процесс принято называть свободными незатухающими колебаниями.

#### Свободные незатухающие колебания.

*Колебания* — движения или состояния, параметры которых повторяются во времени. Колебания в той или иной мере встречаются во всех явлениях природы: от пульсации излучения звезд, движения планет до внутриклеточных процессов или колебаний атомов и молекул, колебаний полей.

В физике особо выделяют механические и электромагнитные колебания (и их комбинации).

Моделью для изучения механических колебаний является *осциллятор* — материальная точка или система, совершающая колебательное периодическое движение около положения устойчивого равновесия. (Более того, термин осциллятор применим к любой системе, если описывающие ее величины периодически меняются во времени.) Простейшие примеры осцилляторов — грузик на пружине, маятник.



**Пример.** Груз массы т на невесомой пружине жесткости к движется по гладкой горизонтальной поверхности (пружинный маятник). Найти период его колебаний. Сопротивлением воздуха пренебречь.

**Решение**. Запишем уравнение его движения в проекции на горизонтальное направление  ${\bf X}$ 

$$ma = -F_{y\Pi P} = -k \cdot x$$
 или  $a = -\frac{k}{m}x$ .

где x — величина растяжения пружины. Т.к.  $a = \ddot{x}$ , то получаем уравнение  $\ddot{x} = -\frac{k}{m}x$ .


Здесь 
$$\omega_0^{\ 2} = \frac{k}{m}$$
 и период колебаний  $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$  .

Механическая энергия груза на пружине  $W_{MEX} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$ .

**Пример**. Найдем период колебаний математического маятника - материальной точки массы т, подвешенной на невесомой нерастяжимой нити длины l.

**Решение**. Рассмотрим движение маятника в тот момент, когда он поднимается. Отклонение нити от вертикали зададим угловой координатой φ. При этом если угол φ увеличивается (против часовой стрелки), то касательное ускорение точки направлено против направления движения. Поэтому уравнение движения имеет вид:

$$ma_{\tau} = -mg \cdot \sin \varphi$$
.



Вблизи положения равновесия проекция сила тяжести должна быть представлена как квазиупругая сила. Если выполняется условие малости колебаний, то  $sin \, \phi \approx \phi$ , поэтому длина дуги окружности  $x = l \phi$ , следовательно, проекция силы тяжести  $mg \cdot sin \phi \approx \frac{mg}{l} \cdot l \phi = \frac{mg}{l} \cdot x$ . Поэтому коэффициент в выражении для квазиупругой силы  $k_0 = \frac{mg}{l}$ . Касательное ускорение связано с угловым ускорением соотношением  $a_\tau = \varepsilon \cdot l$  (где  $\varepsilon = \ddot{\phi}$ ), поэтому,

после сокращения массы m получим:  $\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \cdot \varphi = 0$ .

C учетом выражения для циклической частоты  $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$  период колебаний имеет вид  $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$  . Механическая энергия математического маятника

$$W_{MEX} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{k_0 x^2}{2} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{mg}{l} \frac{x^2}{2}$$
.

При движении по окружности  $x = l \phi$ ,  $\dot{x} = l \dot{\phi}$ , поэтому


$$W_{\rm MEX} = \frac{m l^2 \dot{\varphi}^2}{2} + \frac{m g}{l} \frac{l^2 \varphi^2}{2} = \frac{m l^2 \dot{\varphi}^2}{2} + \frac{m g l \varphi^2}{2} \; .$$


Уравнение колебаний для математического маятника можно вывести, используя уравнение динамики вращательного движения.

Проведем ось Z через точку подвеса перпендикулярно плоскости колебаний маятника, тогда момент инерции материальной точки относительно оси Z:  $I_z = ml^2, \text{ момент импульса точки } \vec{L} = I_z \vec{\phi} \text{ направлен вдоль оси Z, а момент силы тя-}$ 

жести  $M_z = -mgl\sin \phi \approx -mgl\phi$  (плечо силы тяжести относительно оси  $d = l\sin \phi \approx l\phi$ ) направлен против оси Z.

Закон вращательного движения точки вокруг оси Z:  $\frac{dL_z}{dt} = M_z$  или





**Пример**. Найдем период колебаний *физического маятни- ка* - тела массы *m*, которое может совершать колебания под действием силы тяжести (инерции) вокруг горизонтальной оси, не проходящей через центр масс тела. Сопротивлением воздуха пренебрегаем.

**Решение**. Проведем из центра масс тела С перпендикуляр к оси вращения z. Пусть длина этого перпендикуляра равна l.

Положение тела зададим углом отклонения от вертикали этого перпендикуляра  $\phi$ . При этом если угол  $\phi$  увеличивается (тело поворачивается против часовой стрелки), то вектор момента импульса  $\vec{L}$  направлен вдоль горизонтальной оси z на нас. Момент внешней силы тяжести относительно оси z направлен от нас. Рассмотрим проекции на ось z:  $L_z = I_z \omega = I_z \dot{\phi}$ ,  $M_z \left( m \vec{g} \right) = -mgl \sin \phi$ .

Уравнение вращения вокруг оси z:  $\frac{dL_z}{dt} = M_z^{BHEIII}$  или  $I_z\ddot{\varphi} = -mgl\sin\varphi$ 

Если выполняется условие малости колебаний:  $sin \, \phi \approx \phi$ , то уравнение колебаний примет вид

$$\ddot{\varphi} = -\frac{mgl}{I_z} \varphi.$$

С учетом выражения для циклической частоты  $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I_z}}$  получаем выражение для периода колебаний физического маятника  $T = 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{mgl}}$  .

Приведенной длиной физического маятника называется длина математического маятника с таким же периодом

$$T_{MAT} = T_{\Phi II3}, \ 2\pi \sqrt{\frac{I_z}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{l_{IIP}}{g}}, \ l_{IIP} = \frac{I_z}{ml}.$$

Замечание. Как показано в последних двух примерах, уравнения колебаний можно получить, вводя обобщенную координату - угол и обобщенную квазиупругую силу – момент силы тяжести.

#### Математические сведения

Среднее значение (по времени) некоторой величины u(t) за интервал времени ( $t_1$ ,

 $t_2$ ) — это такое постоянное значение < u>, для которого выполняется равенство

$$\int_{t_1}^{t_2} u(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \langle u \rangle dt = \langle u \rangle \cdot (t_2 - t_1), \text{ поэтому } \langle u \rangle = \frac{1}{(t_2 - t_1)} \int_{t_1}^{t_2} u(t) dt.$$
 Если рассматривать вре-

менной интервал 
$$(0; +\infty)$$
, то в этом случае  $\langle u \rangle = \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_0^t u(t) dt \right\}$ .

#### Примеры

1. Пусть 
$$A$$
 — некоторая константа. Тогда  $\langle A \rangle = \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_{0}^{t} A dt \right\} = \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} At \right\} = A$ .

2. 
$$\left\langle \sin(\omega t + \alpha) \right\rangle = \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_{0}^{t} \sin(\omega t + \alpha) dt \right\} = -\frac{1}{\omega} \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} \cos(\omega t + \alpha) \Big|_{0}^{t} \right\} = 0$$

(так  $-1 \le \cos \phi \le -1$  для любых  $\phi$ )

$$\left\langle \cos^{2}\left(\omega t + \alpha\right)\right\rangle = \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_{0}^{t} \cos^{2}\left(\omega t + \alpha\right) dt \right\} = \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_{0}^{t} \frac{1 + \cos\left(2\omega t + 2\alpha\right)}{2} dt \right\} = \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} \int_{0}^{t} \frac{1 + \cos\left(2\omega t + 2\alpha\right)}{2} dt \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{t \to \infty} \left\{ \frac{1}{t} \left( t + \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t + 2\alpha) \right) \right|_{0}^{t} \right\} = \frac{1}{2}$$

Аналогично 
$$\langle \cos(\omega t + \alpha) \rangle = 0$$
,  $\langle \sin^2(\omega t + \alpha) \rangle = \frac{1}{2}$ .

#### Энергия и импульс гармонического осциллятора

Пусть задан закон движения осциллятора  $x = A\cos(\omega t + \alpha)$ . Так как колебания незатухающие, то они продолжаются бесконечно долго, поэтому средние значения надо искать на бесконечном интервале  $(0; +\infty)$ .

1) Среднее значение проекции импульса для колебательного движения

$$p_x = mv_x = m\dot{x} = -m\omega A \sin(\omega t + \alpha)$$
, тогда  $\langle p_x \rangle = -m\omega A \langle \sin(\omega t + \alpha) \rangle = 0$ .

2) Среднее значение кинетической энергии  $W_K = \frac{m v_x^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{m}{2} \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \alpha)$ 

$$\langle W_{K} \rangle = \frac{m\omega^{2}A^{2}}{4}$$

3) Среднее значение потенциальной энергии  $W_{II} = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} cos^2 (\omega t + \alpha)$ 

$$\left\langle W_{II} \right\rangle = \frac{kA^2}{4}$$

С учетом соотношения  $\omega^2 = \frac{k}{m}$  получаем, что  $\langle W_K \rangle = \langle W_H \rangle = \frac{kA^2}{4}$ .


3) Найдём среднее значение механической энергии осциллятора

$$\langle W_{MEX} \rangle = \langle W_K + W_{II} \rangle = \langle W_K \rangle + \langle W_{II} \rangle = \frac{kA^2}{2}$$
.

Как и следовало ожидать, полная механическая энергия осциллятора остается постоянной.

#### Фазовая плоскость.

Фазовой плоскостью называется двумерное пространство, координатами в котором является координата точки и проекция импульса (соответственно, обобщенная координата и обобщенный импульс).



Для пружинного маятника из закона сохранения энергии

$$W_{MEX} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = const$$

следует, что фазовая траектория точки, совершающей свободные незатухающие колебания – это эллипс


$$\frac{{p_x}^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2}, \quad \left(\frac{p_x}{\sqrt{mk}A}\right)^2 + \left(\frac{x}{A}\right)^2 = 1,$$

главные полуоси которого  $a = \sqrt{mk} A = m\omega A = mv_{max} = p_{max}$ , b = A.

Замечание. В случае если система состоит из N осцилляторов, то фазовое пространство имеет размерность 2N.

### Векторная диаграмма.

Рассмотрим радиус-вектор точки М, вращающейся вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω. Угол между радиус-вектором и осью X меня-



ется с течением времени по закону  $\phi = \omega t + \phi_0$ , где  $\phi_0 - \text{его}$  начальное значение. Пусть длина радиус-вектора |OM| = A. Координаты точки M:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0), y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

описывают колебания осцилляторов вдоль осей Х и Ү.

Данная форма представления колебаний называется


#### амплитудной (векторной) диаграммой.

Рассмотрим сложение двух колебаний одного направления: пусть два осциллятора совершают колебания вдоль оси X с циклическими частотами  $\omega_1$  и  $\omega_2$ 

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \alpha_1)$$
  $X_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \alpha_2)$ .

Зададим эти колебания на векторной диаграмме с помощью векторов.

1-е колебание задаётся вектором  $\vec{A}_1$ , который вращается вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью  $\omega_1$ , угол вращения меняется по закону  $\phi_1 = \omega_1 t + \alpha_1$ .



2-е колебание задаётся вектором  $\vec{A}_2$ , соответственно, угол  $\phi_2 = \omega_2 t + \alpha_2$ .

Тогда результирующему колебанию  $x_{\Sigma} = x_1 + x_2$  сопоставим вектор  $\vec{A}_{\Sigma} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$  с фазой

$$\varphi_{\scriptscriptstyle \Sigma} = \omega_{\scriptscriptstyle \Sigma} t + \alpha_{\scriptscriptstyle \Sigma}$$

По теореме косинусов

$$A_{\Sigma}^{2} = A_{1}^{2} + A_{2}^{2} - 2A_{1}A_{2}\cos(\pi - \delta)$$

Учтем, что  $cos(\pi-\delta) = -cos \delta$ ,

$$\delta = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1$$
, тогда

$$A_{\Sigma}^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\left(\left(\omega_2 - \omega_1\right)t + \alpha_2 - \alpha_1\right)$$

$$tg\,\phi_{\Sigma} = \frac{y_{\Sigma}}{x_{\Sigma}} = \frac{y_{1}+y_{2}}{x_{1}+x_{2}} \quad \text{или} \quad tg\left(\omega_{\Sigma}t+\alpha_{\Sigma}\right) = \frac{A_{1}\,sin\left(\omega_{1}t+\alpha_{1}\right) + A_{2}\,sin\left(\omega_{2}t+\alpha_{2}\right)}{A_{1}\,cos\left(\omega_{1}t+\alpha_{1}\right) + A_{2}\,cos\left(\omega_{2}t+\alpha_{2}\right)}.$$

Соответственно, 
$$tg(\alpha_{\Sigma}) = \frac{A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2)}{A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2)}$$
.

Остановимся подробнее на двух частных случаях.

1) Пусть 
$$A_{_{\! 1}}=A_{_{\! 2}}\coloneqq A$$
 ,  $\omega_{_{\! 1}}=\omega_{_{\! 2}}\coloneqq \omega$  . Тогда  $A_{_{\! \Sigma}}^2=2A^2+2A^2\cos\left(\alpha_{_{\! 2}}-\alpha_{_{\! 1}}\right)=2A^2\left(1+\cos\left(\alpha_{_{\! 2}}-\alpha_{_{\! 1}}\right)\right)$  .

Амплитуда результирующего колебания в этом случае не зависит от времени.

Если разность начальных фаз колебаний  $\alpha_2 - \alpha_1 = 2\pi n$ , где n — целое число, то наблюдается усиление колебаний  $A_\Sigma = 2A$ .

Если разность начальных фаз колебаний  $\alpha_2 - \alpha_1 = \pi + 2\pi n$ , где n — целое число, то колебания гасят друг друга  $A_\Sigma = 0$ .

Для вывода формулы результирующего колебания воспользуемся соотношением

 $\cos \beta_1 + \cos \beta_2 = 2\cos \left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2}\right)\cos \left(\frac{\beta_2 + \beta_1}{2}\right)$ , поэтому, учитывая четность косинуса:

$$x_{\Sigma} = x_1 + x_2 = 2A\cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right)\cos\left(\omega t + \frac{\alpha_2 + \alpha_1}{2}\right)$$

Амплитудой должно быть выражение, не зависящее от времени, но амплитуда не может быть отрицательной величиной, следовательно

$$A_{\Sigma} = 2A \left| cos \left( \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} \right) \right|,$$

Тогда

$$x_{\Sigma} = 2A \left| cos \left( \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} \right) \right| cos \left( \omega t + \frac{\alpha_2 + \alpha_1}{2} + \theta \right).$$

Если 
$$cos\left(\frac{\alpha_2-\alpha_1}{2}\right)>0$$
, то  $\theta=0$ , если  $cos\left(\frac{\alpha_2-\alpha_1}{2}\right)<0$  то  $\theta=\pi$ .

2) Рассмотрим случай, когда амплитуды одинаковые  $A_1 = A_2 := A$ , но частоты отличаются на небольшую величину  $\omega_1 = \omega$ ,  $\omega_2 = \omega + \Delta \omega$ ,  $\Delta \omega << \omega$ . Для упрощения примем, что  $\alpha_1 = 0$  и  $\alpha_2 = 0$ . Аналогично предыдущему случаю, получаем


$$x_{\Sigma} = x_1 + x_2 = 2A\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos\left(\omega t + \frac{\Delta\omega}{2}t\right).$$

Пренебрегая в выражении для фазы второго сомножителя величиной  $\Delta \omega$  по сравнению с  $\omega$ , получаем:

$$x_{\Sigma} = 2A \left| cos \left( \frac{\Delta \omega}{2} t \right) \right| cos (\omega t + \theta).$$

Если 
$$cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) > 0$$
, то  $\theta = 0$ , но если  $cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) < 0$  то  $\theta = \pi$ .

Таким образом, при сложении колебаний близких частот возникает перио-



дическое изменение амплитуды и скачкообразное изменение фазы результирующего колебания – явление, которое называется *биением*.

# Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот

Рассмотрим траекторию точки, совершающей колебания одновременно по двум взаимно перпендикулярным направлениям

$$x = A_x \sin(\omega_x t), y = A_y \sin(\omega_y t + \varphi).$$

1) Пусть частоты колебаний одинаковые  $\omega_{x} = \omega_{y} := \omega$ .

Получим уравнение траектории

$$\frac{x}{A_x} = \sin(\omega t), \ \frac{y}{A_y} = \sin(\omega t + \varphi) = \sin(\omega t)\cos\varphi + \cos(\omega t)\sin\varphi$$

$$\frac{y}{A_{y}} = \frac{x}{A_{x}}\cos\varphi + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_{x}}\right)^{2}}\sin\varphi, \left(\frac{y}{A_{y}} - \frac{x}{A_{x}}\cos\varphi\right)^{2} = \left(1 - \left(\frac{x}{A_{x}}\right)^{2}\right)\sin^{2}\varphi$$


$$\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2\frac{x}{A_x}\frac{y}{A_y}\cos\varphi + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = \sin^2\varphi.$$

Это уравнение линии второго порядка на плоскости.

Если  $\phi = 0$  то получаем отрезок прямой.

Если 
$$\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$
, то получаем эллипс  $\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = 1$ .

2) Фигуры для некоторых других соотношений частот и разности фаз показаны на рисунках.



Соотношение частот колебаний по фигуре можно определить из равенства


$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n_y}{n_x},$$

где n — количество пересечений фигуры и прямой, параллельной соответствующей оси.

Траектория точки, совершающей одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, при рациональном отношении частот колебаний называется фигурой Лиссажу. Условие рационального частот отношения означает, что отношение частот можно записать в виде рационального числа. В этом случае траектория является замкнутой. Если отношение частот не является рациональным числом, то траектория - незамкнутая линия.

#### Лекция 6. «Колебания» (продолжение).

Свободные затухающие колебания. Декремент и логарифмический декремент колебаний. Вынужденные колебания. Установившиеся вынужденные колебания. Механический резонанс.



Рассмотрим движение тела в вязкой среде под действием квазиупругой силы вблизи положения равновесия (например, движение поршня на невесомой пружине). Будем считать, что сила сопротивления пропорциональна скорости тела:

 $\vec{F}_{COIIP} = -r \cdot \vec{\mathrm{v}}$  , где r — коэффициент сопротивления (H·c/м)

Уравнение движения поршня можно записать в виде ma = -kx - rv или

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

где введены обозначения  $2\beta = \frac{r}{m}$ ,  $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ . Это уравнение называется *уравнением свободных затухающих колебаний*. Если r = 0, то получаем уравнение свободных незатухающих колебаний  $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$  с периодом  $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ .

Полная механическая энергия системы равна сумме кинетической и потенциальной энергий

$$W_{MEX} = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = m\left(\frac{\dot{x}^2}{2} + \omega_0^2 \frac{x^2}{2}\right).$$

Для затухающих колебаний механическая энергия не остаётся постоянной а убывает:

$$\frac{dW_{MEX}}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ m \left( \frac{\dot{x}^2}{2} + \omega_0^2 \frac{x^2}{2} \right) \right\} = m \left( \dot{x} \ddot{x} + \omega_0^2 x \dot{x} \right) = m \dot{x} \left( \ddot{x} + \omega_0^2 x \right) = m \dot{x} \left( -2\beta \dot{x} \right) = -r \dot{x}^2 < 0.$$

Будем искать решение уравнения свободных затухающих колебаний в виде  $x = e^{\lambda t}$ . Подставив в уравнение и, сокращая, получаем *характеристическое* уравнение

$$\lambda^2 + 2\beta \cdot \lambda + \omega_0^2 = 0.$$

Дискриминант этого квадратного уравнения  $D = 4\beta^2 - 4\omega_0^2$ ,

значения корней 
$$\lambda_{1,2} = \frac{-2\beta \pm \sqrt{4\beta^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$
.

Поэтому решение уравнения должно иметь вид

$$x = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} = C_1 e^{\left(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t} + C_2 e^{\left(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t} = e^{-\beta t} \left(C_1 e^{t\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}} + C_2 e^{-t\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}}\right),$$

где  $C_1$  и  $C_2$  – постоянные коэффициенты.

Воспользуемся формулой Эйлера:  $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t)$ , где  $i = \sqrt{-1}$ .

При  $\beta^2 - \omega_0^2 > 0$  решение не описывает колебания.

Колебания будут наблюдаться, если  $\beta^2 - \omega_0^2 < 0$ . Введем обозначение  $\omega^2 = \omega_0^2 - \beta^2$ .

Тогда  $\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}=\sqrt{-\omega^2}=i\cdot\omega$  и решение уравнения примет вид


$$x = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi).$$

Оно описывает свободные колебания циклической частоты ω, затухающие с течением времени. Циклическая частота затухающих колебаний  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ , период

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Необходимым условием колебательного движения является неравенство  $\beta < \omega_0$ . Величина  $A = A_0 e^{-\beta t}$  является амплитудой затухающих колебаний. С течением времени амплитуда убывает – говорят, что колебания затухают. Временем затухания (временем релаксации) называется время  $\tau$ , за которое амплитуда убывает в eраз

$$\frac{A(t)}{A(t+\tau)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+\tau)}} = e \;,\; e^{\beta \tau} = e \;,\; \text{откуда} \;\; \tau = \frac{1}{\beta} \,.$$



*Число полных колебаний*, совершаемое системой за это время  $N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{8T}$ .

 $\mathcal{L}$ екремент затухания — отношение амплитуд колебаний спустя период  $\Delta = \frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta (t+T)}} = e^{\beta T} \ .$ 

$$\Delta = \frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}.$$

Логарифмический декремент затухания  $\delta = \ln \Delta = \beta T$  . Поэтому  $N_e = \frac{1}{\delta}$  .

Величина  $Q = \pi N_e = \frac{\pi}{8}$  называется добротностью колебательной системы.

Энергию колебаний в момент времени t можно определить как  $W = \frac{kA^2}{2} = \frac{kA_0^2 e^{-2\beta t}}{2}$ .

Убыль энергии за один период 
$$W_1 - W_2 = \frac{kA_0^2 e^{-2\beta t}}{2} - \frac{kA_0^2 e^{-2\beta (t+T)}}{2} = \frac{kA_0^2 e^{-2\beta t}}{2} \left(1 - e^{-2\beta T}\right).$$

Рассмотрим отношение запасенной энергии к убыли энергии за один период колебаний

$$\frac{W}{W_1 - W_2} = \frac{1}{1 - e^{-2\beta T}} .$$

При малом логарифмическом декременте затухания  $\delta = \beta T << 1$  воспользуемся разложением


$$1-e^{-2\beta T}=1-\left(1-2\beta T+...\right)\approx 2\beta T$$
 . Т.к,  $T=\frac{2\pi}{\omega}$ ,  $\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$  и при малых  $\beta$  можно при-

ближенно считать  $\omega \approx \omega_0$ , то

$$\frac{W}{W_1 - W_2} = \frac{1}{2\beta T} = \frac{1}{2\beta \frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{2\beta 2\pi} = \frac{Q}{2\pi}.$$

Для затухающих свободных колебаний добротность характеризует скорость убывания энергии при малых затуханиях.

#### Фазовый портрет свободных затухающих колебаний.



Пусть задан закон колебательного движения  $x = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \alpha)$ .

Тогда скорость при колебаниях

$$v_{x} = \dot{x} = -\beta A_{0}e^{-\beta t} \sin(\omega t + \alpha) + \omega A_{0}e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha).$$

Импульс

$$p_x = mv_x = -m\beta A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \alpha) + m\omega A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha).$$

Так как 
$$sin(\omega t + \alpha) = \frac{x}{A_0 e^{-\beta t}}$$
 и  $cos(\omega t + \alpha) = \frac{p_x + m\beta x}{m\omega A_0 e^{-\beta t}}$ , то

$$\sin^2(\omega t + \alpha) + \cos^2(\omega t + \alpha) = \left(\frac{x}{A_0 e^{-\beta t}}\right)^2 + \left(\frac{p_x + m\beta x}{m\omega A_0 e^{-\beta t}}\right)^2 = 1.$$

Фазовая траектория представляет собой сужающуюся к нулевой точке спираль (т.к. с течением времени значения x и  $p_x$  стремятся к нулю). Вращение происходит по часовой стрелке.

#### Вынужденные колебания.

Рассмотрим движение тела в вязкой среде вблизи положения равновесия под действием квазиупругой силы и некоторой периодической силы  $F(t) = F_0 \cos(\Omega t + \alpha)$ .

Второй закон Ньютона ma = -kx - rv + F(t) перепишем в виде

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

где введены обозначения  $2\beta = \frac{r}{m}$ ,  $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ ,  $f_0 = \frac{F_0}{m}$ . Это уравнение называется *урав*-

нением вынужденных колебаний. Решением этого обыкновенного дифференциального уравнения является сумма решений однородного и частного решения неоднородного уравнений.

Однородное уравнение


$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

является уравнением свободных затухающих колебаний.

Частное решение неоднородного уравнения

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

будем искать в виде  $x_B = A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B)$ . Изобразим это уравнение на амплитудно-




векторной диаграмме, на которой величине  $\omega_0^2 x_B = \omega_0^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B)$  соответствует вектор  $\vec{A}_{B1}$ , такой что  $|\vec{A}_{B1}| = \omega_0^2 A_B$ .

вектор  $\vec{A}_{B2}$ , повернутый относительно вектора  $\vec{A}_{B1}$  на угол  $\frac{\pi}{2}$ , длина которого  $\left|\vec{A}_{B2}\right|=2\beta\omega_{_B}A_{_B}$ .

Величине  $\ddot{x}_B = -\omega_B^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B) = \omega_B^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B + \pi)$  соответствует вектор  $\vec{A}_{B3}$ , повернутый на угол  $\pi$  относительно вектора  $\vec{A}_{B1}$  и  $|\vec{A}_{B3}| = \omega_B^2 A_B$ .

В правой части уравнения величине  $f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$  соответствует вектор  $\vec{f}_0$ . Уравнению  $\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$  будет соответствовать векторная сумма

$$\vec{A}_{B1} + \vec{A}_{B2} + \vec{A}_{B3} = \vec{f}_0$$
.



Так как длины векторов не меняются, то это равенство возможно только для случая  $\omega_{\scriptscriptstyle B}=\Omega$ . Таким образом, вынужденные колебания происходят с частотой вынуждающей силы.

Из диаграммы следует, что при этом должно выполняться равенство  $f_0^2 = \left(A_{B1} - A_{B3}\right)^2 + A_{B2}^2$ , поэтому получаем  $f_0^2 = \left(\omega_0^2 A_B - \Omega^2 A_B\right)^2 + \left(2\beta \Omega A_B\right)^2.$ 

Откуда находим амплитуду вынужденных колебаний:

$$A_B = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}.$$

Обозначим  $\theta = \alpha - \alpha_B$  - разность фаз вынуждающей силы и вынужденных колебаний.

Из диаграммы следует, что 
$$tg\theta = \frac{A_{B2}}{A_{B1} - A_{B3}}$$
, т.е.  $tg\theta = \frac{2\beta\omega_B A_B}{\omega_0^2 A_B - \omega_B^2 A_B} = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$ .

Таким образом, при  $\omega_0 > \Omega$  получаем, что  $\theta > 0$  – вынужденные колебания отстают по фазе от вынуждающей силы, а при  $\omega_0 < \Omega$  - вынужденные колебания опережают по фазе вынуждающую силу.

Следствие. Под действием периодической силы тело совершает два вида колебаний - свободные затухающие с собственной частотой  $\omega$ , и вынужденные — с частотой вынуждающей силы  $\Omega$ . Затухающие колебания с течением времени прекратятся и останутся только вынужденные колебания — их называют установившимися.

*Резонанс* – явление резкого возрастания амплитуды установившихся колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной резонансной частоте системы.

Найдем, при какой частоте вынуждающей силы амплитуда вынужденных колебаний будет иметь максимальное значение. Для этого найдем экстремум амплитуды:  $\frac{\partial A_B}{\partial \Omega} = 0$ ,

$$\frac{\partial A_{B}}{\partial \Omega} = -\frac{1}{2} \frac{f_{0} \left( 2 \left( -2\Omega \right) \left( \omega_{0}^{2} - \Omega^{2} \right) + 8\beta^{2}\Omega \right)}{\left( \left( \omega_{0}^{2} - \Omega^{2} \right)^{2} + 4\beta^{2}\Omega^{2} \right)^{3/2}} = \frac{f_{0}\Omega \left( \omega_{0}^{2} - \Omega^{2} - 2\beta^{2} \right)}{\left( \left( \omega_{0}^{2} - \Omega^{2} \right)^{2} + 4\beta^{2}\Omega^{2} \right)^{3/2}} = 0.$$

Первое решение  $\Omega$ =0 соответствует постоянной сдвигающей силе и отсутствию вынужденных колебаний.

Второе (ограниченное) решение  $\Omega_{REZ} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$  называется *резонансной часто- той системы*. Отсюда вытекает условие возникновения резонанса  $\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$ .

Амплитуда колебаний при резонансе

$$A_{B_{-REZ}} = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega_0^2 + 2\beta^2\right)^2 + 4\beta^2\left(\omega_0^2 - 2\beta^2\right)}} = \frac{f_0}{\sqrt{4\beta^2\omega_0^2 - 4\beta^4}} = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}}.$$

Предельное значение амплитуды вынужденных колебаний при постоянной (сдвигающей) силе (когда  $\Omega$ =0) — это статическое отклонение на величину  $A_{0B} = \frac{f_0}{\omega^2} \,.$ 

Рассмотрим отношение 
$$\frac{A_{\scriptscriptstyle B}}{A_{\scriptscriptstyle 0B}} = \frac{1}{\sqrt{\left(1-\left(\frac{\Omega}{\omega_{\scriptscriptstyle 0}}\right)^2\right)^2+4\frac{\beta^2}{\omega_{\scriptscriptstyle 0}^2}\left(\frac{\Omega}{\omega_{\scriptscriptstyle 0}}\right)^2}}$$
.


При резонансе оно примет вид  $\frac{A_{B\_REZ}}{A_{0B}} = \frac{1}{2\frac{\beta}{\omega_0}\sqrt{1-2\frac{\beta^2}{\omega_0^2}}}$ .


Обозначим  $x = \frac{\Omega}{\omega_0}$  и построим графики зависимости амплитуды от частоты для различных значений параметров. (График зависимости амплитуды вынужденных колебаний от частоты называется *резонансной кривой*.).


Зависимость резонансной частоты и резонансной амплитуды от параметра затухания

$\beta/\omega_0$	0,04	0,07	0,1	0,2	0,3	0,4
$\Omega/\omega_0$	0,99839871 8	0,995088	0,989949	0,959166	0,905539	0,824621
$\frac{A_{B\_REZ}}{A_{0B}}$	12,5200481	7,178117	5,050763	2,60643	1,840525	1,515848









Ширина резонансной кривой  $\Delta\Omega_R$  - это интервал частоты, в пределах которого амплитуда колебаний отличается от резонансной амплитуды в пределах  $A(\Omega) \ge \frac{A_R}{\sqrt{2}}$ . (Т.е. энергии колебаний отличаются не более чем в 2 раза).

Учитывая, что 
$$A_{\!\scriptscriptstyle B\_REZ} = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}}$$
 и  $A_{\!\scriptscriptstyle B} = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\Omega^2\right)^2+4\beta^2\Omega^2}}$  ,

находим 
$$\frac{A_{B\_REZ}}{A_B} = \frac{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}} = \frac{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}} \ .$$

Или 
$$\frac{\sqrt{\left(\omega_0^2-\Omega^2\right)^2+4\beta^2\Omega^2}}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}} = \sqrt{2} \ , \ \sqrt{\left(\omega_0^2-\Omega^2\right)^2+4\beta^2\Omega^2} = 2\sqrt{2}\beta\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2} \ .$$

Откуда получаем квадратное уравнение  $\Omega^4 + \left(4\beta^2 - 2\omega_0^2\right)\Omega^2 + \left(\omega_0^2 - 4\beta^2\right)^2 = 0$  .

Дискриминант этого уравнения  $D = 16\beta^2\omega_0^2 - 48\beta^4 = 16\beta^2(\omega_0^2 - 3\beta^2)$ .

Корни квадратного уравнения

$$\left(\Omega^{2}\right)_{1,2} = \frac{-\left(4\beta^{2} - 2\omega_{0}^{2}\right) \pm 4\beta\sqrt{\left(\omega_{0}^{2} - 3\beta^{2}\right)}}{2} = -\left(2\beta^{2} - \omega_{0}^{2}\right) \pm 2\beta\sqrt{\left(\omega_{0}^{2} - 3\beta^{2}\right)}.$$

Так как  $\left(\omega_0^2 - 4\beta^2\right)^2 > 0$ , то  $\left(\Omega^2\right)_{1,2} = \omega_0^2 - 2\beta^2 \pm 2\beta\sqrt{\left(\omega_0^2 - 3\beta^2\right)} > 0$ .

Откуда находим только положительные решения

$$\Omega_{_{1}} = \sqrt{\omega_{_{0}}^2 - 2\beta^2 - 2\beta\sqrt{\left(\omega_{_{0}}^2 - 3\beta^2\right)}} \ \ \text{и} \ \ \Omega_{_{2}} = \sqrt{\omega_{_{0}}^2 - 2\beta^2 + 2\beta\sqrt{\left(\omega_{_{0}}^2 - 3\beta^2\right)}} \ .$$

Поэтому для ширины резонансной кривой получаем

$$\Delta\Omega_{R}=\Omega_{2}-\Omega_{2}=\sqrt{\omega_{0}^{2}-2\beta^{2}+2\beta\sqrt{\left(\omega_{0}^{2}-3\beta^{2}\right)}}-\sqrt{\omega_{0}^{2}-2\beta^{2}-2\beta\sqrt{\left(\omega_{0}^{2}-3\beta^{2}\right)}}\;.$$

Следовательно, этот параметр определен при  $\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{3}}$  .

Найдем отношение  $\frac{\Omega_{{\scriptscriptstyle REZ}}}{\Delta\Omega_{{\scriptscriptstyle R}}}$  при малом значении  $\beta$  .

$$\begin{split} \frac{\Omega_{\text{REZ}}}{\Delta\Omega_{\text{R}}} &= \frac{\sqrt{\omega_{0}^{2} - 2\beta^{2}}}{\sqrt{\omega_{0}^{2} - 2\beta^{2} + 2\beta\sqrt{\left(\omega_{0}^{2} - 3\beta^{2}\right)}} - \sqrt{\omega_{0}^{2} - 2\beta^{2} - 2\beta\sqrt{\left(\omega_{0}^{2} - 3\beta^{2}\right)}}} \;, \\ \frac{\Omega_{\text{REZ}}}{\Delta\Omega_{\text{R}}} &= \frac{\Omega_{\text{REZ}}}{\sqrt{\Omega_{\text{REZ}}^{2} + 2\beta\sqrt{\left(\Omega_{\text{REZ}}^{2} - \beta^{2}\right)}} - \sqrt{\Omega_{\text{REZ}}^{2} - 2\beta\sqrt{\left(\Omega_{\text{REZ}}^{2} - \beta^{2}\right)}}} \;\; \text{ИЛИ} \;\; \frac{\Omega_{\text{REZ}}}{\Delta\Omega_{\text{R}}} \approx \frac{\Omega_{\text{REZ}}}{2\beta} \;. \end{split}$$


Учтем, что при малых  $\beta$  выполняется  $\Omega_{REZ} \approx \omega_0 \approx \omega$ , поэтому

$$\frac{\Omega_{REZ}}{\Delta\Omega_R} \approx \frac{\Omega_{REZ}}{2\beta} \approx \frac{\omega}{2\beta} = \frac{2\pi}{2\beta T} = \frac{\pi}{\delta} = Q,$$

где величины  $\omega$ ,  $\delta$ , Q характеризуют затухающие свободные колебания данной колебательной системы.

Рассмотрим также отношение 
$$\frac{A_{B\_REZ}}{A_{0B}} = \frac{1}{2\frac{\beta}{\omega_0}\sqrt{1-2\frac{\beta^2}{\omega_0^2}}}$$
.

Для малого затухания  $\beta$ :  $\frac{A_{B\_REZ}}{A_0} \approx \frac{\omega_0}{2\beta} = Q$ .



#### Следствия.

- 1) Для вынужденных колебаний добротность колебательной системы характеризует резонансные свойства колебательной системы. Добротность равна отношению резонансной частоты к широте резонансной кривой (при малом затухании). Отсюда следует, что чем выше добротность, тем уже («острее») резонансная кривая  $\Delta\Omega_{\scriptscriptstyle R} = \frac{\Omega_{\scriptscriptstyle REZ}}{O}$ .
- 2) Добротность при малом затухании также характеризует отношение амплитуды при резонансе к статическому отклонению системы под действием постоянной силой такой же величины  $\frac{A_{B\_REZ}}{A_0} \approx Q$ .

#### <mark>Лекция 7. «Механические волны»</mark>.


Виды механических волн. Упругие волны в стержнях. Волновое уравнение. Плоская гармоническая волна, длина волны, фазовая скорость. Сферические волны. Объемная плотность энергии волны. Вектор Умова – вектор плотности потока энергии. Когерентные волны. Интерференция волн. Стоячая волна.

Волна – это процесс распространения возмущений некоторой физической величины в пространстве с течением времени. Если возмущения описываются как механическое движение среды, то волна называется механической. Например, возмущения могут представлять собой отклонения точек среды от своих положений равновесия.

Если эти отклонения направлены перпендикулярно движению волны, то волна называется поперечной, если параллельны - то продольной. Примером поперечных волн являются волны на поверхности жидкости или колебания гитарной струны. В глубине жидкости или в газе могут распространяться только продольные волны. Примером является звуковая волна – малые колебания давления (плотности) в газе или жидкости.

Важное свойство волновых движений состоит в локальной связи между возмущениями в близких точках среды. То есть отклонение от положения одной точки вызывает отклонения соседних близких точек. Локальная связь между точками является причинно-следственной связью, поэтому процесс распространения возмущения в таких средах имеет конечную скорость.

Монохроматическая волна — это бесконечная волна, при которой состояние среды описывается с помощью гармонической функции постоянной частоты,



является идеализацией волнового процесса

Рассмотрим поперечную монохроматическую волну, испускаемую некоторым источником, находящимся в начале оси Х (х=0) и совершающим колебания по гармоническому закону. Пусть его закон колебаний имеет

вид  $\xi = A\cos(\omega \cdot t + \alpha)$ . Так как скорость движения волны конечная, то обозначим её через v. Колебание, испущенное источником в момент времени t придет (без изменений) в точку, отстоящую от источника на расстоянии L, лишь спустя промежуток времени  $\Delta t = \frac{L}{v}$ :

$$\xi = A\cos(\omega(t - \Delta t) + \alpha) = A\cos(\omega t - \omega \frac{L}{\nu} + \alpha).$$

 $\xi = A\cos(\omega(t-\Delta t)+\alpha) = A\cos(\omega t - \omega \frac{L}{v} + \alpha).$  Поэтому колебания в координате x>0 будут иметь вид  $\xi = A\cos(\omega t - kx + \alpha)$  волна, бегущая в положительном направлении оси X, а если x < 0, то  $\xi = A\cos(\omega t + kx + \alpha)$  - волна, бегущая в отрицательном направлении оси X. Здесь величина  $k=\frac{\omega}{n}$  называется волновым числом.

Так как  $\omega$  - циклическая частота по времени, то временной период  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ . k – циклическая частота колебаний по координате X, поэтому пространственный период  $\lambda = \frac{2\pi}{k}$  называется длиной волны. Из соотношения  $k = \frac{\omega}{v}$  получаем  $\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{vT}$ , откуда получаем  $\lambda = vT$  - то есть длина волны – это расстояние, проходимое волной за время, равное периоду колебаний.

Для функции 
$$\xi = A\cos(\omega t - kx + \alpha)$$
 выполняются соотношения 
$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\omega^2 A\cos(\omega t - kx + \alpha), \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = -k^2 A\cos(\omega t - kx + \alpha), \frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{1}{k^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$
 отку-да 
$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}.$$

Это уравнение называется волновым уравнением для одномерного случая - вдоль координаты X.

#### Рассмотрим свойства решений этого уравнения.

1. Геометрическое место точек среды, где наблюдаются колебания, называют волновым полем.

Волновое уравнение — линейное, в том смысле, что сумма двух решений тоже является решением. Это так называемый принцип суперпозиции — *при наложении* волновых полей получается волновое поле, являющееся их суммой.

В общем случае решением одномерного волнового уравнения является сумма двух произвольных дважды непрерывно-дифференцируемых функций

$$\xi = f_1(x - vt) + f_2(x + vt),$$

одна из которых -  $f_1(x-vt)$  - описывает волновое поле, распространяющееся в положительном направлении оси X – его называют *убегающей* волной, а вторая,  $f_2(x+vt)$  - в отрицательном направлениях оси X – её называют *набегающей* волной.

Действительно, подставим в волновое уравнение выражение

$$\xi = f_1(x - vt) + f_2(x + vt).$$
 Тогда  $\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left( f_1(x - vt) + f_2(x + vt) \right) = -v \cdot f_1'(x - vt) + v \cdot f_2'(x + vt),$  
$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 f_1''(x - vt) + v^2 f_2''(x + vt),$$
 
$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( f_1(x - vt) + f_2(x + vt) \right) = f_1'(x - vt) + f_2'(x + vt),$$
 
$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = f_1''(x - vt) + f_2''(x + vt).$$

Штрихи означают производные от функций по аргументу.

При подстановке этих соотношений в волновое уравнение  $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$ :  $v^2 f_1^{\prime\prime}(x-vt) + v^2 f_2^{\prime\prime}(x+vt) = v^2 (f_1^{\prime\prime}(x-vt) + v^2 f_2^{\prime\prime}(x+vt))$  получаем тождество.


2. Геометрическое место точек в пространстве, для которых фаза волны <u>одинаковая</u> называют *волновой* или *фазовой поверхностью*. В одномерном случае волновая поверхность – это плоскость, которая движется вдоль оси с течением времени  $\omega t + kx = const$  или  $\omega t - kx = const$ . Поэтому волна называется *плоской*. Если волновая поверхность – сфера, то волна называется *сферической*.

Скорость движения плоской фазовой поверхности можно найти дифференцированием по времени уравнений  $\omega t + kx = const$  или  $\omega t - kx = const$ :  $\omega t + k\dot{x} = 0$ или  $\omega t - k\dot{x} = 0$ . Видно, что скорость вдоль оси  $v = \pm \frac{\omega}{k}$  по величине совпадает со скоростью волны, определяемой из волнового уравнения. Таким об-

разом, в волновом уравнении  $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$  присутствует квадрат скорости, которая называется фазовой скоростью волны.

Замечание. В общем случае, фазовая скорость может зависеть от параметров волны (амплитуды, частоты). Для случая, когда скорость зависит от частоты волны, имеется особое название — дисперсия волн.

## Уравнение плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении.



Пусть плоская волна движется в направлении прямой линии, которая проходит через начало координат. Тогда радиус-вектор любой точки, лежащей на этой прямой, тоже лежит на этой прямой и длина этого вектора равна расстоянию R точки от начала координат. Поэтому уравнение волны, которая бежит вдоль этой прямой можно записать в виде  $\xi = A\cos(\omega t - kR + \alpha)$ . Фазовая поверхность волны перпендикулярна этой прямой. Вве-

дем *волновой вектор*  $\vec{k}$ , направленный перпендикулярно фазовой (волновой) поверхности волны в сторону её движения. Длина вектора  $|\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$  равна волновому числу. Так как волновой вектор параллелен прямой, то можно записать  $kR = (\vec{k}, \vec{R})$  и  $\xi = A \sin(\omega t - (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha)$ .

Но для любой плоской волны всегда есть прямая линия, перпендикулярная



волновой поверхности и проходящая через начало координат, поэтому такая форма записи закона движения плоской волны является общей.

Волновое уравнение для движения волны в 3х мерном пространстве в общем случае имеет вид:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}.$$

Если ввести условное обозначение  $\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \Delta \xi$ , то это уравнение можно записать в виде

$$\Delta \xi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2},$$

где  $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \Delta$  так называемый *оператор Лапласа* (Пьер-Симо́н Лапла́с – французский ученый).


Сферическая волна описывается функцией

$$\xi = \frac{A_0}{R} \cdot \cos(\omega t + (\vec{k}, \vec{R}) + \alpha) + \frac{A_0}{R} \cdot \cos(\omega t - (\vec{k}, \vec{R}) + \beta).$$

Амплитуда сферической волны обратно пропорциональна расстоянию от центра волны.


#### Примеры по выводу волновых уравнений.

Рассмотрим малые поперечные колебания тонкой однородной струны дли-



ны L и массы m, закрепленной с обоих концов. Пусть сила натяжения струны F постоянная по величине. Форма струны задается уравнением y(x). Выделим малый кусок струны, длина которого вдоль оси X равна  $\Delta x$ , а масса  $\Delta m$ . Так как колебания поперечные, то запишем второй закон Ньютона для куска  $\Delta m$  вдоль оси Y:  $\Delta m a_y = F \cdot \sin \alpha_2 - F \cdot \sin \alpha_1$ 

При малых углах (в радианах) справедливо  $\alpha \approx \sin \alpha \approx \lg \alpha$ . Но  $\lg \alpha_1 = \frac{\partial y}{\partial x} \mid_x$ ,  $\lg \alpha_2 = \frac{\partial y}{\partial x} \mid_{x+\Delta x} \approx \frac{\partial y}{\partial x} \mid_x + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \mid_x \cdot \Delta x$  (разложение в ряд Тейлора). Поэтому  $\Delta m a_y = F \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial x} \mid_x + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \mid_x \cdot \Delta x\right) - F \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \mid_x = F \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \mid_x \cdot \Delta x$ . Т.к. и  $\Delta m = \frac{m}{L} \Delta x$ , то  $\frac{m}{L} \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \mid_x \cdot \Delta x$ . Окончательно получаем уравнение  $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{LF}{m} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ . Поэтому скорость волны в струне  $v = \sqrt{\frac{LF}{m}}$ .



Если возвращающая сила пропорциональна смещению точки от положения равновесия, то волна называется *упругой*. Выведем волновое уравнение на примере продольных волн деформации в стержне.

Выделим часть стержня длиной  $\Delta x$ . Если площадь поперечного сечения стержня равна S,

плотность материала  $\rho$ , то масса этой части  $\Delta m = \rho S \Delta x$ . При деформациях на эту часть стержня действую силы упругости. Запишем второй закон Ньютона — уравнение движения этой части стержня вдоль оси X:

$$\Delta m a_{x} = F_{2} - F_{1}.$$

Это уравнение записано в предположении растяжения этой части стержня. Силы с обеих сторон выделенной части вызывают деформацию этой части стержня. При равновесии и отсутствии деформации положение точек в двух близко расположенных сечениях стержня можно задать координатами x и  $x+\Delta x$ . При деформировании стержня его точки сместятся от равновесных положений. Пусть  $x_1(x)$  — задает положение точки стержня при деформации, если её равновесное положение задавалось координатой x. Тогда для близкого сечения новыми координатами будет  $x_1+\Delta x_1$ . Изменение линейного размера части стержня вызвано смещением точек стержня. Введем величину смещения  $\xi=x_1-x$ . По определению,

относительная деформация в данном сечении стержня – это отношение изменения длины части стержня к начальной длине этой части:  $\varepsilon = \frac{\Delta x_1 - \Delta x}{\Delta x}$ . Если стержень сжимается, то его продольные размеры уменьшаются  $\Delta x_1 < \Delta x$  и поэтому  $\varepsilon < 0$ . Таким образом, при сжатии  $\varepsilon < 0$  и при растяжении  $\varepsilon > 0$ .

Если все точки стержня смещаются на одинаковую величину, то изменения длины участка стержня не происходит. Поэтому деформация равна разности смещений соседних точек  $\Delta x_1 - \Delta x = \Delta \xi$ . Тогда можно записать  $\varepsilon = \frac{\Delta x_1 - \Delta x}{\Delta x} = \frac{\Delta \xi}{\Delta x}$ . В пределе (при  $\Delta x \to 0$ ) получаем  $\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}$ . С учётом напряжений в сечениях ня  $F_1 = \sigma_x S$ ,  $F_2 = \sigma_{x+\Delta x} S$ . Напряжения в сечениях стержня найдем по закону Гука:  $\sigma_x=E\varepsilon_x$ ,  $\sigma_{x+\Delta x}=E\varepsilon_{x+\Delta x}$ , где E – модуль упругости материала (модуль Юнгa).

Относительная деформация меняется вдоль стержня, поэтому можно считать, что  $\varepsilon_{x+\Delta x} = \varepsilon_x + \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x + \cdots$  (разложение в ряд Тейлора).

Ускорение точек выделенной части стержня  $a_x = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$ . Последовательно эти соотношения в уравнения движения:  $\Delta m a_x = F_2 - F_1$ , T.e.  $\rho S \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \sigma_{x+\Delta x} S - \sigma_x S$ ,

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = E \varepsilon_2 - E \varepsilon_1, \, \rho \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = E \left( \varepsilon_1 + \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x \right) - E \varepsilon_1, \, \rho \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = E \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \Delta x.$$

С учетом равенства  $\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}$ , после сокращений, получаем дифференциальное уравнение, описывающее распространение волны (вдоль одного направления оси X):

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$
 или  $\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$ .

3десь,  $\xi$  - параметр, описывающий колебания (величина смещения точек при деформации),  $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$  – скорость волны.

#### Энергия, переносимая волной

Рассмотрим выделенный участок стержня длиной  $\Delta x$ . При колебаниях скорость этого участка  $\frac{\partial \xi}{\partial t}$  и величина деформации  $\frac{\partial \xi}{\partial x}$ . Соответственно, кинетическая и потенциальные энергии выделенного участка равны  $W_K = \frac{1}{2} \rho S \Delta x \left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^2$  и  $W_{\Pi} = \frac{1}{2} E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2 S \Delta x$ . Объем участка  $V = S \Delta x$ . Объемная плотность механической энергии  $w = \frac{W_K + W_\Pi}{V} = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2} E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2$ . Если уравнение движения волны записать в виде  $\xi = A\cos(\omega t - kx + \alpha)$ , то с учетом соотношений для скорости  $\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\omega A \sin(\omega t - kx + \alpha)$  и деформации  $\frac{\partial \xi}{\partial x} = kA \sin(\omega t - kx + \alpha)$  получается  $w = \rho \cdot \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha) + \frac{1}{2} E \cdot k^2 A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha)$ или

 $w = (\rho \cdot \omega^2 + E \cdot k^2) \frac{1}{2} A^2 \sin^2(\omega t - kx + \alpha).$ 

Используем выражение для скорости волны  $v^2 = \frac{E}{\rho} = \frac{\omega^2}{k^2}$ :


$$w = \rho \cdot \omega^{2} \left( 1 + \frac{E}{\rho} \frac{k^{2}}{\omega^{2}} \right) \frac{1}{2} A^{2} \sin^{2}(\omega t - kx + \alpha) = \rho \cdot \omega^{2} 2 \frac{1}{2} A^{2} \sin^{2}(\omega t - kx + \alpha)$$
$$w = \frac{\rho \cdot \omega^{2} A^{2}}{2} (1 - \cos(2[\omega t - kx + \alpha])).$$

Среднее значение объёмной плотности энергии, переносимой волной

$$\langle w \rangle = \lim_{t \to \infty} \left[ \frac{1}{t} \int_{0}^{t} \frac{\rho \cdot \omega^{2} A^{2}}{2} (1 - \cos(2[\omega t - kx + \alpha])) dt \right] = \frac{\rho \cdot \omega^{2} A^{2}}{2}$$

- 1) Величины скорости точек  $\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\omega A \sin(\omega t kx + \alpha)$  и деформации среды  $\frac{\partial \xi}{\partial x} = kA \sin(\omega t - kx + \alpha)$  колеблются *синфазно* друг другу.
- 2) Закон изменения объёмной плотности энергии описывается волновым уравнением и представляет волну объёмной плотности энергии. Скорость этой волны  $v_{\rm 3H} = \frac{2\omega}{2k} = v$  в данном случае совпадает с фазовой скоростью волны. (В общем случае это не так.)

#### Вектор Умова



Пусть энергия переносится со скоростью  $\vec{v}$  в направлении под углом α к нормали некоторой малой площадки S. Тогда вся энергия, прошедшая через эту площадку за малое время dt окажется в области, объем которой  $dV = S \cdot V \cdot \cos \alpha \cdot dt$ (на рисунке эта область является косым цилиндром). Если объемная плотность энергии равна w, то энергия этого объема

$$W = w \cdot dV = w \cdot S \cdot V \cdot \cos \alpha \cdot dt$$

Мощность переноса энергии через площадку S:

$$\frac{dW}{dt} = w \cdot S \cdot V \cdot \cos \alpha.$$

Введем вектор плотности потока энергии (Вектор Умова)  $\vec{j} = w \cdot \vec{v},$ 

$$\vec{j} = w \cdot \vec{v}$$

тогда  $\frac{dW}{dt} = j \cdot S \cdot \cos \alpha$ . Если ввести вектор  $\vec{S} = \vec{n} \cdot S$ , направленный по нормали к площадке, и скалярное произведение  $j \cdot S \cdot \cos \alpha = (\vec{j}, \vec{S})$  определить как поток вектора Умова через площадку S, то мощность переноса энергии через площадку определяется потоком вектора Умова через эту площадку  $\frac{dW}{dt} = (\vec{J}, \vec{S})$  .

Интенсивность волны – это средняя по времени мощность энергии переносимая волной через площадку в направлении перпендикулярном к этой площадке. Для плоской волны интенсивность  $I = \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2} Sv$  не меняется при распространении волны.


Для сферической волны интенсивность через любую сферу радиуса R с центром в источнике

$$I = \frac{\rho \cdot \omega^2 A^2}{2} Sv = \frac{\rho \cdot \omega^2}{2} \frac{A_0^2}{R^2} 4\pi R^2 v = 2\pi \rho v \cdot \omega^2 A_0^2$$

тоже является постоянной величиной.

Если интенсивность волны при её распространении в некоторой среде уменьшается, то среда называется  $\partial uccunamuвной$ . Если интенсивность волны увеличивается, то среда называется akmuвной.

#### Интерференция волн



Интерференция волн — взаимное усиление или ослабление волн при их наложении друг на друга (суперпозиции волн при одновременном распространении в пространстве), что приводит к перераспределению энергии колебаний, устойчивому во времени. Интерференция волн наблюдается согласно принципу суперпозиции волн.

Рассмотрим суперпозицию двух волн одного направления  $\xi_1 = A_1 \cos(\omega_1 t - k_1 x_1 + \alpha_1)$  и  $\xi_2 = A_2 \cos(\omega_2 t - k_2 x_2 + \alpha_2)$ .

Воспользуемся амплитудно-векторной диаграммой.

По теореме косинусов

$$A_{\Sigma}^{2} = A_{1}^{2} + A_{2}^{2} - 2A_{1}A_{2}\cos(\pi - \delta)$$

Учтем, что  $\cos(\pi - \delta) = -\cos \delta$ ,

$$\delta=arphi_2-arphi_1=(\omega_2-\omega_1)t-(k_2x_2-k_1x_1)+lpha_2-lpha_1$$
, тогда  $A_\Sigma^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos((\omega_2-\omega_1)\,t-(k_2x_2-k_1x_1)+lpha_2-lpha_1)$ 

Если результирующая амплитуда не зависит от времени, то разность фаз волн должна быть постоянной во времени. Такие волны называются *когерентными*. В частности, получаем, что частоты когерентных волн совпадают  $\omega_2 = \omega_1$ .

Вообще говоря, волны могут двигаться к точке встречи в разных средах, поэтому их скорости могут быть там различными, а также расстояния до точки тоже могут быть разными, поэтому следует написать

$$A_{\Sigma}^{2} = A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{1}A_{2}cos((k_{2}x_{2} - k_{1}x_{1}) - (\alpha_{2} - \alpha_{1}))$$

Поэтому в точке наблюдения может быть либо усиление колебаний при  $cos((k_2x_2-k_1x_1)-(\alpha_2-\alpha_1))=1$ , либо ослабление колебаний при  $cos((k_2x_2-k_1x_1)-(\alpha_2-\alpha_1))=-1$ .

#### Стоячая волна.

Стоячая волна образуется при наложении двух волн одинаковой частоты, бегущих в противоположных направлениях:

$$\xi = A\cos(\omega t + kx + \alpha_1) + A\cos(\omega t - kx + \alpha_2).$$

Пусть, например,  $\alpha_1=0$  и  $\alpha_2=0$ , тогда  $\xi=2A\cos(kx)\cos(\omega t+\Theta)$ . Величину  $A_0=2A|\cos(kx)|$  можно назвать амплитудой стоячей волны. Так как амплитуда не может быть отрицательной, то необходимо брать модуль  $|\cos(kx)|$ . Тогда в тех точках, где  $\cos(kx)>0$  значение  $\theta=0$ , а в тех точках, где  $\cos(kx)<0$  надо, для учета знака минус, принять  $\theta=\pi$ . Точки, где амплитуда стоячей волны

максимальная, называются *пучностями*. Эти точки можно найти из условия  $|\cos(kx)|=1$ , откуда  $kx=\pm\pi\cdot n$  (n- целое число). Следовательно, координаты пучностей  $x_n^{\Pi \text{УЧ}}=\pm\frac{\pi\cdot n}{k}=\pm\frac{\pi\cdot n}{2\pi}\lambda=\pm n\frac{\lambda}{2}$ . Соседние пучности находятся друг от друга на расстоянии  $\frac{\lambda}{2}$  - половины длины волны. Точки, где амплитуда стоячей волны равна нулю, называются *узлами*. Эти точки можно найти из условия  $|\cos(kx)|=0$ , откуда  $kx=\frac{\pi}{2}\pm\pi\cdot n$  (n- целое число). Следовательно, координаты узлов  $x_n^{\text{УЗ}}=\frac{\left(\frac{\pi}{2}\pm\pi\cdot n\right)}{k}=\frac{\left(\frac{\pi}{2}\pm\pi\cdot n\right)}{2\pi}\lambda=\left(\frac{1}{2}\pm n\right)\frac{\lambda}{2}$ .

Соседние узлы находятся друг от друга на расстоянии  $\frac{\lambda}{2}$  - половины длины волны.

Следовательно, расстояние между ближайшими соседними узлами и пучностями равно  $\frac{\lambda}{4}$ .

Найдем объемную плотность энергии стоячей волны

$$w = w_{K} + w_{\Pi} = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial \xi}{\partial t}\right)^{2} + \frac{1}{2} E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^{2}$$

$$w = \frac{1}{2} \rho (-\omega 2A \cos(kx) \sin(\omega t + \theta))^{2} + \frac{1}{2} E (-k2A \sin(kx) \cos(\omega t + \theta))^{2},$$

$$w = 2A^{2} \rho \omega^{2} (\cos^{2}(kx) \sin^{2}(\omega t + \theta) + \sin^{2}(kx) \cos^{2}(\omega t + \theta)),$$

$$w = 2A^{2} \rho \omega^{2} \left(\frac{1 + \cos(2kx)}{2} \frac{1 - \cos(2[\omega t + \theta])}{2} + \frac{1 - \cos(2kx)}{2} \frac{1 + \cos(2[\omega t + \theta])}{2}\right),$$

$$w = A^{2} \rho \omega^{2} (1 - \cos(2kx) \cos(2[\omega t + \theta])).$$

Видно, что плотность энергии тоже является стоячей волной. Т.е. энергия стоячей волной *не переносится*.

## Лекция 8, 9. «Элементы релятивистской механики».

Преобразования Галилея. Инвариантность уравнений механики относительно преобразований Галилея. Специальная теория относительности. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Кинематические следствия из преобразований Лоренца. Релятивистский закон сложения скоростей. Интервал. Элементы релятивистской динамики. Взаимосвязь массы и энергии. Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы. Основное уравнение релятивистской динамики.

Математическое отступление.

Понадобится формула разложения в ряд Тейлора для малых х

$$(1-x)^{\alpha} \approx 1-\alpha x$$

#### Принцип относительности Галилея

Законы классической механики не зависят от выбора инерциальной системы отсчета. Время является абсолютным параметром, оно не зависит от систем отсчета, везде течет вперед с одинаковой скоростью. Может меняться только начальный момент времени.

Если в двух замкнутых лабораториях, одна из которых движется равномерно прямолинейно (и поступательно) относительно другой, провести одинаковый механический эксперимент в одинаковых условиях, то результат будет одинаковым. Это приводит к требованию инвариантности уравнений классической механики относительно преобразований Галилея.

При переходе от одной системы отсчета к другой радиус-векторы точек связаны соотношением

$$\vec{R}_2 = \vec{R}_1 + \vec{R}_{21},$$

где  $\vec{R}_{21}$  - вектор, задающий положение одной системы отсчета относительно другой. Промежутки времени одинаковые  $\Delta t_1 = \Delta t_2$ . Учитывая, что масштаб времени не меняется, получаем уравнения связи для скоростей и ускорений

$$\vec{\mathbf{v}}_2 = \vec{\mathbf{v}}_1 + \vec{\mathbf{v}}_{21}, \ \vec{a}_2 = \vec{a}_1 + \vec{a}_{21},$$

где  $\vec{\mathrm{v}}_{21} = \frac{d\vec{R}_{21}}{dt}$ ,  $\vec{a}_{21} = \frac{d\vec{v}_{21}}{dt}$  - векторы скорости и ускорения второй системы отсчет относительно первой.

Все инерциальные системы отсчета могут двигаться с разными скоростями, но их относительные ускорения нулевые, поэтому при переходе от одной инерциальной системы к другой ускорения точек не меняется. Так как векторы сил тоже не зависят от системы отсчета, то согласно принципу Галилея второй закон Ньютона в них выглядит одинаково

$$m\vec{a} = \vec{F}$$
.

## Специальная теория относительности.

СТО создана Эйнштейном в 1905 г.

Сигнал - это процесс, с помощью которого можно передать из одной точки в другую силовое воздействие. Т.е. сигнал должен передавать импульс и энергию. В СТО сигналом является световой (электромагнитный) сигнал.


## Постулаты СТО

- 1. <u>Принцип постоянства скорости света</u>: скорость света не зависит от движения источника и одинакова во всех инерциальных системах отсчета в вакууме и является предельной скоростью передачи сигнала. Величина скорости света в вакууме равна  $c \approx 3 \cdot 10^8$  м/с.
- 2. <u>Принцип относительности</u>. Все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета, следовательно, уравнения выражающие законы природы инвариантны при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.

Скорости точек, величина которых сравнима со скоростью света (и, конечно, обязательно меньше!) принято называть *релятивистскими*.

С помощью сигнала можно производить синхронизацию часов (согласование показаний), расположенных в различных точках пространства — из одной точки в момент времени t по собственным часам отсылается сигнал во вторую точку, находящуюся на расстоянии L. Во вто-


рой точке на собственных часах выставляется время  $t + \frac{L}{c}$ .



Рассмотрим две инерциальные системы отсчета К и К'. Пусть система К' поступательно движется вдоль оси X системы К со скоростью v так, что соответствующие оси обеих систем остаются параллельными друг другу.

Так как при малых скоростях поперечные координаты тел во всех инерциальных системах отсчета одинаковы, то это должно выполняться и при релятивистских скоростях. Действительно, если рас-

смотреть последовательность инерциальных систем отсчета, движущихся в одном направлении, значение скоростей которых возрастает на небольшую величину при переходе от одной системы к другой, то получим, что при любых попарных сравнениях всегда поперечные размеры не меняются.



В системе К' рассмотрим сигнал, пущенный вдоль оси Z' из точки O'. Пусть этот сигнал отразившись от покоящегося в этой системе отсчета зеркала вернется обратно в точку O'. Если расстояние между точкой O' и зеркалом равно S, то по собственным часам системы K' пройдет промежуток времени  $\Delta t' = \frac{2S}{c}$ . Расстояние

вдоль вертикальной оси в обеих системах одинаковое.

Скорость светового сигнала тоже одинаковая. Так как точка O' движется относительно системы K, то в этой системе отсчета сигнал будет испущен в точке  $O_1$  и принят в точке  $O_2$ . Поэтому по собственным часам системы K промежуток времени надо определить из равенства

$$\Delta t = \frac{2\sqrt{S^2 + \left(\mathbf{v} \cdot \frac{\Delta t}{2}\right)^2}}{c} \cdot \text{Откуда } \Delta t = \frac{2S}{\sqrt{\left(c\right)^2 - \left(\mathbf{v}\right)^2}} \cdot \text{Поэтому } \frac{\Delta t'}{\Delta t} = \frac{2S}{c} \frac{\sqrt{c^2 - \mathbf{v}^2}}{2S} = \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}} \cdot \text{Таким}$$

образом, промежутки времени в обеих системах отсчёта связаны соотношением

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} .$$

Пусть в подвижной системе отсчета К' параллельно оси Х' расположен стержень длиной  $L_0$ . При движении этого стержня со скоростью V вдоль оси X неподвижной системы К он пройдет неподвижные часы за время  $\Delta t_0 = \frac{L}{V}$ . В системе К' эти же часы пролетят стержень за время  $\Delta t = \frac{L_0}{V}$ . Так как часы движутся со скоростью V, то их показания в неподвижной системе отсче-


та связаны с показаниями в подвижной системе  $\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-\frac{{
m v}^2}{c^2}}}$  . Откуда получаем

$$\frac{L}{L_0} = \frac{\Delta t_0}{\Delta t} = \sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}$$
или

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \ .$$

Таким образом, понятие длины является *относительным*. Однако, уменьшение длины – это кинематический эффект, поэтому в теле не возникает никаких деформаций.

## Закон преобразования координат



Так как координата — это расстояние вдоль координатной оси от нулевой точки, то координате x' в движущейся системе K' соответствует отрезок O'x', длина которого |x'|. Поэтому в системе K ему соответствует длина  $|x'|\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ . В системе K координа-

та точки O′ равна vt, поэтому  $\left|x'\right|\sqrt{1-\frac{{ ext{V}}^2}{c^2}}=\left|x-{ ext{v}}\right|$ . В координатной записи справедливо равенст-

во 
$$x = x'\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + vt$$
 или

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Но системы отсчета К и К' равноправны. Поэтому можно считать, что система К движется относительно К' в противоположном направлении оси X' со скоростью -v. Поэтому  $x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ .

Используя эти формулы, найдем формулы преобразования для времени

$$x' = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{x' + vt' - vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \ x' \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = x' + vt' - vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$
 
$$vt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = x'\frac{v^2}{c^2} + vt', \text{ откуда}$$

$$t = \frac{\frac{V}{c^2}x' + t'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

Аналогично,

$$t' = \frac{t - \frac{\mathbf{v}}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}}$$

Окончательно формулы преобразования координат и времени при переходе от одной системы отсчета к другой в данном случае движения имеют вид:

$$t' = \frac{t - \left(\frac{\mathbf{v}}{c^2}\right)x}{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2}}, \quad x' = \frac{x - \mathbf{v}t}{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2}},$$
$$y' = y, \qquad z' = z.$$

Таким образом, в СТО время является координатой. Т.е. положение точки задается 4-мя координатами (t, x, y, z). Это 4х мерное пространство называется *мировым пространством*.

Каждая точка мирового пространства называется *мировой точкой*. Траектория точки в мировом пространстве называется *мировой линией*. Например, если точка покоится в обычном 3x мерном пространстве, то её мировой линией является прямая, параллельная оси t.

*Интервалом* между двумя событиями (мировыми точками) в СТО называется величина, квадрат которой определяется соотношением

$$s^{2} = c^{2} (t_{2} - t_{1})^{2} - \left[ (x_{2} - x_{1})^{2} + (y_{2} - y_{1})^{2} + (z_{2} - z_{1})^{2} \right].$$

Найдем квадрат интервал между двумя событиями в системе К':

$$s'^{2} = c^{2} \left(t'_{2} - t'_{1}\right)^{2} - \left[\left(x'_{2} - x'_{1}\right)^{2} + \left(y'_{2} - y'_{1}\right)^{2} + \left(z'_{2} - z'_{1}\right)^{2}\right]$$

$$s'^{2} = c^{2} \left(\frac{t_{2} - t_{1} - \left(\frac{\mathbf{v}}{c^{2}}\right)(x_{2} - x_{1})}{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^{2}}}\right)^{2} - \left[\left(\frac{x_{2} - x_{1} - \mathbf{v}(t_{2} - t_{1})}{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^{2}}}\right)^{2} + \left(y_{2} - y_{1}\right)^{2} + \left(z_{2} - z_{1}\right)^{2}\right]$$

$$s'^{2} = \left(\frac{(c + \mathbf{v})(t_{2} - t_{1}) - \left(1 + \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)\right)(x_{2} - x_{1})}{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^{2}}}\right) \left(\frac{(c - \mathbf{v})(t_{2} - t_{1}) + \left(1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)\right)(x_{2} - x_{1})}{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^{2}}}\right) - \left(y_{2} - y_{1}\right)^{2} - \left(z_{2} - z_{1}\right)^{2}$$

$$s'^{2} = c^{2} \left(t_{2} - t_{1}\right)^{2} - \left[\left(x_{2} - x_{1}\right)^{2} + \left(y_{2} - y_{1}\right)^{2} + \left(z_{2} - z_{1}\right)^{2}\right] = s^{2}$$

Получается, что величина интервала не зависит от системы отсчета. Как принято говорить, интервал является *инвариантной* величиной  $s'^2 = inv$ .

При <u>преобразованиях Галилея</u> время абсолютно, поэтому инвариантность интервала эквивалентна сохранению расстояния между двумя точками в обычном трехмерном пространстве при переходе от одной системы отсчета к другой. *Поэтому интервал в СТО является аналогом расстояния между двумя мировыми точками*.

Интервал называется *времениподобным*, если  $s^2 > 0$  и *пространственноподобным*, если  $s^2 < 0$ . Для светового луча всегда  $s^2 = 0$ , что равносильно уравнению

$$c^{2}(t_{2}-t_{1})^{2}-[(x_{2}-x_{1})^{2}+(y_{2}-y_{1})^{2}+(z_{2}-z_{1})^{2}]=0$$

определяющую в обычном трехмерном пространстве расширяющуюся с течением времени сферу  $(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2=R^2$ , квадрат радиуса которой  $R^2=c^2(t_2-t_1)^2$ .

Поверхность в *мировом* пространстве, для которой  $s^2 = 0$  называется *световым конусом*. Световой конус можно задать для любой точки пространства. Если два события как две мировые точки связаны времениподобным интервалом, то одна из этих точек лежит внутри светового конуса другой точки и существует такая трехмерная система отсчета, в которой два события, соответствующие этим мировым точкам, произошли *в одном месте*, но *в разное время*.

И наоборот, если два события как две мировые точки связаны пространственноподобным интервалом, т.е. ни одна из этих точек не лежит внутри светового конуса другой точки, то существует такая трехмерная система отсчета, в которой эти два события произошли одновременно, но в разных точках.

Если между двумя событиями можно установить причинно-следственную связь, то есть можно сказать, что одно событие является причиной другого, тогда мировые точки, соответствующие этим событиям должны быть связаны времениподобным интервалом.

## Преобразование скорости.

Пусть точка движется в системе отсчета K вдоль оси X со скоростью  $v_x$ . Найдем ее скорость в системе К'. Используем формулы для преобразования координат и времени

$$dt' = \frac{dt - \left(\frac{\mathbf{v}}{c^2}\right) dx}{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2}}, dx' = \frac{dx - \mathbf{v}dt}{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2}} \Rightarrow$$

$$\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2} (dx - \mathbf{v}dt) \qquad dx \qquad \mathbf{v}$$

$$v'_{x} = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^{2} (dx - \mathbf{v}dt)}}{\left(dt - \left(\frac{\mathbf{v}}{c^{2}}\right)dx\right)\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^{2}}} = \frac{\frac{dx}{dt} - \mathbf{v}}{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c^{2}}\right)\frac{dx}{dt}} = \frac{v_{x} - \mathbf{v}}{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c^{2}}\right)v_{x}} \Rightarrow v'_{x} = \frac{v_{x} - \mathbf{v}}{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c^{2}}\right)v_{x}}.$$

Пусть точка движется в системе отсчета К вдоль оси Y со скоростью у ... Тогда ее скорость в

системе К': 
$$v_y' = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\left(dt - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2\right)} = \frac{\frac{dy}{dt}\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2}}{\left(1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c^2}\right)\frac{dx}{dt}\right)} = v_y\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2} \Rightarrow v_y' = v_y\sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}}{c}\right)^2} \ .$$

#### Релятивистский импульс.

Рассмотрим абсолютно неупругое столкновение двух одинаковых частиц в системе от-

счета К. При этом будем считать, что частица №1 массы m налетает на покоящуюся частицу № 2 массы m со скоростью v, двиг ясь вдоль оси X. Из закона сохранения импульса вдоль оси X в системе отсчета K следует mv = Mu. тает на покоящуюся частицу  $N \ge 2$  массы m со скоростью v, двига-

$$mv = Mu$$
.

В классическом приближении M=2m,  $u=\frac{V}{2}$ .

В релятивистском случае массы могут зависеть от величины скорости частиц m(v)v = M(u)u.

Перейдем теперь в систему отсчета К', которая движется вдоль оси X со скоростью v. В этой системе частица № 1 покоится, а № 2 движется со скоростью – v. Закон сохранения импульса вдоль оси Х' имеет вид

$$-m(v)v = -M(u)u.$$

Но по формуле преобразования скорости при переходе от системы К к системе К':

$$-u = \frac{u - v}{1 - \left(\frac{v}{c^2}\right)u}$$
. Откуда  $v = \frac{2u}{1 + \left(\frac{u^2}{c^2}\right)}$ .

Рассмотрим сохранение импульса вдоль оси Y – для этого перейдем в систему отсчета K'', которая движется против оси Y с некоторой скоростью  $v_0$ . В этой системе отсчета

- скорость налетающей частицы 
$$v'' = \sqrt{v_x''^2 + v_y''^2}$$
, где  $v_y'' = v_0$ ,  $v_x'' = v \sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}_0}{c}\right)^2}$ ,

- скорость покоящейся частицы равна v<sub>0</sub>,

- скорость образовавшейся частицы 
$$u'' = \sqrt{u_x''^2 + u_y''^2}$$
, где  $u_y'' = v_0$ ,  $u_x'' = u \sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{v}_0}{c}\right)^2}$ .

Закон сохранения импульса вдоль оси Y:  $m(\mathbf{v''})\mathbf{v''_y} + m(\mathbf{v''_y})\mathbf{v''_y} = M(u'')u''_y$ .

С учетом того, что скорости всех частиц вдоль оси Y одинаковые получаем

$$m(\mathbf{v''}) + m(\mathbf{v''}_{y}) = M(u'').$$

Это равенство выполняется при любых скоростях вдоль оси X. В частности, при  $v_y'' = v_0 = 0$  это соотношение переходит в равенство: m(v) + m(0) = M(u).

Подставим его в уравнение для импульса вдоль оси X: m(v)v = M(u)u и получим

$$m(v)v = \lceil m(v) + m(0) \rceil u$$
,

откуда  $m(v) = m(0) \frac{u}{v-u}$ .

Выразим скорость *u* из равенства  $v = \frac{2u}{1 + \left(\frac{u^2}{c^2}\right)}$ :

$$vu^2 - 2uc^2 + c^2v = 0$$
,  $D = 4c^4 - 4c^2v^2 = 4c^4\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$ ,  $u_{1,2} = \frac{c^2 \pm c^2\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}}{v}$ .

Решение  $\frac{u_1}{c} = \frac{c + c\sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}}{\mathbf{v}} = \frac{c}{\mathbf{v}} \left(1 + \sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}\right) > 1$  надо отбросить как противоречащее посту-

лату о максимальности скорости света.

Подстановка второго решения  $u = \frac{c^2 - c^2 \sqrt{\left(1 - \frac{{
m v}^2}{c^2}\right)}}{{
m v}}$  , приводит к зависимости

$$m(v) = m(0) - \frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v},$$

$$v - \frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{v},$$

$$m(v) = m(0) - \frac{c^2 - c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m(0) - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \text{ r.e. } m(v) = \frac{m(0)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Величину массы в системе отсчета, где тело покоится, будем обозначать  $m_0 = m(0)$  и называть массой покоя. Соответственно, величину  $m(\mathbf{v}) = \frac{m_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}}$  принято называть релямивистской

массой. Поэтому выражение для pелятивистского импульса будет иметь вид  $\vec{p} = \frac{m_0 \vec{\mathrm{v}}}{\sqrt{1-\frac{\mathrm{v}^2}{c^2}}} = m \vec{\mathrm{v}}$  .

В классической механике при абсолютно неупругом ударе механическая энергия не сохраняется. Но из закона сохранения импульса следуют выражения для масс M=2m и для скоростей  $u=\frac{V}{2}$ .

В релятивистском случае  $u=\frac{c^2-c^2\sqrt{\left(1-\frac{{
m v}^2}{c^2}\right)}}{{
m v}}$  . Если предположить, что  $\frac{{
m v}^2}{c^2}<<1$  , т.е.

$$\sqrt{\left(1-\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}\approx 1-\frac{1}{2}\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}, \text{ то получаем } u\approx \frac{c^2-c^2\left(1-\frac{1}{2}\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}{\mathbf{v}}=\frac{\mathbf{v}}{2}, \text{ т.е. классическое равенство выпол-}$$
 няется только при  $\mathbf{v}\to 0$  .

Рассмотрим подробнее полученное соотношение для масс m(v)+m(0)=M(u), которое выполняется при любых скоростях. Если перейти в систему отсчета, где М покоится после удара, то в ней тела 1 и 2 будут двигаться до удара с одинаковыми скоростями  $\frac{u}{2}$ , но направленными навстречу друг другу. Следовательно, будет справедливо равенство

$$m\left(\frac{u}{2}\right) + m\left(-\frac{u}{2}\right) = M\left(0\right) \text{ или } \frac{m_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{u^2}{4c^2}\right)}} + \frac{m_0}{2\sqrt{\left(1 - \frac{u^2}{4c^2}\right)}} = M_0.$$

Для случая  $\frac{u^2}{c^2}$  << 1, т.е. когда  $\left(1 - \frac{u^2}{4c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{u^2}{4c^2}$ , получаем

$$\frac{2m_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{u^2}{4c^2}\right)}} \approx 2m_0 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{4c^2}\right)$$

В системе отсчета, где составная частица покоится, обе движущиеся частицы имели суммарную

классическую кинетическую энергию  $W=\dfrac{m_0 \left(\dfrac{u}{2}\right)^2}{2}+\dfrac{m_0 \left(\dfrac{u}{2}\right)^2}{2}=\dfrac{m_0 u^2}{4}$ , поэтому равенство  $2m_0+\dfrac{m_0 u^2}{4c^2}=M_0$ 

показывает, что масса образовавшейся частицы *больше* суммарной массы покоя частиц за счет *наличия кинетической энергии*. Если покоящемуся телу массы  $m_0$  приписать <u>энергию покоя</u>  $W_0 = m_0 c^2$ , то это равенство для масс можно трактовать как <u>закон сохранения энергии</u>

$$M_0 c^2 = 2m_0 c^2 + W_{KHH}.$$

## Основное уравнение релятивистской динамики.

В классической механике второй закон Ньютона имеет вид  $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$ .

Это выражение должно быть справедливым в любой инерциальной системе отсчёта, т.е. и в *релямивистской*. Запишем его в виде  $\frac{d}{dt}\vec{p} = \frac{d}{dt}(m\vec{\mathbf{v}}) = \vec{\mathbf{v}}\frac{dm}{dt} + m\frac{d\vec{\mathbf{v}}}{dt} = \vec{F}$ .

$$\text{Ho } \frac{dm}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{m_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}} \right) = m_0 \left( -\frac{1}{2} \frac{-2\frac{\left(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a}\right)}{c^2}}{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}} \right) = \frac{m_0 \left(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a}\right)}{c^2 \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}}, \text{ поэтому } \frac{m_0 \left(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a}\right) \vec{\mathbf{v}}}{c^2 \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m\vec{a} = \vec{F} \ .$$

Отсюда видно, что вектор ускорения и вектор силы не совпадают по направлению.

- 1) Если вектор скорости и ускорения перпендикулярны друг другу, то  $m\vec{a} = \vec{F}$
- 2) Если вектор скорости и ускорения параллельны друг другу, то в случае,

если они *сонаправлены*  $(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a})\vec{\mathbf{v}} = \mathbf{v}\vec{a}\vec{\mathbf{v}} = \vec{a}\mathbf{v}^2$  и  $\frac{m_0\vec{a}\mathbf{v}^2}{c^2\Big(1-\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\Big)^{3/2}} + m\vec{a} = \vec{F}$  , т.е.

$$\left(\frac{m_0 \mathbf{v}^2}{c^2 \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}} + m\right) \vec{a} = \vec{F}, \quad \frac{m_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}} \left(\frac{\mathbf{v}^2}{c^2 \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)} + 1\right) \vec{a} = \vec{F}, \quad \frac{m_0}{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}} \vec{a} = \vec{F}$$

Но если они направлены *противоположно*  $(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a})\vec{\mathbf{v}} = -\mathbf{v}\vec{a}\vec{\mathbf{v}} = -\vec{a}\mathbf{v}^2$ , то

$$\frac{m_0}{\sqrt{\left(1-\frac{{\bf v}^2}{c^2}\right)}} \left(1-\frac{{\bf v}^2}{c^2\left(1-\frac{{\bf v}^2}{c^2}\right)}\right) \vec{a} = \vec{F} \ , \ m_0 \vec{a} \frac{\left(1-2\frac{{\bf v}^2}{c^2}\right)}{\left(1-\frac{{\bf v}^2}{c^2}\right)^{3/2}} = \vec{F} \ .$$

В общем случае для мощности силы находим, что  $\frac{m_0\left(\vec{\mathbf{v}},\vec{a}\right)\left(\vec{\mathbf{v}},\vec{\mathbf{v}}\right)}{c^2\left(1-\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}}+m\left(\vec{\mathbf{v}},\vec{a}\right)=\left(\vec{F},\vec{\mathbf{v}}\right),$ 

$$\frac{m_0(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a})(\vec{\mathbf{v}}, \vec{\mathbf{v}})}{c^2 \left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}} + \frac{m_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}} (\vec{\mathbf{v}}, \vec{a}) = (\vec{F}, \vec{\mathbf{v}}), \left(\frac{\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)} + 1\right) \frac{m_0(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a})}{\sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}} = (\vec{F}, \vec{\mathbf{v}}),$$

$$\frac{1}{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)} \frac{m_0(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a})}{\sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}} = (\vec{F}, \vec{\mathbf{v}}), \frac{m_0(\vec{\mathbf{v}}, \vec{a})}{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}} = (\vec{F}, \vec{\mathbf{v}}), \text{ r.e. } \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}}\right) = (\vec{F}, \vec{\mathbf{v}}).$$

По теореме об изменении кинетической энергии должно выполняться равенство

$$W_{KUH_{-2}} - W_{KUH_{-1}} = A$$

Следовательно, можно принять в качестве кинетической энергии выражение

 $W_{\text{КИН}} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{{
m v}^2}{c^2}}} + C$  . Значения постоянной C определим из условия равенства нулю кинетиче-

ской энергии при нулевой скорости  $0 = m_0 c^2 + C$ , откуда  $C = -m_0 c^2$ . Итак

$$W_{KHH} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}} - m_0 c^2.$$

С учетом выражения  $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{{
m v}^2}{c^2}}}$ , можно записать  $W_{{\scriptsize K\! H\! H}} = \left(m - m_0\right)c^2$ .

При малых скоростях  $\frac{\mathbf{v}^2}{c^2} << 1$ ,  $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}} = \left(1-\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)^{\!-\!\frac{1}{2}} \approx 1 - \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}$ , поэтому получаем классиче-

скую формулу для кинетической энергии  $W_{{\scriptscriptstyle K\! H\! H}} pprox m_0 c^2 \left[1 + rac{{
m v}^2}{2c^2} 
ight] - m_0 c^2 = rac{m_0 {
m v}^2}{2} \, .$ 

Рассмотрим подробнее выражения  $\left(W_{\it KMH} + m_0 c^2\right)^2 = \frac{{m_0}^2 c^4}{1 - \frac{{
m V}^2}{c^2}}$  и  $p^2 c^2 = \frac{{m_0}^2 {
m v}^2}{1 - \frac{{
m V}^2}{c^2}}$ .

Они связаны очевидным соотношением  $\left(W_{K\!H\!H}+m_0c^2\right)^2-p^2c^2=\frac{m_0^2c^4}{1-\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}-\frac{m_0^2\mathbf{v}^2}{1-\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}}=m_0^2c^4$  .

Если ввести э*нергию покоя* тела  $W_0 = m_0 c^2$  , то полная энергия тела будет определяться формулой

$$W = W_{\mathit{KHH}} + W_0 = \left(m - m_0\right)c^2 + m_0c^2 = mc^2 \ \text{или} \ W = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{\operatorname{V}^2}{c^2}}}$$

Так как правая часть выражения  $W^2 - p^2c^2 = m_0^2c^4$  не зависит от системы отсчета, то соотношение между полной энергией и импульсом – является *инвариантом* при любых преобразованиях инерциальных систем отсчета

$$W^2 - p^2 c^2 = inv.$$

## Преобразование импульса и энергии

Пусть в системе отсчета К импульс тела направлен вдоль оси X:  $p=p_{_X}=\frac{m_0u}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$  . Соот-

ветственно, полная энергия тела  $W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$  . В системе отсчета K', которая движется вдоль

оси X со скоростью v, импульс тела будет равен  $p'=p'_x=\frac{m_0u'}{\sqrt{1-\frac{u'^2}{c^2}}}$  , а энергия  $W=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{u'^2}{c^2}}}$  .

Но скорости связаны соотношением 
$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{vu'}{c^2}}$$
.

Тогда 
$$p_x = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{u' + \mathbf{v}}{1 + \frac{\mathbf{v}}{c^2} u'}\right)^2}} \frac{u' + \mathbf{v}}{1 + \frac{\mathbf{v}}{c^2} u'}, \quad p_x = \frac{m_0 \left(u' + \mathbf{v}\right)}{\sqrt{\left(1 + \frac{\mathbf{v} u'}{c^2}\right)^2 - \frac{\left(u' + \mathbf{v}\right)^2}{c^2}}}, \quad p_x = \frac{m_0 \left(u' + \mathbf{v}\right)}{\sqrt{\left(1 - \frac{u'^2}{c^2}\right)} \sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\right)}},$$

$$p_{x} = \frac{\frac{m_{0}}{\sqrt{1 - \frac{u^{2}}{c^{2}}}} u' + \frac{m_{0}c^{2}}{\sqrt{1 - \frac{u^{2}}{c^{2}}}} \frac{v}{c^{2}}}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}} = \frac{p_{x}' + \frac{W'}{c^{2}}v}{\sqrt{1 - \frac{v^{2}}{c^{2}}}},$$

$$W = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{u' + v}{1 + \left(\frac{v}{c^2}\right)u'}\right)^2}}, W = \frac{m_0 c^2 \left(1 + \frac{v}{c^2}u'\right)}{\sqrt{\left(1 + \frac{v}{c^2}u'\right)^2 - \frac{\left(u' + v\right)^2}{c^2}}} = \frac{m_0 c^2 \left(1 + \frac{v}{c^2}u'\right)}{\sqrt{\left(1 - \frac{u'^2}{c^2}\right)}\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}},$$

$$W = \frac{\frac{m_0 c^2}{\sqrt{\left(1 - \frac{u'^2}{c^2}\right)}} + \frac{m_0 u'}{\sqrt{\left(1 - \frac{u'^2}{c^2}\right)}} V}{\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}} = \frac{W' + p'_x v}{\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}}.$$

Теперь сравним формулы преобразования импульса, энергии и координат

$$p_{x} = \frac{p_{x}' + \left(\frac{W'}{c^{2}}\right) \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^{2}}{c^{2}}}}$$

$$\left(\frac{W}{c^{2}}\right) = \frac{\left(\frac{W'}{c^{2}}\right) + p_{x}' \frac{\mathbf{v}}{c^{2}}}{\sqrt{\left(1 - \frac{\mathbf{v}^{2}}{c^{2}}\right)}}$$

$$x = \frac{x' + \mathbf{v}t'}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^{2}}{c^{2}}}}$$

$$t = \frac{\frac{\mathbf{v}}{c^{2}}x' + t'}{\sqrt{1 - \frac{\mathbf{v}^{2}}{c^{2}}}}$$

Если установить парное соответствие — энергия (деленная на  $c^2$ ) + время, проекция импульса + координата, то можно увидеть, что их формулы преобразования этих пар идентичны.

## Преобразование частоты.

Рассмотрим монохроматическую световую волну, распространяющуюся вдоль оси X. Фаза волны  $\Phi = \omega t - kx + \alpha$ . Количество длин волн, которое пройдет между двумя точками  $x_1$  и  $x_2$  за промежуток времени от  $t_1$  до  $t_2$  определяется как  $N = \frac{\omega(t_2 - t_1) - k\left(x_2 - x_1\right)}{2\pi}$ . Эта величина не меняется при переходе к другой системе отсчета. Следовательно, не должна меняться фаза

волны – т.е. максимуму волны в одной системе отсчета должен соответствовать максимум в другой системе. Т.е.  $\Phi = \omega t - kx + \alpha = const$  или  $\Phi = 2\pi v t - \frac{2\pi v}{c}x + \alpha = const$ , откуда

$$2\pi v \left(t - \frac{1}{c}x\right) = 2\pi v' \left(\frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{1}{c}\frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right), \ v\left(t - \frac{1}{c}x\right) = v' \frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\left(t - \frac{1}{c}x\right)$$

$$v = v' \frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = v' \frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\sqrt{\left(1 + \frac{v}{c}\right)\left(1 - \frac{v}{c}\right)}} = v' \sqrt{\frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}}.$$
Таким образом,  $v = v' \sqrt{\frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}}$  или  $\omega = \omega' \sqrt{\frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}}.$ 

Если в системе отсчета К частота волны равна у, то в системе К', которая движется в направле-

нии движения волны со скоростью v, частота будет меньше  $\omega' = \omega \sqrt{\frac{\left(1 - \frac{\mathrm{v}}{c}\right)}{\left(1 + \frac{\mathrm{v}}{c}\right)}}$ , а в системе K", ко-

торая движется в противоположном направлении частота будет больше  $\omega'' = \omega \sqrt{\frac{\left(1 + \frac{v}{c}\right)}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}}$  .

Зависимость частоты сигнала от скорости источника называется эффектом Доплера.

Именно эффектом Доплера объясняют смещения спектров излучения звезд в сторону коротких длин волн при удалении звезды от земного наблюдателя (ультрафиолетовое смещение) и в сторону длинных волн при приближении (красное смещение).

#### Лекция 10.

Статистический и термодинамический метод описания макроскопических тел. Термодинамическая система. Термодинамические состояния, обратимые и необратимые термодинамические процессы. Внутренняя энергия и температура термодинамической системы. Теплота и работа. Адиабатически изолированная система. Первое начало термодинамики.

*Термодинамика* рассматривает методы описания физических систем, состоящих из очень большого числа частиц. Как правило, это *макросистемы*, состоящие из *микрочастиц*.

Mакросистема — это система частиц, имеющая массу, сравнимую с массой окружающих тел. Mикрочастица — частица, масса которой сравнима с массой атомов. Например, 1 моль вещества содержит число микрочастиц, определяемое числом Авогадро  $N_A \approx 6,02\cdot 10^{23}$ . Поэтому для описания таких систем необходимо применять методы, позволяющие учитывать такое большое количество частиц.

Для описания макросистем применяются законы классической механики, методы статистической физики и начала термодинамики.

Описание систем с большим количеством частиц с точки зрения *механики* требует решения большого числа уравнений движения с учетом взаимодействия частиц между собой. Этот подход осложняют как математические проблемы, так и недостаточные сведения о взаимодействии частиц.

Статистический метод описания основывается на применении законов теории вероятностей. При этом вводится функция распределения, с помощью которой находятся интересующие нас средние значения. В этом подходе не надо знать характер взаимодействия частиц и точные уравнения их движения. Статистическими методами можно описывать изменения состояний системы посредством введения кинетических уравнений изменения функции распределения.

Гидродинамический подход описывает изменение состояния системы путём определения изменения средних значений и т.д.

Наиболее общим является *термодинамический метод*, который заключается в описании поведения систем с помощью основных постулатов (законов), называемых *началами термодинамики*. Их справедливость подтверждается <u>опытным путём</u>.

*Термодинамическая система* – система, описываемая с позиций термодинамики. Термодинамика описывает макроскопические движения (изменение состояний) систем с помощью параметров, которые принято (весьма условно) разделять на внутренние и внешние. Обычно в большинстве задач достаточно задать три параметра (координат состояния).

Равновесным состоянием (состоянием термодинамического равновесия) называется такое состояние, в котором отсутствуют любые потоки (энергии, вещества и т.д.), а макроскопические параметры являются установившимися и не изменяются во времени.

Tеплопередача — передача энергии от одного тела к другому без переноса вещества и совершения механической работы.

## Нулевое начало термодинамики.

Изолированная термодинамическая система, предоставленная себе самой, стремится к состоянию термодинамического равновесия и после его достижения не может самопроизвольно из него выйти. Такой процесс перехода в равновесное состояние называется *релаксацией*. Время, в течение которого система приходит в равновесное состояние, называется *временем релаксации*.

Если две термодинамические системы, имеющие тепловой контакт, находятся в состоянии термодинамического равновесия, то и совокупность этих систем находится в термодинамическом равновесии.

Если термодинамическая система находится в термодинамическом равновесии с двумя другими системами, то и эти две находятся в термодинамическом равновесии друг с другом.

Переход из одного термодинамического состояния в другое называется термодинамическим процессом.

В равновесной термодинамике рассматриваются только квазистатические или квазиравновесные процессы – бесконечно медленные процессы, состоящие из непрерывно следующих друг за другом равновесных состояний. Реально такие процессы не существуют, однако, при достаточно медленном протекании изменений в системе можно аппроксимировать реальный процесс квазистатическим процессом.

Равновесные процессы считаются *обратимыми* – при изменении параметров состояния в первоначальные окружающие тела тоже переходят в первоначальное состояние.

 $\mathit{Kpyговой}$  (или циклический) процесс – это процесс, при котором система возвращается в исходное состояние.

## Температура

Внешняя энергия системы связана с движением системы и положением системы в поле внешних сил.

Внутренняя энергия системы включает в себя энергию микроскопического движения и взаимодействия частиц термодинамической системы, а также их внутримолекулярную и внутриядерную энергии. Внутренняя энергия термодинамической системы определяется с точностью до постоянной величины.

Температура — это величина, характеризующая состояние термодинамической системы и зависящая от параметров состояния (например, давления и объема). Она является *однозначной* функцией внутренней энергии системы. В СИ термодинамическая температура измеряется в Кельвинах (К).

## Свойства температуры.

- 1) Если в системе между телами, находящимися в тепловом контакте теплопередача отсутствует, то эти тела имеют одинаковую температуру и находятся в термодинамическом равновесии друг с другом.
- 2) Если две равновесные термодинамические системы находятся в тепловом контакте и имеют одинаковую температуру, то вся совокупность находится в равновесии при той же температуре.
- 3) Если в теплоизолированной системе, состоящей из двух тел, одно тело находится при меньшей температуре, то теплопередача осуществляется от более нагретого тела к менее нагретому телу. Этот процесс осуществляется до тех пор, пока не наступит равенство температур и система не придет в состояние термодинамического равновесия.

В качестве эталонной температуры выбирают температуру тела, которая зависит от известных параметров. Для этого вводят понятие *реперной* точки и *точки* при давлении 609 Па и температуре 273,16 К вода может одновременно существовать в твердом, жидком и газообразном состояниях. При таком определении температура плавления льда равна 273,15 К.

#### Первое начало термодинамики

Адиабатически изолированная система – система, изменение состояния которой происходит только за счет механических перемещений частей системы или окружающих тел и не может происходить путем теплообмена с окружающими телами.

Изменение состояния адиабатической системы называется адиабатическим процессом, а оболочку, окружающую систему – адиабатической оболочкой.

При совершении механической работы внешними телами над адиабатической системой меняется внутренняя энергия системы, о чём свидетельствует изменение температуры

$$A_{BHEIII} = U_2 - U_1$$
.

Если система не является адиабатически изолированной, то изменение внутренней энергии системы может быть осуществлено путём совершения работы внешними телами и теплопередачей количества теплоты Q:

$$\Delta U = A_{RHFIII} + Q$$
.

Т.к. в каждый момент времени для квазистатического процесса ускорение любой части системы равно нулю, то сумма внешних и внутренних сил действующая на эту часть тоже равна нулю. Поэтому работа системы над внешними телами  $A = -A_{\it BHEIII}$  равна работе внешних сил с обратным знаком. Тогда

$$Q = \Delta U + A$$

Это утверждение носит название первого начала термодинамики: Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение внутренней энергии и на совершение этой системой работы над внешними телами.

По своей сути это выражение является законом сохранения энергии.

Для элементарных (очень малых) количеств


$$\delta Q = dU + \delta A$$
.

Так как внутренняя энергия — это однозначная функция состояния, то dU - полный дифференциал. Поэтому при круговом процессе, когда система вернётся в исходное состояние, конечное значение внутренней энергии будет равно начальному значению  $U_K = U_H$ . Изменение внутренней энергии равно нулю  $\Delta U = U_K - U_H$ . Этот факт принято записывать в виде

$$\Delta U = \oint dU = 0.$$

Количество теплоты и работа не являются функциями состояния системы, поэтому вообще говоря,  $\oint \delta Q = \oint \delta A \neq 0$ . Соответственно для малых величин этих параметров выбирается другое обозначение  $\delta Q$  и  $\delta A$ .

Работа газа.



Работа газа против внешних тел  $\delta A = F \cdot dr \cdot \cos \alpha$  . С учетом выражения  $F = p \cdot S$  и изменения объема  $dV = S \cdot dr \cdot \cos \alpha$ 

$$\delta A = p \cdot S \cdot dr \cdot \cos \alpha = p \cdot dV.$$

При конечных изменениях объема 
$$A = \int\limits_{\Delta V} p dV$$

Замечание. Первое начало термодинамики запрещает создание вечных двигателей первого рода - бесконечно совершающих работу без подвода внешней энергии. Действительно, если Q=0, то  $A=-\Delta U$ . Система совершает работу за счет уменьшения внутренней энергии. В конце концов, вся внутренняя энергия будет исчерпана и двигатель остановится.

#### Лекция 11.

Уравнение состояния термодинамической системы. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Идеально-газовый термометр. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Равномерное распределение энергии по степеням свободы молекул. Внутренняя энергия идеального газа. Эффективный диаметр и средняя длина свободного пробега молекул газа. Экспериментальные подтверждения молекулярно-кинетической теории.

Уравнение состояния термодинамической системы описывает зависимость между параметрами системы. Сами параметры являются функциями состояния, т.е. их значения не зависят от того, каким образом система пришла в это состояние, а только от самого состояния.

Параметрами состояния являются — давление, объём, температура, количество вещества. В общем виде уравнение состояния - это функциональная зависимость F(p,V,T)=0.

Для большинства газов, как показывает опыт, при комнатной температуре и давлении около  $10^5$  Па достаточно точно выполняется уравнение Менделеева-Клапейрона

$$pV = vRT$$

p — давление (Па), V — занимаемый объём (м<sup>3</sup>), R=8,31 Дж/моль·К — универсальная газовая постоянная, T — температура (К).

Моль вещества – количества вещества, содержащее число атомов или молекул, равное числу Авогадро  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$  (Столько атомов содержится в 12 г изотопа углерода  $^{12}$ С). Пусть  $m_0$  – масса одной молекулы (атома), N – количество молекул, тогда  $m = Nm_0$  - масса газа,  $\mu = N_A m_0$  - молярная масса вещества. Поэтому количество молей вещества равно

$$v = \frac{N}{N_A} = \frac{Nm_0}{N_A m_0} = \frac{m}{\mu}.$$

Газ, параметры которого удовлетворяют уравнению Клапейрона-Менделеева, является *идеальным* газом. Наиболее близки по свойствам к идеальному – водород и гелий.

1 - сосуд с телом; 2 - постоянный уровень; 3 - манометр; 4 - соединительные трубки.

## Идеально-газовый термометр.

Газовый термометр постоянного объема состоит из термометрического тела — порции идеального газа, заключенного в сосуд, который с помощью трубки соединен с манометром.

С помощью газового термометра можно опытным путём установить связь между температурой газа и давлением газа при некотором фиксированном объеме. Постоянство объема достигается тем, что вертикальным перемещением левой трубки манометра уровень в его правой трубке доводят до опорной метки и измеряют разность высот уровней жидкости в манометре. Учет различных поправок (например, теплового расширения стеклянных деталей термометра, адсорбции газа и т.д.) позволяет достичь точности измерения температуры газовым термометром постоянного объема, равной 0,001 К.

Газовые термометры имеют то преимущество, что определяемая с их помощью температура при *малых плотностях* газа не зависит от его природы, а шкала такого термометра хорошо совпадает с абсолютной шкалой температур, определяемой с помощью идеально-газового термометра.

Таким способом определённая температура связана с температурой в градусах Цельсия соотношением  $T = t\binom{o}{C} + 273,15\,$  K.

*Нормальные условия состояния газа* − состояние, при котором давление равно нормальному атмосферному  $p_0 = 101325 \text{ Па} \approx 10^5 \text{ Па}$  и температура T = 273,15 K.

Из уравнения Менделеева-Клапейрона следует, что объём 1 моля газа при нормальных условиях  $V = \frac{vRT}{p} \approx 22,4\cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ .

## Основы МКТ


Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) рассматривает термодинамические свойства газов с точки зрения их молекулярного строения. Молекулы находятся в постоянном беспорядочном тепловом движении, постоянно сталкиваясь с друг другом. При этом они обмениваются импульсом и энергией.

#### Давление газа.

Рассмотрим механическую модель газа, находящегося в термодинамическом равновесии со стенками сосуда. Молекулы упруго сталкиваются не только друг с другом, но и со стенками сосуда, в котором находится газ.

В качестве идеализации модели, заменим атомы в молекулах материальными точками. Величина скорость всех молекул предполагается *одинаковой*. Также предполагаем, что материальные точки не взаимодействуют друг с другом на расстоянии, поэтому потенциальную энергию такого взаимодействия принимаем нулевой.

Пусть 
$$n = \frac{N}{V}$$
 — концентрация молекул газа,  $T$  — температура газа,  $u$  — средняя скорость



поступательного движения молекул. Выберем систему координат так, чтобы стенка сосуда лежала в плоскости XY, а ось Z была направлена перпендикулярно стенке внутрь сосуда. Рассмотрим удары молекул о стенки сосуда. Т.к. удары упругие, то после удара о стенку импульс молекулы меняет направление, но его величина не меняется.

За период времени  $\Delta t$  до стенки долетят только те молекулы, которые находятся от стенки на расстоянии не далее, чем  $L=u\cdot \Delta t$ . Общее число молекул в цилиндре, с площадью основания S и высотой L, объем которого равен  $V=LS=u\cdot \Delta t\cdot S$  равно  $N=n\cdot V=n\cdot u\cdot \Delta tS$ .

В данной точке пространства можно условно выделить три различных направления движения молекул, например, вдоль осей X, Y, Z. Молекула может двигаться вдоль каждого из направлений «вперед» и «назад».

Поэтому по направлению к стенке, будут двигаться не все молекулы в выделенном объёме, а только шестая часть от их общего числа. Следовательно, количество молекул, которые за время  $\Delta t$  ударятся о стенку:

$$N_1 = N/6 = n \cdot u \cdot \Delta t \cdot S/6$$
.

Изменение импульса молекул при ударе равно импульсы силы, действующей на молекулы со стороны стенки - с такой же по величине силой молекулы действуют на стенку

$$\Delta P_Z = P_{2Z} - P_{1Z} = F \cdot \Delta t$$

или

$$N_{I} \cdot m_{0} \cdot u - (-N_{I} \cdot m_{0} \cdot u) = F \cdot \Delta t, \ 2 \cdot N_{1} \cdot m_{0} \ u = F \cdot \Delta t, \ \frac{n \cdot u \cdot \Delta t \cdot S}{6} \cdot 2 \cdot m_{0} u = F \cdot \Delta t,$$
$$\frac{1}{3} n \cdot m_{0} u^{2} = \frac{F}{S}.$$

Откуда находим давление газа на стенку:  $p = \frac{F}{S} = \frac{1}{3} n \cdot m_0 u^2 = \frac{2}{3} n \cdot W_K^{TOCT}$ ,

где  $W_{\scriptscriptstyle K}^{\scriptscriptstyle \Pi OCT} = \frac{m_0 u^2}{2}$  - кинетическая энергия материальной точки (поступательного движения мо-

лекулы). Следовательно, давление такого (механического) газа пропорционально кинетической энергии поступательного движения молекул (центра масс молекулы)

$$p = \frac{2}{3} n W_K^{\Pi OCT}.$$

Это уравнение называется основным уравнением МКТ.

## Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.

Количеством степеней свободы тела i называется минимальное количество координат, которые надо задать для однозначного определения положения тела.

Для материальной точки — это три координаты (x, y, z) —поэтому количество степеней свободы для материальной точки равно i=3.

Для двух материальных точек, соединенных жестким стержнем постоянной длины, необходимо задать 5 координат: 3 координаты для одной точки и 2 угла для определения положения второй точки относительно первой. Поэтому в этом случае количество степеней равно i=5.

Максимально возможное количество степеней свободы, связанных с движением в пространстве, равно 6.

Вещество	Химическое	Молярная масса μ,	Число степеней свободы	
	обозначение	кг/моль	одной молекулы $i$	
Атомарный водород	Н	$1.10^{-3}$	3	
Молекулярный водород	$H_2$	2.10-3	5	
Гелий	Не	4·10 <sup>-3</sup>	3	
Неон	Ne	20.10-3	3	
Атомарный азот	N	14·10 <sup>-3</sup>	3	
Молекулярный азот	$N_2$	28·10 <sup>-3</sup>	5	
Атомарный кислород	O	16·10 <sup>-3</sup>	3	
Молекулярный кислород	$O_2$	32.10-3	5	
Аргон	Ar	40·10 <sup>-3</sup>	3	

Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы гласит, что средняя кинетическая энергия, приходящаяся на одну степень свободы при тепловом движении равна

$$W_1 = \frac{1}{2} kT.$$

где  $k = \frac{R}{N_A} \approx 1,38 \cdot 10^{-23}$  - постоянная Больцмана (Дж/К). Поэтому полная кинетическая энергия

одной молекулы, у которой число степеней свободы равно i определяется соотношением

$$\mathbf{W}_{\mathrm{K}} = i \cdot \mathbf{W}_{\mathrm{l}} = \frac{i}{2} \mathbf{k} \mathbf{T} .$$

Замечание. Кроме степеней свободы, связанных с движением тела в пространстве, могут существовать и степени свободы, связанные с собственными колебаниями тела. Их принято называть колебательными степенями свободы. При колебательных степенях свободы надо учитывать и потенциальную и кинетическую энергии колебаний, поэтому на одну колебательную степень свободы приходится энергия kT.

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы равна, очевидно, кинетической энергии движения центра масс (как точки), поэтому:

$$\langle W_K^{\Pi OCT} \rangle = \frac{3}{2}kT$$
.

Средняя кинетическая энергия вращательного движения (вокруг центра масс) молекулы:

$$\langle W_K^{BPAIII} \rangle = \frac{i-3}{2} kT$$
.

Подставим в основное уравнение МКТ выражение для  $\left\langle W_{K}^{\Pi OCT} \right\rangle$ 

$$p = \frac{2}{3} n W_K^{TOCT} = nkT.$$

Т.к. концентрация молекул  $n=\frac{N}{V}$  , полное число молекул  $N=\mathsf{v} N_{\scriptscriptstyle A}$  , постоянная Больцмана

$$k=rac{R}{N_A}$$
 , то получаем уравнение  $\ p=rac{
u N_A}{V}rac{R}{N_A}T$  или 
$$pV=
u RT \ .$$

Это уравнение Менделеева-Клапейрона, справедливое для идеального газа. Следовательно, механическая модель газа, в котором молекулы заменены материальными точками, не взаимодействующими на расстоянии друг с другом, является идеальным газом. Поэтому говорят, что идеальный газ состоит из материальных точек, не взаимодействующих друг с другом на расстоянии.

Средний квадрат скорости, одинаковый для всех молекул можно определить из соотношения

$$\left\langle W_{\scriptscriptstyle K}^{\scriptscriptstyle HOCT} \right\rangle = \frac{3}{2}kT = \frac{m_0 \left\langle {{{\mathbf{v}}^2}} \right\rangle}{2}$$
 или  $\left\langle {{{\mathbf{v}}^2}} \right\rangle = \frac{3kT}{m_0}$  .

Средней квадратичной скоростью называется величина

$$\mathbf{v}_{KB} = \sqrt{\left\langle \mathbf{v}^2 \right\rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \ .$$

Так как у идеального газа отсутствует потенциальная энергия взаимодействия молекул, то *внутренняя* энергия равна суммарной кинетической энергии всех молекул:

$$U = \sum_{N} W_{K} = NW_{K} = v \cdot N_{A} \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} v \cdot RT.$$

$$U = v \cdot \frac{i}{2} RT = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{i}{2} RT.$$

Из этого соотношения следует, как и предполагалось, что температура – это мера внутренней энергии идеального газа.

## Закон Дальтона.

Пусть газ представляет смесь различных идеальных газов (например, трех) с концентрациями  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$ , находящихся при одинаковой температуре. Тогда суммарная концентрация смеси равна сумме концентраций каждого из газов  $n=n_1+n_2+n_3$ .

Действительно, 
$$n = \frac{N}{V} = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{V} = \frac{n_1 \cdot V + n_2 \cdot V + n_3 \cdot V}{V} = n_1 + n_2 + n_3$$
.

*Парциальным давлением газа* называется давление газа, которое он имел бы в отсутствие других газов при тех же объеме и температуре.

Закон Дальтона гласит, что давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений газов смеси

$$p=nkT = (n_1+n_2+n_3)kT = n_1kT + n_2kT + n_3kT = p_1+p_2+p_3.$$

Давление газовой смеси определяется только концентрацией газов и температурой смеси. Пример. Определить среднюю молярную массу смеси, состоящей из  $\alpha_1$ =75% азота и  $\alpha_2$ =25% кислорода.

Решение. По закону Дальтона давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений каждого из газов  $p = p_1 + p_2$ . С другой стороны, из уравнения Менделеева – Клапейрона для смеси:

$$p = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{RT}{V}$$
 , где  $m = m_1 + m_2 - \text{суммарная масса смеси,}$ 

и для каждого из газов можно найти парциальное давление  $p_1 = \frac{m_1}{\mathfrak{u}_1} \cdot \frac{RT}{V}$ ,  $p_2 = \frac{m_2}{\mathfrak{u}_2} \cdot \frac{RT}{V}$ .


Откуда 
$$\frac{m_1+m_2}{\mu}\frac{RT}{V}=\frac{m_1}{\mu_1}\frac{RT}{V}+\frac{m_2}{\mu_2}\frac{RT}{V}.$$
Следовательно, 
$$\mu=\frac{\left(m_1+m_2\right)\mu_1\mu_2}{m_1\mu_2+m_2\mu_1}=\frac{m\mu_1\mu_2}{\alpha_1m\mu_2+\alpha_2m\mu_1}=\frac{\mu_1\mu_2}{\alpha_1\mu_2+\alpha_2\mu_1}.$$
 
$$\mu=\frac{\mu_1\mu_2}{\alpha_1\mu_2+\alpha_2\mu_1}=\frac{28\cdot 10^{-3}\cdot 32\cdot 10^{-3}}{0.75\cdot 32\cdot 10^{-3}+0.25\cdot 28\cdot 10^{-3}}\approx 28.9\cdot 10^{-3}\ \text{кг/моль.}.$$

Замечание. Смесь газов, приведенная в задаче близка по составу к обычному воздуху. Поэтому можно для воздуха принять  $\mu_{\text{воздуха}} \approx 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$ .

## Длина свободного пробега молекулы.

Длина свободного пробега молекулы λ - это среднее расстояние, которое пролетает молекула между двумя последовательными столкновениями с другими молекулами. Замечание. Если молекула чаще сталкивается с другими молекулами, чем со стенками сосуда, то это означает, что размеры сосуда много больше длины свободного пробега.

Рассмотрим газ, состоящий из одинаковых молекул. Размерами молекул не пренебрега-



ем, но средние значения величин скоростей молекул считаем одинаковыми.

Две молекулы столкнутся, если центр одной из них находится на расстоянии не большем, чем d=2r от центра другой при их встречном движении (r — радиус молекулы). Пусть одна из них покоится, а вторая налетает с относительной скоростью  $v_{\rm OTH}$ . Рассмотрим прямой цилиндр, связанный с этой покоящейся молекулой, определяемый условием, что внутри цилиндра не должно быть других молекул. Если объём этого ци-

линдра  $V_0 = L\pi d^2 \ (L$  – расстояние до соседней молекулы), то объем всего газа можно определить как  $V=N\cdot V_0$ , где N – количество молекул. Тогда концентрация молекул

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N}{NV_0} = \frac{1}{V_0} = \frac{1}{L\pi d^2}$$
. Откуда получаем, что  $L = \frac{1}{\pi d^2 n}$ .

Если  $\lambda$  - длина свободного пробега, то время между двумя последовательными столкновениями не зависит от системы отсчета. Пусть <v> - средняя скорость молекул, тогда

$$\Delta t = \frac{L}{\mathrm{v}_{OTH}} = \frac{\lambda}{\left\langle \mathrm{v} \right\rangle}$$
, откуда  $\lambda = \frac{\left\langle \mathrm{v} \right\rangle}{\mathrm{v}_{OTH}} L$ .

Относительная скорость двух молекул  $\vec{v}_{OTH} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ , поэтому

$$(\vec{\mathbf{v}}_{OTH})^2 = (\vec{\mathbf{v}}_2 - \vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2 - \vec{\mathbf{v}}_1) = \mathbf{v}_2^2 + \mathbf{v}_1^2 - 2\mathbf{v}_1\mathbf{v}_2\cos\alpha$$

Усредняем это выражение

$$\langle (\vec{\mathbf{v}}_{OTH})^2 \rangle = \langle \mathbf{v}_2^2 \rangle + \langle \mathbf{v}_1^2 \rangle - 2 \langle \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2 \rangle \langle \cos \alpha \rangle$$

Для среднего значения должно выполняться  $\int\limits_{0}^{2\pi} \left\langle \cos \alpha \right\rangle d\alpha = \int\limits_{0}^{2\pi} \cos \alpha d\alpha = 0$ , откуда  $\left\langle \cos \alpha \right\rangle = 0$ .

Поэтому  $\left\langle \left(\vec{v}_{\mathit{OTH}}\right)^{2}\right\rangle = \left\langle v_{2}^{2}\right\rangle + \left\langle v_{1}^{2}\right\rangle = 2\left\langle v^{2}\right\rangle$ , так как по предположению  $\left\langle v_{2}^{2}\right\rangle = \left\langle v_{1}^{2}\right\rangle = \left\langle v_{1}^{2}\right\rangle$ .

Вообще-то,  $\left\langle \mathbf{v}^{2}\right\rangle \neq \left\langle \mathbf{v}\right\rangle ^{2}$ , но в грубом приближении можно записать  $\left\langle \mathbf{v}_{\mathit{OTH}}\right\rangle \approx \sqrt{2}\left\langle \mathbf{v}\right\rangle$ .

Окончательно, для длины свободного пробега молекул получаем формулу  $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$  .

Величина  $\sigma = \pi d^2$  называется эффективным сечением взаимодействия молекул. Принято считать, что эта величина слабо зависит от температуры.

Длина свободного пробега молекул обратно пропорциональна концентрации молекул

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}.$$

Средняя частота соударений молекул газа между собой  $v = \frac{\langle \mathbf{v} \rangle}{\lambda} = \sqrt{2} \sigma n \langle \mathbf{v} \rangle$ .

## Экспериментальные подтверждения молекулярно-кинетической теории.

Наиболее известными экспериментами, демонстрирующими молекулярную структуру вещества и подтверждающими молекулярно-кинетическую теорию, являются опыты Дюнуайе и Отто Штерна, выполненные соответственно в 1911 и 1920 годах. В этих опытах молекулярные пучки создавались путем испарения различных металлов, и поэтому молекулы исследуемых газов представляли собой атомы этих металлов. Такие эксперименты позволили проверить




Схема опыта Дюнуайе.

1 - отделение, заполненное газом, 2 и 3 - отделения со сверхвысоким вакуумом, 4 - перегородки с диафрагмами, 5 - молекулярный пучок, 6 - след нерассеянного пучка, 7 - след рассеянных молекул

предсказания молекулярно-кинетической теории, которые она дает для случая газов, молекулы которых можно рассматривать как материальные точки (т.е. для одноатомных газов).

Схема опыта Дюнуайе с молекулярными пучками показана на рис. Стеклянный сосуд, материал которого выбирался таким, чтобы обеспечивать высокий вакуум, был разделён на три отделения 1, 2 и 3 двумя перегородками с диафрагмами 4. В отделении 1 находился газ, в качестве которого в данном эксперименте были использованы пары натрия, полученные при его нагревании. Молекулы этого газа могли свободно пролетать через отверстия в диафрагмах, коллимирую-

щих молекулярный пучок 5, то есть позволяющие ему проходить только в пределах малого телесного угла. В отделениях 2 и 3 был создан сверхвысокий вакуум, такой, чтобы атомы натрия могли пролетать их без столкновений с молекулами воздуха.

Нерассеянный молекулярный пучок оставлял на торцевой стенке сосуда след 6. Но даже в случае сверхвысокого вакуума имело место рассеяние молекулярного пучка на краях диафрагм 4. Поэтому на торцевой стенке сосуда имелась область «полутени» 7, в которой оставляли следы частицы, претерпевшие рассеяние. По мере ухудшения вакуума в отделении 3 область 7 увеличивалась. По величине размытости следа рассеянных атомов натрия можно было оце-




Схема опыта Штерна. 1 - источник молекул, 2 и 3 - вращающиеся цилиндры, 4 - щель, ограничивающая молекулярный пучок, 5 - след молекулярного пучка.

нить длину их свободного пробега. Такие оценки были проведены Максом Борном на основании результатов опытов, аналогичных опыту Дюнуайе.

Одними из самых знаменитых опытов с молекулярными пучками были эксперименты **Штерна**, в которых впервые удалось осуществить прямые измерения молекулярных скоростей. Наиболее известная схема опыта Штерна показана на рисунке. Платиновая нить 1, на которую была нанесена капля серебра, находилась на оси двух коаксиальных цилиндров 2 и 3, причём в цилиндре 2 имелась щель, параллельная его оси. Цилиндры могли вращаться вокруг своей оси. В опытах Штерна угловая скорость их вращения составляла 2...3 тысячи оборотов в минуту.

При пропускании через платиновую нить электрического тока она разогревалась до максимальной температуры порядка 1200 °С. В результате чего серебро начинало испаряться, и его атомы пролетали через щель 4 цилиндра 2, затем оседали на поверхности цилиндра 3, ос-

тавляя на нём след 5. Для не вращающихся цилиндров, атомы серебра, двигаясь прямолинейно,

более-менее равномерно оседали на поверхности внешнего цилиндра, внутри сектора, соответствующего прямолинейному их распространению. Вращение цилиндров приводило к искривлению траектории молекул в системе отсчёта, связанной с цилиндрами и, как следствие, к изменению положения атомов серебра, осевших на внешний цилиндр.

Анализируя плотность осевших молекул, можно было оценить характеристики распределения молекул по скоростям, в частности, максимальную и минимальную скорости, соответствующие краям следа, а также найти наиболее вероятную скорость, соответствующую максимуму плотности осевших молекул.

При температуре нити 1200 °C среднее значение скорости атомов серебра, полученное после обработки результатов опытов Штерна, оказалось близким к 600 м/с, что вполне соответ-

ствует значению средней квадратичной скорости, вычисленному по формуле  $v_{KB} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$ .

#### Лекция 12.

Теплоёмкость газа при изопроцессах. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. Политропический процесс. Теплоёмкость и работа в политропических процессах. Газ Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.

*Теплоемкостью* тела называется коэффициент пропорциональности между изменением его температуры и количеством подведённой теплоты  $C = \frac{Q}{\Delta T}$  (Дж/К).

Из размерности теплоемкости можно понять, о какой из них идет речь.

Итак, для того чтобы изменить температуру тела от начальной  $T_{\rm H}$  до конечной  $T_{\rm K}$ , ему надо сообщить количество теплоты

$$Q=mC_{\rm УД}(T_{\rm K}-T_{\rm H}),$$

где m – масса вещества,  $C_{\rm УД}$  – удельная теплоемкость (Дж/кг·К),  $T_{\rm K}$  -  $T_{\rm H}$  – разность конечной и начальной температур. Аналогичные формулы и для обычной и молярной теплоемкости:

$$Q=\nu C_{\rm M}(T_{\rm K}-T_{\rm H}),$$


 $\nu$  - количество молей вещества,  $C_{\rm M}$  - молярная теплоемкость вещества

Замечание: Поскольку в выражение для количества теплоты входит разность температур, то температуру можно брать хоть в градусах Цельсия, хоть в Кельвинах. Из формулы видно, что если температура тела увеличивается, то количество теплоты считается положительным, а если уменьшается, то отрицательным. Поэтому в дальнейшем будем считать, что теплота, полученная телом – положительная, а отданная, наоборот, отрицательная.

Теплоемкость тела не является постоянной величиной, а зависит от различных факторов, в том числе и от условий протекания термодинамических процессов, в которых это тело участвует.

Рассмотрим процессы, в которых один из параметров системы остаётся постоянным. Такие процессы принято называть *изопроцессами*..

1) **Изохорический (изохорный) процесс** – процесс изменения состояния газа, при котором объем газа остается постоянным V=const. Для изохорического процесса  $\frac{p}{T}$  = const .



Так как объем газа постоянный, то работа газа равна нулю A=0, следовательно все подводимое тепло идет на изменение внутренней энергии Q= $\Delta$ U. Для внутренней энергии идеального газа

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{U}_{K} - \mathbf{U}_{H} = \mathbf{v} \cdot \frac{i}{2} \mathbf{R} \left( \mathbf{T}_{K} - \mathbf{T}_{H} \right) = \mathbf{v} \cdot \frac{i}{2} \mathbf{R} \cdot \Delta \mathbf{T}.$$

Если обозначим молярную теплоемкость газа для изохорического процесса как  $C_V$ , то тогда  $Q=vC_V\Delta T$ . Поэтому первое начало термодинамики примет вид:


$$Q_{V=const} = v \cdot C_V \cdot \Delta T = v \cdot \frac{i}{2} R \cdot \Delta T$$
.

Отсюда для изохорной молярной теплоемкости  $C_V = \frac{i}{2}R$ .

Следствие:  $\Delta U = v \cdot C_v \cdot \Delta T$ .

	Одноатомный $i=3$	Двухатомный $i=5$	Многоатомный $i$ =6
$C_V$	$C_V = \frac{3}{2}R$	$C_V = \frac{5}{2}R$	$C_V = 3R$

2) **Изобарический (изобарный) процесс** - процесс изменения состояния газа, при котором давление газа остается постоянным p=const. Для изобарного процесса  $\frac{V}{T}$  = const .



В этом случае работа газа равна  $A=p(V_K-V_H)$ . Первое начало термодинамики для этого процесса:  $Q=\Delta U+A=\nu C_{\nu}\Delta T+p\left(V_K-V_H\right)$ .

Из уравнения Менделеева-Клапейрона  $p\left(V_{K}-V_{H}\right)=\frac{m}{\mu}R\left(T_{K}-T_{H}\right)=\frac{m}{\mu}R\cdot\Delta T=\nu\cdot R\cdot\Delta T$  .

Поэтому  $Q = \Delta U + A = \nu C_V \Delta T + p (V_K - V_H) = \nu C_V \Delta T + \nu \cdot R \cdot \Delta T = \nu (C_V + R) \Delta T$ .

Если обозначить через  $C_P$  - молярную теплоемкость газа для изобарического процесса, то

$$Q_{P=const} = \nu C_P \Delta T = \nu (C_V + R) \Delta T$$
.

Отсюда для молярной изобарной теплоемкости:


$$C_P = C_V + R$$

- это равенство называется соотношением Майера.

Следовательно,  $C_P = \frac{i}{2}R + R = \frac{i+2}{2}R$ .

	Одноатомный $i=3$	Двухатомный $i=5$	Многоатомный <i>i</i> =6
$C_P$	$C_P = \frac{5}{2}R$	$C_P = \frac{7}{2}R$	$C_P = 4R$

3) **Изотермический процесс** – процесс изменения состояния газа, при котором температура газа остается постоянной T=const. Для изотермического процесса pV = const.



Так как температура газа постоянная, то изменение внутренней энергии равно нулю  $\Delta {
m U}=0$  и все подводимое к газу тепло расходуется на совершение газом работы:  $\emph{Q}=A$  . Работа газа в изотермическом процессе

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{vRT}{V} dV = vRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right).$$

Теплоемкость газа в этом процессе не определена (говорят, что теплоемкость изотермического процесса бесконечно большая).

4) **Адиабатический (адиабатный) процесс**. Это процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой  $\delta Q$ =0. Теплоёмкость адиабатического процесса равна нулю. Первое начало термодинамики для адиабатического процесса: 0= $\Delta U$  + A или  $-\Delta U$  = A - газ совершает положительную работу за счет уменьшения внутренней энергии.

Для малых изменений параметров dU + pdV = 0,

$$dU = \nu C_{\nu} dT$$
,  $d(pV) = d(\nu RT)$  или  $Vdp + pdV = \nu RdT$ , откуда  $dT = \frac{Vdp + pdV}{\nu R}$ 

Тогда 
$$\nu C_V dT + p dV = 0$$
,  $\nu C_V \frac{V dp + p dV}{\nu R} + p dV = 0$ ,  $C_V V dp + (C_V + R) p dV = 0$ 

Учитывая соотношение Майера  $C_V + R = C_P$  и деля на pV, получаем

$$C_{V} \frac{dp}{p} + C_{P} \frac{dV}{V} = 0, \ d\left(\ln p\right) + d\left(\ln V^{\frac{C_{P}}{C_{V}}}\right) = 0, \ d\left(\ln \left(pV^{\frac{C_{P}}{C_{V}}}\right)\right) = 0,$$

Уравнение для адиабатического процесса  $pV^{\gamma} = const$  (Уравнение Пуассона).

Коэффициент  $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$  называется показателем адиабаты (или коэффициентом Пуассона).

Для идеального газа  $\gamma = \frac{i+2}{i}$ .

	Одноатомный $i=3$	Двухатомный <i>i</i> =5	Многоатомный $i=6$
γ	$\gamma = \frac{5}{3}$	$\gamma = \frac{7}{5}$	$\gamma = \frac{4}{3}$

#### Следствия

1. Уравнения адиабатического процесса  $pV^{\gamma} = const$ .

С учетом  $p = \frac{vRT}{V}$  получаем уравнение  $TV^{\gamma-1} = const$ .

C учетом 
$$V = \frac{vRT}{p}$$
 получаем уравнение  $\frac{T^{\gamma}}{p^{\gamma-1}} = const$ .

Показатель адиабаты всегда больше единицы  $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V} > 1$ 

2. Работа газа при адиабатическом процессе равна убыли внутренней энергии


$$A = -\Delta U = \nu C_V \left( T_1 - T_2 \right).$$

С другой стороны, т.к.  $pV^{\gamma} = const$ , то, например,  $pV^{\gamma} = p_1V_1^{\gamma}$ , откуда  $p = \frac{p_1V_1^{\gamma}}{V^{\gamma}}$  и для работы газа в адиабатическом процессе получаем выражение

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^{\gamma}}{V^{\gamma}} dV = \frac{p_1 V_1^{\gamma}}{\gamma - 1} \left( \frac{1}{V_1^{\gamma - 1}} - \frac{1}{V_2^{\gamma - 1}} \right) = \frac{p_1 V_1}{\gamma - 1} \left( 1 - \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma - 1} \right).$$

3. В координатах (V, p) график адиабаты идет круче, чем график изотермы.

Действительно, для изотермического процесса:  $p = \frac{const}{V}$ ,  $\frac{dp}{dV} = -\frac{const}{V^2}$  - тангенс угла наклона



касательной. Для адиабатического процесса  $p = \frac{const}{V^{\gamma}}, \frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{const}{V^{\gamma+1}}$ 

T=const - тангенс угла наклона касательной. Т.к.  $\gamma > 1$ , то в точке пересечения графиков адиабата убывает быстрее, чем изотерма.

Замечания.

3амечания.

1. Скорость звуковых колебаний в газе определяется соотношением  $v = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$ . Звуковые колебания в воздухе можно считать адиабатиче-

ским процессом, для которого  $pV^{\gamma} = const$ , откуда  $\frac{p}{Q^{\gamma}} = const$ . Следовательно,

$$d\left(rac{p}{
ho^{\gamma}}
ight) = rac{dp}{
ho^{\gamma}} - \gamma rac{p}{
ho^{\gamma+1}} d
ho = 0$$
 . Тогда  $rac{dp}{d
ho} = \gamma rac{p}{
ho}$  и поэтому  $v = \sqrt{\gamma rac{p}{
ho}}$  . Для идеального газа из уравне-

ния Менделеева-Клапейрона  $\rho = \frac{m}{V} = \frac{p\mu}{RT}, \ \frac{p}{\rho} = \frac{RT}{\mu} \ v = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}}$ . Для воздуха при нормальных

условиях можно приближенно считать γ≈1,4. При Т=300 К скорость звука в воздухе ∨≈347 м/с. 2. Теплоёмкость, вообще говоря, не является постоянной величиной, а зависит, например, от температуры. Для водорода H<sub>2</sub> при T≈50 К  $C_V = \frac{3}{2}R$ , а в диапазоне T≈300...400 К  $C_V = \frac{5}{2}R$ , а

при высокой температуре  $C_V = \frac{7}{2}R$ . Это говорит о вкладе колебательных степеней свободы в теплоёмкость для реального газа.

## Политропический процесс

Политропический процесс – термодинамический процесс, протекающий при постоянной теплоёмкости C=const.

Выведем уравнение для политропического процесса (аналогично выводу уравнения Пу-

$$\delta Q = dU + \delta A, \ \nu C dT = \nu C_V dT + p dV, \ dT = \frac{V dp + p dV}{\nu R}, \ \nu \left(C - C_V\right) \frac{V dp + p dV}{\nu R} = p dV,$$

$$\left(C - C_V\right) V dp + \left(C - C_V - R\right) p dV = 0$$

Показатель политропического процесса  $n = \frac{C - C_p}{C - C_p}$ .

Уравнение политропического процесса  $pV^n = const$ .

Работа при политропическом процессе 
$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{p_1 V_1}{n-1} \left( 1 - \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^{n-1} \right).$$

Частные случаи политропического процесса

- 1) Пусть  $C \to C_V$ . Тогда  $n \to \infty$ . Уравнение политропического процесса можно записать в виде  $p^{\frac{1}{n}}V=const$ , тогда  $\lim_{n\to\infty}p^{\frac{1}{n}}V=V=const$  - т.е. это изохорический процесс.
- 2) Пусть  $C = C_p$ , тогда n=0 и  $pV^0 = p = const$  изобарический процесс.
- 3) Пусть C=0, тогда  $n=\frac{-C_p}{-C_v}=\gamma$  и  $pV^{\gamma}=const$  адиабатический процесс.
- 4) Пусть C=∞, тогда n=1, pV = vRT = const изотермический процесс.

## Приближение Ван-дер-Ваальса (газ Ван-дер-Ваальса)

В реальном газе молекулы взаимодействуют между собой на расстоянии. Это, в частности, приводит к уменьшению давления газа. Для примера рассмотрим небольшой сосуд, полностью заполненный водой при температуре  $T=300~\mathrm{K}$ . Давление в воде мало отличается от атмосферного. Предположим, что молекулы воды перестали взаимодействовать друг с другом, т.е. вода превратилась в идеальный газ. Так как плотность газа в сосуде будет равна плотности во-

ды 
$$\rho$$
=1000 кг/м<sup>3</sup>, то давление газа в сосуде будет равно  $p = \frac{\rho RT}{\mu} = \frac{1000 \cdot 8,31 \cdot 300}{0,018} = 1385 \cdot 10^5$  Па,

т.е. в 1385 раз больше атмосферного. Конечно, у реальных газов отличие не будет таким большим, как у жидкости.

Как показывает основное уравнение МКТ  $p = \frac{2}{3} n W_{KUH}^{\Pi OCT}$  давление идеального газа про-

порционально кинетической энергии молекул. В реальном газе молекулы взаимодействуют между собой. Из-за притяжения между молекулами кинетическая энергия будет уменьшаться с увеличением расстояния между молекулами. Поэтому давление будет уменьшаться тоже. Для учёта уменьшения давления для реального газа можно ввести поправку к давлению идеального

газа 
$$p=p_{{\it H\! /\! J}}-\frac{a\cdot {\it V}^2}{{\it V}^2}$$
, откуда  $p+\frac{a\cdot {\it V}^2}{{\it V}^2}=p_{{\it H\! /\! J}}$ , где V – объём газа, V - количество моль вещества,  $a$  - некоторый коэффициент.

Идеальный газ состоит из материальных точек, не имеющих размеров. Поэтому объем молекул в идеальном газе можно не учитывать. Объем реального газа, однако, будет больше на величину суммарного объема молекул  $V = V_{\mathit{ИД}} + b \cdot \mathsf{V}$ , откуда  $V_{\mathit{ИД}} = V - b \cdot \mathsf{V}$ , b - некоторый коэффициент.

Рассмотрим уравнение Менделеева-Клапейрона  $p_{{\it И}\!{\it Д}}V_{{\it И}\!{\it Д}}=vRT$  и подставим в него указанные величины

$$\left(p + \frac{a \cdot v^2}{V^2}\right) (V - b \cdot v) = vRT.$$

Это уравнение в 1873 г. предложил <u>Ван-дер-Ваальс</u> для описания неидеального газа. Константы *a*, *b* определяются для каждого газа экспериментально. Газ, для которого справедливо уравнение Ван-дер-Ваальса называется газом Ван-дер-Ваальса.

Перепишем уравнение Ван-дер-Ваальса в виде

$$pV^3 - v(bp + RT)V^2 + av^2 \cdot V - ab \cdot v^3 = 0.$$

Это кубическое уравнение при T=const для заданного давления p может иметь три корня – значения объема V. Температура, при которой уравнение имеет три одинаковых корня, называется критической. Для определения критических параметров запишем уравнение в виде

$$p_{KP} \left( V - V_{KP} \right)^3 = 0$$

Затем раскрывая, получаем  $p_{KP}V^3 - 3p_{KP}V_{KP}V^2 + 3p_{KP}V_{KP}^2V - p_{KP}V_{KP}^3 = 0$ , откуда следует система уравнений

$$3p_{KP}V_{KP} = v(bp_{KP} + RT_{KP}), 3p_{KP}V_{KP}^2 = av^2, p_{KP}V_{KP}^3 = ab \cdot v^3.$$

Делим последнее уравнение на второе  $\frac{p_{\mathit{KP}}V_{\mathit{KP}}^{\ \ 3}}{3p_{\mathit{KP}}V_{\mathit{KP}}^{\ \ 2}} = \frac{ab\cdot v^3}{av^2}$  или  $V_{\mathit{KP}} = 3b\cdot v$  .

Из второго уравнения следует  $p_{KP} = \frac{av^2}{3V_{KP}^2} = \frac{a}{27b^2}$ .

Из первого уравнения 
$$T_{KP} = \frac{3p_{KP}V_{KP} - vbp_{KP}}{vR} = \frac{8a}{27Rb}$$
.

примерные значения констант и критических нараметров					
Газ	a, Па·м <sup>3</sup> /моль <sup>2</sup>	$b$ , м $^3$ /моль	$p_{\kappa p}$ , $\Pi a$	$V_{\rm kp}$ , м <sup>3</sup> /моль	$T_{\kappa p}$ , K
He	0,00346	0,0000237	$2,28\cdot10^{5}$	7,11·10 <sup>-5</sup>	5,20
Ne	0,02135	0,00001709	$2,71\cdot10^{6}$	5,13·10 <sup>-5</sup>	44,54
$H_2$	0,02476	0,00002661	$1,30\cdot10^{6}$	7,98·10 <sup>-5</sup>	33,18
Ar	0,1363	0,00003219	$4,87 \cdot 10^6$	9,66·10 <sup>-5</sup>	150,97
N <sub>2</sub>	0,1408	0,00003913	$3,41\cdot10^{6}$	1,17·10 <sup>-4</sup>	128,30
$O_2$	0,1378	0,00003183	$5,04\cdot10^6$	9,55.10 <sup>-5</sup>	154,36
H <sub>2</sub> O	0,5536	0,00003049	$2,21\cdot10^{7}$	9,15·10 <sup>-5</sup>	647,39

Примерные значения констант и критических параметров


Вводим безразмерные переменные  $\overline{T}=\frac{T}{T_{_{KP}}}\,,\;\overline{V}=\frac{V}{V_{_{KP}}}\,,\;\overline{p}=\frac{p}{p_{_{KP}}}\,.$ 

Подставляем в уравнение Ван-дер-Ваальса  $T=\overline{T}\cdot T_{_{\!K\!P}},\ V=\overline{V}\cdot V_{_{\!K\!P}},\ p=\overline{p}\cdot p_{_{\!K\!P}}.$ 

$$\left(\overline{p}p_{\mathit{KP}} + \frac{a\cdot \mathsf{v}^2}{\overline{V}V_{\mathit{KP}}\overline{V}V_{\mathit{KP}}}\right) \left(\overline{V}V_{\mathit{KP}} - b\cdot \mathsf{v}\right) = \mathsf{v}R\overline{T}T_{\mathit{KP}}\,, \\ \left(\overline{p}\frac{a}{27b^2} + \frac{a\cdot \mathsf{v}^2}{\overline{V}3b\cdot \mathsf{v}\overline{V}3b\cdot \mathsf{v}}\right) \left(\overline{V}3b\cdot \mathsf{v} - b\cdot \mathsf{v}\right) = \mathsf{v}R\overline{T}\frac{8a}{27Rb}\,, \\ \left(\frac{\overline{p}}{27} + \frac{1}{9\overline{V}^2}\right) \left(3\overline{V} - 1\right) = \overline{T}\frac{8}{27}\,, \\ \mathsf{и} \ \mathsf{получаем} \ \mathsf{уравнение} \ \mathsf{для} \ \mathsf{безразмерных} \ \mathsf{величин}$$

$$\left(\overline{p} + \frac{3}{\overline{V}^2}\right) \left(3\overline{V} - 1\right) = 8\overline{T}.$$

Полученное уравнение не зависит от параметров *а*, *b*. Поэтому оно справедливо для *всех* газов, которые описываются уравнением Ван-дер-Ваальса. Его называют *приведённым уравнением* Ван-дер-Ваальса. Из уравнения следует, что любые два безразмерных параметра также однозначно определяют третий независимо от свойств газа даже для газов, не являющихся идеальными. Такие состояния называются *соответственными*. Приведённое уравнение Ван-дер-Ваальса описывает *закон соответственных состояний*.



Нулевая производная  $\frac{d\overline{p}}{d\overline{V}}=0$  описывается линией  $\overline{p}=\frac{3\overline{V}-2}{\overline{V}^3}$  . Из графика видно, что при

 $T > T_{\rm KP}$  изотермы газа Ван-дер-Ваальса монотонно убывают с ростом объема. При меньших температурах изотерма имеет участок возрастания давления с увеличением объема газа, чего в реальных газах не наблюдается.

Отметим ещё одну особенность газа Ван-дер-Ваальса. Из приведенного уравнения выражаем давление  $\overline{p}=\frac{8\overline{T}}{3\overline{V}-1}-\frac{3}{\overline{V}^2}$ . Простая арифметика показывает, что *возможны* такие положительные значения параметров  $\overline{T}$  и  $\overline{V}$  при которых давление *отрицательно*. Например, при  $\overline{V}=0,3$  и любой температуре  $\overline{T}$ :  $\overline{p}=\frac{8\overline{T}}{-0.1}-\frac{3}{0.09}<0$ . Следовательно, уравнение Ван-дер-

Ваальса применимо не во всем диапазоне изменения параметров. Опыт показывает, что уравнение достаточно точно описывает поведение некоторых реальных газов вблизи их критической точки. При этом, также, качественно точно описываются фазовые переходы жидкость-газ.

## Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.

Внутренняя энергия неидеального газа — это сумма кинетической энергии движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия

$$U = W_{KUH} + W_{\Pi O T}.$$

Кинетическая энергия зависит от температуры. Потенциальная энергия взаимодействия отрицательная. При увеличении объема газа расстояние между молекулами увеличивается, поэтому абсолютное значение потенциальной энергии убывает и, в пределе бесконечного объёма, обращается в ноль. Поэтому в этом случае  $U \xrightarrow[V \to \infty]{} U_{U\!I\!I} = V C_V T$ .

Для любой адиабатически изолированной системы изменение внутренней энергии  $dU = -\delta A = p dV$  . Для идеального газа  $dU_{HII} = -p_{HII} dV_{HII}$  .

Для газа Ван-дер-Ваальса 
$$dU_{\mathit{H}\!\mathit{Д}} = - \Bigg(p + \frac{a \cdot \mathsf{v}^2}{V^2}\Bigg) d\left(V - b \cdot \mathsf{v}\right) = - \Bigg(p dV + \frac{a \cdot \mathsf{v}^2}{V^2} dV\Bigg)$$

 $dU_{_{\it H\!\!\!/\!\!\!/}}=dU-rac{a\cdot {f v}^2}{V^2}dV$  . Откуда, после интегрирования


$$U = vC_V T - \frac{a \cdot v^2}{V}$$

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса зависит от объема. Если газ расширяется при постоянной внутренней энергии U=const, то температура газа уменьшается. Это, в частности происходит в случае, когда теплоизолированный газ расширяется без совершения работы против внешних сил, т.е. при адиабатном расширении в пустоту. (Это процесс расширения необратим). Явление понижения температуры неидеального газа при адиабатном расширении в пустоту называется эффектом Джоуля-Томсона. Оно наблюдается из-за того, что газ не является идеальным.

#### Лекция 13.

Тепловые и холодильные машины. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Теорема Карно. Термодинамическая шкала температур. Неравенство Клаузиуса. Термодинамическая энтропия. Закон возрастания энтропии. Третье начало термодинамики.

Тепловые машины или тепловые двигатели, предназначены для получения полезной работы за счет теплоты, выделяемой вследствие химических реакций (сгорания топлива), ядерных превращений или по другим причинам. Для функционирования тепловой машины обязательно необходимы следующие составляющие: нагреватель, холодильник и рабочее тело.




Холодильником может являться, например, окружающая среда.

В дальнейшем будет применяться понятие термостата, под которым подразумевается тело, находящееся при постоянной температуре и обладающее бесконечной теплоёмкостью – любые процессы получения или отдачи теплоты не меняют температуру этого тела.

## Циклический (круговой) термодинамический процесс.

Рассмотрим циклический процесс, в котором нагреватель передает рабочему телу теп-



лоту Q<sub>н</sub>. Рабочее тело совершает работу и затем отдает тепло холодильнику  $Q'_{X}$ .

Замечание. Наличие штриха означает. что берется абсолютное значение указанной величины, т.е.  $Q'_{X} = |Q_{X}|$ .

Такой круговой процесс называется прямым. В прямом процессе теплота забирается у более нагретого тела и после совершения работы системой над внешними телами остаток теплоты отдается менее нагретому телу. Тепловые машины работают по прямому циклу.

Процесс, в котором теплота забирается у менее нагретого тела и отдается более нагретому телу в результате совершения работы над системой внешними телами, называется обратным. По обратному циклу работают холодильные машины.

Теплота, полученная системой, считается положительной Q<sub>H</sub>>0, а отданная – отрицательной  $Q_X$ .<0. Если  $Q'_X > 0$  – теплота полученная холодильником, то можно записать  $O'_{x} = -O_{x} = |O_{x}|$ 

Внутренняя энергия – это функция состояния, поэтому при круговом (циклическом) процессе, когда система возвращается в исходное состояние, внутренняя энергия не изменяется. Из первого начала термодинамики следует

$$Q_{\mathit{L}\mathit{U}\mathit{K}\mathit{J}\mathit{I}} = \Delta U_{\mathit{L}\mathit{U}\mathit{K}\mathit{J}\mathit{I}} + A_{\mathit{L}\mathit{U}\mathit{K}\mathit{J}\mathit{I}} \; .$$

Но так как  $\Delta U_{MKR} = 0$ , то

$$Q_{IIIIKII} = Q_{IIOJIVY} + Q_{OTII} = Q_{IIOJIVY} - Q'_{OTII}$$

так как  $Q_{\Pi O \Pi YY} > 0$ ,  $Q_{O T \Pi} < 0$ .

Коэффициент полезного действия (термический КПД) прямого цикла 
$$\eta = \frac{A_{\text{ЦИКЛ}}}{Q_{\text{ПОЛУЧ}}} = \frac{Q_{\text{ПОЛУЧ}} + Q_{\text{ОТД}}}{Q_{\text{ПОЛУЧ}}} = \frac{Q_{\text{ПОЛУЧ}} - Q'_{\text{ОТД}}}{Q_{\text{ПОЛУЧ}}} = 1 + \frac{Q_{\text{ОТД}}}{Q_{\text{ПОЛУЧ}}} = 1 - \frac{Q'_{\text{ОТД}}}{Q_{\text{ПОЛУЧ}}}$$

определяется для циклических (повторяемых) процессов. (Для нециклического процесса подобное отношение называется полезным выходом.)

Замечание. Передача теплоты холодильнику является обязательной для циклического процесса. Иначе рабочее тело придет в тепловое равновесие с нагревателем и передача теплоты от нагревателя будет невозможной. Поэтому КПД любой тепловой машины всегда меньше единицы

$$\eta = 1 - \frac{\left| Q_{OTZI} \right|}{Q_{IIOJIVY}} < 1.$$

В холодильной машине внешние тела совершают работу  $A_{\text{внеш}}$  по отводу теплоты от охлаждаемого тела  $Q_2$  и передачи теплоты к тепловому резервуару (обычно – это окружающая среда)  $Q_1$ ′. КПД холодильной машины или холодильный коэффициент – это отношение отведенного количества теплоты к затраченной работе

$$\eta_{XM} = \frac{Q_2}{A_{BHEIII}} = \frac{Q_2}{Q_1' - Q_2}$$

Вообще говоря, этот коэффициент может быть как меньше единицы, так и больше единицы – всё зависит от работы внешних тел.

 $Tепловой\ насос\$ - устройство, «перекачивающее» теплоту от холодных тел к нагретым и предназначенное, например, для обогрева помещения. При этом тепло  $Q_2$  отбирается у окружающей среды, имеющей меньшую температуру, и воздуху в помещении отдается теплота  $Q_1'$ . Тепловой насос работает по обратному тепловому циклу. (Этот принцип обогрева называется динамическим отоплением). КПД теплового насоса равен отношению теплоты, переданной помещению к затраченной работе

$$\eta_{TH} = \frac{Q_1'}{A_{BHEIII}} = \frac{Q_1'}{Q_1' - Q_2}.$$

Так как теплота, отводимая от окружающей среды больше 0, то КПД теплового насоса больше единицы. Но для КПД этого же прямого цикла  $Q_{\Pi O \Pi V V} = -Q_1'$ ,  $Q_{O T \Pi} = -Q_2$ , поэтому


$$\eta_{TH} = \frac{Q_1'}{Q_1' - Q_2} = \frac{-Q_{\Pi O J V Y}}{-Q_{\Pi O J V Y} + |Q_{O T J J}|} = \frac{1}{1 - \frac{|Q_{O T J}|}{Q_{\Pi O J V Y}}} = \frac{1}{\eta}$$

т.е. КПД теплового насоса равен обратной величине КПД прямого цикла.

#### Цикл Карно

Реальные процессы в тепловых машинах являются необратимыми (всегда есть потери). Максимальный КПД имеет тепловая машина, у которой цикл состоит только из равновесных состояний.

Замечание. Для возникновения теплопередачи необходима разность температур. Однако, возникающие тепловые потоки вызывают неравновесность процессов. В идеальном случае процесс



должен протекать бесконечно долго при постоянной температуре.

В идеальной тепловой машине подобный подход реализован в виде цикла Карно.

Цикл Карно состоит из двух изотермических и двух адиабатических процессов.

Процесс 1-2 — изотермический. В этом процессе газ получает тепло от нагревателя-термостата, расширяясь при постоянной температуре  $T_H$ .

Процесс 2-3 – адиабатический – газ расширяется без теп-

Процесс 3-4 – газ отдает тепло холодильнику-термостату,

сжимаясь при постоянной температуре  $T_X$ .

Процесс 4-1 — адиабатический — газ сжимается без теплообмена. Цикл в последовательности 1-2-3-4-1 является **прямым циклом**. Обратный цикл осуществляется в *холодильной машине*. Найдем КПД цикла Карно.

 $Q_{\text{ПОЛ}} = Q_{\text{H}} = A_{12} > 0$  так как газ расширяется,  $Q_{\text{ОТД}} = Q_{\text{X}} = A_{34} < 0$  так как газ сжимается.

Для изотермических процессов 
$$A_{12} = vRT_H \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right), \ A_{34} = vRT_X \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)$$

Для адиабатических процессов  $T_H V_2^{\gamma-1} = T_X V_3^{\gamma-1}$  и  $T_H V_1^{\gamma-1} = T_X V_4^{\gamma-1}$ , поэтому

$$rac{T_H V_2^{\gamma-1}}{T_H V_1^{\gamma-1}} = rac{T_X V_3^{\gamma-1}}{T_X V_4^{\gamma-1}}$$
, откуда  $rac{V_2}{V_1} = rac{V_3}{V_4} > 1$ .

КПД цикла Карно 
$$\eta = 1 - \frac{\left| Q_{OTД} \right|}{Q_{ПОЛУЧ}} = 1 - \frac{\left| vRT_X \ln \left( \frac{V_4}{V_3} \right) \right|}{vRT_H \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right)} = 1 - \frac{T_X}{T_H}$$
, т.е.  $\eta = \frac{T_H - T_X}{T_H} = 1 - \frac{T_X}{T_H}$ .

## Второе начало термодинамики.

Первое начало термодинамики не накладывает никаких ограничений на *направление* протекания термодинамического процесса, в то время как опыт показывает, например, на невозможность самопроизвольной передачи тепла от менее нагретого тела к более нагретому телу. Направление протекания термодинамического процесса определяется вторым началом термодинамики.

Формулировка Клаузиуса второго начала термодинамики.

Теплота *самопроизвольно*, без изменения в окружающих телах, не может перейти от менее нагретого тела к более нагретому.

Формулировка Томсона второго начала термодинамики.

В природе невозможен круговой процесс, единственным результатом которого была бы механическая работа, совершаемая за счет отвода теплоты от теплового резервуара.

Эти формулировки эквивалентны.

- 1) Пусть не выполняется постулат Клаузиуса, т.е. возможен самопроизвольный переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Рассмотрим циклически процесс, при котором машина получает тепло  $Q_1$  от нагревателя, совершает работу и передает теплоту  $Q_2$  холодильнику. При этом тепло может самопроизвольно переходить от холодильника к нагревателю. Тогда можно так подобрать параметры процесса, что вся теплота  $Q_2$ , отданная холодильнику возвращается к нагревателю. Нагреватель при этом потеряет количество теплоты равное работе машины  $A = Q_1 Q_2$ . Остальных изменений в окружающих телах не происходит. Следовательно, нарушается постулат в формулировке Томсона.
- 2) Пусть не выполняется постулат Томсона. Тогда тепловая машина забирает тепло у холодильника и полностью превращает её в работу. Эту работу можно направить на нагрев более горячего тела. Нарушается формулировка Клаузиуса, так как в окружающих телах нет никаких изменений.

Замечание. Второе начало термодинамики запрещает создание вечного двигателя второго рода, полностью превращающего в работу всю полученную энергию. (Вечный двигатель первого рода совершает работу без получения энергии).


# **Теоремы Карно.** *1-я теорема Карно.*

КПД любой тепловой машины, работающей по обратимому циклу Карно, не зависит от природы рабочего тела и устройства машины, а является функцией только температур нагревателя и холодильника.

## 2-я теорема Карно

КПД любой тепловой машины, работающей по необратимому циклу, меньше КПД тепловой машины с обратимым циклом Карно при условии равенства температур их нагревателей и холодильников  $\eta_{\text{HEOEP}} < \eta_{\text{OEP}}$ .

## Докажем 1-ю теорему Карно.



Возьмем две тепловые машины, возможно, разной конструкции и использующие разные рабочие тела, но имеющие общие нагреватель и холодильник и работающие по циклу Карно.

Пусть КПД 1й машины больше чем КПД 2й машины  $\eta_1 > \eta_2$ .

Это означает, что 
$$1 - \frac{Q'_{X1}}{Q_{H1}} > 1 - \frac{Q'_{X2}}{Q_{H2}}$$
.

Запустим 1ю машину по прямому циклу, а вторую по – обратному. Учитывая, что для прямого и обратного цикла выполняется равенст-

во 
$$\eta_{\Pi P} = \frac{1}{\eta_{OBP}}$$
, соотношение для КПД примет вид  $1 - \frac{Q'_{X1}}{Q'} > 1 - \frac{Q_{X2}}{Q'}$  или  $\frac{Q_{X2}}{Q'} > \frac{Q'_{X1}}{Q}$ 

 $1-\frac{Q_{X1}'}{Q_{H1}}>1-\frac{Q_{X2}}{Q_{H2}'}$  или  $\frac{Q_{X2}}{Q_{H2}'}>\frac{Q_{X1}'}{Q_{H1}}$  Установим связь между обеими машинами так, чтобы первая совершала работу над второй и, при этом, выполнялось равенство  $Q_{X1}'=Q_{X2}$ . Тогда  $Q_{H1}>Q_{H2}'$  или  $Q_{H1}-Q_{X1}'>Q_{H2}-Q_{X2}'$ . Но это означает, что работа первой машины больше чем работа, которую надо совершить над второй машиной. Поэтому

$$A_{OBIII} = A_1 + A_2 = Q_{H1} - Q'_{X1} - (Q_{H2} - Q'_{X2}) > 0.$$

Итак, общая теплота, получаемая холодильником, будет равна нулю, а у нагревателя будет отобрана теплота  $Q_H = Q_{H1} - Q_{H2}' > 0$  и при этом совершена работа  $A_{OBIII} > 0$ . Противоречие со вторым началом термодинамики в формулировке Томсона. Следовательно, неравенство  $\eta_1 > \eta_2$  не выполняется.

Пусть теперь  $\eta_1 < \eta_2$ . Запустим первую машину по обратному циклу, а вторую – по прямому. И повторим рассуждения.

Отсюда следует, что машины имеют одинаковые КПД. Однако если рабочим телом одной из машин является идеальный газ, то КПД такого процесса известен  $\eta = 1 - \frac{T_X}{T_{II}}$ .

В итоге получаем, что для любой тепловой машины, работающей по обратимому циклу Карно

$$\eta = 1 - \frac{Q_X'}{Q_H} = 1 - \frac{T_X}{T_H}$$
.

Отсюда следует полезное равенство  $\frac{Q_{\scriptscriptstyle X}'}{Q_{\scriptscriptstyle H}} = \frac{T_{\scriptscriptstyle X}}{T_{\scriptscriptstyle H}}$  .

## Докажем 2-ю теорему Карно.

В необратимых процессах неизбежны потери энергии, вызванные неравновесностью процессов. Например, наличие трения приводит к дополнительному выделению тепла и уменьшению работы. Наличие потоков вещества приводит к потерям на кинетическую энергию и т.д. Следовательно,  $Q_{\text{НЕРАВ}-X} < Q_{\text{РАВН}-X}$  и  $\eta_{\text{НЕРАВ}-X} < \eta_{\text{РАВН}-X}$ . Т.е.

$$1 - \frac{Q'_{HEPAB_{-}X}}{Q_{HEPAB_{-}H}} < 1 - \frac{Q'_{PAB_{-}X}}{Q_{PAB_{-}H}} = 1 - \frac{T_X}{T_H}$$

Отсюда следует полезное равенство  $\frac{Q'_{{\scriptscriptstyle HEPAB\_X}}}{T_{\scriptscriptstyle X}} > \frac{Q_{{\scriptscriptstyle HEPAB\_H}}}{T_{\scriptscriptstyle H}}$  .

## Термодинамическая шкала температур

Температура T была введена вначале эмпирическим путем с помощью газового термометра исходя из зависимости между давлением и температурой идеального газа. Но уравнение для идеального газа справедливо в ограниченном интервале значений давлений и температур.


Из выражения для КПД машины, работающей по циклу Карно, следует, что

$$\frac{Q_X}{Q_H} = \frac{T_X}{T_H} \, .$$

Вообще говоря, это соотношение позволяет опытным путём ввести новую абсолютную шкалу температур, которая не зависит от свойств рабочего тела и такую, что КПД для цикла Карно будет зависеть только от новых температур и будет выполняться равенство

$$\frac{Q_X}{Q_H} = \Phi(T_X, T_H) = \frac{T_X}{T_H}.$$

Рассмотрим цикл Карно 1-2-5-6 с температурами нагревателя Т<sub>1</sub> и холодильника Т<sub>3</sub>, состоящий из двух «подциклов» 1-2-3-4 и 3-5-6-4 с промежуточной температурой  $T_2$ .



Для всех трех циклов можно записать

$$\frac{Q_2'}{Q_1} = \Phi(T_2, T_1), \ \frac{Q_3'}{Q_2} = \Phi(T_3, T_2), \ \frac{Q_3'}{Q_1} = \Phi(T_3, T_1).$$

Так как  $\frac{Q_3'}{Q_1} = \frac{Q_3'}{Q_2} \frac{Q_2'}{Q_1}$ , то при этом должно выполняться  $\Phi \left( T_3, T_1 \right) = \Phi \left( T_2, T_1 \right) \Phi \left( T_3, T_2 \right)$ .

$$\Phi(T_3,T_1) = \Phi(T_2,T_1)\Phi(T_3,T_2).$$

Но левая часть не зависит от Т2. Это возможно в случае, ко-

гда 
$$\Phi(T_3, T_1) = \frac{\Theta(T_3)}{\Theta(T_1)}$$
,  $\Phi(T_3, T_2) = \frac{\Theta(T_3)}{\Theta(T_2)}$  и  $\Phi(T_2, T_1) = \frac{\Theta(T_2)}{\Theta(T_1)}$ 

где  $\Theta(T)$  искомая температура.

В области, где выполняется приближение идеального газа должно выполняться равенство  $\Theta(T) = T$  в реперных

токах (например, в «тройной точке» для воды). Поэтому введенная ранее температура совпадает с абсолютной термодинамической температурой.

## Неравенство Клаузиуса.

Из второй теоремы Карно следует  $\frac{Q'_{HEPAB\_X}}{T_X} > \frac{Q_{HEPAB\_H}}{T_H}$  . Перепишем его в виде

подразумевая, что для обратимых процессов выполняется равенство, а для необратимых - неравенство. По договоренности об обозначениях  $Q_{\scriptscriptstyle X}'=\left|Q_{\scriptscriptstyle X}\right|$  , т.е.  $Q_{\scriptscriptstyle X}=-Q_{\scriptscriptstyle X}'$  , откуда  $Q_{\scriptscriptstyle X}'=-Q_{\scriptscriptstyle X}$  . Следовательно

$$0 \ge \frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_X'}{T_X} = \frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_X}{T_X}$$

В общем случае циклический процесс можно разделить на некоторое множество участков, на которых подводится или отводится теплота.

$$\sum_{i} \frac{Q_i}{T_i} \le 0$$

Величина  $\frac{Q}{T}$  называется  $npused\ddot{e}$ нным количеством теплоты (Дж/К)

В пределе для элементарных количеств теплоты


$$\oint_{UUKU} \frac{\delta Q}{T} \le 0.$$

(Кружок в интеграле показывает, что процесс круговой.)

Это соотношение носит название неравенства Клаузиуса - суммарное количество приведенной теплоты в любом замкнутом цикле для любой термодинамической системы не может быть положительным.

Знак равенства можно поставить только для обратимых процессов.

$$\oint_{U\!M\!K\!J} \frac{\delta Q}{T} = 0.$$



Рассмотрим произвольный обратимого циклического процесса, состоящий из двух процессов 1A2 и 2B1. Суммарное приведённое количество теплоты для такого процесса равно нулю

$$\oint_{HMKJI} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} = 0.$$

С учетом того, что при смене направления процесса  $\int_{2R_1} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{1R_2} \frac{\delta Q}{T}$ ,

получаем 
$$\int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T}$$
,

т.е. значение интеграла не зависит от процесса, а только от начального и конечного состояний. Поэтому элементарное количество приведенной теплоты для обратимого процесса является полным дифференциалом некоторой функции равновесного состояния системы

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

изменение которой равно суммарному количеству приведённой теплоты в равновесном процес-

се  $S_2 - S_1 = \int\limits_1^2 \frac{\delta Q}{T}$ . Это величина называется *термодинамической энтропией S* и измеряется в

Дж/К. Энтропия является аддитивной величиной – энтропия системы равна сумме энтропий частей, входящих в систему.

Теперь рассмотрим циклический процесс, одна половина которого 1A2 — необратимый процесс, а вторая половина 2B1 — обратимый процесс. Тогда должно быть  $\oint\limits_{\mathit{ЦИКЛ}} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ .


Действуя по аналогии, получаем

$$\oint_{IU\!IK\!I} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} - \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} - \left(S_2 - S_1\right) \le 0$$

$$\text{T.e. } S_2 - S_1 \ge \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T}.$$

Если система является адиабатически изолированной, то  $\delta Q = 0$ , поэтому  $S_2 - S_1 \ge 0$ 

В адиабатически изолированной системе энтропия не убывает. Это закон возрастания энтропии для адиабатически замкнутой системы. Отсюда следует смысл энтропии - энтропия



служит мерой необратимости процесса. Она показывает направление протекания необратимого процесса.

**Пример**. Наша Вселенная является адиабатически изолированной системой (в силу единственности). Поэтому суммарная энтропия Вселенной возрастает. Рано или поздно она достигнет максимального значения и все тепловые процессы прекратятся. Как говорят, наступит тепловая смерть Вселенной. **Пример**. Рассмотрим цикл Карно в переменных температура – энтропия. Процесс 1-2 – изотермический. В этом процессе

 $T_H = const.$  Т.к. в этом процессе  $\delta Q = \delta A = p dV$  , то  $dS = \frac{p dV}{T}$ . Считая, что рабочее тело является

идеальным газом, из уравнения Менделеева-Клапейрона находим  $\frac{p}{T} = \frac{\mathbf{v}R}{V}$ . Поэтому

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 vR \frac{dV}{V} = vR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$
. Т.к. газ расширяется, то  $\frac{V_2}{V_1} > 1$  и энтропия увеличивается.

*Процесс* 2-3 – адиабатический – газ расширяется без теплообмена  $\delta Q$ =0, следовательно dS=0, откуда S=const.

Процесс 3-4 – газ отдает тепло холодильнику-термостату  $T_X$ =const. Т.к. газ сжимается, то

$$S_4 - S_3 = \int_3^4 vR \frac{dV}{V} = vR \ln \left( \frac{V_4}{V_3} \right) < 0.$$

Процесс 4-1 – адиабатический – газ сжимается без теплообмена S=const.

Т.к. 
$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$
, то полное изменение энтропии за цикл  $\Delta S = 0$  как и должно быть в равно-

весном процессе.

Замечание. Закон возрастания энтропии означает, что в замкнутой системе энтропия не может уменьшаться без внешнего воздействия. Если на систему оказывается воздействие (т.е. система незамкнутая), то энтропия может убывать.

## Третье начало термодинамики (теорема Нернста).

Энтропия определена с точностью до произвольного слагаемого

$$S_2 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_1.$$

Если этому слагаемому  $S_1$  придать какое-то конкретное значение, то можно говорить об абсолютном значении энтропии.

Теорема Нернста. (Справедлива только для равновесных систем.)

При стремлении температуры любой равновесной системы к абсолютному нулю её энтропия стремится к постоянной величине, которую можно принять равной нулю. Теплоёмкости также стремятся к нулю.

$$\lim_{T\to 0} S = 0$$
 и  $\lim_{T\to 0} C_V = \lim_{T\to 0} C_P = 0$ .

Следствие: невозможно достичь состояния с абсолютным нулем температуры 0 K. Действительно, при  $T \rightarrow +0$  теплоёмкость системы также стремится к нулю, что делает процесс отвода теплоты невозможным. Можно лишь асимптотически приближаться к 0 K.

*Следствие*: Уравнение Менделеева-Клапейрона неприменимо для описания идеального газа при  $T \rightarrow 0$  К.

Действительно, 
$$\delta Q = dU + pdV = vC_V dT + \frac{vRT}{V} dV$$

Тогда 
$$S_2 = \int\limits_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_1 = \int\limits_1^2 \left( v C_V dT + \frac{vRT}{V} dV \right) + S_1 = v C_V \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right) + vRT \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right) + S_1$$

Получаем, что при  $T{\to}0$   $S_2\to{-\infty}$ .

#### Лекция 14.

Основное неравенство и основное уравнение термодинамики. Понятие о термодинамических потенциалах. Эффект Джоуля-Томпсона. Принцип Ле-Шателье-Брауна. Введение в термодинамику необратимых процессов.

## Основное неравенство и основное уравнение термодинамики

Для энтропии выполняется соотношение  $dS \ge \frac{\delta Q}{T}$  . Используя первое начало термодина-

мики, получаем основное неравенство термодинамики

$$TdS \ge dU + pdV$$
.

Знак равенства соответствует равновесным процессам. Основное уравнение равновесных (обратимых) процессов

$$TdS = dU + pdV$$
.

### Метод термодинамических потенциалов.

Применение законов термодинамики дает возможность описывать многие свойства макросистем. Для такого описания исторически сложились два пути: метод циклов и метод термодинамических функций. Первый основан на анализе обратимых циклов, а второй – на применении термодинамических функций (потенциалов), введенных Гиббсом.

Исходным для вывода всех термодинамических потенциалов является основное равенство термодинамики

$$TdS = dU + pdV,$$

связывающим между собой пять величин (T, S, U, p, V), которые могут быть параметрами состояния или рассматриваться как функции состояния.

Для определения состояния простейшей термодинамической системы достаточно задать значения двух независимых параметров. Поэтому для нахождения значений остальных трех параметров необходимо определить ещё три уравнения, одним из которых является основное уравнение термодинамики, а остальные два могут быть, например, уравнением состояния и дополнительным уравнением, вытекающим из свойств конкретного состояния системы.

$$TdS = dU + pdV$$
;  $p = p(V,T)$ ;  $U = U(V,T)$ .

В общем случае к термодинамическим потенциалам может относиться любая функция состояния (например, внутренняя энергия или энтропия), если она определена как независимая функция параметров состояния. Поэтому число термодинамических функций очень велико. Обычно рассматривают те, которые обладают следующим свойством: частные производные функции по соответствующим параметрам равны тому или иному параметру состояния системы.

Термодинамические потенциалы (термодинамические функции) — это определённые функции объёма, давления, температуры, энтропии, числа частиц системы и других макроскопических параметров, характеризующих состояние системы, обладающие следующим свойством: если известен термодинамический потенциал, то путём его дифференцирования по отмеченным выше параметрам можно получить все другие параметры, определяющие состояние системы.

## Примеры термодинамических потенциалов.

1) Выберем в качестве независимых параметров объём V и энтропию S. Тогда из основного уравнения вытекает dU = TdS - pdV. Откуда находим  $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V=const}$ ,  $p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S=const}$ 

Следовательно, *внутренняя* э*нергия* U = U(V,S) - потенциал.

<u>Смысл внутренней энергии как потенциала</u>: при V=const получаем  $dU = TdS = \delta Q_{V=const}$ , т.е. изменение внутренней энергии равно количеству теплоты, подведенной к системе при изохорном процессе.

Если процесс необратимый, то TdS > dU + pdV или TdS - pdV > dU.

2) Выберем в качестве независимых параметров давление p и энтропию S.

С учетом равенства d(pV) = pdV + Vdp и основного уравнения TdS = dU + pdV, получаем, что из TdS + Vdp = dU + pdV + Vdp следует TdS + Vdp = d(U + pV).

Введем обозначение 
$$H=U+pV$$
 . Тогда  $dH=TdS+Vdp$  и  $T=\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p=const}$  ,  $V=\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S=const}$  . Зна-

чит, функция H = U + pV является термодинамическим потенциалом и носит название: энмальния.

<u>Смысл энтальпии как термодинамического потенциала</u>: при p=const получаем, что  $dH = TdS = \delta Q_{p=const}$ , т.е. изменение энтальпии равно подведенному количеству теплоты при изобарном процессе.

Если процесс необратимый, то TdS > dU + pdV или TdS + Vdp > dU + pdV + Vdp, dH < TdS + Vdp.

3) Выберем в качестве независимых параметров объём V и температуру Т.

Перепишем основное уравнение TdS = dU + pdV в виде -pdV = dU - TdS и с учётом равенства d(TS) = TdS + SdT получаем -pdV - SdT = dU - TdS - SdT или -pdV - SdT = d(U - TS)

Вводим обозначение 
$$\Psi = U - TS$$
 , тогда  $d\Psi = -pdV - SdT$  ,  $p = -\left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_{T=const}$  ,  $S = -\left(\frac{\partial \Psi}{\partial T}\right)_{V=const}$  .

Таким образом,  $\Psi = U - TS$  - термодинамический потенциал, который называется *свободной* энергией или термодинамическим потенциалом  $\Gamma$ ельмгольца.

<u>Смысл свободной энергии как термодинамического потенциала</u>: при T=const получаем  $d\Psi = -pdV = -\delta A_{T=const}$ , т.е. уменьшение свободной энергии равно работе совершенной системой в изотермическом процессе.

Если процесс необратимый, то 
$$TdS>dU+pdV$$
 или  $-pdV-SdT>dU-TdS-SdT$  , т.е. 
$$d\Psi<-pdV-SdT\;.$$

При необратимом изотермическом и изохорном процессе  $d\Psi < 0$  - свободная энергия уменьшается до тех пор, пока система не придет в термодинамическое равновесие — в этом случае свободная энергия принимает минимальное значение.

4) Выберем в качестве независимых параметров давление p и температуру Т.

Рассмотрим функцию  $G = H + \Psi - U = U + pV + U - TS - U = U + pV - TS$ .

$$dG = dH + d\Psi - dU = TdS + Vdp - pdV - SdT - TdS + pdV$$
$$dG = Vdp - SdT$$

Так как 
$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T=const}$$
 и  $S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p=const}$  , то  $G = U + pV - TS$  - потенциал, который носит на-

звание энергия Гиббса (термодинамический потенциал Гиббса).

Если процесс необратимый, то,  $d\Psi < -pdV - SdT$  и dH < TdS + Vdp, поэтому dG = dU + pdV + Vdp - TdS - SdT < TdS - pdV + pdV + Vdp - TdS - SdT = Vdp - SdT T.e. dG < Vdp - SdT .

Для изобарного изотермического необратимого процесса энергия Гиббса убывает и при достижении равновесия принимает минимальное значение. Между термодинамическими потенциа-

жении равновесия принимает минимальное значение. Между термодинамическим лами можно установить соотношения. Из 
$$\Psi = U - TS$$
,  $S = -\left(\frac{\partial \Psi}{\partial T}\right)_{V=const}$  получаем

уравнение Гиббса-Гельмгольца  $U=\Psi-T\left(\frac{\partial\Psi}{\partial T}\right)_{V=const}$  .

Зависимость энтальпии от потенциала Гиббса  $H=G-T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{n=const}$  .

Внутренняя энергия система с переменным числом частиц изменяется не только за счет сообщения теплоты и совершения работы системой, но и за счет изменения числа частиц в системе, поэтому

$$dU = \delta Q - \delta A + \sum_{k} \mu_{k} dN_{k}$$

здесь k — сорт частиц,  $dN_k$  — изменение числа частиц k-го сорта. При этом изменение массы системы  $dm = \sum_k m_{0k} dN_k$  , где  $m_{0k}$  — масса частиц k-го сорта.

Для равновесных процессов  $dU = TdS - pdV + \sum_{i} \mu_{k} dN_{k}$ .

Величина 
$$\mu_k = \left(\frac{\partial U}{\partial N_k}\right)_{V=const,S=const}$$
 называется химическим потенциалом частиц  $k$ -го сорта.

По смыслу – это энергия, приходящаяся на одну частицу.

Найдем связь химического потенциала с другими термодинамическими потенциалами.

1) Энтальпия H = U + pV,

$$dH = dU + pdV + Vdp = TdS - pdV + \sum_{k} \mu_{k} dN_{k} + pdV + Vdp = TdS + Vdp + \sum_{k} \mu_{k} dN_{k}.$$

Откуда 
$$\mu_k = \left(\frac{\partial H}{\partial N_k}\right)_{p=const,S=const}$$
.

2) Свободная энергия (Гельмгольца) 
$$\Psi = U - TS$$
, 
$$d\Psi = dU - TdS - SdT = TdS - pdV + \sum_{k} \mu_{k} dN_{k} - TdS - SdT = -pdV - SdT + \sum_{k} \mu_{k} dN_{k}$$

Откуда 
$$\mu_k = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial N_k}\right)_{V=const,T=const}$$
.

3) Энергия Гиббса G = U + pV - TS


$$dG = dU + pdV + Vdp - TdS - SdT = Vdp - SdT + \sum_{k} \mu_{k} dN_{k}$$

Откуда 
$$\mu_k = \left(\frac{\partial G}{\partial N_k}\right)_{p=const,T=const}$$
.

Итак 
$$\mu_k = \left(\frac{\partial U}{\partial N_k}\right)_{V=const,S=const} = \left(\frac{\partial H}{\partial N_k}\right)_{p=const,S=const} = \left(\frac{\partial \Psi}{\partial N_k}\right)_{V=const,T=const} = \left(\frac{\partial G}{\partial N_k}\right)_{p=const,T=const}.$$

#### Эффект Джоуля-Томсона

Изменение температуры газа при необратимом адиабатном расширении происходит изза отклонения реальных газов от идеальности и называется эффектом Джоуля-Томсона



Рассмотрим теплоизолированную систему, состоящую из двух поршней, заключенных в трубу, между которыми находится газ. Пусть поршни медленно движутся в одном направлении с постоянными скоростями внутри трубы. При этом будет газ просачиваться через пористую перегородку. Силы, действующие на поршни - постоянные. Пусть движение газа через пористую перегородку будет настолько медленным, что потерями на трение можно будет пренебречь. Но при этом процесс просачивания газа является необратимым. Так как процесс адиабатный, то  $\Delta U = -A_{\Gamma A3A} = A_{RHEIII}$ . Работа внешних сил

$$A_{RHEIII} = F_1 x_1 - F_2 x_2$$

где  $x_1$  и  $x_2$  – перемещение каждого из поршней. Если  $S_1$  и  $S_2$  – площади сечения трубы слева и справа, то

$$A_{BHEIII} = p_1 S_1 x_1 - p_2 S_2 x_2 = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

где  $V_1$  и  $V_2$  – объёмы, а  $p_1$  и  $p_2$  - давления газа до и после просачивания. В итоге.

$$U_2 - U_1 = p_1 V_1 - p_2 V_2$$

откуда

$$U_2 + p_2 V_2 = U_1 + p_1 V_1$$

или

$$H_1 = H_2$$
,

т.е. процесс протекает с сохранением энтальпии.

При просачивании газа наряду с падением давления газа происходит изменение температуры. При небольшом перепаде давления  $\frac{|\Delta p|}{p_1}$  << 1 это явление называется  $\partial u \phi \phi$  еренциальным эффектом Джоуля-Томсона, а при большом перепаде — интегральным эффектом.

При дифференциальном эффекте коэффициент Джоуля-Томсона определяется как

$$\mu = \frac{\Delta T}{\Delta p}$$
. Т.к. при этом  $\Delta H = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p=const} \Delta T + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{T=const} \Delta p = 0$ , то  $\mu = \frac{\Delta T}{\Delta p} = -\frac{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{T=const}}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p=const}}$ .

Но с другой стороны dH=TdS+Vdp , поэтому  $\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{T=const}=T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T=const}+V$ 

Так как при p=const, то  $dH = TdS = \delta Q_{p=const}$ , т.е. изменение энтальпии равно подведенному ко-

личеству теплоты при изобарном процессе, то  $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p=const} = C_p$  . Следовательно,

$$\mu = \frac{\Delta T}{\Delta p} = -\frac{T\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T=const} + V}{C_p}.$$

Так как  $V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T=const}$  и  $S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p=const}$  , то  $\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T=const} = -\frac{\partial^2 G}{\partial p \partial T} = -\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right) = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p=const}$  .

$$\mu = \frac{\Delta T}{\Delta p} = -\frac{-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p=const} + V}{C_p} = \frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p=const} - V}{C_p}.$$

Для идеального газа pV = vRT ,  $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p=const} = \frac{vR}{p} = \frac{V}{T}$  ,  $\mu = \frac{\Delta T}{\Delta p} = \frac{V-V}{C_p} = 0$  , т.е. при необратимом

процессе расширения идеального газа температура *не меняется*. Для газа Ван-дер-Ваальса

$$\left(p + \frac{a \cdot v^2}{V^2}\right) (V - b \cdot v) = vRT.$$

Раскрываем это уравнение  $p + \frac{a \cdot v^2}{V^2} = \frac{vRT}{V - h \cdot v}$ ,  $pV - pb \cdot v + \frac{a \cdot v^2}{V} - \frac{ab \cdot v^3}{V^2} = vRT$ .

Находим производную по T при p=const:

$$p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p=const} - \frac{a \cdot v^2}{V^2} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p=const} + 2\frac{ab \cdot v^3}{V^3} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p=const} = vR,$$

$$\left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p=const} = \frac{\mathbf{v}R}{p - \frac{a \cdot \mathbf{v}^2}{V^2} + 2\frac{ab \cdot \mathbf{v}^3}{V^3}} = \frac{\mathbf{v}R}{p + \frac{a \cdot \mathbf{v}^2}{V^2} - 2\frac{a \cdot \mathbf{v}^2}{V^2} + 2\frac{ab \cdot \mathbf{v}^3}{V^3}} = \frac{\mathbf{v}R}{p + \frac{a \cdot \mathbf{v}^2}{V^2} - 2\frac{a \cdot \mathbf{v}^2}{V^3} (V - b\mathbf{v})}.$$
 
$$\mathbf{V}\mathbf{Y}\mathbf{T}\mathbf{E}\mathbf{M}, \ \mathbf{Y}\mathbf{T}\mathbf{D} \ p + \frac{a \cdot \mathbf{v}^2}{V^2} = \frac{\mathbf{v}RT}{V - b \cdot \mathbf{v}},$$
 
$$\left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p=const} = \frac{R(V - b\mathbf{v})}{RT - 2\frac{a \cdot \mathbf{v}}{V^3} (V - b\mathbf{v})^2} = \frac{R(V - b\mathbf{v})}{RT \left( 1 - 2\frac{a \cdot \mathbf{v}}{RTV^3} (V^2 - 2b\mathbf{v}V + b^2\mathbf{v}^2) \right)}.$$

Если объём газа не очень мал (газ не плотный), то b << V и можно пренебречь малыми величинами

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p=const} \approx \frac{V - bv}{T\left(1 - 2\frac{a \cdot v}{RTV}\right)} \approx \frac{V - bv}{T}\left(1 + 2\frac{a \cdot v}{RTV} + \dots\right) \approx \frac{1}{T}\left(V - bv + 2\frac{a \cdot v}{RT}\right).$$

Тогда

$$\mu = \frac{\Delta T}{\Delta p} \approx \frac{2\frac{a \cdot v}{RT} - bv}{C_p}.$$

Отсюда следует, что изменение температуры вызвано отличием газа от идеального.

Из этого выражения следует, что существует некоторая температура  $T_{\textit{ИНВ}} = 2\frac{a}{Rb}$  при которой  $\mu$ =0. Она называется температурой Инверсии. Если  $T>T_{\textit{ИНВ}}$ , то  $\frac{\Delta T}{\Delta p}<0$ , т.е.  $\Delta T>0$  при  $\Delta p<0$  - газ нагревается, а если  $T<T_{\textit{ИНВ}}$ , то  $\frac{\Delta T}{\Delta p}>0$ , т.е.  $\Delta T<0$  при  $\Delta p<0$  - газ охлаждается. Нагревание газа называется Омрицательным эффектом Джоуля-Томсона, а охлаждение - Положительным.

He         0,00346         0,0000237         35,11         5,20           Ne         0,02135         0,00001709         300,67         44,54           H2         0,02476         0,00002661         223,94         33,18           Ar         0,1363         0,00003219         1019,07         150,97           N2         0,1408         0,00003913         866,01         128,30           O2         0,1378         0,00003183         1041,94         154,36           H2O         0,5536         0,00003049         4369,86         647,39	Газ	а	b	$T_{\text{ИНВ}}, K$	$T_{KP}$ , $K$
H2       0,02476       0,00002661       223,94       33,18         Ar       0,1363       0,00003219       1019,07       150,97         N2       0,1408       0,00003913       866,01       128,30         O2       0,1378       0,00003183       1041,94       154,36	Не	0,00346	0,0000237	35,11	5,20
Ar     0,1363     0,00003219     1019,07     150,97       N2     0,1408     0,00003913     866,01     128,30       O2     0,1378     0,00003183     1041,94     154,36	Ne	0,02135	0,00001709	300,67	44,54
N2         0,1408         0,00003913         866,01         128,30           O2         0,1378         0,00003183         1041,94         154,36	H <sub>2</sub>	0,02476	0,00002661	223,94	33,18
O <sub>2</sub> 0,1378 0,00003183 1041,94 154,36	Ar	0,1363	0,00003219	1019,07	150,97
	N <sub>2</sub>	0,1408	0,00003913	866,01	128,30
H <sub>2</sub> O 0,5536 0,00003049 4369,86 647,39	$O_2$	0,1378	0,00003183	1041,94	154,36
	H <sub>2</sub> O	0,5536	0,00003049	4369,86	647,39

Отметим, что температура инверсии больше критической температуры газа Ван-дер-Ваальса. Замечание. Расчет без введения предположений о величине объёма приводит к выводу о наличии  $\partial syx$  температур инверсии.

#### Принцип Ле Шателье-Брауна.

Из закона возрастания энтропии следует, что энтропия адиабатически замкнутой системы возрастает до тех пор, пока в ней не затихнут все необратимые процессы.

Поэтому условие устойчивости состояния термодинамической системы можно сформулировать следующим образом: если энтропия адиабатически изолированной системы достигает максимального значения, то состояние системы термодинамически устойчиво.

*Принцип Ле Шателье-Брауна гласит, что* если на систему действуют внешние факторы, выводящие её из состояния устойчивого равновесия, то в системе возникают процессы, стре-

мящиеся ослабить это воздействие. Принцип является термодинамическим аналогом закона индукции Ленца.

Значение принципа Ле Шателье-Брауна состоит в том, что он позволяет предсказывать направление, в котором под влиянием внешнего воздействия, изменится термодинамический процесс.

**Например**, если смеси воды и льда, находящейся в равновесии при  $0\,^0\mathrm{C}$ , сообщать теплоту, то лёд начнет таять с поглощением этой теплоты. Если наоборот, отводить теплоту, то вода начнёт замерзать с выделением теплоты.

## Введение в термодинамику необратимых процессов.

В термодинамической системе при протекании равновесных процессов давление, температура во всех точках системы должны быть одинаковыми. Иначе эти процессы будут протекать необратимым образом.

Для описания необратимых процессов используют гипотезу *локального равновесия* – которая предполагает, что внутри малого объёма выполняется основное уравнение термодинамики равновесных процессов.

Для этого рассматривают удельные величины: внутренняя энергия малого объема u, энтропия s, удельный объём  $v=\frac{1}{\rho}$ , ( $\rho$  - локальная плотность в точке, задаваемой радиус-вектором  $\vec{r}$  в момент времени t), для которых выполняется Tds=du+Pdv. В этом случае внутренняя энергия некоторого выделенного объёма  $U=\iiint_{v} \rho(\vec{r},t)\cdot u(\vec{r},t)\,dV$ , энтропия

$$S = \iiint_{V} \rho(\vec{r},t) \cdot s(\vec{r},t) dV.$$

Для описания процессов вводится понятие *производства* э*нтропии* для единичного объема адиабатически изолированной системы:  $\sigma_s = \frac{d}{dt}(\rho s)$ . Если состояние системы описывается

несколькими параметрами , то  $\sigma_s = \frac{d}{dt}(\rho s) = \sum_i \frac{\partial(\rho s)}{\partial a_i} \frac{da_i}{dt}$  , где :

Величины  $X_i = \frac{\partial (\rho s)}{\partial a_i}$  называются термодинамическими силами,

а величины  $j_i = \frac{da_i}{dt}$  - плотностями термодинамических потоков.

С учётом этих обозначений производство энтропии равно

$$\sigma_{S} = \sum_{i} X_{i} j_{i} .$$

В равновесном состоянии энтропия принимает максимум, поэтому

$$\sigma_{S} = \frac{d}{dt}(\rho S) = \sum_{i} \frac{\partial(\rho S)}{\partial a_{i}} \frac{da_{i}}{dt} = 0.$$

При небольших отклонениях от равновесного состояния между термодинамическими потоками и термодинамическими силами может быть установлена линейная зависимость

$$j_i = \sum_k L_{ik} X_k$$

что соответствует наиболее простому случаю термодинамики *линейных* необратимых процессов. Таким образом производство энтропии является квадратичной функцией от термодинамических потоков

$$\sigma_S = \sum_i X_i j_i = \sum_{i,k} L_{ik} X_i X_k .$$

Коэффициенты  $L_{ik}$  называются *кинетическими коэффициентами*. Соотношение взаимности Онсагера гласит, что эти коэффициенты симметричны относительно перестановки индексов

$$L_{ik}=L_{ki}$$

Для описания неравновесных процессов применяют *принцип минимума производства* э*нтропии Пригожина*: стационарное состояние системы, в которой происходит необратимый процесс, характеризуется тем, что скорость возникновения энтропии имеет минимальное значение при данных внешних условиях, препятствующих достижению системой равновесного состояния.

Принцип минимума производства энтропии позволяет установить критерий *отбора* реализующихся в природе необратимых процессов от процессов реально не наблюдавшихся. Таким образом, из всех возможных процессов реально осуществляются только те, которые сопровождаются минимумом производства энтропии.

Исследование необратимых стационарных процессов показывает, что в системе могут существовать динамические структуры, также называемые диссипативными, образование которых приводит к уменьшению производства энтропии. Примерами являются ячейки Бенара или колебательные химические реакции Белоусова.

#### Лекция 15.

Статистическое описание равновесных состояний. Функция распределения. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Принцип детального равновесия. Распределение Максвелла. Экспериментальная проверка распределения Максвелла. Фазовое пространство. Распределение Максвелла-Больцмана. Равновесные флуктуации. Статистическое обоснование второго начала термодинамики. Формула Больцмана для статистической энтропии.

## Математическое отступление.

Пусть при каком-то эксперименте было проведено N испытаний, в результате чего был получен ряд значений искомой величины x:  $\{x_1, x_2, x_3, x_4, , x_N\}$ . Причем некоторые из этих значений могут быть одинаковыми. Составим таблицу (или как говорят, распределение значений).

Значение х	$x_1$	$x_2$	•••	$\mathcal{X}_{\mathbf{k}}$
Количество одинако-	$N_1$	$N_2$	•••	$N_{ m k}$
вых значений				

При этом 
$$N = \sum_{i=1}^{k} N_i$$
.

Определим частоту появления величины  $x_i$  как отношение  $\tilde{p}_i = \tilde{p}(x_i) = \frac{N_i}{N}$ .

Среднее значение величины 
$$\langle x \rangle = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} x_i}{N} = \sum\limits_{i=1}^{N} \frac{x_i}{N} = \sum\limits_{i=1}^{k} x_i \frac{N_i}{N} = \sum\limits_{i=1}^{k} p_i x_i$$
 .

В случае повторных экспериментов в тех же условиях можно ожидать, что новое значение средней величины будет несильно отличаться от прежнего значения. В предельном случае бесконечного числа испытаний величина

$$p_{i} = \lim_{N \to \infty} \tilde{p}\left(x_{i}\right) = \lim_{N \to \infty} \frac{N_{i}}{N}$$

называется вероятностью появления значения  $x_i$ .

Предположим, что вероятность  $p_i$  уже известна для данного эксперимента. Тогда можно рассчитывать, что при проведении N испытаний величина  $x_i$  выпадет  $N_i = p_i N$  раз.

В некоторых случаях математический анализ условий проведения эксперимента даёт оценку для вероятности появления величины x в виде определённого интеграла

$$p(x_1 < x < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

- это вероятность того, что числовое значение величины x (которая называется случайной величиной) находится в пределах  $x_1 < x < x_2$ . В этом случае если интервал  $\Delta x = x_2 - x_1$  имеет малую величину, то  $p(x_1 < x < x_2) \approx f(x_0) \cdot \Delta x$ , где  $x_1 < x_2 < x_2$ .

Среднее значение величины в этом случае ищется в виде  $\langle x \rangle = \int_{0}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$ .

Функция f(x) называется *плотностью* распределения. Для неё выполняется условие *нормировки* 

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Смысл этого условия можно определить из равенства  $p(-\infty < x < \infty) = 1$  - вероятность того, что случайная величина примет хоть какое-то значение равна 1.

Примером плотности распределения является нормальное распределение (распределение Гаусса)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp\left(-\frac{(x-\langle x\rangle)}{2\sigma^2}\right).$$

Если задана какая-то функция от случайной величины  $\phi(x)$ , то среднее значение этой функции

$$\langle \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \cdot f(x) dx$$
.

Если при измерениях получаются две случайные величины x и y, то вероятность задается с помощью уже двумерной функции распределения

$$p(x_1 < x < x_2, y_1 < y < y_2) = \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} f(x, y) dxdy$$
.


Если случайные величины x и y независимы друг от друга, то  $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_1(y)$ .

Замечание. В случае, когда случайная величина задается функцией распределения вероятность

того, что она примет конкретное значение равна нулю  $p(x=x_0) = \int_{x_0}^{x_0} f(x) dx = 0$ .

## Распределение Больцмана.

Пусть идеальный газ находится во внешнем поле силы тяжести при постоянной температуре. Рассмотрим равновесие малого объёма газа



$$pS - dmg - (p + dp)S = 0$$
$$-dpS = \rho Sdzg$$

где плотность газа  $\rho = \frac{m}{V} = \frac{p\mu}{RT}$ 

$$-dp = \frac{p\mu}{RT}dzg, \frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{RT}dz, p = Ce^{\frac{\mu gz}{RT}}$$

Задавая давление при z=0  $p=p_0$ , получаем  $p=p_0e^{-\frac{\mu gz}{RT}}$ .

Делим числитель и знаменатель на число Авогадро:  $m_0 = \frac{\mu}{N_A}$  -

масса молекулы,  $k = \frac{R}{N_A}$  - постоянная Больцмана

$$p = p_0 e^{-\frac{\mu gz}{RT}} = p_0 e^{-\frac{m_0 gz}{kT}}$$

Это соотношение носит название барометрическая формула для изотермического столба газа в однородном поле силы тяжести.

<u>Замечание</u>. Хотя температура реальной атмосферы и уменьшается с высотой, но эта формула достаточно хорошо согласуется с экспериментом.

С учётом основного уравнения МКТ p=nkT получаем  $n=n_0e^{-\frac{m_0gz}{kT}}$ , где  $n_0$  – концентрация молекул при z=0. Если учесть, что  $W_{\Pi}=m_0gz$  – потенциальная энергия молекул в поле сил тяжести, то получаем распределение Больцмана по энергиям

$$n = n_0 e^{-\frac{W_{II}}{kT}}.$$


Замечание. Из этой формулы следует, что при  $T \rightarrow 0$  молекулы собираются вблизи поверхности нулевого значения энергии Wn=0.

Найдем среднее значение потенциальной энергии молекул по высоте  $\left\langle W_{II}\right\rangle =\frac{\displaystyle\sum_{i}W}{N}$  .

Т.к. распределение молекул по энергиям  $n = n_0 e^{-\frac{W_H}{kT}}$  - непрерывная функция, то

$$\begin{split} W_{\Sigma} &= \int\limits_{0}^{\infty} W \cdot n \cdot dz = \int\limits_{0}^{\infty} m_0 \mathbf{g} \cdot \mathbf{z} \cdot n_0 e^{\frac{-m_0 \mathbf{g} \cdot \mathbf{z}}{kT}} dz = \frac{n_0 \left(kT\right)^2}{m_0 \mathbf{g}} \int\limits_{0}^{\infty} \frac{m_0 \mathbf{g} \cdot \mathbf{z}}{kT} \cdot e^{\frac{-m_0 \mathbf{g} \cdot \mathbf{z}}{kT}} d\left(\frac{m_0 \mathbf{g} z}{kT}\right) = \begin{cases} t = \frac{m_0 \mathbf{g} z}{kT} \\ z = \frac{kT}{m_0 \mathbf{g}} t \end{cases} = \\ &= \frac{n_0 \left(kT\right)^2}{m_0 \mathbf{g}} \int\limits_{0}^{\infty} t \cdot e^{-t} dt = \frac{n_0 \left(kT\right)^2}{m_0 \mathbf{g}} \left[ -t \cdot e^{-t} \right]_{0}^{\infty} + \int\limits_{0}^{\infty} e^{-t} dt \right] = \frac{n_0 \left(kT\right)^2}{m_0 \mathbf{g}} \\ N &= \int\limits_{0}^{\infty} n \cdot dz = \int\limits_{0}^{\infty} n_0 e^{\frac{-m_0 \mathbf{g} \cdot \mathbf{z}}{kT}} dz = \frac{n_0 kT}{m_0 \mathbf{g}} \int\limits_{0}^{\infty} e^{\frac{-m_0 \mathbf{g} \cdot \mathbf{z}}{kT}} d\left(\frac{m_0 \mathbf{g} z}{kT}\right) = \begin{cases} t = \frac{m_0 \mathbf{g} z}{kT} \\ z = \frac{kT}{m_0 \mathbf{g}} t \end{cases} = \frac{n_0 kT}{m_0 \mathbf{g}} \int\limits_{0}^{\infty} e^{-t} dt = \frac{n_0 kT}{m_0 \mathbf{g}} \\ O$$
 Сткуда  $\langle W_H \rangle = \frac{\sum_{i} W}{N} = \frac{\left(\frac{n_0 \left(kT\right)^2}{m_0 \mathbf{g}}\right)}{\left(\frac{n_0 kT}{m_0 \mathbf{g}}\right)} = \frac{n_0 \left(kT\right)^2}{m_0 \mathbf{g}} \frac{m_0 \mathbf{g}}{n_0 kT} = kT \; . \end{cases}$ 

## Распределение Максвелла.



Скорость любой молекулы  $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$  полностью задаётся трёмя координатами. Поэтому её можно задать как точку в трехмерном пространстве скоростей. Тогда вероятность того, что координаты скорости молекулы будут находиться в определенных интервалах должна определяться через плотность распределения скорости

$$p(v_{1x} < v_x < v_{2x}, v_{1y} < v_y < v_{2y}, v_{1z} < v_z < v_{2z}) = \int_{v_1}^{v_{2x}} \int_{v_1}^{v_{2y}} \int_{v_z}^{v_{2z}} f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z.$$

При этом должны быть выполнены условия нормировки

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\mathbf{v}_{x}, \mathbf{v}_{y}, \mathbf{v}_{z}\right) d\mathbf{v}_{x} d\mathbf{v}_{y} d\mathbf{v}_{z} = 1.$$

Так как каждая из координат скоростей не зависит от других, то плотность распределения должна имеет вид

$$\begin{split} f\left(\mathbf{v}_{x},\mathbf{v}_{y},\mathbf{v}_{z}\right) &= \phi(\mathbf{v}_{x}) \cdot \phi(\mathbf{v}_{y}) \cdot \phi(\mathbf{v}_{z}) \,. \\ \text{где } p\left(\mathbf{v}_{1x} < \mathbf{v}_{x} < \mathbf{v}_{2x}\right) &= \int\limits_{\mathbf{v}_{1x}}^{\mathbf{v}_{2x}} \phi(\mathbf{v}_{x}) d\mathbf{v}_{x} \,, \; p\left(\mathbf{v}_{1y} < \mathbf{v}_{y} < \mathbf{v}_{2y}\right) &= \int\limits_{\mathbf{v}_{1y}}^{\mathbf{v}_{2y}} \phi(\mathbf{v}_{y}) d\mathbf{v}_{y} \,, \\ p\left(\mathbf{v}_{1z} < \mathbf{v}_{z} < \mathbf{v}_{2z}\right) &= \int\limits_{\mathbf{v}_{1z}}^{\mathbf{v}_{2z}} \phi(\mathbf{v}_{z}) d\mathbf{v}_{z} \,. \end{split}$$

Должны быть также выполнены условия нормировки

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\mathbf{v}_x) d\mathbf{v}_x = 1, \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\mathbf{v}_y) d\mathbf{v}_y = 1, \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\mathbf{v}_z) d\mathbf{v}_z = 1.$$

Во всех интегралах считается, что проекция скорости принимается любые значения, вплоть до бесконечных. Очевидно, что это не так. Но если подынтегральные функции быстро убывают с ростом значений проекций скорости, то эта добавка будет вносить малую погрешность. Таким образом, к искомым функция предъявляется требование «быстрого убывания на бесконечности». Для поиска вида функции

$$f(\mathbf{v}_x, \mathbf{v}_y, \mathbf{v}_z) = \varphi(\mathbf{v}_x) \cdot \varphi(\mathbf{v}_y) \cdot \varphi(\mathbf{v}_z)$$

мы применим принцип детального равновесия - в равновесной системе вероятность протекания прямого и обратного процесса одинаковые. Т.е. если формально обратить направление течения времени, то это не повлияет на протекание процессов в системе. Например, если в системе молекула движется в каком-то направлении, то при обращении времени она должны будет двигаться в обратную сторону. Но так как обращение не должно изменить состояния системы, то должна быть такая же молекула, которая до обращения времени уже двигалась в обратном направлении, следовательно, после обращения времени она будет двигаться в прямом направлении. Это означает, что искомая функция может зависеть только от величины скорости молекул, т.е. от  $v = \sqrt{v^2} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$  . Но в пространстве все направления равноправны. Если повернуть систему координат, то изменятся координаты вектора скорости, но не изменится длина

вектора. Потребуем, чтобы функция f не меняла своё значение при повороте системы координат. Таким образом, при  $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 = const$  должно быть

$$f(\mathbf{v}) = \varphi(\mathbf{v}_x) \cdot \varphi(\mathbf{v}_y) \cdot \varphi(\mathbf{v}_z) = const$$

Найдём градиент от искомой функции

$$gradf = \left(\frac{\partial \varphi(v_x)}{\partial v_x} \cdot \varphi(v_y) \cdot \varphi(v_z); \varphi(v_x) \cdot \frac{\partial \varphi(v_y)}{\partial v_y} \cdot \varphi(v_z); \varphi(v_x) \cdot \varphi(v_y) \cdot \frac{\partial \varphi(v_z)}{\partial v_z}\right).$$

Рассмотрим вектор, параллельный градиенту (учтем, что  $f(v_x, v_y, v_z) \neq 0$ ):

$$\frac{gradf}{f} = \left(\frac{1}{\varphi(v_x)} \frac{\partial \varphi(v_x)}{\partial v_x}; \frac{1}{\varphi(v_y)} \frac{\partial \varphi(v_y)}{\partial v_y}; \frac{1}{\varphi(v_z)} \frac{\partial \varphi(v_z)}{\partial v_z}\right).$$

Т.к.  $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$  является функцией координат, то  $grad(v^2) = (2v_x, 2v_y, 2v_z)$ .

В трехмерном пространстве скоростей поверхности уровней функций  $\mathbf{v}^2$  и f являются концентрическими сферами с центром в начале координат, поэтому их векторы-градиенты параллельны в каждой точке, следовательно, пропорциональны друг другу:

$$\frac{gradf}{f} = \lambda \cdot grad\left(v^2\right).$$

В итоге из покоординатных равенств векторов получили систему уравнений

$$\frac{1}{\varphi(v_x)} \frac{\partial \varphi(v_x)}{\partial v_x} = \lambda 2v_x, \quad \frac{1}{\varphi(v_y)} \frac{\partial \varphi(v_y)}{\partial v_y} = \lambda 2v_y, \quad \frac{1}{\varphi(v_z)} \frac{\partial \varphi(v_z)}{\partial v_z} = \lambda 2v_z.$$

После интегрирования

$$\varphi(v_x) = C_1 e^{\lambda v_x^2}, \ \varphi(v_y) = C_2 e^{\lambda v_y^2}, \ \varphi(v_z) = C_3 e^{\lambda v_z^2}.$$

Используем условие нормировки  $\int_{-\infty}^{\infty} C_1 e^{\lambda v_x^2} dv_x = 1$ . Этот интеграл - несобственный. Он сходится


только в том случае, когда число  $\lambda$  - отрицательное  $\lambda = -|\lambda|$  . Интеграл  $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-|\lambda|v_x^2} dv_x$  является

«табличным» 
$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-|\lambda| v_x^2} dv_x = \sqrt{\frac{\pi}{|\lambda|}}$$
 , поэтому  $C_1 \sqrt{\frac{\pi}{|\lambda|}} = 1$  или  $C_1 = \sqrt{\frac{|\lambda|}{\pi}}$  .

На каждую степень свободы молекулы приходится энергия  $\frac{kT}{2}$ . Для идеального газа средняя кинетическая энергия одномерного движения равна  $\left\langle \frac{m v_x^2}{2} \right\rangle = \frac{kT}{2}$ .

С другой стороны

$$\begin{split} &\left\langle \frac{m\mathbf{v}_{x}^{2}}{2}\right\rangle =\int\limits_{-\infty}^{+\infty}C_{1}\frac{m\mathbf{v}_{x}^{2}}{2}e^{-|\lambda|\mathbf{v}_{x}^{2}}d\mathbf{v}_{x} = \sqrt{\frac{|\lambda|}{\pi}}\frac{m}{2}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\mathbf{v}_{x}^{2}e^{-|\lambda|\mathbf{v}_{x}^{2}}d\mathbf{v}_{x} = \sqrt{\frac{1}{\pi}}\frac{1}{|\lambda|}\frac{m}{2}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}|\lambda|\mathbf{v}_{x}^{2}e^{-|\lambda|\mathbf{v}_{x}^{2}}d\left(\mathbf{v}_{x}\sqrt{|\lambda|}\right) = \\ &= \sqrt{\frac{1}{\pi}}\frac{1}{|\lambda|}\frac{m}{2}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}t^{2}e^{-t^{2}}dt = \sqrt{\frac{1}{\pi}}\frac{1}{|\lambda|}\frac{m}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{m}{4|\lambda|} = \frac{kT}{2}\,. \end{split}$$



Откуда 
$$|\lambda| = \frac{m}{2kT}$$
 и  $C_1 = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}$ .

Поэтому 
$$\varphi(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}$$
.

Аналогично 
$$\varphi(v_y) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{\frac{-mv_y^2}{2kT}}$$
,


$$\varphi(\mathbf{v}_z) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{m\mathbf{v}_z^2}{2kT}}.$$

В итоге получаем выражение для функции плотности распределения молекул по скоростям

$$f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m\mathbf{v}^2}{2kT}} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{W_K}{kT}}.$$

# Распределение молекул по абсолютному значению скорости.

Вероятность того, что величина скорости молекулы находится в каких-то пределах опре-



деляется выражением 
$$p\left(\mathbf{v_1}<\mathbf{v}<\mathbf{v_2}\right) = \iiint\limits_{\mathbf{v}} f\left(\mathbf{v}\right) \cdot dV_{\mathbf{v}}$$

и не зависит от направления вектора скорости. Поэтому в пространстве скоростей неравенство  $\mathbf{v}_1 < \mathbf{v} < \mathbf{v}_2$  выделяет шаровой слой в который попадают точки векторов скоростей Т.к. объем тонкого шарового слоя имеет вид  $dV_{\mathbf{v}} = 4\pi \mathbf{v}^2 d\mathbf{v}$ , то

$$p(v_1 < v < v_2) = \int_{v_1}^{v_2} f(v) \cdot 4\pi v^2 dv$$
.

Поэтому подынтегральная функция

$$F(\mathbf{v}) = 4\pi \mathbf{v}^2 \cdot f(\mathbf{v}) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \mathbf{v}^2 \cdot e^{\frac{m\mathbf{v}^2}{2kT}}$$

называется функцией распределения молекул по абсолютным значениям скоростей. Максимум этой функции соответствует *наиболее вероятной скорости*:

$$F'(v) = \left(4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\right)' = 0$$
$$2v \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} - 2\frac{mv}{2kT} v^2 \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} = 2v \left(1 - \frac{m}{2kT} v^2\right) \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} = 0$$

$$\mathbf{v}_{\text{sep}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} \; .$$

Найдём среднее значение скорости

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \int_{0}^{\infty} \mathbf{v} \cdot 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \mathbf{v}^{2} \cdot e^{-\frac{m\mathbf{v}^{2}}{2kT}} d\mathbf{v} = 2\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_{0}^{\infty} \mathbf{v}^{2} \cdot e^{-\frac{m\mathbf{v}^{2}}{2kT}} d\left( \mathbf{v}^{2} \right) =$$

$$= 2\sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \frac{2kT}{m} \int_{0}^{\infty} \frac{m\mathbf{v}^{2}}{2kT} \cdot e^{-\frac{m\mathbf{v}^{2}}{2kT}} d\left( \frac{m\mathbf{v}^{2}}{2kT} \right) = 2\sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} \int_{0}^{\infty} t \cdot e^{-t} dt = \begin{cases} dp = e^{-t} dt, \ p = -e^{-t} \\ q = t, dq = dt \end{cases} \} =$$

$$= 2\sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} \left( -te^{-t} \Big|_{0}^{\infty} + \int_{0}^{\infty} e^{-t} dt \right) = 2\sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} \left( -e^{-t} \Big|_{0}^{\infty} \right) = 2\sqrt{\frac{2kT}{\pi m}} .$$

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} .$$

Найдём средний квадрат скорости

$$\left\langle \mathbf{v}^{2} \right\rangle = \int_{0}^{\infty} \mathbf{v}^{2} \cdot 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \mathbf{v}^{2} \cdot e^{\frac{m\mathbf{v}^{2}}{2kT}} d\mathbf{v} = 4 \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{2kT}{m} \int_{0}^{\infty} \left( \sqrt{\frac{m}{2kT}} \mathbf{v} \right)^{4} \cdot e^{\frac{m\mathbf{v}^{2}}{2kT}} d\left( \sqrt{\frac{m}{2kT}} \mathbf{v} \right) =$$

$$= \frac{8kT}{m\sqrt{\pi}} \int_{0}^{\infty} t^{4} \cdot e^{-t^{2}} dt = \begin{cases} dp = t \cdot e^{-t^{2}} dt, p = -\frac{1}{2} e^{-t^{2}} \\ q = t^{3}, dq = 3t^{2} dt \end{cases} = \frac{8kT}{m\sqrt{\pi}} \left( -\frac{1}{2} t^{3} \int_{0}^{\infty} t^{2} \cdot e^{-t^{2}} dt \right) = \frac{3}{4} \frac{8kT}{m\sqrt{\pi}} \left( -\frac{1}{2} t^{3} \int_{0}^{\infty} t^{2} \cdot e^{-t^{2}} dt \right) = \frac{3}{4} \frac{8kT}{m\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{3kT}{m}.$$

Поэтому средняя квадратичная скорость  $v_{\kappa e} = \sqrt{\left\langle v^2 \right\rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$  совпадает с уже известным выра-

Найдём распределение молекул по кинетической энергии

$$p(W_{K1} < W_K < W_{K2}) = \int_{W_{K1}}^{W_{K2}} f(W_K) dW_K$$

Используя формулу распределения по скоростям и учитывая, что  $W_{K} = \frac{m \mathbf{v}^{2}}{2}$  и  $\mathbf{v} = \sqrt{\frac{2W_{K}}{m}}$ 

$$p(v_1 < v < v_2) = \int_{v_1}^{v_2} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \cdot e^{\frac{mv^2}{2kT}} dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \int_{v_1}^{v_2} \frac{2W_K}{m} \cdot e^{\frac{W_K}{kT}} d\left(\sqrt{\frac{2W_K}{m}}\right) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \int_{v_1}^{v_2} \frac{2W_K}{m} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{mW_K}} e^{\frac{E}{kT}} dW_K = \int_{v_1}^{v_2} \frac{2}{kT} \sqrt{\frac{1}{\pi kT}} \sqrt{W_K} e^{\frac{E}{kT}} dW_K$$

Поэтому

$$F_{W}\left(W_{K}\right) = \frac{2}{kT} \sqrt{\frac{1}{\pi kT}} \sqrt{W_{K}} e^{-\frac{W_{K}}{kT}}.$$


Наиболее вероятная кинетическая энергия соответствует максимуму плотности распределения

$$F_{W}'(W_{K}) = \frac{2}{kT} \sqrt{\frac{1}{\pi kT}} \left( \frac{1}{2\sqrt{W_{K}}} e^{-\frac{W_{K}}{kT}} - \frac{1}{kT} \sqrt{W_{K}} e^{-\frac{E}{kT}} \right) = \frac{2}{kT} \sqrt{\frac{1}{\pi kT}} \left( \frac{1}{2\sqrt{W_{K}}} - \frac{1}{kT} \sqrt{W_{K}} \right) e^{-\frac{W_{K}}{kT}} = 0,$$

$$W_{Keep} = \frac{kT}{2}.$$

### Экспериментальная проверка распределения Максвелла

Первым экспериментальным подтверждением распределения молекул по скоростям можно считать результаты опыта Штерна, описанного выше. Но точность этого опыта была не-



достаточной для установления конкретного вида распределения.

Прямые измерения скорости атомов ртути в пучке были выполнены в 1929 году Ламмертом. Идея опыта заключалась в следующем.

Атомы легкоплавкого металла, разогретого до высокой температуры, вылетали из печи 1, проходили коллиматор (направляющие щели) 2 и по траектории 4 попадали на соосные быстровращающиеся диски 6, в которых сделаны щели 3, повернутые на угол ф, а затем регистрировались детектором 5. (В дисках было сделано несколько щелей для увеличения интенсивности). Вся система находилась в вакуумированной камере.

Атомы могли пролететь щели в дисках, если величина их скорости попадала в определённый интервал  $[v_0$ - $\Delta v_1, v_0$ + $\Delta v_2]$ , где скорость  $v_0$ , определялась из равенства

$$\frac{L}{\mathbf{v}_0} = \frac{\mathbf{\phi}}{\mathbf{\omega}}$$

L - расстояние между вращающимися дисками, а величины  $\Delta {\rm v}_1$  ,  $\Delta {\rm v}_2$  определялись размерами щелей, геометрией пучка и т.д.

Изменяя угловую скорость вращения дисков  $\omega$  можно было отбирать из пучка молекулы, имеющие определенную скорость v, и по регистрируемой детектором интенсивности судить об относительном содержании их в пучке.

Таким способом удалось экспериментально проверить статистический закон распределения молекул по скоростям. Позже, когда при создании ядерного оружия возникла необходимость выделения нейтронов с определенной кинетической энергией, подобная схема была применена в устройстве, названным нейтронным монохроматором, позволяющим получать энергетические спектры нейтронов.

Несколько иначе был организован эксперимент по определению распределения по скоростям для атомов цезия, выполненный в 1947 году немецким физиком - экспе-

Схема опыта Эстермана.
1 – печь; 2 – диафрагма с узкой щелью; 3 – детектор.

риментатором Иммануэлем Эстерманом совместно с Симпсоном и Штерном. В эсперименталь-

ной установке пучок атомов цезия вылетал через отверстие в печи 1 с некоторой скоростью  ${\bf v}$  и под действием силы тяжести начинал двигаться по параболе. Атомы, прошедшие через узкую щель в диафрагме 2, улавливались детектором 3, который можно было располагать на различных высотах h. Величина отклонения h пучка в гравитационном поле Земли зависела от скорости атома. В этих опытах отклонение h составляло величину порядка нескольких долей миллиметра при расстоянии L от печи до детектора равном 2 метрам. Перемещая датчик и регистрируя количество атомов цезия, попадающих в детектор за единицу времени, можно было построить зависимость интенсивности пучка от величины h. Последующий пересчет, с учетом известной зависимости высоты h от скорости атома  ${\bf v}$ , давал распределение по скоростям атомов цезия.

Все проведенные эксперименты подтвердили справедливость полученного Максвеллом распределения по скоростям для атомных и молекулярных пучков.

#### Распределение Максвелла-Больцмана.

Если ввести 6-мерное пространство, координатами молекулы в котором являются величины  $(x, y, z, v_x, v_y, v_z)$ , то функция распределения в таком пространстве будет зависеть от этих шести переменных:  $n_f(x, y, z, v_x, v_y, v_z)$ . Считая пространственные переменные (x, y, z) и компоненты скорости  $(v_x, v_y, v_z)$  статистически независимыми друг от друга, можно записать функцию распределения в этом шестимерном пространстве:

$$n_f(x, y, z, \mathbf{v}_x, \mathbf{v}_y, \mathbf{v}_z) = n(x, y, z) \cdot f(\mathbf{v}_x, \mathbf{v}_y, \mathbf{v}_z).$$

Эта функция называется распределением Максвелла-Больцмана

$$n_f(x, y, z, \mathbf{v}_x, \mathbf{v}_y, \mathbf{v}_z) = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{W_{II} + W_K}{kT}}.$$

Замечание. При получении распределения Максвелла-Больцмана предполагалось, что температура газа не зависит от координаты точки. В частности, температура газа на всех высотах над поверхностью Земли при термодинамическом равновесии должна быть одинаковой. С этим утверждением связан парадокс, всесторонне рассмотренный Максвеллом. Дело в том, что при движении вверх молекулы газа должны затрачивать свою кинетическую энергию на преодоление силы тяжести, и поэтому их средняя кинетическая энергия (а, следовательно, и температура) должна уменьшаться. Но этого не происходит вследствие того, что при этом не все молекулы, из-за недостатка их кинетической энергии, смогут преодолеть силу тяжести. Молекулы, имеющие недостаточную кинетическую энергию, не могут подняться высоко, что приведет, в соответствии с распределением Больцмана, к уменьшению их концентрации с высотой. Поэтому температура газа останется неизменной.

Функция распределения в случае, когда кинетическая энергия зависит только от скорости  $\vec{\mathbf{v}}$ , а потенциальная - только от радиус-вектора  $\vec{r}$  частицы, имеет вид:

$$f\left(\vec{r},\vec{\mathbf{v}}\right) = \frac{1}{\Theta} exp\left(-\frac{W_{\Pi}\left(\vec{r}\right) + W_{K}\left(\vec{\mathbf{v}}\right)}{kT}\right), \text{ где } \Theta = \int\limits_{V_{\mathbf{v}}} \int\limits_{V} exp\left(-\frac{W_{\Pi}\left(\vec{r}\right) + W_{K}\left(\vec{\mathbf{v}}\right)}{kT}\right) dV dV_{\mathbf{v}}.$$

Здесь V - объем, занимаемый системой в координатном пространстве,  $V_{\rm v}$  - соответствующий объем в пространстве скоростей. Формула позволяет описывать равновесное распределение для достаточно произвольной термодинамической системы.

Полученные выше функции распределения описывают случай, когда полная энергия частицы W принимает непрерывный ряд значений. При статистическом описании системы, частицы которой могут принимать только некоторый <u>дискретный</u> набор значений энергии  $W_1, W_2, W_3, ..., W_m$ , необходимо использовать вместо функции распределения вероятность  $P(W_i)$  нахождения частицы в состоянии со значением энергии  $W_i$ : В случае дискретных состояний можно записать следующее выражение для этой вероятности  $P(W_i)$ :

$$P(W_i) = \frac{1}{\Theta} exp\left(-\frac{W_i}{kT}\right)$$
, где  $\Theta = \sum_{i=1}^m exp\left(-\frac{W_i}{kT}\right)$ .

Эта формула называется распределением Больимана для дискретных состояний. Если полное число частиц в системе равно N, то количество частиц  $N_i$  в состоянии с энергией  $W_i$  определяется по формуле:  $N_i = P(W_i)N$ .

## Равновесные флуктуации.

Флуктуации — это случайные отклонения какого-либо параметра термодинамической системы от его среднего значения. Флуктуации возникают из-за хаотического теплового движения частиц термодинамической системы. В любой, даже равновесной системе существуют случайные отклонения от средних значений параметров, которые можно экспериментально наблюдать при долговременных измерениях. Например, флуктуации давления проявляются в броуновском движении малых твёрдых частичек, взвешенных в жидкости.

Если среднее значение некоторого параметра x равно < x>, то флуктуация этого параметра определяется как отклонение значения от среднего

$$\Delta x = x - \langle x \rangle$$

Очевидно, что среднее значение флуктуации равно нулю  $\langle \Delta x \rangle = \langle x - \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle - \langle x \rangle = 0$ .

Однако средний квадрат уже, вообще говоря, не равен нулю

$$\left\langle \left(\Delta x\right)^{2}\right\rangle = \left\langle \left(x-\left\langle x\right\rangle\right)^{2}\right\rangle = \left\langle x^{2}-2x\left\langle x\right\rangle + \left\langle x\right\rangle^{2}\right\rangle = \left\langle x^{2}\right\rangle - 2\left\langle x\right\rangle\left\langle x\right\rangle + \left\langle x\right\rangle^{2} = \left\langle x^{2}\right\rangle - \left\langle x\right\rangle^{2}.$$

Аналогично, для некоторой функции параметра  $\phi(x)$ 

$$\langle (\Delta \varphi(x))^2 \rangle = \langle (\varphi(x))^2 \rangle - \langle \varphi(x) \rangle^2.$$

Величина  $\sqrt{\left\langle \left(\Delta \phi(x)\right)^2\right\rangle}$  называется *средней квадратичной флуктуации*, а  $\frac{\sqrt{\left\langle \left(\Delta \phi(x)\right)^2\right\rangle}}{\left\langle \phi(x)\right\rangle}$  - сред-

ней квадратичной относительной флуктуации.

Флуктуациям в равновесном состоянии подвержены и внутренняя энергия, и давление, и температура и т.д. Для всех термодинамических параметров их относительные флуктуации обратно пропорциональны корню из числа частиц в системе:

$$\frac{\sqrt{\left\langle \left(\Delta x\right)^{2}\right\rangle }}{\left\langle x\right\rangle }=\frac{\beta}{\sqrt{N}}.$$

Коэффициент можно принимать за единицу β=1 при оценочных расчетах.

*Пример*. Оценить относительные равновесные флуктуации температуры газового термометра, содержащего один моль газа.

**Решение**. Для одного моля 
$$N=6,022\cdot 10^{23}\,$$
 моль $^{-1}$ . Тогда  $\frac{\sqrt{\left\langle \left(\Delta T\right)^2\right\rangle}}{\left\langle T\right\rangle}=\frac{1}{\sqrt{N}}\approx 1,29\cdot 10^{-12}\,$ . Очевид-

но, это очень малая величина.

### Статистическое обоснование второго начала термодинамики.

Для равновесных систем вероятность возникновения флуктуации обратно пропорциональна её величине — чем больше величина отклонения, тем меньше вероятность её возникновения. Например, вероятность того, что все молекулы газа соберутся в одной части сосуда очень мала, т.е. процесс самопроизвольного перехода в неравновесное состояние маловероятен, что согласуется со вторым началом термодинамики. Всякий самопроизвольный необратимый процесс переводящий систему из неравновесного состояния в равновесное с гораздо большей вероятностью протекает в природе, чем обратный ему процесс. Необратимыми являются те процессы, вероятность протекания которых в прямом направлении выше, чем в обратном. Это

приводит к возникновению в природе преимущественного направления протекания термодинамических процессов. Термодинамической величиной, характеризующей направление протекания процесса, является энтропия.

Пусть в сосуде, объем которого  $V_0$  находится одна молекула. Тогда вероятность того, что она будет находиться в части сосуда, объём которой V, равна  $p\left(V\right) = \frac{V}{V_0}$ . Если молекул две,

то  $p(V) = \left(\frac{V}{V_0}\right)^2$ , а если их число равно N, то  $p(V) = \left(\frac{V}{V_0}\right)^N$ . Поэтому отношение вероятностей

для разных объёмов равно  $\frac{p(V_2)}{p(V_1)} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N$ .

С другой стороны, рассмотрим изотермическое расширение идеального газа от объёма  $V_1$  до объёма  $V_2$ . В этом случае dU=0, поэтому  $\delta Q$ = $\delta A$ = $\nu RT$ ·dV. Следовательно,

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_{V_1}^{V_2} vR \frac{dV}{V} = vR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right).$$

Однако, 
$$\nu R = \frac{N}{N_A}R = Nk$$
 , поэтому  $S_2 - S_1 = k \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N = k \ln \left(\frac{p\left(V_2\right)}{p\left(V_1\right)}\right)$ .

Из этой формулы следует, что энтропия состояния пропорциональна вероятности того, что система придет в это состояние.

Статистическим весом G макроскопического состояния называется величина, численно равная количеству равновесных микросостояний, с помощью которых может быть реализовано рассматриваемое макросостояние. Статистический вес пропорционален вероятности  $G \sim p$ . Если система состоит из N частиц, каждая из которых может находится в одном из K дискретных

состояниях, то статистический вес системы равен  $G = \frac{N!}{N_1! N_2! ... N_2!}$ , а соответствующая веро-

ятность 
$$p = \frac{N!}{N_1! \, N_2! \, ... N_2!} K^{-N}$$
, где  $N_i$  – число частиц в состоянии с номером  $i$ , и  $\sum_{i=1}^K N_i = N$ .

Данное рассуждение может служить обоснованием для формулы Больцмана, связывающей энтропию со статистическим весом

$$S = k \ln G$$
.

Замечание. Для статистической энтропии также выполняется закон аддитивности - если систему разбить на две невзаимодействующие между собой части, то  $G = G_1 \cdot G_2$  и

$$S = k \ln G = k \ln G_1 + k \ln G_2 = S_1 + S_2 \,.$$

Замечание. С законом возрастания энтропии связана «тепловая смерть» Вселенной, т.е. состояние с максимальной энтропией и максимальным статистическим весом. Но в такой системе должны происходить флуктуации. Сегодняшнее состояние Вселенной является такой флуктуацией.

#### Лекция 16.

Термодинамические потоки. Явления переноса в газах: диффузия, теплопроводность и вязкость. Эффузия в разреженном газе. Физический вакуум. Броуновское движение. Производство энтропии в необратимых процессах.

### Явления переноса

Термодинамические потоки, связанные с переносом вещества, энергии или импульса из одной части среды в другую возникают в случае, когда значения тех или иных физических параметров отличаются в разных точках объёма среды, т.е. когда система находится в неравновесном состоянии. В результате чего система стремится к равновесию.

При *кинетическом* описании потоков исследуются зависимости от времени статистических характеристик или функций распределения, описывающих движение частиц. Полученные функции используются для нахождения локальных значений параметров среды и термодинамических потоков.

При  $\it гидродинамическом$  описании рассматривается поток некоторой физической величины  $\it F$ , численно равный количеству этой физической величины, переносимой за 1 сек через выбранную поверхность. Для этого вводят понятие вектор плотности термодинамического потока физической величины  $\vec{j}_{\it F}$ .

При описании термодинамических потоков предполагается, что в среде не происходит макроскопического перемешивания, а перенос рассматриваемых величин осуществляется только благодаря хаотическому движению микрочастиц среды. Т.е. физические параметры переносятся микрочастицами.

Хотя каждая микрочастица и движется хаотически, но для неё можно выделить некоторый малый объём, в пределах которого физические величины в данный момент времени являются постоянными. Т.к. параметры каждой частицы могут измениться только при столкновениях, то в системе есть естественный пространственный размер -  $\lambda$  длина свободного пробега молекул. Поэтому в качестве малого объема следует принять  $\lambda^3$ . Соответственно, все физические величины следует рассматривать усредненными по времени движения частицы в пределах этого объема, а все протекающие процессы должны характеризоваться временем, большим, чем время усреднения.

#### Поток количества частиц.

 $\mathbf{S}_{\perp}$ 

Рассмотрим частицы, которые движутся прямолинейно вдоль оси X со скоростью  $v_x$ . Все частицы, которые пройдут через перпендикулярную площадку  $S_{\perp}$  за время  $\Delta t$ , окажутся в области, объём которой  $V = S_{\perp} \cdot v_x \cdot \Delta t$ . Если концентрация частиц равна n, то количество частиц, попавших в этот объём равно

$$N = n \cdot V = n \cdot S_{\perp} \cdot v_{x} \cdot \Delta t.$$

Потому величина плотности потока частиц вдоль оси X определяется как


$$j_x = \frac{N}{S_+ \cdot \Delta t} = n \cdot v_x.$$

Так как микрочастицы совершают хаотическое тепловое движение, то вероятность движения частицы в любом направлении должна быть одинаковой. Но вдоль каждой из 3х координатных осей возможны движения в двух направлениях — «туда-и-обратно», поэтому величину скорости для одного направления можно оценить как  $v_x = \frac{1}{6} \langle v \rangle$ , где  $\langle v \rangle$  - средняя скорость теплового движения. Тогда для плотности потока числа частиц вдоль любого направления

$$j = \frac{1}{6} \langle v \rangle n.$$

#### Поток физической величины.

Пусть рассматриваемая физическая величина, переносимая частицами, описывается не-



кая величина, переносимая частицами, описывается некоторой функцией F, непрерывно-дифференцируемой во всём пространстве.

Так как частицы среды движутся хаотически, то поток физической величины определяется векторной суммой потоков этой величины в разных направлениях.

Рассмотрим поток вдоль некоторой оси X. Плотность потока величины в поперечном сечении с координатой x определяется суммой двух встречных потоков  $j_F = j_F' - j_F''$ . Так как величина F переносится молекулами, то с учётом усреднения по длине свободного пробега  $\lambda$ 

$$j_F' = j \cdot F \Big|_{x-\lambda} \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } j_F'' = j \cdot F \Big|_{x+\lambda}$$

но 
$$j = \frac{1}{6} \langle v \rangle \cdot n$$
,  $F \Big|_{x \pm \lambda} \approx F \Big|_{x} \pm \frac{dF}{dx} \Big|_{x} \cdot \lambda$ , откуда

$$j_{F} = j \cdot \left[ F \big|_{x-\lambda} - F \big|_{x+\lambda} \right] = \frac{1}{6} \left\langle v \right\rangle n \cdot \left[ F \big|_{x} - \frac{dF}{dx} \right] \cdot \lambda - F \big|_{x} - \frac{dF}{dx} \right] \lambda = -\frac{1}{3} \left\langle v \right\rangle \cdot n \cdot \frac{dF}{dx} \cdot \lambda,$$

т.е.

$$j_F = -\frac{1}{3} \langle v \rangle n \frac{dF}{dx} \bigg|_{Y} \lambda.$$

Соответственно, поток величины F через площадку S перпендикулярную оси X  $J_F = j_F \cdot S$ :

$$J_F = -\frac{1}{3} \langle v \rangle n \cdot S \frac{dF}{dx} \bigg|_{x} \lambda.$$

Знак минус показывается, что поток направлен в сторону уменьшения величины F (как принято говорить — «против градиента величины F»).

Примеры процессов переноса.

1) Диффузия — это процесс самопроизвольного выравнивания концентраций веществ в смесях. Например, в смеси двух газов условие отсутствия перемешивания состоит в том, что суммарное давление постоянно. По закону Дальтона  $p=p_1+p_2=n_1kT+n_2kT=const$ , поэтому для концентрации  $n=n_1+n_2=const$ . Введем физическую величину — относительную концентрацию моле-

кул одного из газов  $F_1 = \frac{n_1}{n}$ , тогда для плотности потока концентрации

$$j_{n_1} = -\frac{1}{3} \langle v_1 \rangle n \cdot \lambda_1 \frac{d}{dx} \left( \frac{n_1}{n} \right) = -\frac{1}{3} \langle v_1 \rangle \lambda_1 \frac{dn_1}{dx}.$$

Или  $j_{n_1}=-D_1\frac{dn_1}{dx}$ ,  $J_{n_1}=-D_1S\frac{dn_1}{dx}$  где  $D_1=\frac{1}{3}\left\langle v_1\right\rangle \lambda_1$  - коэффициент диффузии. Если  $m_1$  – масса

молекулы, то плотность газа  $\rho_1 = m_1 n_1$ , поэтому для потока плотности получается уравнение

$$J_{\rho_1} = -D_1 S \frac{d\rho_1}{dx}$$

которое называется первым законом Фика.

2) *Теплопроводность* – процесс выравнивания температуры в различных точках среды. Молекулы газа, находясь в постоянном хаотическом движении, при упругих соударениях обмениваются кинетической энергией поступательного движения, что приводит к выравниванию темпе-


ратуры. Введем физическую величину  $F = \frac{3}{2}kT$  - энергия теплового движения центра масс молекулы, тогда получаем уравнение

$$j_{Q} = -\frac{1}{3} \langle v \rangle n \frac{3}{2} k \lambda \frac{dT}{dx}$$

но 
$$n\frac{3}{2}k=\frac{N}{V}\frac{3}{2}k=\frac{vN_A}{V}\frac{3}{2}k=\frac{v}{V}\frac{3}{2}R=\frac{m}{V}\frac{vC_V}{m}=\rho\cdot C_{v\mathcal{I}_-V}$$
 , поэтому  $j_{\mathcal{Q}}=-\frac{1}{3}\left\langle v\right\rangle \rho\cdot C_{v\mathcal{I}_-V}\lambda\frac{dT}{dx}$  .

Если ввести обозначение  $\frac{1}{3}\langle v\rangle \rho \cdot C_{y_{\mathcal{I}_{-}V}}\lambda = \omega$  - коэффициент теплопроводности, то плотность

потока теплоты можно записать в виде  $j_{\varrho}=-\frac{dT}{dx}$ , а поток теплоты  $J_{\varrho}=-\exp{\frac{dT}{dx}}$ .



3) Вязкость (внутреннее трение) приводит к появлению силы сопротивления при движении тела в жидкости или газе. Вязкость вызвана переносом импульса молекулами (при их хаотическом движении) между слоями газа (жидкости), скорость которых неодинакова. В частности, это можно наблюдать в следующем опыте. Пусть две одинаковые тонкие достаточно длинные пластинки расположены в газе параллельно друг

другу на расстоянии h. Если одна из них движется относительно другой с небольшой по величине скоростью u, то на каждую из пластин будет действовать сила трения, величина которой

$$F_{TP} = \eta S \frac{u}{h}.$$

Параметр η называется коэффициентом вязкости.

Для вывода уравнения вязкости, надо рассмотреть поток газа вдоль горизонтальной оси Y, скорость которого меняется в поперечном направлении X. Молекулы в газе движутся хаотически, но у каждой из них можно выделить некоторую среднюю скорость, равную скорости газа u. В качестве физической величины F рассмотрим импульс молекул газа  $F = m \cdot u$ . Тогда

плотность потока импульса 
$$j_p = -\frac{1}{3} \langle v \rangle n \cdot m \cdot \lambda \cdot \frac{du}{dx} = -\frac{1}{3} \langle v \rangle \cdot \rho \cdot \lambda \cdot \frac{du}{dx}$$
,

поток импульса равен  $J_p = -\frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \lambda S \frac{du}{dx}$ .

С учетом равенства  $F_{TP} = \left| J_p \right|$ , считая приближенно  $\frac{du}{dx} \approx \frac{u}{h}$  в случае  $h > \lambda$ , получаем выражение

для коэффициента вязкости  $\eta = \frac{1}{3} \langle v \rangle \rho \lambda$  . Поэтому

$$j_p = -\eta \frac{du}{dx}$$
,  $J_p = -\eta S \frac{du}{dx}$ .

Замечание. Между коэффициентами переноса существует зависимость

$$\mathbf{æ} = \mathbf{\eta} \cdot C_{VII V} = D \cdot \mathbf{p} \cdot C_{VII V}.$$

Явления диффузии, теплопроводности, вязкого трения обусловлены взаимодействием молекул в газе и проявляются в случае, когда длина свободного пробега молекул много меньше характерных размеров протекающих процессов.

При увеличении длины свободного пробега молекул все более значимыми становятся явления, связанные со свойствами самих молекул, так процессы столкновения играют меньшую роль.


Состояние газа, при котором длина свободного пробега молекул  $\lambda$  сравнима с размерами сосуда L, в котором находится газ, называется *вакуумом*. Различают низкий вакуум  $\lambda << L$ , средний  $\lambda \sim L$  и высокий (глубокий) вакуум  $\lambda >> L$ .

Замечание. В определении вакуума важен размер сосуда, например, для воздуха в обычных условиях  $\lambda \approx 10^{-6}$  м, поэтому в любой микроцарапине или микротрещине газ будет находиться в состоянии среднего вакуума.

Эффузия — это явление медленного истечения газа из малого отверстия. Различают эффузию двух видов. В первом случае размер отверстия много меньше длины свободного пробега

молекул – эффузия в разреженном газе. Во втором случае давление газа в сосуде настолько велико, что истечение газа достаточно точно описывается уравнениями гидродинамики.

# Эффузия в разреженном газе.



Так как в этом случае длина свободного пробега много больше размера отверстия, то процессы столкновения молекул играют незначительную роль, поэтому истечение становится молекулярным.

Рассмотрим сосуд с газом, в котором есть перегородка с отверстием, меньшим по размеру, чем длина свободного пробега молекул в сосуде. Пусть левая часть находится при постоянной температуре  $T_1$ , а правая при  $T_2$ . Суммарная плотность потока молекул через отверстие

$$j = j_1 - j_2 = \frac{1}{6} \left\langle v_1 \right\rangle n_1 - \frac{1}{6} \left\langle v_2 \right\rangle n_2 = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{8kT_1}{\pi m}} \cdot \frac{p_1}{kT_1} - \frac{1}{6} \sqrt{\frac{8kT_2}{\pi m}} \cdot \frac{p_2}{kT_2} = \sqrt{\frac{2}{9\pi mk}} \cdot \left(\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} - \frac{p_2}{\sqrt{T_2}}\right).$$

Предположим, что в начале процесса давления газа с обеих сторон были одинаковыми, но температуры разными, тогда поток молекул будет направлен в сторону части с большей температурой – это явление носит название *темповая* эффузия.

При равновесии суммарный поток 
$$j = \sqrt{\frac{2}{9\pi mk}} \cdot \left(\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} - \frac{p_2}{\sqrt{T_2}}\right) = 0$$
, поэтому  $\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{p_2}{\sqrt{T_2}}$ .


Как видно, условие равновесия для разреженного газа не является равенством давлений.

Из формулы для плотности потока 
$$j=\frac{1}{6}\sqrt{\frac{2}{9\pi km}}\cdot\frac{p}{\sqrt{T}}$$
 следует, что молекулы с большей массой

в меньшем количестве проходят через отверстие, чем молекулы с меньшей массой. Таким образом, если в сосуде находится смесь газов, то возможно разделение смеси газов, находящихся при одинаковой температуре — *изотермическая* эффузия.

## Броуновское движение.

Броуновское движение (иногда называют Брауновское движение) — беспорядочное движение малых частиц, взвешенных в жидкости или газе, происходящее под действием молекул окружающей среды. Исследовано в 1827 г. Броуном (Браун; Brown), который наблюдал в микроскоп движение цветочной пыльцы, взвешенной в воде.



Частицы размером около 1 мкм и менее совершают неупорядоченные независимые движения, описывая сложные зигзагообразные траектории. Интенсивность броуновского движения не зависит от времени, но возрастает с увеличением температуры, уменьшением вязкости и размеров частиц (независимо от их химической природы.)

Теория броуновского движения была построена независимо друг от друга Эйнштейном и Смолуховским в 1905-1906 гг. Причиной броуновского движения является тепловое движение молекул среды, проявляющееся в некомпенсированных ударах молекул о частицу, т.е. в флуктуациях давления. Эти удары приводят частицу в беспорядочное движение. Если отмечать положения частицы через равные не-

большие промежутки времени, то траектория окажется сложной и запутанной.

Как показывают опытные данные, квадрат смещения частицы из начального положения в проекции на *любую* ось  $\left\langle x^2 \right\rangle$  за время наблюдения  $\tau$ , в отсутствие внешних сил определяется выражением  $\left\langle x^2 \right\rangle = 2D\tau$ , где коэффициент диффузии броуновской (сферической) частицы  $D = \frac{kT}{6\pi\eta a}$ , a – радиус частицы,  $\eta$  - коэффициент вязкости.

При описании броуновского движения частицы в одномерном случае можно считать, что на частицу действует сила случайная сила, среднее значение которой равно нулю

$$\left\langle F_{x}\right\rangle =\lim_{t\to\infty}\left\{ \frac{1}{t}\int\limits_{0}^{t}F_{x}dt\right\} =0$$
 и сила сопротивления  $F_{C}=r\cdot v_{x}$ , где  $r-$  коэффициент вязкого трения

броуновской частицы в жидкости. Уравнение движения  $ma_x = F_x - F_c$  при подстановке выражения для силы примет вид

$$m\ddot{x} + r\dot{x} = F_{x}$$
.

Умножим это уравнение на x и используем равенство  $x\ddot{x} = \frac{d(x\dot{x})}{dt} - \dot{x}^2$ 

$$m\frac{d(x\dot{x})}{dt} - m\dot{x}^2 + rx\dot{x} = xF_x.$$

Проведём усреднение по времени

$$m\left\langle \frac{d\left(x\dot{x}\right)}{dt}\right\rangle - m\left\langle \dot{x}^{2}\right\rangle + r\left\langle x\dot{x}\right\rangle = \left\langle xF_{x}\right\rangle.$$

Тогда  $\left\langle xF_{x}\right\rangle =\lim_{t\to\infty}\left\{\frac{1}{t}\int\limits_{0}^{t}x\cdot F_{x}dt\right\} =\lim_{t\to\infty}\left\{x\frac{1}{t}\cdot\int\limits_{0}^{t}F_{x}dt-\frac{1}{t}\cdot\int\limits_{0}^{t}\left(\int\limits_{0}^{t}F_{x}dt\right)\dot{x}dt\right\} =0$  . Для одномерного движения

по теореме о распределении энергии по степеням свободы  $\frac{m\langle \dot{x}^2 \rangle}{2} = \frac{kT}{2}$ .

Заменяем  $\left\langle \frac{d\left(x\dot{x}\right)}{dt}\right\rangle = \frac{d\left\langle x\dot{x}\right\rangle}{dt}$  и получаем уравнение  $m\frac{d\left\langle x\dot{x}\right\rangle}{dt} + r\left\langle x\dot{x}\right\rangle = kT$ , откуда

$$\langle x\dot{x}\rangle = \frac{kT}{r} \left(1 - e^{-\frac{m}{r}t}\right).$$

Для установившегося движения  $\langle x\dot{x}\rangle = \frac{kT}{r}$ . Так как  $x\dot{x} = \frac{1}{2}\frac{d(x^2)}{dt}$ , то  $\frac{d\langle x^2\rangle}{dt} = 2\frac{kT}{r}$ . По-

сле интегрирования по времени получаем  $\left\langle x^{2}\right\rangle =2\frac{kT}{r}t$  . Для сферической броуновской частицы,

радиус которой равен 
$$a$$
:  $r=6\pi\eta a$  , поэтому  $D=\frac{kT}{6\pi\eta a}$  .

Полученные выше формулы были экспериментально проверены в 1908 году Перреном, который измерял с помощью микроскопа перемещения броуновских частиц за одинаковые промежутки времени. Ему удалось на основании своих опытов с помощью этих формул определить постоянную Больцмана k и вычислить значение постоянной Авогадро  $N_{\rm A}$ , совпадающие по величине с их значениями, полученными другими методами.

Замечание. Теория броуновского движения нашла широкое применение не только для описания случайного движения частицы в жидкости, но и для решения целого ряда прикладных задач. Этой теории подчиняются случайные тепловые колебания высокоточных механических и электрических измерительных устройств, таких, например, как крутильные весы и гальванометры. Кинетические уравнения, полученные в теории броуновского движения, используются для анализа точности работы различных систем управления. Они позволяют рассчитать случайные ошибки, возникающие при управлении техническими устройствами и провести оптимизацию их параметров.

#### Производство энтропии в необратимых процессах.

При протекании необратимых термодинамических процессов энтропия возрастает. Производство энтропии в единичном объёме в случае протекания N различных процессов определяется выражением

$$\sigma_S = \sum_{i=1}^N X_i j_i$$

где:  $X_i$  - термодинамические силы,  $j_i$  - соответствующие им плотности термодинамических потоков. Соответственно, производство энтропии внутри выделенного объема среды V определяется формулой  $\frac{dS}{dt} = \iiint \sigma_S dV$ .

Получим, например, выражения, позволяющие рассчитывать производство энтропии при протекании необратимых процессов в газах - переноса теплоты (теплопроводности) и переноса импульса (вязкости). В соответствие с ранее полученными выражениями, плотности термодинамических потоков в указанных процессах имеют вид:

$$j_{Q} = -\alpha \frac{dT}{dx} \text{ if } j_{p} = -\eta \frac{du}{dx}.$$

где: æ и η - коэффициенты теплопроводности и вязкости, T и u - температура и скорость течения газа соответственно.

В линейной модели необратимых процессов используется приближение  $j_i = \sum_{k=1}^N L_{ik} X_k$  ,

где коэффициенты  $L_{ik}$  «показывают» влияние i-го процесса на k-й процесс. По принципу Онсагера  $L_{ik} = L_{ki}$ , т.е. это влияние равноправное.

Если не учитывать взаимное влияние различных процессов друг на друга, то  $L_{ik} = L_{ki} = 0$  и соотношение между термодинамическими силами и потоками примет вид

$$j_Q = L_{QQ} X_Q , \ j_p = L_{pp} X_p .$$

Расчёты приводят к следующим выражениям  $L_{QQ}=\varpi T^2$  ,  $L_{pp}=\eta T$  . Откуда

$$X_{Q} = \frac{j_{Q}}{L_{QQ}} = \frac{-\frac{dT}{dx}}{\frac{dT}{dx}} = -\frac{1}{T^{2}} \frac{dT}{dx}, \ X_{p} = \frac{j_{p}}{L_{pp}} = \frac{-\eta \frac{du}{dx}}{\eta T} = -\frac{1}{T} \frac{du}{dx}.$$

Поэтому

$$\sigma_{S} = X_{Q} j_{Q} + X_{p} j_{p} = -\frac{1}{T^{2}} \frac{dT}{dx} \left( -\frac{dT}{dx} \right) - \frac{1}{T} \frac{du}{dx} \left( -\eta \frac{du}{dx} \right) = \frac{\mathcal{E}}{T^{2}} \left( \frac{dT}{dx} \right)^{2} + \frac{\eta}{T} \left( \frac{du}{dx} \right)^{2} \ge 0$$

Видим, что при протекании необратимых процессов теплопроводности и вязкости про-изводство энтропии является положительной величиной.

Если газ находится в равновесном состоянии, которое характеризуется постоянством параметров состояния T=const, u=const, то в такой среде будут отсутствовать термодинамические потоки и производство энтропии станет равным нулю.

#### Лекция 17.

Агрегатные состояния вещества. Условия равновесия фаз. Явления на границе раздела газа, жидкости и твердого тела. Капиллярные явления. Фазовые переходы первого и второго рода. Диаграммы состояния. Критические явления при фазовых переходах.

### Агрегатные состояния.

Если части термодинамической системы образованы различными веществами, то на границах раздела этих частей кроме теплопередачи и обмена веществом могут быть явления, связанные с протеканием тех или иных химических реакций. Если части системы образованы одним и тем же веществом, находящимся в разных состояниях, то переход этого вещества через границы раздела не будет сопровождаться протеканием химических реакций, но при этом состояние вещества может изменяться.

Одно и то же вещество может находиться в состояниях, отличающихся друг от друга по своим физическим, в первую очередь механическим свойствам. Такие состояния одного и того же вещества называются *агрегатными состояниями*. Выделяют три основных агрегатных состояния: твердое, жидкое и газообразное. Примерами агрегатных состояний окиси водорода являются: лед, вода и водяной пар.

Четвертым основным агрегатным состоянием вещества считается *плазма*. Так называют сильно ионизированный газ с высокой относительной концентрацией заряженных частиц, который в целом электрически нейтрален. Плазма является самым распространённым состоянием вещества во Вселенной, так как из неё состоит большинство звезд. Примером низкотемпературной плазмы, наблюдаемой в земных условиях, является пламя, представляющее собой сильно разогретый, частично ионизированный газ, возникающий в процессе горения.

Кроме плазмы во Вселенной встречаются такие специфические состояния вещества как нейтронная жидкость (из неё состоят нейтронные звезды) и вырожденная плазма (состоящая из полностью ионизированных ядер и электронов). Эти состояния встречаются при сверхвысоких давлениях и температурах.

Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ различаются, прежде всего, подвижностью атомов и молекул, из которых состоят эти вещества. В газах и жидкостях частицы совершают хаотическое поступательное движение, а в твердых веществах - колебательное движение около положений равновесия. Различие между газами и жидкостями заключается в том, что в жидкостях расстояние между молекулами сравнимо с их размерами, и поэтому потенциальная энергия взаимодействия молекул сравнима по величине с энергией их теплового движения. Это приводит к тому, что тепловое движение молекул жидкости затруднено по сравнению с молекулами газа. Но потенциальной энергии взаимодействия молекул жидкости недостаточно для сохранения устойчивой межмолекулярной структуры. Поэтому в жидкостях наблюдается только некоторое упорядочение положения близлежащих частиц, так называемый ближний порядок, в отличие от твердых кристаллических тел, в которых существует дальний порядок, - упорядоченная межатомная структура - кристаллическая решетка. По этой причине жидкость легко принимает форму сосуда, предоставленного ей.

Среди твердых тел существует особый класс - аморфные тела, занимающие промежуточное положение между кристаллическими телами и жидкостями. Для них характерно долговременное сохранение формы, но при этом их атомы не образуют упорядоченную кристаллическую решетку.

Среди жидкостей так же выделяется особый класс - жидкие кристаллы, механические свойства которых близки к свойствам жидкости, но у них, так же как и у твердых кристаллических тел, характерно наличие анизотропии свойств. Такое состояние возможно у веществ с большими протяжёнными молекулами, например у органических соединений. Молекулы жидких кристаллов могут достаточно легко совершать поступательные перемещения, сохраняя при этом свою ориентацию в пространстве. Анизотропия жидких кристаллов особенно проявляется в их оптических свойствах, что позволяет использовать их в устройствах формирования изображения.

Одному и тому же агрегатному состоянию могут соответствовать несколько различных по своим свойствам состояний одного и того же вещества. Например, это различные модификации кристаллической решетки у твердых тел, отличающиеся симметрией, или состояния жидкого гелия - Не I и Не II, первое из которых обладает вязкостью, а второе - сверхтекучее.

### Условия равновесия фаз

При описании пространственно неоднородных сред их разбивают на некоторое число однородных по своему составу частей, разделенных границами раздела. Макроскопическая часть среды (вещества), имеющая однородный физико-химический состав, называется фазой.

Если среда однородна во всех своих точках, то такая термодинамическая система будет *однофазной*, а если система состоит из двух (или более) граничащих между собой однородных сред, то это *двухфазная* (или *многофазная*) термодинамическая система.

Примером двухфазной системы может служить стеклянный сосуд с налитой в него водой. В этом случае в системе имеется жидкая фаза (вода) и твердая фаза (стекло). Если в состав системы включить окружающий сосуд воздух, то система станет трехфазной. Третья фаза при этом будет газообразной (воздух). При этом смесь газов является однофазной системой, так как в этом случае нет границы раздела.

Находящиеся в равновесии термодинамические системы не обязательно должны представлять собой однородную среду, то есть быть однофазными. В состоянии равновесия может находиться система, состоящая из нескольких различных по своим физико-химическим свойствам фаз, пространственно разделенных не изменяющимися с течением времени (или для квазиравновесного случая - бесконечно медленно изменяющимися) границами раздела фаз. Если через эти границы не происходит макроскопический перенос, а сами фазы находятся в состоянии термодинамического равновесия, то такая термодинамическая система, несмотря на свою неоднородность, будет находиться в состоянии термодинамического равновесия.

Для равновесия фаз необходимо, чтобы между ними наблюдалось тепловое и механическое равновесие.

**Первое** из этих условий означает равенство температур  $T_1$  и  $T_2$  с разных сторон границы раздела фаз:  $T_1 = T_2 = T$ .

Второе условие имеет вид:

$$p_2 = p_1 + \Delta p_{12}$$

где:  $\Delta p_{12}$  - дополнительное давление, создаваемое межфазовой границей. Если считать границы раздела фаз плоскими, то  $\Delta p_{12}$ =0 и это условие станет эквивалентным предположению о равенстве давлений по обе стороны границы раздела фаз:  $p_2 = p_1 = p$ .

В случае, когда основными параметрами системы являются температура и давление, для описания системы следует применять  $mермодинамический потенциал \Gamma uббса \ G = U + pV - TS \ .$ 

Удельным термодинамическим потенциалом называется отношение термодинамического потенциала Гиббса данной фазы термодинамической системы к массе этой фазы

$$\varphi(p,T) = \frac{G(p,T)}{m}$$
.

Введение понятия удельного термодинамического потенциала связано с тем, что при фазовых превращениях каждая из фаз является системой с переменной массой.

Для устойчивого равновесия многофазной системы одного и того же вещества, необходимо потребовать отсутствия макроскопического переноса молекул этого вещества из одной фазы в другую. Возникновение потоков вещества через границу раздела фаз возможно при наличии различных значений удельного термодинамического потенциала  $\phi(p,T)$  (или химического потенциала  $\mu(p,T)$ ) с разных сторон относительно этой границы.

Состояние термодинамического равновесия системы, состоящей из двух фаз, находящихся при одинаковых значениях давления и температуры, каждая из которых имеет соответственно массы  $m_1$  и  $m_2$ , характеризуется минимумом термодинамического потенциала

$$G(p,T) = m_1 \cdot \varphi_1(p,T) + m_2 \cdot \varphi_2(p,T)$$

где:  $\varphi_1(p,T)$  и  $\varphi_2(p,T)$  - удельные термодинамические потенциалы первой и второй фаз соответственно.

Так как при фазовых переходах общая масса вещества  $m=m_1+m_2$  остается неизменной, а происходит только переход частиц из одной фазы в другую, то условие минимума термодинамического потенциала эквивалентно условию его неизменности при изменении массы фаз. Если масса первой фазы уменьшается на величину  $\Delta m$ , то одновременно возрастает масса второй фазы на эту же величину  $\Delta m$ :

$$G(p,T) = (m_1 - \Delta m) \cdot \varphi_1(p,T) + (m_2 + \Delta m) \cdot \varphi_2(p,T).$$

Если  $\phi_1 > \phi_2$ , то минимум функции G(p,T) достигается при равенстве нулю массы первой фазы, а при  $\phi_1 < \phi_2$  - соответственно, в случае равенства нулю массы второй фазы. В обоих этих случаях система переходит в однофазное состояние и условие равновесия двух фаз нарушается.

Таким образом, в дополнение к указанным выше условиям равенства в соприкасающихся фазах температуры и давления, для обеспечения устойчивого равновесия двух фаз необходимо потребовать равенства их удельных термодинамических потенциалов:

$$\varphi_1(p,T) = \varphi_2(p,T).$$

Это уравнение может быть разрешено относительно переменной p и представлено в виде:

$$p = p(T)$$
.

Это уравнение описывает *кривую равновесия двух фаз*. Если рассматривается граница раздела жидкости и газа, то уравнение описывает *кривую испарения*. При описании границы раздела жидкости и твердого тела - рассматриваемое уравнение дает *кривую плавления*.

Однако даже если величины удельных термодинамических потенциалов на границе раздела фаз одинаковы при фазовых превращениях, то производные этих потенциалов в различных фазах могут быть различными.

1. Если **первые производные** удельных термодинамических потенциалов для различных фаз не равны между собой:


$$\left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial T}\right)_p \neq \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial T}\right)_p \quad \mathbf{M} \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial p}\right)_T \neq \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial p}\right)_T$$

то такое фазовое превращение называется фазовым переходом *первого рода*. Характерной особенностью фазовых переходов первого рода является поглощение или выделение теплоты при их осуществлении. К фазовым переходам первого рода относятся превращения при испарении, конденсации, плавлении и кристаллизации вещества.

2. Если при фазовом превращении первые производные удельных термодинамических потенциалов для различных фаз одинаковы, а **вторые производные** различны, то такие превращения называются фазовыми переходами *второго рода*. При таких переходах теплота не выделяется и не поглощается, но для них характерны скачкообразные изменения теплоемкости, температурного коэффициента расширения и сжимаемости вещества. Примерами фазовых переходов второго рода являются превращение магнитного сплава из ферромагнитного состояния в парамагнитное, переход металла или сплава в сверхпроводящее состояние и переход жидкого гелия в сверхтекучее состояние.

## Явления на границе раздела газа, жидкости и твердого тела


Опыт показывает, что поверхность жидкости стремится принять такую форму, чтобы иметь минимальную площадь. Это явление связано с воздействием на поверхность жидкости механических сил, стремящихся уменьшить площадь этой поверхности. Указанные силы называются силами поверхностного натяжения.



Между молекулами жидкости действуют силы взаимного притяжения. Это приводит к тому, что на молекулы, находящиеся на поверхности жидкости (1) действует усредненная результирующая сила со стороны остальных молекул жидкости, стремящаяся втянуть их внутрь. Для молекул находящихся в глубине (2) эта усредненная результирующая сила равна нулю. Если изменить форму поверхности жидкости (например, точку 1 поднять вверх), то придется совершить положительную работу против

межмолекулярных сил. Оказывается, существует прямая зависимость между величиной работы внешних сил и изменением площади поверхности жидкости:  $\delta A' = \sigma \cdot dS$ . Коэффициент пропорциональности  $\sigma$  называется *поверхностным натяжением жидкости*, единицы измерения которого H/M.

Рассмотрим явления, возникающие на границе раздела жидкости и газа. Пусть имеется тонкая пленка жидкости (например, мыльная пленка), натянутая на рамку с одной подвижной



перемычкой. При медленном перемещении перемычки под действием силы F на величину dx, площадь поверхности пленки увеличивается на величину  $dS_{nos}$ = $2L \cdot dx$ .


Двойка в формуле означает, что пленка жидкости имеет две поверхности (жидкость заключена между пленками) и если её толщина много больше межмолекулярного расстояния, то происходит независимое воздействие двух поверхностей пленки на перемычку. Требование медленности перемещения перемычки позволяет считать рассматриваемый процесс изотермическим и квазистатическим (обратимым).

Элементарная работа  $\delta A'$ , которую необходимо совершить против сил поверхностного натяжения, тогда определяется по формуле

$$\delta A' = F \cdot dx = \sigma \cdot dS_{\text{\tiny IOB}} = \sigma \cdot 2L \cdot dx$$

Из этой формулы следует, что величина силы, приложенной к рамке, определяется по формуле  $F=2\sigma\cdot L$  .

В случае, когда имеется одна пленка жидкости сила поверхностного натяжения равна  $F = \sigma \cdot L$ . Рассмотрим теперь явления, происходящие с каплей жидкости, помещенной на поверх-




ность твердого тела. В этом случае имеются три границы раздела между фазами: газ-жидкость, жидкость – твердое тело и газ - твердое тело. Поведение капли жидкости будет определяться значениями поверхностного натяжения на указанных границах раздела.

Если сила поверхностного натяжения на границе раздела жидкости и газа будет стремиться придать капле сферическую форму, то это значит, что поверхностное натяжение на границе раздела жидкости и твердого тела будет больше поверхностного натяжения на границе раздела газа и твердого тела. В этом случае наблюдается *несмачивание* поверхности твердого

тела жидкостью. Форма капли будет определяться равнодействующей сил поверхностного натяжения и силы тяжести. Если капля большая, то она будет растекаться по поверхности, а если маленькая - стремиться к шарообразной форме.

Если поверхностное натяжение на границе раздела жидкости и твердого тела меньше поверхностного натяжения на границе раздела газа и твердого тела, то капля приобретет такую форму, чтобы уменьшить площадь поверхности границы раздела газ - твердое тело, то есть будет растекаться по поверхности тела. В этом случае наблюдается *смачивание* жидкостью твердого тела.



Для количественного описания смачивания жидкостью твердого тела рассмотрим равновесие сил, действующих на элемент dL контура, образованного пересечением трех границ раздела фаз: газа 1, жидкости 2 и твердого тела 3.

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = \vec{0}$$
.

Учитывая, что  $F_{12}=\sigma_{12}dL$  ,  $F_{13}=\sigma_{13}dL$  ,  $F_{23}=\sigma_{23}dL$  , где  $\sigma_{12}$  ,  $\sigma_{13}$  ,  $\sigma_{\scriptscriptstyle 23}$  - поверхностные натяжения на границах раздела газжидкость, газ - твердое тело и жидкость - твердое тело, условие

равновесия вдоль горизонтальной поверхности


$$\sigma_{12}\cos\theta+\sigma_{23}-\sigma_{13}=0.$$


Откуда 
$$\cos \theta = \frac{\sigma_{13} - \sigma_{23}}{\sigma_{12}}$$
.

Как следует из этой формулы, равновесию жидкости на поверхности твердого тела соответствует вполне определенный угол  $\theta$  (отсчитываемый со стороны жидкости), который называется *краевым углом*. Этот угол может принимать значения от 0 до  $\pi$ .

При  $\theta$ =0 наблюдается явление *полного смачивания* твердого тела жидкостью (например, капля керосина на поверхности стекла), а при  $\theta = \pi$  - полное несмачивание (например, капля воды на поверхности парафина). Если краевой угол  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ , то имеет место частичное смачивание, а при  $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$  - частичное несмачивание.

Явление смачивания (или несмачивания) твердого тела жидкостью приводит к появле-





нию капиллярного эффекта. Капилляром называется тонкая трубка, вставленная в сосуд с жидкостью. Капиллярный эффект связан с тем, что в зависимости от того, смачивает жидкость стенки капилляра или нет, внутри капилляра поверхность жидкости приобретает соответственно вогнутую или выпуклую форму (мениск). В первом случае давление внутри жидкости уменьшается по сравнению с внешним, и она поднимается внутри капилляра. А во втором - это давление возрастает, что приводит к опусканию уровня жидкости в капилляре по отношению к её уровню в сосуде.

Подъем жидкости в капилляре и дополнительное давление могут быть определены из условия равновесия жидкости в капилляре

$$F_{13} - F_{23} = mg$$
.

Здесь:  $F_{13} = \sigma_{13}L$ ,  $F_{23} = \sigma_{23}L$ , где L – длина периметра границы мениска. Масса жидкости в капилляре  $m = \rho V$ . Для цилиндрического капилляра радиуса r:  $L = 2\pi r$ . Объём жидкости можно приближенно оценить  $V = \pi r^2 h$ , поэтому

$$\left(\sigma_{13} - \sigma_{23}\right) 2\pi r = \rho \pi r^2 hg$$

Но  $\sigma_{13} - \sigma_{23} = \sigma_{12} \cos \theta$ , где  $\sigma_{12}$  - поверхностное натяжение на границе раздела газа и жидкости. Отсюда следует, что высота подъема жидкости в капилляре определяется выражением

$$h = \frac{2\sigma_{12}\cos\theta}{\rho gr}.$$

Из этой формулы следует, что при частичном смачивании уровень жидкости в капилляре повышается, а при несмачивании - соответственно понижается.

Так как капилляр сообщается с основной жидкостью, то на уровне поверхности основной жидкости  $p_0 = p_1 + \rho g h$ , где  $p_1$  – давление под мениском. Поэтому дополнительное давление, создаваемое искривлённой поверхностью жидкости

$$p_0 - p_1 = \rho g h = \rho g \frac{2\sigma_{12} \cos \theta}{\rho g r} = \frac{2\sigma_{12} \cos \theta}{r}.$$

Если ввести радиус сферической поверхности жидкости (мениска)  $R = \frac{r}{\cos \theta}$ , то

$$\Delta p = \frac{2\sigma_{12}}{R}.$$

Эта формула называется формулой Лапласа.

В случае если поверхность имеет произвольную форму и характеризуется двумя главными радиусами  $R_1$  и  $R_2$ , то получаем обобщение формулы Лапласа

$$\Delta p = \sigma \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right).$$

## Фазовые переходы первого рода

Для описания фазового перехода первого рода необходимо определить зависимость давления от температуры в точках фазового перехода: p = p(T), то есть форму кривой равновесия двух фаз. Применение методов равновесной термодинамики позволяет определить первую производную этой зависимости, или наклон кривой равновесия.

Предположим, что при подводе к одной из фаз двухфазной среды некоторого количества теплоты  $Q_1$ , происходит переход части вещества, массой M, из первой фазы во вторую. Так как рассматриваемый переход считается квазиравновесным, то давление и температура при его осуществлении постоянны: p=const и T=const. Удельный объем, определяемый как отношение объема фазы к её массе для первой фазы равен  $v_1$ , а для второе - соответственно  $v_2$ . Количество вещества массой M занимает в первой фазе объем  $V_1$ = $v_1M$ , а во второй - объем  $V_2$ = $v_2M$ .

Фазовые переходы первого рода количественно характеризуются величиной удельной теплоты фазового перехода, которая численно равна количеству теплоты сообщаемой единице массы вещества для осуществления фазового перехода  $q = \frac{Q}{M}$ .

Так как производные удельного термодинамического потенциала для обеих фаз в этом случае одинаковые, то при изменении параметров на малые величины dp и dT

$$d\phi_1(p,T) = d\phi_2(p,T)$$
 или  $-s_1 dT + v_1 dP = -s_2 dT + v_2 dP$ 

где:  $s_1$  и  $s_2$ - удельные энтропии первой и второй фаз соответственно. Откуда

$$\frac{dP}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1}.$$

Так как процесс перехода вещества из одной фазы в другую считается равновесным и происходящим при постоянной температуре, то разность удельных энтропий этих фаз можно опреде-

лить следующим образом  $s_2 - s_1 = \frac{q_{12}}{T}$  . Откуда

$$\frac{dP}{dT} = \frac{q_{12}}{T(v_2 - v_1)}.$$

Это выражение называется уравнением Клапейрона-Клаузиуса. Оно позволяет определить производную давления от температуры при равновесном фазовом переходе первого рода в зависимости от удельной теплоты перехода, его температуры и удельных объемов начальной и конечной фаз.


В соответствии с уравнением Клапейрона-Клаузиуса знак производной  $\frac{dP}{dT}$  зависит от соотношения удельных объем фаз. Если при подводе теплоты жидкость переходит в газообразное состояние, что сопровождается увеличением удельного объема:  $v_2 > v_1$ , то производная  $\frac{dP}{dT} > 0$ . Поэтому при таком переходе повышение давления приводит к увеличению температуры кипения. Аналогичная зависимость наблюдается и при плавлении большинства твердых тел.

Исключение составляют вещества, для которых плавление сопровождается уменьшением их удельного объема:  $v_2 < v_1$ . Примером такого вещества является вода, которая при переходе из замерзшего состояния в жидкое уменьшает свой удельный объем (плотность воды больше плотности льда). Для таких веществ характерно понижение температуры плавления при повышении давления.

# Диаграммы состояния

При описании состояния вещества и его фазовых переходов обычно используются переменные p и T, в которых изображаются кривые равновесия при фазовых переходах данного вещества. Диаграмма, построенная в этих переменных, называется диаграммой состояния.

Рассмотрим случай термодинамической системы, в которой в равновесии находятся сра-



зу три фазы однородного по физико-химическим свойствам вещества (например: лед, вода и пар). Равновесие такой системы будет наблюдаться при одновременном выполнении трех условий, соответствующих равновесию этих фаз между собой. Эти условия в общем виде можно записать в форме

$$\varphi_1(p,T) = \varphi_2(p,T) = \varphi_3(p,T).$$

Эти равенства приводят к системе из двух независимых уравнений

$$\varphi_{1}(p,T) = \varphi_{2}(p,T), \ \varphi_{2}(p,T) = \varphi_{3}(p,T).$$

Решение этой системы уравнений при условии отсутствия химических превращений дает совершенно определенные значения давления  $p_{mp}$  и температуры  $T_{mp}$ , при которых три фазы могут существовать одно-

временно. Точка на диаграмме состояния в переменных p и T, соответствующая указанным значениям давления и температуры, называется *точкой точкой*. В этой точке встречаются **кривая плавления 1**, разделяющая твердую и жидкую фазы, **кривая испарения 2**, разделяющая жидкую и газообразную фазы, и **кривая возгонки 3**, разделяющая твердую и газообразную фазы. Кривая испарения 2 заканчивается критической точкой (K), в которой исчезают отличия жидкой и газообразной фаз. Если фазовый переход осуществляется в обход критической точки, как показано пунктирной линией на рисунке, то пересечения с кривой испарения не происходит и фазовое превращение проходит путем непрерывных изменений без образования границы раздела фаз.

Для однородного по своим физико-химическим свойствам вещества в равновесии одновременно могут находиться не более трех фаз. Это означает, что для равновесной системы могут существовать только точки, в которых сходятся **три фазы вещества**, например, соответствующие трем его агрегатным состояниям. Точки, в которых могли бы одновременно существовать более трех фаз, **не реализуемы**.

Вещество в трех различных агрегатных состояниях может наблюдаться и при значениях температуры и давления, не соответствующих тройной точке. Например, в природе при различ-

ных погодных условиях наблюдаются одновременно лед, вода и водяной пар (последний, как правило, косвенным образом). Однако, в отличие от состояния в тройной точке, указанные состояния не являются равновесными, и для них характерен постоянный переход вещества из одной фазы в другую.


Значения давления и температуры в тройной точке для различных веществ очень стабильны, что позволяет использовать тройную точку для калибровки различных температурных шкал. Тройная точка воды используется в качестве основной реперной точки для температурных шкал Кельвина и Цельсия.

Как правило, все твердые вещества имеют несколько фазовых состояний, обусловленных различными кристаллическими модификациями, структурно отличающимися между собой. Эти фазы могут точно так же находиться в состоянии равновесия между собой, как и фазы, связанные с различными агрегатными состояниями. На диаграмме состояния условиям равновесия этих фаз соответствуют кривые равновесия при фазовых переходах. Существуют тройные точки, в которых могут одновременно находиться в равновесии три фазы, две из которых представляют собой кристаллические модификации, а одна либо жидкая, либо газообразная. У некоторых веществ тройные точки наблюдаются при равновесии трех различных кристаллических модификаций.

Свойство вещества иметь несколько кристаллических модификаций называется *полиморфизмом*. Этим свойством, например, обладают сера, углерод, олово и железо. Лед имеет несколько кристаллических модификаций. Фазовый переход из одной кристаллический модификации в другую называется *полиморфным превращением*, которое в большинстве случаев является фазовым переходом первого рода и сопровождается поглощением или выделением теплоты.

Для различных кристаллических модификаций характерно существование *метаста-бильных состояний*, то есть таких состояний, при которых одна фаза существует в области температур и давлений другой фазы. Такие же метастабильные состояния существуют и для фазовых переходов из одного агрегатного состояния в другое вблизи тройной точки.


Если изобразить изотермы двухфазной системы жидкость-газ, то горизонтальная часть



изотерм будет соответствовать фазовому переходу вещества, справа от горизонтальной части лежат изотермы газовой фазы, а слева - жидкой. Пунктирные линии соответствуют метастабильным состояниям. Справа - переохлажденный пар, слева - перегретая жидкость. Эти состояния будут возникать в том случае, если зародыши другой фазы (капли и пузырьки соответственно) отсутствуют или у них имеется тенденция к исчезновению. Так как образованию зародышей способствуют всякого рода примеси и неоднородности, то метастабильные состояния свойственны

хорошо очищенным веществам.

Метастабильные состояния системы жидкость-газ наблюдаются в областях параметров, близких к кривой испарения. С повышением температуры плотность насыщенного пара возрастает и при некоторой температуре плотность пара становится равной плотности жидкости. Как в 1860 году установил Менделеев, при достижении этой температуры поверхностное натяжение обращается в нуль. Температура, при которой это происходит, называется температурой *абсолютного кипения*. При этом исчезает различие между жидкой и газообразной фазами, и кривая испарения заканчивается критической точкой К. Такое состояние, которое характеризуется определенным набором значений температуры  $T_{\kappa p}$ , давления  $p_{\kappa p}$  и объема  $V_{\kappa p}$ , получило название  $\kappa$ 



На рис. изображены изотермы системы жидкостьгаз, характерные для реальных веществ и подтвержденные многочисленными опытами. Горизонтальный участок этих изотерм, соответствующий одновременному существованию жидкой и газообразной фаз, с ростом температуры уменьшается. Точка, где длина горизонтального участка обращается в нуль и есть критическая точка K, а соответствующая ей температура - критическая температура  $T_{\kappa p}$ .

При температурах выше критической происходит постепенный переход одной фазы в другую без образования двухфазной системы.


Переход из жидкого состояния в газообразное (или, наоборот, из газообразного в жидкое) может быть осуществлен по траектории, огибающей критическую точку без пересечения кривой испарения. В этом случае фазового перехода первого рода

с характерным для него скачком первых производных удельного термодинамического потенциала наблюдаться **не будет**. Переход из жидкого в газообразное состояние будет происходить путем непрерывных изменений без образования границы раздела фаз. При этом среда представляет собой однородную структуру, которая постепенно превращается из жидкости в газ или наоборот. То есть свойства фазы в этом случае меняются непрерывным образом.

Однако между твердыми телами и жидкостями существует принципиальная разница. Твердые тела обладают упорядоченной, как правило, анизотропной структурой. В твердом агрегатном состоянии, как указывалось выше, возможны фазовые переходы, обусловленные изменением кристаллической решетки. Вследствие такого принципиального различия **не может** существовать непрерывного перехода из жидкого в твердое состояние, и, поэтому, критической точки для кривой плавления не существует.

При переходе жидкости в твердое состояние может наблюдаться метастабильное состояние - переохлажденная жидкость. В таком состоянии в частности может находиться вода, охлажденная до температуры ниже 0  $^{\rm o}$ C. Если в таком состоянии в воде возникают зародыше твердой фазы, например, вследствие резкого изменения внешнего давления (при ударе по сосуду, в котором находится переохлажденная вода), то наблюдается очень быстрое превращение воды в лед.

Кривая возгонки стремится к точке с нулевыми значениями давления и температуры (начало координат диаграммы состояния). Это означает, что вещества отвердевают при стремлении к абсолютному нулю температуры. В качестве исключения можно привести гелий, у ко-



торого твердое состояние реализуется только при достаточно большом внешнем давлении.

#### Фазовые переходы второго рода

Примером фазового перехода второго рода является превращение жидкого Не I в жидкий Не II при температуре 2,2 К и ниже. С этим фазовым переходом связано квантовое явление сверхтекучести, возникающее в Не II. Отсутствие вязкости приводит к тому, что Не II может проникать даже через очень узкие капилляры.

К фазовым переходам второго рода относятся также переход некоторых веществ в сверхпроводящее состояние при низких

температурах. Такой переход сопровождается падением до нуля электрического сопротивления сверхпроводников.

Примером фазового перехода второго рода является переход железа из ферромагнитного в парамагнитное состояние в точке Кюри. К ним относятся также переходы, связанные с изме-

нением симметрии кристаллической решетки, в тех случаях, когда тип симметрии решетки при переходе становится другим (например, переход от кубической к тетрагональной решетке).

При фазовом переходе второго рода все свойства вещества изменяются непрерывным образом во всем объеме вещества. Поэтому при фазовых переходах второго рода невозможно существование метастабильных состояний, характерных для фазовых переходов первого рода.

## Критические явления при фазовых переходах

Как показывают экспериментальные данные при приближении к критической точке при фазовом переходе жидкость-газ, наблюдается резкое возрастание флуктуаций, что приводит к неограниченному увеличению вторых производных удельного термодинамического потенциала. Указанные аномально большие флуктуации реально наблюдаются на опыте, например, путем исследования рассеяния света средой, находящейся в критическом состоянии. Аналогичное стремление к бесконечности вторых производных удельного термодинамического потенциала характерно и для переходов второго рода, например, для перехода железа из ферромагнитного состояния в парамагнитное.

Происходящие при таких переходах явления получили названия *критических явлений*. Экспериментальные и теоретические исследования критических явлений позволили сделать вывод о том, что в малой окрестности критической точки поведение параметров, характеризующих термодинамические свойства вещества, описывается простой степенной зависимостью

$$f(x) \sim |x|^{\lambda}$$

где малая величина x описывает близость температуры к критическому значению:

$$x = \frac{T - T_{\kappa p}}{T_{\kappa p}}$$

а показатель степени  $\lambda$  называется критическим индексом.

Экспериментально определенные значения критических индексов для различных веществ близки между собой. Между этими индексами для различных термодинамических величин, описывающих среду, установлены соотношения, позволяющие определять индексы одних величин через индексы других.