Регистрация пользователя с валидными логином и паролем

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Ввод данных в поле «Логин»: 3 символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 4 символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 14 символов (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 15 символов (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _)
Ввод данных в поле «Пароль»: 8 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра), 9 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра)
Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт:https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	Страница регистрации / входа в аккаунт открыта

Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация»
Input data	3–15 символов, включая буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _ (см. раздел “Single parameters”)
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Ввести валидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация»
Input data	8 символов, включая минимум одну букву латинского алфавита и минимум одну цифру (см. раздел “Single parameters”)
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация»
Input data	
Expected result	Регистрация пользователя осуществлена успешно. Произведена авторизация. Осуществлена переадресация на главную страницу веб-приложения. Кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта заменена на кнопку «Выйти».

Сообщение об ошибке при попытке регистрации пользователя с невалидным логином

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109
Ввод данных в поле «Логин»: 2 допустимых символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 1 допустимый символ (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 16 символов (включая буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), оставить поле «Логин» пустым, 3 любые буквы (кроме букв латинского алфавита), 15 любых спецсимволов (кроме _), 3 любые эмодзи, 15 пробелов, SQL-инъекция / код
Ввод данных в поле «Пароль»: 8 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра), 9 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт:https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	Страница регистрации / входа в аккаунт открыта

Step	2
Action	Ввести невалидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация»
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Ввести валидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация»
Input data	8 символов, включая минимум одну букву латинского алфавита и минимум одну цифру (см. раздел “Single parameters”)

Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация»
Input data	
Expected result	Появление сообщения «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и с имволы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру». Р егистрация не осуществлена.

Сообщение об ошибке при попытке регистрации пользователя с невалидным паролем

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109
Ввод данных в поле «Логин»: 3 символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 4 символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 14 символов (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 15 символов (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _)
Ввод данных в поле «Пароль»: 7 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра), 6 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра), 1 символ (буква латинского алфавита или цифра), оставить поле «Пароль» пустым, 8 символов (только буквы латинского алфавита), 8 символов (только цифры), 8 символов (только буквы, кроме букв латинского алфавита), 8 любых спецсимволов, 8 любых эмодзи, 8 пробелов, SQL-инъекция / код

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации: https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	Страница регистрации открыта

Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация»
Input data	3–15 символов, включая буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _ (см. раздел “Single parameters”)
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Ввести невалидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация»
Input data	(см. раздел “Single parameters”)

Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация»
Input data	
Expected result	Появление сообщения «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и с имволы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру». Р егистрация не осуществлена.

Успешная авторизация пользователя

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт:https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	Страница регистрации / входа в аккаунт открыта

Step	2
Action	Ввести данные зарегистрированного пользователя в поле «Логин» в блоке «Вход»
Input data	Логин существующей учетной записи
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Ввести данные зарегистрированного пользователя в поле «Пароль» в блоке «Вход»
Input data	Пароль существующей учетной записи
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Войти» в блоке «Вход»

Input data	
Expected result	Авторизация пользователя произведена успешно. Осуществлена переадресация на главную страницу веб-приложения. Кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта заменена на кнопку «Выйти».

Сообщение об ошибке при попытке авторизации с неверным паролем

Допущена ошибка при вводе пароля (при этом пароль соответствует требованиям к валидации)

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт:https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	Страница регистрации / входа в аккаунт открыта

Step	2
Action	Ввести данные зарегистрированного пользователя в поле «Логин» в блоке «Вход»
Input data	Логин существующей учетной записи
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Ввести в поле «Пароль» в блоке «Вход» неверный пароль, формально соответствующий требования м к валидации
Input data	8 символов, включая минимум одну букву латинского алфавита и минимум одну цифру (при этом са м пароль неверный)
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4

Action	Нажать на кнопку «Войти» в блоке «Вход»
Input data	
Expected result	Авторизация пользователя не произведена. Отображается сообщение «Неверное имя пользователя ил и пароль».

Выход пользователя из системы

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Нажать на кнопку «Выйти» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Осуществлена переадресация на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login.

Разрешенный доступ к корзине, оплате, истории заказов после авторизации

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Нет сообщений об ошибке.

Step	3
Action	Нажать на кнопку «Оплата» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Нет сообщений об ошибке.

Step	4
Action	Нажать на кнопку «История заказов» в шапке сайта

Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «История заказов»: https://qa.demoshopping.ru/history. Нет сообщений об ошибке.

Попытка получения доступа к корзине, оплате, истории заказов без авторизации

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Появление сообщения о необходимости авторизации с гиперссылкой на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Переход на страницу «Корзина» (https://qa.demoshopping.ru/cart) не осуществлен.

Step	3
Action	Нажать на кнопку «Оплата» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Появление сообщения о необходимости авторизации с гиперссылкой на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Переход на страницу «Оплата» (https://qa.demoshopping.ru/payment) не осуществлен.

Step	4

Action	Нажать на кнопку «История заказов» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Появление сообщения о необходимости авторизации с гиперссылкой на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Переход на страницу «История заказов» (https://qa.demoshopping.ru/history) не осуществлен.

Переадресация при клике по гиперссылке в сообщении о необходимости входа в аккаунт

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Появление сообщения о необходимости авторизации с гиперссылкой на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login. Переход на страницу «Корзина» (https://qa.demoshopping.ru/cart) не осуществлен.

Step	3
Action	Нажать на гиперссылку в сообщении о необходимости входа в аккаунт
Input data	
Expected result	Осуществлена переадресация на страницу регистрации / входа в аккаунт:https://qa.demoshopping.ru/login

Возникновение ошибки на веб-сервере

Воспроизвести ошибку на сервере / на стороне клиента

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Воспроизвести ошибку на сервере через DevTools
Input data	Гайд: https://apidog.com/blog/mock-500-internal-server-error-response/
Expected result	Появление сообщения «Произошла ошибка при обработке запроса»

Step	3
Action	Обновить страницу
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	4
Action	Отключить интернет на устройстве
Input data	
Expected result	Интернет-соединение прервано

Step	5

Action	Попытаться перейти на страницу регистрации / входа в аккаунт:https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	Появление сообщения «Произошла ошибка при обработке запроса»

Переход по страницам каталога при помощи механизма пагинации

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Перейти на вторую страницу каталога при помощи механизма пагинации
Input data	
Expected result	Переход реализован корректно. Открыта вторая страница каталога.

Step	3
Action	Перейти на предпоследнюю страницу каталога при помощи механизма пагинации
Input data	
Expected result	Переход реализован корректно. Открыта предпоследняя страница каталога.

Step	4
Action	Перейти на последнюю страницу каталога при помощи механизма пагинации
Input data	
Expected result	Переход реализован корректно. Открыта последняя страница каталога.

Step	5

Action	Перейти на первую страницу каталога при помощи механизма пагинации
Input data	
Expected result	Переход реализован корректно. Открыта первая страница каталога.

Корректное отображение товаров на страницах каталога

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. На странице отображается 6 товаров.

Step	2
Action	Перейти на вторую страницу каталога
Input data	
Expected result	Вторая страница открыта. На странице отображается 6 товаров.

Step	3
Action	Перейти на предпоследнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Предпоследняя страница открыта. На странице отображается 6 товаров.

Step	4
Action	Перейти на последнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Последняя страница открыта. На странице отображается до 6 товаров (допустимо меньшее количество).

Отображение карточек товаров

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Usability	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109
Отображение карточки товара: изображение, название, описание, цена, категория, производитель, информация о бесплатной доставке

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Изучить карточки товаров на первой странице каталога
Input data	
Expected result	Каждая карточка содержит все необходимые поля (см. раздел “Single parameters”)

Step	3
Action	Перейти на последнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Каждая карточка содержит все необходимые поля (см. раздел “Single parameters”)

Сортировка товаров по имени и цене

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109
Критерии сортировки: от A до Z, от Z до A, цена по возрастанию, цена по убыванию

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Нажать на выпадающий список под словом «Сортировка»
Input data	
Expected result	Открыт выпадающий список, содержащий 4 критерия сортировки (см. раздел “Single parameters”)

Step	3
Action	Выбрать критерий «От A до Z»
Input data	
Expected result	Выпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, список товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию.

Step	4
Action	Выбрать критерий «От Z до A»
Input data	

Expected result	Выпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, список товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию.

Step	5
Action	Выбрать критерий «Цена по возрастанию»
Input data	
Expected result	Выпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, список товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию.

Step	6
Action	Выбрать критерий «Цена по убыванию»
Input data	
Expected result	Выпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, список товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию.

Доступность фильтров и элементов управления в соответствии с требованиями и мокапом

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Usability	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109
Фильтры: поле ввода «Мин. цена», поле ввода «Макс. цена», выпадающий список для выбора категории, выпадающий список для выбора производителя, чекбокс «Бесплатная доставка»
Элементы управления: кнопка «Применить фильтры», кнопка «Сбросить фильтры»

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Изучить доступные фильтры в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Все фильтры доступны в блоке слева от списка товаров (см. раздел “Single parameters”)

Step	3
Action	Изучить доступные элементы управления в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Все элементы управления доступны в блоке слева от списка товаров (см. раздел “Single parameters”)

Корректная работа механизма валидации в полях ввода «Мин. цена» и «Макс. цена»

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109
Поле ввода «Мин. цена» (валидные данные): Оставить поле пустым, 0, 1
Поле ввода «Макс. цена» (валидные данные): Оставить поле пустым, 1
Поле ввода «Мин. цена» (невалидные данные): -1, 0,01, любая буква, любой спецсимвол (за исключением уже протестированных - и ,), любой эмодзи, пробел, SQL-инъекция / код
Поле ввода «Макс. цена» (невалидные данные): 0, -1, 1,00, любая буква, любой спецсимвол (за исключением уже протестированных - и ,), любой эмодзи, пробел, SQL-инъекция / код

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке. Возможна фильтрация с учетом указанного критерия.

Step	3
Action	Ввести валидные данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке. Возможна фильтрация с учетом указанного критерия.

Step	4
Action	Ввести невалидные данные в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров

Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Появление сообщения о недопустимых данных. Фильтрация с учетом указанного критерия невозможна.

Step	5
Action	Ввести невалидные данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Появление сообщения о недопустимых данных. Фильтрация с учетом указанного критерия невозможна.

Применение фильтрации с множественными параметрами

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Выставить фильтры в блоке слева от списка товаров в соответствии с тестируемыми комбинациями
Input data	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUiL_mZ6hOqhEZPowRIM6DrCRFaO7_q1mp7fGEswuR4/edit?hl=ru&gid=566406717#gid=566406717
Expected result	Значения выставлены. Нет сообщений об ошибке.

Step	3
Action	Нажать на кнопку «Применить фильтры» в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Фильтрация работает корректно, список товаров обновляется автоматически, согласно выбранным критериям.

Сброс параметров фильтрации

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Ввести данные в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	1
Expected result	Данные введены. Нет сообщений об ошибке.

Step	3
Action	Ввести данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	1000
Expected result	Данные введены. Нет сообщений об ошибке.

Step	4
Action	Выбрать категорию в выпадающем списке в блоке слева от списка товаров
Input data	Выбрать категорию “Laptops”
Expected result	Категория товаров выбрана. Нет сообщений об ошибке.

Step	5
Action	Выбрать производителя в выпадающем списке в блоке слева от списка товаров
Input data	Выбрать производителя “Samsung”
Expected result	Производитель товаров выбран. Нет сообщений об ошибке.

Step	6
Action	Выбрать опцию бесплатной доставки в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	В чекбоксе выбрана опция бесплатной доставки. Нет сообщений об ошибке.

Step	7
Action	Нажать на кнопку «Сбросить фильтры» в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Поля ввода, выпадающие списки и чекбокс в блоке слева от списка товаров вернулись к исходному сос тоянию. Нет сообщений об ошибке.

Фильтрация с нулевой выдачей

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Ввести данные в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	1
Expected result	Данные введены. Нет сообщений об ошибке.

Step	3
Action	Ввести данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	2
Expected result	Данные введены. Нет сообщений об ошибке.

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Применить фильтры» в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Появление уведомления о том, что товары, соответствующие заданным критериям, отсутствуют

Добавление товаров в корзину после авторизации

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Выбрать количество первого товара для добавления в корзину
Input data	2
Expected result	Нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки первого товара
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается чис ло «2».

Step	4
Action	Выбрать количество второго товара для добавления в корзину
Input data	6

Expected result	Нет сообщений об ошибке

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки второго товара
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается число «8».

Step	6
Action	Выбрать количество третьего товара для добавления в корзину
Input data	9
Expected result	Нет сообщений об ошибке

Step	7
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки третьего товара
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается число «17».

Отображение счетчика товаров в корзине для авторизованного пользователя

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «0», заключенное в скобки: (0).

Скрытие счетчика товаров в корзине после выхода пользователя из системы

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «0», заключенное в скобки: (0).

Step	3
Action	Нажать на кнопку «Выйти» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Осуществлена переадресация на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login.

Step	4

Action	Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта скрыт

Сохранение информации о товарах в корзине при повторном входе в аккаунт пользователя

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Выбрать количество любого товара для добавления в корзину
Input data	2
Expected result	Нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки любого товара
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «2», заключенное в скобки: (2).

Step	4

Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Нет сообщений об ошибке.

Step	5
Action	Изучить информацию о товарах в корзине
Input data	
Expected result	В корзине отображается информация о добавленном товаре в количестве 2 единиц.

Step	6
Action	Нажать на кнопку «Выйти» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Осуществлен выход из системы. На странице «Корзина» не отображается информация о добавленных товарах. Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта скрыт.

Step	7
Action	Нажать на кнопку «Регистрация / Войти» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу регистрации / входа в аккаунт:https://qa.demoshopping.ru/login. Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта скрыт.

Step	8
Action	Ввести данные зарегистрированного пользователя в поля «Логин» и «Пароль» в блоке «Вход»
Input data	
Expected result	Данные введены, нет сообщений об ошибке

Step	9
Action	Нажать на кнопку «Войти» в блоке «Вход»
Input data	

Expected result	Авторизация пользователя произведена успешно. Осуществлена переадресация на главную страницу веб-приложения. Кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта заменена на кнопку «Выйти». Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «2», заключенное в скобки: (2).

Step	10
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Нет сообщений об ошибке.

Step	11
Action	Изучить информацию о товарах в корзине
Input data	
Expected result	В корзине отображается информация о ранее добавленном товаре в количестве 2 единиц.

Автоматическое обновление счетчика товаров в корзине без перезагрузки страницы

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «0», заключенное в скобки: (0).

Step	3
Action	Выбрать количество любого товара для добавления в корзину
Input data	5
Expected result	Нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки первого товара
Input data	

Expected result	Товар добавлен в корзину. Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта автоматически обновилс я без перезагрузки страницы. На нем — число «5», заключенное в скобки: (5).

Отображение корзины

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Usability	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205
Отображение корзины: изображение товара, название товара, выбранное количество товара, цена за штуку (в валюте, используемой в каталоге), поле ввода для изменения количества товара, кнопки управления для изменения количества товара, кнопка «Удалить», результирующая строка с итоговой стоимостью всех товаров (в валюте, используемой в каталоге), кнопка «Оформить заказ»

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта

Step	2
Action	Изучить отображение корзины с добавленными товарами
Input data	
Expected result	Корзина в полной мере отображает необходимую информацию, на странице расположены корректно функционирующие элементы управления (см. раздел “Single parameters”)

Изменение количества товаров в корзине при помощи поля ввода

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлен любой товар.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205
Валидные данные: 1, 2
Невалидные данные: пустое поле, 0, -1, +1, 0,01, любая буква, любой спецсимвол (за исключением уже протестированных -, + и ,), любой эмодзи, пробел, SQL-инъекция / код (только по согласованию!)

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта

Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле справа от изображения товара
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Ввести невалидные данные в поле справа от изображения товара
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Для значений 0, -1: появление сообщения «Количество товара не может быть меньше 1». Для иных невалидных значений: предположительно, запрет ввода / появление сообщение о вводе нед опустимых данных.

Изменение количества товаров в корзине при помощи элементов управления «вверх/вниз»

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлен любой товар.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205
Валидные значения: 1, 2
Невалидные значения: 0, -1

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта

Step	2
Action	Установить валидные значения при помощи элементов управления «вверх/вниз» справа от изображе ния товара (элементы появляются при наведении курсора в поле ввода)
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Значения установлены, нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Попытаться установить невалидные значения при помощи элементов управления «вверх/вниз» спра ва от изображения товара (элементы появляются при наведении курсора в поле ввода)
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Невозможность выбора данных значений

Автоматическое обновление итоговой стоимости корзины после изменения количества или удаления товара

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые два товара.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта

Step	2
Action	Изучить результирующую строку с итоговой стоимостью всех товаров
Input data	
Expected result	Результирующая строка отражает итоговую стоимость всех товаров в корзине с учетом валюты, используемой в каталоге

Step	3
Action	Изменить количество первого товара при помощи элементов управления
Input data	9
Expected result	Количество первого товара изменено. Итоговая стоимость корзины автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.

Step	4
Action	Изменить количество второго товара при помощи поля ввода

Input data	6
Expected result	Количество второго товара изменено. Итоговая стоимость корзины автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Удалить» справа от второго товара
Input data	
Expected result	Второй товар удален. Итоговая стоимость корзины автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.

Переход авторизованного пользователя к оформлению заказа

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта

Step	2
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Нет сообщений об ошибке.

Попытка перейти к оформлению заказа при пустой корзине

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта

Step	2
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы
Input data	
Expected result	Появление сообщения «Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа». Не осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment.

Отображение истории заказов

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Usability	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. Пользователь успешно оплатил как минимум один заказ.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205
Отображение истории заказов: столбец «Номер заказа» (часть таблицы), столбец «Товар» (часть таблицы), столбец «Общая стоимость» (часть таблицы), столбец «Дата заказа» (часть таблицы), столбец «Примерная дата доставки» (часть таблицы), нумерация страниц, кнопки для пагинации

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «История заказов»: https://qa.demoshopping.ru/history
Input data	
Expected result	Страница «История заказов» открыта

Step	2
Action	Изучить отображение истории заказов
Input data	https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=14-1223&mode=design&t=rTF52a9GzKvevZ0c-4
Expected result	История заказов представлена в виде таблицы, которая в полной мере отображает необходимую информацию об оплаченных заказах; на странице расположены корректно функционирующие элементы управления (см. раздел “Single parameters” и мокап в Figma).

Автоматическое обновление итоговой стоимости заказа после изменения количества или удаления товара

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые два товара.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта

Step	2
Action	Изучить результирующую строку с итоговой стоимостью всех товаров
Input data	
Expected result	Результирующая строка отражает итоговую стоимость всех товаров в заказе с учетом доставки

Step	3
Action	Изменить количество первого товара при помощи поля ввода
Input data	55
Expected result	Количество первого товара изменено. Итоговая стоимость заказа автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.

Step	4
Action	Изменить количество второго товара при помощи элементов управления
Input data	11

Expected result	Количество второго товара изменено. Итоговая стоимость корзины автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Удалить» справа от первого товара
Input data	
Expected result	Первый товар удален. Итоговая стоимость заказа автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.

Формирование итоговой стоимости заказа с учетом платной доставки

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Выбрать необходимое количество товара с платной доставкой
Input data	1
Expected result	Нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки товара с платной доставкой
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается число «1», заключенное в скобки: (1).

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта

Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Нет сообщений об ошибке.

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Нет сообщений об ошибке.

Step	6
Action	Убедиться в том, что итоговая стоимость заказа с учетом доставки рассчитана корректно
Input data	
Expected result	Итоговая стоимость = стоимость товара + 5 USD

Формирование итоговой стоимости заказа с учетом бесплатной доставки

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта

Step	2
Action	Выбрать необходимое количество товара с бесплатной доставкой
Input data	7
Expected result	Нет сообщений об ошибке

Step	3
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки товара с бесплатной доставкой
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается число «7», заключенное в скобки: (7).

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта

Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Нет сообщений об ошибке.

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment. Нет сообщений об ошибке.

Step	6
Action	Убедиться в том, что итоговая стоимость заказа рассчитана корректно и не включает доставку
Input data	
Expected result	Итоговая стоимость заказа совпадает со стоимостью товаров в корзине. К данному значению не прибавляется 5 USD.

Оплата заказа через PayPal с действующим аккаунтом и достаточным балансом средств

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта

Step	2
Action	Нажать на радиокнопку “PayPal” под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбран PayPal. Под радиокнопкой появились поля ввода «Email для PayPal» и «Email для отправки чека».

Step	3
Action	Ввести логин действующего аккаунта PayPal в поле «Email для PayPal»
Input data	valid@email.com
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Ввести валидные данные в поле «Email для отправки чека»

Input data	roman@khramovich.ru
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ оформлен, нет сообщений об ошибке. Осуществлена переадресация на страницу «История заказов».

Попытка оплаты заказа через PayPal с действующим аккаунтом и недостаточным балансом средств

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта

Step	2
Action	Нажать на радиокнопку “PayPal” под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбран PayPal. Под радиокнопкой появились поля ввода «Email для PayPal» и «Email для отправки чека».

Step	3
Action	Ввести логин действующего аккаунта PayPal в поле «Email для PayPal»
Input data	valid@email.com
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Ввести валидные данные в поле «Email для отправки чека»

Input data	roman@khramovich.ru
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ не оформлен. Появление сообщения «Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже».

Попытка оплаты заказа через PayPal с действующим аккаунтом и невалидной почтой для получения чека

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205
Невалидные данные: Любые данные, не соответствующие виду example@email.com

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта

Step	2
Action	Нажать на радиокнопку “PayPal” под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбран PayPal. Под радиокнопкой появились поля ввода «Email для PayPal» и «Email для отправки чека».

Step	3
Action	Ввести логин действующего аккаунта PayPal в поле «Email для PayPal»
Input data	valid@email.com
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Ввести невалидные данные в поле «Email для отправки чека»

Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ не оформлен. Появление сообщения «Укажите действующий email для отправки счета».

Оплата заказа картой MasterCard с действительными данными

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта

Step	2
Action	Нажать на радиокнопку “MasterCard” под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбрана MasterCard. Под радиокнопкой появились поля ввода «Номер карты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», “CVV”, «Email для отправки чека».

Step	3
Action	Ввести данные в поле «Номер карты»
Input data	5248106661644884
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4

Action	Ввести данные в поле «Имя»
Input data	Shrek
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	5
Action	Ввести данные в поле «Фамилия»
Input data	Ogre
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	6
Action	Ввести данные в поле «ММ»
Input data	12
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	7
Action	Ввести данные в поле «ГГ»
Input data	26
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	8
Action	Ввести данные в поле “CVV”
Input data	456
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	9
Action	Ввести данные в поле «Email для отправки чека»
Input data	roman@khramovich.ru

Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	10
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ оформлен, нет сообщений об ошибке. Осуществлена переадресация на страницу «История заказов» .

Попытка оплаты заказа украденной картой Visa

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта

Step	2
Action	Нажать на радиокнопку “Visa” под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбрана Visa. Под радиокнопкой появились поля ввода «Номер карты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», “CVV”, «Email для отправки чека».

Step	3
Action	Ввести данные в поле «Номер карты»
Input data	0779330784258313
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Ввести данные в поле «Имя»

Input data	Eric
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	5
Action	Ввести данные в поле «Фамилия»
Input data	Cartman
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	6
Action	Ввести данные в поле «ММ»
Input data	6
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	7
Action	Ввести данные в поле «ГГ»
Input data	26
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	8
Action	Ввести данные в поле “CVV”
Input data	234
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	9
Action	Ввести данные в поле «Email для отправки чека»
Input data	roman@khramovich.ru
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	10
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ не оформлен. Появление сообщения «Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте п озже».

Попытка оплаты заказа картой Visa при вводе невалидных значений в поле «Имя»

Priority	Behavior	Type	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	**Milestone**	**Automation**	**Status**
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605
Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205
Невалидные данные: любые буквы, кроме букв латинского алфавита, любые цифры, любые спецсимволы, любые эмодзи, пустое поле, пробел

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта

Step	2
Action	Нажать на радиокнопку “Visa” под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбрана Visa. Под радиокнопкой появились поля ввода «Номер карты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», “CVV”, «Email для отправки чека».

Step	3
Action	Ввести данные в поле «Номер карты»
Input data	8820354696467284
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Ввести данные в поле «Имя»
Input data	См. раздел “Single parameters”
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	5
Action	Ввести данные в поле «Фамилия»
Input data	Freeman
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	6
Action	Ввести данные в поле «ММ»
Input data	12
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	7
Action	Ввести данные в поле «ГГ»
Input data	26
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	8
Action	Ввести данные в поле “CVV”
Input data	123
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	9
Action	Ввести данные в поле «Email для отправки чека»
Input data	roman@khramovich.ru

Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	10
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ не оформлен. Появление сообщения «Имя должно содержать только буквы латинского алфавита».