
# Packet Tracer. Настройка зонального межсетевого экрана (ZPF)

#### Топология



#### Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	ІР-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию	Порт коммутатора
R1	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	Н/П	S1 F0/5
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.252	Н/П	Н/П
R2	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	Н/П	Н/П
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	Н/П	Н/П
R3	G0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	Н/П	S3 F0/5
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	Н/П	Н/П
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1	S1 F0/6
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1	S3 F0/18

# Задачи

- Проверка связи между устройствами перед настройкой межсетевого экрана.
- Настройка зонального межсетевого экрана (ZPF) на маршрутизаторе R3.
- Проверка работоспособности межсетевого экрана ZPF с помощью эхо-запросов, SSH-подключения и веб-браузера.

#### Исходные данные/сценарий

ZPF – новейшее достижение в технологиях межсетевых экранов Cisco. В этом задании вы настроите простой межсетевой экран ZPF на граничном маршрутизаторе R3, разрешающий внутренним хостам доступ к внешним ресурсам и блокирующий доступ внешних хостов к внутренним ресурсам. Затем вы проверите работоспособность межсетевого экрана с внутренних и внешних хостов.

На маршрутизаторах были предварительно настроены следующие параметры.

- Пароль консоли: ciscoconpa55
- о Пароль для линий VTY: ciscovtypa55
- Пароль привилегированного доступа: ciscoenpa55
- о Имена и ІР-адреса хостов
- о Имя локального пользователя и пароль: Admin/Adminpa55
- о Статическая маршрутизация

## Часть 1: Проверка базовой связи по сети

Проверьте связь по сети перед настройкой зонального межсетевого экрана.

# Шаг 1: Из командной строки компьютера PC-A отправьте эхо-запрос компьютеру PC-C по адресу 192.168.3.3.

#### Шаг 2: Получите доступ к маршрутизатору R2 по протоколу SSH.

а. Из командной строки компьютера **PC-C** установите SSH-подключение к интерфейсу S0/0/1 на маршрутизаторе **R2** по адресу **10.2.2.2.** Используйте имя пользователя **Admin** и пароль **Adminpa55** для входа.

```
PC> ssh -1 Admin 10.2.2.2
```

b. Выйдите из SSH-сеанса.

#### Шаг 3: В браузере компьютера РС-С перейдите по адресу сервера РС-А.

- а. Перейдите на вкладку **Desktop** (Рабочий стол) и выберите приложение **Web Browser** (Браузер). Введите IP-адрес компьютера **PC-A** (192.168.1.3) в формате URL. Должна появиться приветственная страница Packet Tracer с веб-сервера.
- b. Закройте окно браузера на компьютере **PC-C**.

# Часть 2: Создайте зоны межсетевого экрана на маршрутизаторе R3

Примечание. Для всех задач по конфигурированию необходимо указывать точные наименования.

#### Шаг 1: Активируйте пакет Security Technology.

- а. На маршрутизаторе **R3** выполните команду **show version** для просмотра сведений о лицензии Technology Package.
- b. Если пакет Security Technology не активирован, сделайте это с помощью следующей команды.

```
R3(config) # license boot module c1900 technology-package securityk9
```

- с. Примите условия лицензионного соглашения с конечным пользователем.
- d. Сохраните текущую конфигурацию и перезагрузите маршрутизатор, чтобы активировать лицензию Technology Package.
- e. Убедитесь, что пакет Security Technology активирован, с помощью команды show version.

#### Шаг 2: Создайте внутреннюю зону.

С помощью команды zone security создайте зону с именем IN-ZONE.

```
R3(config) # zone security IN-ZONE
R3(config-sec-zone) exit
```

#### Шаг 3: Создайте внешнюю зону.

С помощью команды zone security создайте зону с именем OUT-ZONE.

```
R3(config-sec-zone)# zone security OUT-ZONE
R3(config-sec-zone)# exit
```

## Часть 3: Идентификация трафика с помощью карты классов

#### **Шаг 1: Создайте список контроля доступа (ACL), определяющий внутренний трафик.**

С помощью команды access-list создайте расширенный список ACL 101, чтобы разрешить передачу всего IP-трафика из сети источника 192.168.3.0/24.

```
R3(config) # access-list 101 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
```

#### Шаг 2: Создайте карту классов со ссылкой на внутренний трафик АСL.

Используя команду class-map type inspect с параметром match-all, создайте карту классов с именем IN-NET-CLASS-MAP. Используя команду match access-group, задайте сопоставление со списком ACL 101.

```
R3(config) # class-map type inspect match-all IN-NET-CLASS-MAP
R3(config-cmap) # match access-group 101
R3(config-cmap) # exit
```

## Часть 4: Определение политик межсетевого экрана

#### Шаг 1: Создайте карту политик, определяющую действия с соответствующим трафиком.

Введите команду policy-map type inspect и создайте карту политик с именем IN-2-OUT-PMAP.

```
R3(config) # policy-map type inspect IN-2-OUT-PMAP
```

#### Шаг 2: Укажите тип класса inspect и эталонную карту классов IN-NET-CLASS-MAP.

```
R3(config-pmap) # class type inspect IN-NET-CLASS-MAP
```

#### Шаг 3: Укажите действие инспектирования для данной карты политик.

Команда **inspect** инициирует контроль доступа к учетом контекста (другие параметры – pass и drop).

```
R3(config-pmap-c)# inspect
%No specific protocol configured in class IN-NET-CLASS-MAP for inspection. All protocols will be inspected.
```

Дважды введите команду exit, чтобы выйти из режима config-pmap-c и вернуться в режим config.

```
R3(config-pmap-c)# exit
R3(config-pmap)# exit
```

## Часть 5: Применение политик межсетевого экрана

#### Шаг 1: Создайте пару зон.

С помощью команды **zone-pair security** создайте пару зон с именем **IN-2-OUT-ZPAIR**. Укажите зоны источника и назначения, созданные в задаче 1.

```
R3(config) # zone-pair security IN-2-OUT-ZPAIR source IN-ZONE destination OUT-ZONE
```

#### Шаг 2: Настройте карту политик для обработки трафика между двумя зонами.

Добавьте карту политик и связанные с ней действия к паре зон с помощью команды **service-policy type inspect** и укажите ранее созданную карту политик **IN-2-OUT-PMAP**.

```
R3(config-sec-zone-pair) # service-policy type inspect IN-2-OUT-PMAP
R3(config-sec-zone-pair) # exit
R3(config) #
```

#### Шаг 3: Назначьте интерфейсы соответствующим зонам безопасности.

С помощью команды **zone-member security** в режиме интерфейсной настройки назначьте интерфейс G0/1 зоне **IN-ZONE**, а интерфейс S0/0/1 – зоне **OUT-ZONE**.

```
R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# zone-member security IN-ZONE
R3(config-if)# exit
R3(config)# interface s0/0/1
R3(config-if)# zone-member security OUT-ZONE
R3(config-if)# exit
```

### Шаг 4: Скопируйте текущую конфигурацию в конфигурацию запуска.

# Часть 6: Проверка работы межсетевого экрана в направлении от зоны IN-ZONE к OUT-ZONE

Убедитесь, что после настройки ZPF внутренние хосты могут по-прежнему получать доступ к внешним ресурсам.

#### Шаг 1: Отправьте эхо-запрос с внутреннего компьютера РС-С на внешний сервер РС-А.

Из командной строки компьютера **PC-C** отправьте эхо-запрос серверу **PC-A** по адресу 192.168.1.3. Эхо-запрос должен завершиться успешно.

# Шаг 2: С внутреннего компьютера PC-С установите SSH-подключение к интерфейсу S0/0/1 маршрутизатора R2.

- а. Из командной строки компьютера **PC-C** установите SSH-подключение к маршрутизатору **R2** по адресу 10.2.2.2. Для доступа к маршрутизатору R2 используйте имя пользователя **Admin** и пароль **Adminpa55**. SSH-сеанс должен быть установлен успешно.
- b. В активном SSH-сеансе введите команду **show policy-map inspect zone-pair sessions** на маршрутизаторе **R3** для просмотра установленных сеансов.

Назовите IP-адрес и номер порта источника.

Назовите IP-адрес и номер порта назначения.

# Шаг 3: С компьютера РС-С выйдите из SSH-сеанса на маршрутизаторе R2 и закройте окно командной строки.

# Шаг 4: Откройте в браузере внутреннего компьютера РС-С страницу сервера РС-А.

Введите IP-адрес сервера **192.168.1.3** в адресную строку браузера и нажмите **Go**. Сеанс HTTP должен быть установлен успешно. Введите в активном HTTP-сеансе команду **show policy-map inspect zone-pair sessions** на маршрутизаторе **R3** для просмотра установленных сеансов.

**Примечание.** Если время ожидания HTTP-сеанса истечет, прежде чем будет выполнена команда на маршрутизаторе **R3**, нажмите кнопку **Go** (Перейти) на компьютере **PC-C**, чтобы установить сеанс между **PC-C** и **PC-A**.

Назовите ІР-адрес и номер порта источника.	
Назовите ІР-адрес и номер порта назначения.	

#### Шаг 5: Закройте окно браузера на компьютере РС-С.

# Часть 7: Проверка работы межсетевого экрана в направлении от зоны OUT-ZONE к зоне IN-ZONE

Убедитесь, что после настройки ZPF внешние хосты НЕ могут получать доступ к внутренним ресурсам.

# Шаг 1: Из командной строки сервера РС-А отправьте эхо-запрос компьютеру РС-С.

Из командной строки компьютера **PC-A** отправьте эхо-запрос компьютеру **PC-C** по адресу 192.168.3.3. Эхо-запрос должен завершиться неудачно.

# Шаг 2: Отправьте эхо-запрос компьютеру РС-С с маршрутизатора R2.

С маршрутизатора **R2** отправьте эхо-запрос компьютеру **PC-С** по адресу 192.168.3.3. Эхо-запрос должен завершиться неудачно.

#### Шаг 3: Проверьте результаты.

Вы полностью выполнили задание. Нажмите **Check Results (Проверить результаты)** для просмотра отзыва и проверки завершенных обязательных компонентов.