

ภาคผนวก ข.

ฟังก์ชันของ TAPI

lineInitialize

ฟังก์ชันเริ่มต้นการใช้งาน Tapi.dll ของแอปพลิเคชัน

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineInitialize(  
    LPHLINEAPP lphLineApp,  
    HINSTANCE hInstance,  
    LINECALLBACK lpfnCallback,  
    LPCSTR lpszAppName,  
    LPDWORD lpdwNumDevs  
);
```

พารามิเตอร์

lphLineApp	พอยเตอร์ไปยัง TAPI แบนเดิลของแอปพลิเคชัน
hInstance	อินสแตนซ์แบนเดิลของแอปพลิเคชัน
lpfnCallback	แอดเดรสของ Callback Function
lpszAppName	พอยเตอร์ไปยังสตริงแบบ null-terminated แสดงถึงชื่อของแอปพลิเคชัน
lpdwNumDevs	พอยเตอร์ไปยังข้อมูลขนาดดับเบิลเวิร์ด ถ้าฟังก์ชันทำงานสำเร็จค่าที่ได้คือจำนวนดีไวส์ที่แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์นค่า 0 ถ้าทำงานสำเร็จ หรือค่าลบถ้าผิดพลาด

lineNegotiateAPIVersion

ฟังก์ชันเลือกเวอร์ชันของ TAPI ที่แอปพลิเคชันจะเลือกใช้

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineNegotiateAPIVersion(  
    HLINEAPP hLineApp,  
    DWORD dwDeviceID,  
    DWORD dwAPILowVersion,
```

```
DWORD dwAPIHighVersion,
LPDWORD lpdwAPIVersion,
LPLINEEXTENSIONID lpExtensionID
```

```
);
```

พารามิเตอร์

hLineApp	TAPI แชนเนลของแอปพลิเคชัน
dwDeviceID	ไอดีของดีไวซ์
dwAPILowVersion	เวอร์ชันต่ำสุดของ TAPI ที่จะเลือกใช้
dwAPIHighVersion	เวอร์ชันสูงสุดของ TAPI ที่จะเลือกใช้
lpdwAPIVersion	พอยเตอร์ไปยังข้อมูลดับเบิลเวิร์ด ถ้าฟังก์ชันทำงานสำเร็จ จะได้ค่าเวอร์ชันที่ตกลงได้ มีค่าอยู่ระหว่าง dwAPILowVersion และ dwAPIHighVersion.
lpExtensionID	พอยเตอร์ไปยังสตริงเจอร์ LINEEXTENSIONID

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์นค่า 0 ถ้าทำงานสำเร็จ หรือค่าลบถ้าผิดพลาด

lineOpen

เปิดการใช้งานดีไวซ์ และรีเทิร์นแชนเนลสำหรับดีไวซ์นั้น

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineOpen(
    HLINEAPP hLineApp,
    DWORD dwDeviceID,
    LPHLINE lphLine,
    DWORD dwAPIVersion,
    DWORD dwExtVersion,
    DWORD_PTR dwCallbackInstance,
    DWORD dwPrivileges,
    DWORD dwMediaModes,
    LPLINECALLPARAMS const lpCallParams
);
```

พารามิเตอร์

hLineApp	TAPI แบนเดิลของแอปพลิเคชัน
dwDeviceID	ไดค็องคิไวส์
lphLine	พอยเตอร์ไปยังแบนเดิลของสายสัญญาณ
dwAPIVersion	เวอร์ชันของ TAPI ค่านี้ได้จาก lineNegotiateAPIVersion
dwExtVersion	เวอร์ชันส่วนขยายของ TAPI ค่านี้ได้จาก lineNegotiateExtVersion
dwCallbackInstance	ข้อมูลอินสแตนซ์ชนิดกำหนดเอง
dwPrivileges	สิทธิการใช้งาน
dwMediaModes	โหมดของตัวกลางสายสัญญาณ
lpCallParams	พอยเตอร์ไปยังสตรักเจอร์ LINEMAPPER

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์นค่า 0 ถ้าทำงานสำเร็จ หรือค่าลบถ้าผิดพลาด

lineMakeCall

ทำการโทรออก

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineMakeCall(
    HLINE hLine,
    LPHCALL lphCall,
    LPCSTR lpszDestAddress,
    DWORD dwCountryCode,
    LPLINECALLPARAMS const lpCallParams
);
```

พารามิเตอร์

hLine	แบนเดิลของสายสัญญาณที่เปิดแล้ว
lphCall	พอยเตอร์ไปยังแบนเดิลของการโทร
lpszDestAddress	พอยเตอร์ไปยังข้อมูลสตริงเก็บเลขหมายปลายทาง
dwCountryCode	รหัสประเทศ
lpCallParams	พอยเตอร์ไปยังสตรักเจอร์ LINECALLPARAMS

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์นค่าบวกถ้าทำงานสำเร็จ หรือค่าลบถ้าผิดพลาด

lineAnswer

รับสายโทรเข้า

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineAnswer(
    HCALL hCall,
    LPCSTR lpsUserUserInfo,
    DWORD dwSize
);
```

พารามิเตอร์

hCall	แฮนเดิลของการโทรที่ต้องการรับสาย
lpsUserUserInfo	พอยเตอร์ไปยังสตริงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้โทร
dwSize	ขนาดของพารามิเตอร์ lpsUserUserInfo

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์นค่าบวกถ้าทำงานสำเร็จ หรือลบถ้าผิดพลาด

lineMonitorDigits

เปิด/ปิดการใช้งานการตรวจจับตัวเลขในการโทร

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineMonitorDigits(
    HCALL hCall,
    DWORD dwDigitModes
);
```

พารามิเตอร์

hCall	แฮนเดิลของการโทร
dwDigitModes	โหมดของตัวเลข

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์น 0 ถ้าทำงานสำเร็จ หรือค่าลบเมื่อผิดพลาด

lineGetID

รีเทิร์นค่าดีไวซ์ไอดีของสายสัญญาณหรือของการโทร

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineGetID(
    HLINE hLine,
    DWORD dwAddressID,
    HCALL hCall,
    DWORD dwSelect,
    LPVARSTRING lpDeviceID,
    LPCSTR lpszDeviceClass
);
```

พารามิเตอร์

hLine	แฮนเดิลของสายสัญญาณ
dwAddressID	แอดเดรสของสายสัญญาณ
hCall	แฮนเดิลของการโทร
dwSelect	เลือกว่าต้องการทราบดีไวซ์ไอดีของสายสัญญาณหรือของการโทร
lpDeviceID	พอยเตอร์ไปยังสตริง ถ้าฟังก์ชันทำงานสำเร็จ จะเก็บค่าดีไวซ์ไอดี
lpszDeviceClass	พอยเตอร์ไปยังสตริง ที่แสดงถึงคลาสของดีไวซ์

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์น 0 ถ้าทำงานสำเร็จ หรือลบถ้าผิดพลาด

lineDrop

วางสายหรือตัดสัญญาณของการโทร

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineDrop(
    HCALL hCall,
    LPCSTR lpszUserUserInfo,
    DWORD dwSize
);
```

พารามิเตอร์

hCall	แฮนเดิลของการโทรที่จะทำการวางสาย
lpsUserUserInfo	พอยเตอร์ไปยังสตริงที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้
dwSize	ขนาดของพารามิเตอร์ lpsUserUserInfo

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์นค่าบวกถ้าทำงานสำเร็จ หรือลบถ้าผิดพลาด

lineClose

ปิดสายสัญญาณ

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineClose(
    HLINE hLine
);
```

พารามิเตอร์

hLine	แฮนเดิลของสายสัญญาณที่จะทำการปิด
-------	----------------------------------

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์นค่า 0 ถ้าทำงานสำเร็จ หรือค่าลบถ้าผิดพลาด

lineShutdown

ปิดการใช้งาน TAPI ของแอปพลิเคชัน

รูปแบบ

```
LONG WINAPI lineShutdown(
    HLINEAPP hLineApp
);
```

พารามิเตอร์

hLineApp	TAPI แฮนเดิลของแอปพลิเคชัน
----------	----------------------------

ค่ารีเทิร์น

รีเทิร์นค่า 0 ถ้าทำงานสำเร็จหรือ ค่าลบถ้าผิดพลาด