機械語入門

コンピュータ用語

文字コード

n進数

コンピュータープログラムをしていると1つの数字を2進数、10進数、16進数と様々な表現で表すことがある。ここで確認しておきましょう。

10進数

0から9までの数字をつかい1つの桁を表します。通常一般的によく使用する数値表現です。

コンピュータの数値の最小単位をビットといいます。Oと1の2つで表します。

2進数

コンピュータの数値の最小単位をピットといいます。Oと1の2つで表します。

16進数

ニブル

あまり最近では聞かないのですがニブルという用語があり4ビット単位に区切ります。

8თ	桁 4	の桁	2の桁	1の桁		
0	()	0	0		

1 + 2 + 4 + 8 = 15 (0xf)

8の桁	4の桁	2の桁	1の桁		
1	1	0	0		

4 + 8 = 12 (0xc)

0x00 のピットイメージ

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	0	0	0	0	0	0

ビットをニブル単位(4つに)区切って考えると計算しやすくなります。 上位の4bitは0下位の4bitは0なので 0x00となります。

0xa5 のビットイメージ

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0

1	0	1	0	0	1	0	1

上位の4bitは10で16進数では0xa、下位の4bitは5なので 0xa5となります。

0xff のピットイメージ

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
1	1	1	1	1	1	1	1

上位の4bitは1+2+4+8=15 (0xf)

下位の4bitも 1 + 2 + 4 + 8 = 15 (0xf) なので

255 で 16進数では0xFFとなります。

1 Bytesでbit7が符号ありとなしの場合

16進数	10進数(符号なし)	10進数(符号あり)
0x0	0	0
0x1	1	1
0x2	2	2
0x3	3	3
0x7F	127	127
0x80	128	-128
0x81	129	-127
0x82	130	-126
0x83	131	-125
0xFC	252	-4
0xFD	253	-3
0xFE	254	-2
0xFF	255	-1

ハードウェア

CPU

80386のレジスタ

レジスタ	意味
EAX	アキュムレータレジスタ
EBX	ベースレジスタ

ECX	カウンタレジスタ
EDX	データレジスタ
ESP	スタックポインターレジスタ
ESI	ソースレジスタ
EDI	デスティネーションレジスタ
EFLAGS	フラグレジスタ

EFLAGレジスタの上位16ピット

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ID	VIP	VIF	AC	VM	RF
<															>

EFLAGレジスタの下位16ピット

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	NT	IOPL		OF	DF	IF	TF	SF	ZF	0	AF	0	PF	1	CF

EFLAGレジスタの重要なbit

bit	意味
0	CF: キャリーフラグ。最後の算術演算操作で加算においてレジスタの大きさを越えてビットのキャリー(桁上がり)かボロー(桁借り)をした場合にセットされる。これは、キャリーの生じた加算やボローの生じた減算の次の操作がされた場合に、1個のレジスタだけ扱うことのできる値であるか確認するのに使われる。
2	PF:パリティフラグ。結果の最下位バイトに値1のビットが偶数個含まれている場合にセットされ、奇数個の場合にはクリアされる。
6	ZF : ゼロフラグ。操作の結果がゼロ (0) になった場合にセットされる。
7	SF:符号フラグ。操作の結果が負となった場合にセットされる。

その他は省略します。

参考RUL

X86アセンブラ/x86アーキテクチャ - Wikibooks

メモリー

アドレス

メモリーはアドレスが割り振られている。

1つのアドレスに1バイトの数字が保存できる。アドレスは0x00000000~0xFFFFFFFで4294967296番地を表現できる。 よって4Gbyte格納できることになる。

アドレス	+15	+14	+13	+12	+11	+10	+9	+8	+7	+6	+5	+4	+3
0x0000000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0x0000010	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0x0000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0x0000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0x0000040	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0x0000050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0x0000060	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0x0000070	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
c													>

命令表

コード	名前	意味
00	add	
03 FF	add edi,edi	
08	or	
10	adr	
18	sbb	
20	and	
28	sub	
30	xor	
33 C0	xor eax,eax	eaxレジスタに0を代入する
33 C1		
33 D2	xor edx,edx	edxレジスタに0を代入する
3B C2	cmp eax,edx	eaxとedxを比較する
3B EC	cmp ebp,esp	ebpとespを比較する
40	inc	レジスタの内容を+1する
42	inc edx	edxレジスタの内容を+1する
48	dec	レジスタの内容を-1する
4D	dec ebp	ebpレジスタの内容を-1する
50	push eax	eaxレジスタをスタックにpushする
53	push ebx	ebxレジスタをスタックにpushする

54	push esp	
55	push ebp	
56	push esi	
57	push edi	
5B	pop ebx	
5C		
5D	pop ebp	
5E	pop esi	
5F	pop edi	
68	push \$???????	
7E ??	jle \$??	
7F ??	jg \$??	
81 C4	add esp,\$??	
83 C4	add esp,??	
85 C0	test eax,eax	
8B 01	mov eax,dw ord ptr [ecx]	
8B 40 ??	mov eax,dw ord ptr [eax+\$??]	
8B C8	mov ecx,eax	
8B CE	mov ecx,esi	
8B E5	mov esp,ebp	
8B EC	mov ebp,esp	
8B F0	mov esi,eax	
8D BD	lea edi,\$???????	
90	nop	何もしない
A0	mov al	
B8	mov eax,\$???????	
B9	mov ecx,\$???????	
BA	mov edx,\$???????	
BF	mov edi,1\$???????	
C3	ret	
D1	shl dw ord ptr [ebp-8],1	
D1 FF	sar edi,1	

E0	loopnz ecx	ecxを一1してO以外だったらPCを移動する
E8 ?? ?? ?? ??	call \$???????	
E9	jmp \$???????	
FF 10	call dw ord ptr [eax]	

参考URL

coder32 edition | X86 Opcode and Instruction Reference 1.12

load / store

演算

- 加減算
- 比較
- シフト命令
- 論理演算
- ビット演算

ジャンプ、分岐命令

jp, jz

サブルーチン呼び出し

● call,ret命令

待避•復帰命令

● push,pop アルゴリズムで出てくるスタック構造です。

入出力命令

• IN, OUT

割り込み

NMI, V-Blank

IOポート

C/C++言語を逆アセンブルする

最初のプログラムはmainから起動する?

● main関数の前に動いているプログラムがあることを説明

Windows コンソールアプリケーションを作る

- 1. Visual Stduio 2019を起動します
- 2. メニューの[ファイル(F)]-[新規作成(N)]-[プロジェクト(P)...]を選択
- 3. [Visual C++]-[Window sコンソールアプリケーション]を選択

```
ファイル名(N): ConsoleApplication1
場所(L): 任意
ソリューションのディレクトリを作成(D) のチェックをつける
```

簡単なC言語のプログラムを逆アセンブラしてみよう

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello World!\n");
}
```

ソースコードにブレークポイントを設定

int main()の横にマウスカーソルを合わせて赤いマークを付ける 又はソースコードにカーソルを合わせ

```
[メニュー]-[デバック]-[ブレーケポイントの設定/解除]で設定します。
※F9 キーで設定可能です。
```

Debugビルドして 逆アセンブルを確認

- 1. Debug と x86を選択して 開始又はローカルWindow sデバッカをを起動
- 2. ソースコード上でマウス右メニューで逆アセンブルへ移動を選ぶ。
- 3. 表示オプションのコードバイトの表示を✔をつける

以下の様に表示されます。

```
int main()
                          push
00A61810 55
                                        ebp
00A61811 8B EC
                            mov
                                        ebp,esp
00A61813 81 EC C0 00 00 00 sub
                                        esp,0C0h
                           push
00A61819 53
                                        ebx
                            push
00A6181A 56
                                        esi
00A6181B 57 push
00A6181C 8D BD 40 FF FF FF lea
                                        edi
                                       edi,[ebp-0C0h]
00A61822 B9 30 00 00 00 mov
                                       ecx,30h
00A61827 B8 CC CC CC CC mov
                                        eax,0CCCCCCCh
                            rep stos dword ptr es:[edi]
00A6182C F3 AB
00A6182E B9 02 C0 A6 00 mov
C022 50 DA F9 FF FF call
00A6182C F3 AB
                                        ecx,offset _001BD82A_consoleapplication1@cpp (0A6C002h)
                                      @__CheckForDebuggerJustMyCode@4 (0A61212h)
   printf("Hello World!\n");
                                     offset string "Hello World!\n" (0A67B30h)
00A61838 68 30 7B A6 00 push
00A6183D E8 09 F8 FF FF call
                                        _printf (0A6104Bh)
                           add
00A61842 83 C4 04
                                        esp,4
                           xor
00A61845 33 C0
                                         eax,eax
00A61847 5F
                           pop
00A61848 5E
                            pop
                                         esi
00A61849 5B
                             pop
                                         ebx
00A6184A 81 C4 C0 00 00 00
                                         esp,0C0h
```

```
      00A61850 3B EC
      cmp
      ebp,esp

      00A61852 E8 C5 F9 FF FF
      call
      __RTC_CheckEsp (0A6121Ch)

      00A61857 8B E5
      mov
      esp,ebp

      00A61859 5D
      pop
      ebp

      00A6185A C3
      ret
```

Releaseビルドして 逆アセンブルを確認

コードが最適化されているのがわかると思います。

C言語のプログラムを逆アセンブラしてみよう(その2)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
   int number = 0x01234567;
   printf("number=%d", number );
}
```

Debugビルドして 逆アセンブルを確認

```
#include <stdio.h>
#include <memory.h>
int main()
010E42F0 55 push
010E42F1 8B EC mov
010E42F3 81 EC CC 00 00 00 sub
                                          ebp
                                          ebp,esp
                                            esp,0CCh
                               push
010F42F9 53
                                            ehx
                              push
                                           esi
010E42FB 57 push
010E42FC 8D BD 34 FF FF FF lea
010E4302 B9 33 00 00 00 mov
010E4307 B8 CC CC CC CC mov
010E430C F3 AR
                                          edi
                                            edi,[ebp-0CCh]
                                          ecx,33h
                                          eax,0CCCCCCCh
010E430C F3 AB
                              rep stos dword ptr es:[edi]
010E430C F3 AB rep stos
010E430E B9 0A C0 0E 01 mov
010E4313 E8 FA CE FF FF call
                              mov
                                            ecx,offset _001BD82A_consoleapplication1@cpp (010EC00Ah)
                                            @__CheckForDebuggerJustMyCode@4 (010E1212h)
   int number = 0x01234567;
010E4318 C7 45 F8 67 45 23 01 mov
                                            dword ptr [number],1234567h
    printf("number=%d", number);
010E431F 8B 45 F8 mov
                                            eax,dword ptr [number]
010E4322 50
offset string "number=%d" (010E7B30h)
                                            _printf (010E104Bh)
                                            esp,8
                             xor
010E4330 33 C0
                                            eax,eax
010E4332 5F
                               pop
                                            edi
                              рор
010E4333 5E
                                            esi
010E4335 81 C4 CC 00 00 00 add 010E433B 3B EC
                                            ebx
                                            esp,0CCh
                                             ebp,esp
```

Releaseビルドして 逆アセンブルを確認