
TỪ DỮ LIỆU ĐẾN TRÁCH NHIỆM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp xã



Phiên bản 2.0

Cập nhật 14/11/2026

MỤC LỤC

Phần 1. Tổng quan 5
1.1 Giới thiệu hệ thống 5
1.2 Vai trò người dùng 5
1.3 Đăng nhập và đăng xuất 7
1.4 Bố cục màn hình quản trị 9
1.5 Quy ước chung 11
1.6 Trợ lý Jarvis 12
1.7 Điểm mới của bản tháng 11/2026 14
Phần 2. Hướng dẫn theo màn hình 16
2.1 Nhóm Điều hành 16
DH-00 · Bàn làm việc 16
DH-01 · Trung tâm điều hành 20
DH-02 · Việc của tôi 23
DH-03 · Trình chiếu 25
DH-04 · Trách nhiệm 27
DH-05 · Văn bản chỉ đạo 29
DH-06 · Chi tiết văn bản chỉ đạo 31
DH-07 · Việc theo tháng 33
DH-08 · Lịch làm việc 34
2.2 Nhóm Chỉ tiêu 35
CT-01 · Bộ chỉ tiêu 35
CT-02 · Danh mục chỉ tiêu 39
CT-06 · Hồ sơ chỉ tiêu 43
CT-03 · Đề xuất chỉ tiêu 58
CT-04 · Duyệt báo cáo 64
CT-05 · Báo cáo tổng hợp 67
2.3 Nhóm Dữ liệu 70
DL-01 · Kho dữ liệu 70
DL-05 · Bảng dữ liệu 71

DL-02 · Kho văn bản 72
DL-04 · Xác minh trích xuất 74
DL-03 · Nhập số liệu Excel 76
2.4 Nhóm Người dân 77
ND-01 · Phản ánh 77
ND-02 · Trang công khai 85
2.5 Nhóm Hệ thống 90
HT-01 · Thiết lập địa phương 90
HT-02 · Phòng ban 91
HT-03 · Tài khoản 93
HT-04 · Cấu hình 94
HT-05 · Nhật ký hệ thống 98
HT-06 · Góp ý, báo lỗi 99
HT-07 · Hồ sơ cá nhân 101
HT-08 · Ứng dụng công vụ 102
HT-09 · Mô hình dự báo 103
2.6 Cổng thông tin công khai 104
CC-01 · Trang chủ công khai 104
CC-02 · Gửi phản ánh 106
CC-03 · Tra cứu và theo dõi hồ sơ 109
CC-04 · Kết quả phản ánh đã công khai 112
CC-05 · Văn bản công khai 114
CC-06 · Lịch làm việc của lãnh đạo 114
Phần 3. Quy trình nghiệp vụ 116
3.1 Khởi tạo hệ thống cho một địa phương mới 116
3.2 Giao chỉ tiêu cho chuyên viên; chuyển và trả việc 122
3.3 Báo cáo số liệu một kỳ và duyệt báo cáo 125
3.4 Văn bản giao chỉ tiêu: AI trích xuất, xác minh và duyệt thành chỉ tiêu 128
3.5 Nhập số liệu hàng loạt bằng Excel 132
3.6 Chỉ đạo điều hành, yêu cầu giải trình và đánh giá chỉ tiêu 136
3.7 Tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân 140
3.8 Biên tập và công bố trang thông tin công khai 145

3.9 Dùng trình chiếu trong họp giao ban 148
3.10 Từ văn bản chỉ đạo đến nhiệm vụ hoàn thành 152
3.11 Dán note nhắc việc và theo dõi 153
3.12 Lập và công khai lịch làm việc của lãnh đạo 153
Phụ lục 155
Phụ lục A. Phím tắt 155
Phụ lục B. Trạng thái và ý nghĩa 158
Phụ lục C. Câu hỏi thường gặp và xử lý sự cố 161
Phụ lục D. Thuật ngữ 163

Phần 1. Tổng quan

1.1 Giới thiệu hệ thống

Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp xã giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu được giao và quy trách nhiệm cho từng khâu. Nguyên tắc chung là **từ dữ liệu đến trách nhiệm**:

- Mỗi con số trên màn hình đều truy được nguồn: lấy từ kho dữ liệu nghiệp vụ, hoặc do cán bộ báo cáo kèm minh chứng.
- Mỗi chỉ tiêu mở được văn bản giao ngay trong hệ thống, đúng trang và đúng dòng giao chỉ tiêu đó; hệ thống tự tìm dòng này trong văn bản tải lên, kể cả phụ lục hàng trăm trang giao cho nhiều xã, phường.
- Mỗi chỉ tiêu có phòng chủ trì, có người phụ trách, có hạn báo cáo theo kỳ.
- Mỗi việc chờ xử lý (duyệt báo cáo, duyệt đề xuất, trả lời giải trình, xử lý phản ánh) đều có thời hạn. Quá hạn, hệ thống tự xử lý theo quy định (ví dụ tự thông qua báo cáo) và ghi nhận trách nhiệm của người để chậm.

Hệ thống gồm hai khu vực:

Khu vực	Địa chỉ	Người dùng
Cổng thông tin công khai	**http://<địa-chỉ-máy-chủ>**	Người dân: xem kết quả thực hiện, gửi và tra cứu phản ánh
Khu vực quản trị	**http://<địa-chỉ-máy-chủ>/admin**	Cán bộ, công chức có tài khoản

> Địa chỉ cụ thể do quản trị viên cung cấp. Khi cài trên một máy tính, địa chỉ mặc định là **http://localhost:8080**.

1.2 Vai trò người dùng

Mỗi tài khoản có một vai trò. Vai trò quyết định menu được thấy và thao tác được làm. Trưởng phòng, chuyên viên và người xem làm việc trong phạm vi phòng mình; lãnh đạo, văn thư và quản trị làm việc trên toàn địa phương.

Khi thiết lập **Cho xem chỉ tiêu của phòng khác** đang bật (HT-04; mặc định bật), trưởng phòng, chuyên viên và người xem còn **xem** được chỉ tiêu, nhiệm vụ của các phòng khác bằng công tắc **Phòng tôi** / **Toàn địa phương** ở đầu các màn hình danh mục, điều hành, báo cáo. Quyền báo cáo, giao việc, duyệt vẫn chỉ trong phòng mình; hồ sơ của phòng khác hiện nhãn **Chỉ xem**.

Vai trò	Phạm vi	Công việc chính

Vai trò	Phạm vi	Công việc chính
Quản trị hệ thống	Toàn địa phương	Thiết lập địa phương, quản lý tài khoản, cấu hình, ứng dụng công vụ, trang công khai, xem nhật ký và góp ý, báo lỗi; ghi nhận số liệu ban đầu khi cần
Lãnh đạo UBND	Toàn địa phương	Theo dõi điều hành, chỉ đạo, phân việc từ văn bản chỉ đạo, đánh giá chỉ tiêu, yêu cầu giải trình, duyệt đề xuất và báo cáo; **không tự ghi số liệu**
Văn thư	Toàn địa phương	Tiếp nhận văn bản, rà soát kết quả trích xuất, trình đề xuất chỉ tiêu, quản lý bộ chỉ tiêu và kho dữ liệu, đưa văn bản chỉ đạo vào hệ thống, lập lịch làm việc của lãnh đạo, phân loại và phân công phản ánh
Trưởng phòng	Phòng mình	Giao chỉ tiêu cho chuyên viên, duyệt số liệu, trả lời giải trình, đánh giá chỉ tiêu của phòng
Chuyên viên	Phòng mình	Báo cáo số liệu kèm minh chứng, báo cáo kết quả nhiệm vụ, nhập Excel, đề xuất chỉ tiêu, xử lý phản ánh được giao
Người xem	Phòng mình	Chỉ xem, không thay đổi dữ liệu

> **Lãnh đạo không ghi số liệu.** Lãnh đạo UBND xem, duyệt, chỉ đạo và đánh giá. Khi số liệu đã duyệt chưa đúng, lãnh đạo bấm **Yêu cầu cập nhật lại** để người phụ trách gửi lại (CT-06); lãnh đạo không tự sửa con số.
>
> **Người phân việc.** Tuỳ thiết lập **Người phân việc cho phòng** (HT-04), người phân nhiệm vụ từ văn bản chỉ đạo cho các phòng là Lãnh đạo UBND hoặc Chánh Văn phòng (trưởng phòng của Văn phòng). Người phân việc cũng duyệt được đề xuất chỉ tiêu của mọi phòng.


Bảng sau tóm tắt màn hình nào xuất hiện trong menu của từng vai trò (✓ có, — không có).

Màn hình	Quản trị	Lãnh đạo	Văn thư	Trưởng phòng	Chuyên viên	Người xem
Bàn làm việc, Trung tâm điều hành, Việc của tôi, Trình chiếu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Văn bản chỉ đạo, Việc theo tháng, Lịch làm việc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trách nhiệm	✓	✓	—	✓	—	—
Bộ chỉ tiêu, Danh mục chỉ tiêu, Đề xuất chỉ tiêu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duyệt báo cáo	✓	✓	—	✓	—	—
Báo cáo tổng hợp, Kho dữ liệu, Kho văn bản	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nhập số liệu Excel	✓	—	—	✓	✓	—

Màn hình	Quản trị	Lãnh đạo	Văn thư	Trưởng phòng	Chuyên viên	Người xem
Phản ánh, Phòng ban, Hồ sơ cá nhân	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mô hình dự báo	✓	✓	—	—	—	—
Trang công khai, Thiết lập địa phương, Tài khoản, Cấu hình, Ứng dụng công vụ, Nhật ký hệ thống, Góp ý – báo lỗi	✓	—	—	—	—	—

> Giao diện chỉ ẩn những nút không có quyền; quyền cuối cùng luôn do máy chủ kiểm tra. Một số thao tác còn phụ thuộc vai trò trong từng chỉ tiêu, ví dụ chỉ người đang phụ trách chỉ tiêu mới được chuyển việc hoặc trả việc.

1.3 Đăng nhập và đăng xuất



Hình 1. Màn hình đăng nhập

Đăng nhập


1. Mở địa chỉ khu vực quản trị, hoặc bấm **Cán bộ đăng nhập** ở góc phải cổng thông tin công khai.
2. Nhập **Tên đăng nhập** và **Mật khẩu** do quản trị viên cấp.
3. Bấm **Đăng nhập**. Hệ thống mở **Bàn làm việc** (DH-00, mục 2.1).

Lần đăng nhập đầu tiên, hãy đổi mật khẩu tại **Hồ sơ cá nhân** (HT-07, mục 2.5). Mật khẩu phải có tối thiểu 10 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

Khôi phục mật khẩu khi quên

1. Tại màn hình đăng nhập, bấm **Quên mật khẩu?**.

2. Nhập **Tên đăng nhập hoặc email công vụ**. Nếu màn hình có mục **Nhận mã xác thực qua**, chọn **Thư công vụ** hoặc **Tin nhắn điện thoại**. Bấm **Gửi mã xác thực**. Hệ thống gửi mã 6 chữ số tới email công vụ hoặc số điện thoại đã khai trong tài khoản.
3. Nhập **Mã xác thực**, bấm **Xác thực**. Nếu chưa nhận được thư, bấm **Gửi lại mã** sau thời gian chờ.
4. Nhập **Mật khẩu mới**, **Nhập lại mật khẩu**, rồi bấm **Đặt mật khẩu** để hoàn tất.




Hình 2. *Khôi phục mật khẩu qua mã xác thực gửi tới email công vụ*

> Lựa chọn **Tin nhắn điện thoại** chỉ hiện khi đơn vị đã kết nối cổng tin nhắn. Mỗi tài khoản nhận tối đa 5 mã qua tin nhắn trong một giờ và mỗi phút một mã. Email công vụ và số điện thoại của tài khoản do quản trị viên khai tại **Tài khoản** (HT-03). Tài khoản chưa khai cả hai thì không tự khôi phục được; liên hệ quản trị viên để được đặt lại mật khẩu.

Đăng xuất

Bấm vào tên của mình ở góc phải trên cùng, chọn **Đăng xuất**. Trên máy dùng chung, luôn đăng xuất khi rời máy.

1.4 Bố cục màn hình quản trị




Hình 3. Bố cục chung của khu vực quản trị

1. **Menu chính** — các màn hình xếp theo năm nhóm: Điều hành, Chỉ tiêu, Dữ liệu, Người dân, Hệ thống. Số đỏ cạnh **Duyệt báo cáo** là số báo cáo đang chờ duyệt; cạnh **Phản ánh** là số phản ánh mới tiếp nhận và đề nghị xem xét lại.
2. **Thu gọn menu** — ẩn chữ, chỉ giữ biểu tượng để có thêm chỗ cho nội dung.
3. **Tìm kiếm** — tìm nhanh màn hình hoặc chỉ tiêu theo mã, tên (phím tắt **Ctrl K**).
4. **Jarvis** — trợ lý điều hành, trả lời câu hỏi về số liệu (phím tắt **Ctrl J**). Khi Jarvis đang nghe tên gọi, biểu tượng chuyển động nhẹ; nói "Hey Jarvis" để gọi mà không cần bấm (xem mục 1.6).
5. **Góp ý, báo lỗi** — gửi góp ý hoặc mô tả lỗi của màn hình đang xem cho quản trị viên.
6. **Thông báo** — việc mới được giao, báo cáo được duyệt hoặc trả lại, yêu cầu giải trình, nhắc hạn.
7. **Tài khoản** — tên và vai trò; mở hồ sơ cá nhân, đổi giao diện sáng/tối, đăng xuất.
8. **Dải định danh** — mã màn hình (ví dụ **DH-01**), tên đơn vị và thời điểm hiện tại. Khi báo lỗi hoặc cần hỗ trợ, đọc mã này để người hỗ trợ biết đúng màn hình.

Mỗi phần trong tài liệu này ghi kèm mã màn hình tương ứng để dễ đối chiếu.

Tìm kiếm nhanh

1. Bấm ô **Tìm kiếm** trên thanh đầu trang, hoặc nhấn **Ctrl K** ở bất kỳ đâu.
2. Gõ một phần tên màn hình, mã hoặc tên chỉ tiêu; không cần gõ dấu (gõ **bao cao** vẫn tìm được "Báo cáo").
3. Dùng phím mũi tên lên, xuống để chọn, nhấn **Enter** để mở. Nhấn **Esc** để đóng.




Hình 4. Hộp tìm kiếm nhanh

Hộp tìm kiếm còn có các lệnh: **Mở Jarvis**, **Đổi giao diện sáng/tối**, **Đăng xuất**.

Thông báo

Bấm biểu tượng chuông để xem thông báo mới nhất. Bấm vào một thông báo để mở đúng hồ sơ liên quan. Bấm **Đánh dấu đã đọc** để xoá số đếm trên chuông.



Hình 5. Danh sách thông báo

Góp ý, báo lỗi về màn hình đang xem

1. Bấm biểu tượng con bọ trên thanh đầu trang. Hộp **Góp ý, báo lỗi** tự ghi sẵn mã màn hình, thời điểm và địa chỉ trang.
2. Nhập **Mô tả**: đang làm gì, thấy gì, mong đợi điều gì.
3. Đính kèm ảnh chụp màn hình nếu có: bấm **Đính kèm ảnh**, hoặc dán trực tiếp vào ô mô tả bằng **Ctrl V**.
4. Bấm **Gửi**. Quản trị viên xem tại màn hình **Góp ý, báo lỗi** (HT-06, mục 2.5).



Hình 6. Gửi báo lỗi kèm ảnh chụp

Giao diện sáng, tối

Bấm vào tên tài khoản › **Giao diện**, chọn **Sáng**, **Tối** hoặc **Theo hệ thống** (theo cài đặt của Windows). Lựa chọn được ghi nhớ trên máy đang dùng.

1.5 Quy ước chung

Tình trạng chỉ tiêu

Mỗi chỉ tiêu luôn ở một trong năm tình trạng, dùng cùng một màu trên mọi màn hình:

Tình trạng	Màu	Khi nào
Hoàn thành	Xanh lá	Kết quả đã đạt chỉ tiêu giao
Đúng tiến độ	Xanh dương	Chưa đạt, chưa quá hạn, tiến độ từ **Ngưỡng có nguy cơ** trở lên (mặc định 70%, HT-04)
Có nguy cơ	Cam	Chưa đạt, chưa quá hạn, tiến độ dưới **Ngưỡng có nguy cơ**
Quá hạn	Đỏ	Đã qua hạn hoàn thành mà chưa đạt, kể cả khi chưa từng có số liệu
Chưa bắt đầu	Xám	Chưa có số liệu, chưa đến hạn hoàn thành

Chỉ tiêu loại **thống kê** chỉ thu số liệu, không có mục tiêu: hiển thị **Có số liệu** hoặc **Chưa có**.

Tiến độ được tính thế nào

- Chỉ tiêu "càng cao càng tốt": tiến độ = kết quả thực hiện ÷ chỉ tiêu giao × 100%, tối đa 100%. Ví dụ giao 50 hộ, đã thực hiện 20 hộ: tiến độ 40%.

- Chỉ tiêu "càng thấp càng tốt" (ví dụ số vụ tai nạn): đạt khi kết quả không vượt chỉ tiêu; nếu vượt, tiến độ = chỉ tiêu giao ÷ kết quả × 100%.
- **Tiến độ chung** của một bộ chỉ tiêu là bình quân theo trọng số tiến độ các chỉ tiêu cấp trên cùng (trừ chỉ tiêu thống kê).
- Chỉ tiêu **tự tính** lấy kết quả từ kho dữ liệu theo công thức; công thức và các vế (tử số, mẫu số) xem trong hồ sơ chỉ tiêu, mục **Cách tính**.

Thao tác với bảng

- Bấm tiêu đề cột có mũi tên để sắp xếp; bấm lần nữa để đảo chiều.
- Ô lọc, ô tìm kiếm phía trên bảng thu hẹp danh sách; các bảng nhiều dòng có phân trang ở cuối.
- Dấu **+** đầu dòng mở phần chi tiết của dòng đó.
- Trang dài có nút mũi tên tròn ở góc phải dưới để trở lại đầu trang.

In và xuất tệp

Các màn hình có nút **In** hoặc **In báo cáo** tạo bản in theo thể thức văn bản hành chính (khổ A4). Nút **Xuất Excel** tải bảng số liệu về máy để xử lý tiếp.

1.6 Trợ lý Jarvis

Jarvis là trợ lý điều hành tích hợp trong khu vực quản trị. Jarvis trả lời bằng số liệu của hệ thống, trong phạm vi quyền của người hỏi, ví dụ:

- "Tóm tắt tình hình thực hiện năm 2026."
- "Những chỉ tiêu nào có nguy cơ không đạt?"
- "Chỉ tiêu nào còn thiếu báo cáo kỳ này?"
- "Liệt kê chỉ tiêu của Phòng Văn hóa – Xã hội dưới 50%."
- "Tìm văn bản về chuyển đổi số."
- "Có bao nhiêu đề xuất chỉ tiêu đang chờ xác minh?"

Khi được gọi, Jarvis xuất hiện với hiệu ứng toàn màn hình khoảng 2 giây; bấm chuột hoặc nhấn phím bất kỳ để bỏ qua. Quản trị viên tắt hiệu ứng này tại **Cấu hình** › **Hiệu ứng khi gọi Jarvis** (HT-04, mục 2.5).



Hình 7. *Jarvis xuất hiện khi được gọi*

Hỏi Jarvis

1. Bấm biểu tượng Jarvis trên thanh đầu trang, hoặc nhấn **Ctrl J**.
2. Gõ câu hỏi bằng tiếng Việt, nhấn **Enter**. Muốn nói thay vì gõ, bấm biểu tượng micro (**Nói với Jarvis**) trong ô nhập.
3. Bấm vào tên chỉ tiêu, văn bản trong câu trả lời để mở hồ sơ tương ứng.

Gọi Jarvis bằng tên, không cần bấm

1. Tính năng này bật sẵn: lần đầu vào khu vực quản trị, trình duyệt hỏi quyền dùng micro — chọn cho phép. Bật, tắt tại khung Jarvis › biểu tượng bánh răng (**Cài đặt giọng nói**) › **Gọi bằng tên "Jarvis"**.
2. Từ đó, ở bất kỳ màn hình nào của khu vực quản trị, nói "Hey Jarvis". Jarvis xuất hiện, chào bằng giọng nói rồi nghe câu hỏi trong khoảng 9 giây, ví dụ "tóm tắt tình hình thực hiện năm nay".
3. Jarvis trả lời trên màn hình và đọc to câu trả lời. Tắt đọc to bằng công tắc **Đọc câu trả lời**; chọn giọng tại **Giọng đọc** trong cùng bảng cài đặt.
4. Nếu gọi không được, xem dòng **Micro nghe được gần nhất** trong bảng cài đặt để biết micro có nghe rõ không. Tắt **Gọi bằng tên "Jarvis"** khi không muốn trình duyệt nghe liên tục.

> Jarvis có thể chuẩn bị thao tác thay đổi dữ liệu (ví dụ duyệt hàng loạt đề xuất chỉ tiêu của một văn bản), nhưng chỉ thực hiện khi bạn bấm nút xác nhận trên màn hình. Lệnh bằng giọng nói không bao giờ tự thay đổi dữ liệu.

Hỏi bằng giọng nói cần trình duyệt Chrome hoặc Edge, micro, kết nối Internet và địa chỉ truy cập HTTPS (hoặc **localhost**); truy cập bằng địa chỉ IP nội bộ qua **http://** thì micro bị trình duyệt chặn, bảng cài đặt ghi **Micro chỉ dùng được trên kết nối HTTPS**. Âm thanh được trình duyệt gửi tới dịch vụ nhận dạng giọng nói của hãng trình duyệt.

1.7 Điểm mới của bản tháng 11/2026

Bản này bổ sung các chức năng theo góp ý của lãnh đạo và các phòng sau buổi báo cáo tháng 10/2026. Bảng dưới đây chỉ nơi xem hướng dẫn của từng điểm mới.

Điểm mới	Nội dung	Xem tại
Bàn làm việc	Sau khi đăng nhập, mỗi cán bộ vào bàn làm việc của mình: việc hôm nay và ngày mai, nhắc việc, giấy note, ứng dụng công vụ	DH-00, mục 2.1
Giấy note	Lãnh đạo, trưởng phòng, chuyên viên dán note nhắc việc cho nhau; theo dõi ai đã xem, đã xong	DH-00; mục 3.11
Ứng dụng công vụ	Mở thư công vụ, dịch vụ công và các phần mềm khác từ một chỗ; quản trị viên khai báo danh mục	DH-00; HT-08
Văn bản chỉ đạo	Quản lý chương trình công tác, thông báo kết luận, kế hoạch; phân rã thành nhiệm vụ giao cho phòng; thống kê thực hiện	DH-05, DH-06; mục 3.10
Việc theo tháng	Danh sách việc của từng phòng trong tháng, gom theo văn bản, in được	DH-07
Lịch làm việc	Lập lịch làm việc theo tuần của lãnh đạo, công khai cho người dân	DH-08; CC-06; mục 3.12
Người phân việc	Mỗi địa phương chọn người phân việc cho các phòng: Lãnh đạo UBND hoặc Chánh Văn phòng	HT-04
Xem chỉ tiêu của phòng khác	Cán bộ xem được chỉ tiêu toàn địa phương (chỉ xem); quyền sửa vẫn theo phòng chủ trì	CT-02; HT-04
Lãnh đạo không ghi số liệu	Lãnh đạo xem, duyệt và yêu cầu cập nhật lại; số liệu do người phụ trách báo cáo	mục 1.2; CT-06
Chỉ tiêu do hai văn bản giao	Liên kết các chỉ tiêu cùng nội dung; báo cáo một lần, mỗi văn bản giữ mức giao riêng	CT-02; CT-06
Dự báo	Dự báo khả năng không đạt của từng chỉ tiêu và giá trị cuối kỳ	CT-06; DH-01; HT-09
Văn bản giao thay mã hệ thống	Dưới tên chỉ tiêu ghi số thứ tự, số ký hiệu văn bản giao và cấp giao	mục 1.5; CT-02
Cảnh báo, hoạt động	Cảnh báo ghi tên chỉ tiêu trước rồi đến tình trạng; hoạt động gần đây có nhãn màu theo loại và ngày giờ	DH-01
Khôi phục mật khẩu qua tin nhắn	Nhận mã xác thực qua tin nhắn khi đơn vị có cổng tin nhắn	mục 1.3
Góp ý, báo lỗi	Nút và màn hình **Báo lỗi** đổi tên thành **Góp ý, báo lỗi**	HT-06

> **Về hình minh hoạ.** Hình ở các mục mới được chụp trên bản này. Hình ở những mục không đổi cách thao tác vẫn là hình của bản trước: trên màn hình hiện nay, tiêu đề các khối có vạch nhấn màu xanh, dòng phụ dưới tên chỉ tiêu ghi số thứ tự và số ký hiệu văn bản giao thay cho mã hệ thống, bảng dài giữ dòng tiêu đề khi cuộn. Các bước thực hiện không thay đổi.

Phần 2. Hướng dẫn theo màn hình

Tra cứu theo mã màn hình để biết các vùng thông tin và cách thực hiện công việc; quy ước chung về vai trò, tình trạng và thao tác với bảng xem mục 1.2, 1.4 và 1.5.


2.1 Nhóm Điều hành

Nhóm **Điều hành** gồm bàn làm việc của từng cán bộ và các màn hình theo dõi tình hình thực hiện, xử lý việc được giao, trình chiếu khi họp, rà soát trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý văn bản chỉ đạo và lịch làm việc của lãnh đạo.

DH-00 · Bàn làm việc

Đường dẫn: menu **Điều hành** › **Bàn làm việc** (**/admin**) · **Vai trò:** tất cả; mỗi người một bàn riêng.


Bàn làm việc là màn hình mở ra sau khi đăng nhập. Ở đây mỗi cán bộ thấy ngay việc của hôm nay và ngày mai, các nhắc việc của hệ thống, giấy note người khác dán cho mình và các phần mềm công vụ thường dùng.



Hình 8. *Bàn làm việc của lãnh đạo*

- **Lời chào, ngày giờ** — ngày dương lịch, âm lịch và đồng hồ. Góc phải có **Dán note**, **Cá nhân hóa**, tìm kiếm và nút xem toàn màn hình.
- **Hôm nay · Ngày mai** — lịch làm việc của lãnh đạo (DH-08), hạn báo cáo số liệu, nhiệm vụ đến hạn, note có hạn, việc riêng và ngày lễ. Mỗi loại có vạch màu riêng. Bấm một dòng để mở đúng nơi xử lý; bấm **Xem tất cả** để xem đủ danh sách của ngày.

- **Các số đếm** — **báo cáo đến hạn**, **note mới**, **chờ duyệt**, **việc cần làm**. Bấm vào số để mở **Việc của tôi** (DH-02), **Duyệt báo cáo** (CT-04) hoặc danh sách note.
- **Nhắc việc** — giấy nhắc do hệ thống tự tạo cho người được giao: thiếu hoặc sắp đến hạn báo cáo, chỉ tiêu có nguy cơ, nhiệm vụ đến hạn, yêu cầu giải trình, yêu cầu cập nhật lại số liệu đã duyệt (luôn xếp đầu), báo cáo chờ duyệt, chỉ tiêu chưa giao người. Trưởng phòng thấy nhắc việc của cả phòng kèm tên người phụ trách. Lãnh đạo và quản trị chỉ thấy các số đếm tổng. Việc xử lý xong thì giấy nhắc tự mất.
- **Giấy note** — note người khác dán cho mình và note mình tự ghi.
- **Khay ứng dụng** — ở cạnh dưới màn hình: các phần mềm công vụ và lối tắt.
- **Tiện ích** — phía dưới là các tiện ích của bàn: lịch việc, chỉ tiêu của tôi, cảnh báo, chờ duyệt, tiến độ theo phòng, ghi chú riêng, việc hôm nay…



Hình 9. Bàn làm việc của chuyên viên: nhắc việc của hệ thống và giấy note nhận được


Xử lý nhắc việc của hệ thống

1. Đọc tên chỉ tiêu, tình trạng và hạn trên tờ nhắc; dòng dưới ghi người phụ trách.
2. Bấm tên chỉ tiêu để mở **Hồ sơ chỉ tiêu** (CT-06) và xử lý: gửi báo cáo, trả lời giải trình, giao người phụ trách.
3. Việc chưa làm ngay được, bấm **Ẩn đến mai**; tờ nhắc hiện lại vào ngày hôm sau nếu việc chưa xong.

Dán note cho người khác

1. Bấm **Dán note**. Từ **Hồ sơ chỉ tiêu** (CT-06) có thể chọn **Thao tác** › **Dán note nhắc việc**; khi đó chỉ tiêu và người phụ trách được điền sẵn.
2. Chọn **Người nhận** (một hoặc nhiều cán bộ) hoặc chọn **Theo phòng** để gửi cả phòng. Có thể gắn một **Chỉ tiêu**.

3. Nhập **Nội dung** (tối đa 500 ký tự), chọn **Màu giấy** và **Hạn hoàn thành** nếu cần.
4. Bấm **Dán note**. Người nhận thấy tờ note trên bàn của mình và nhận thông báo.



Hình 10. *Hộp dán note*

Người gửi	Gửi được cho
Chuyên viên, văn thư	Chính mình, người cùng phòng, lãnh đạo UBND, Chánh Văn phòng
Trưởng phòng	Như chuyên viên, thêm cả phòng mình và trưởng các phòng khác
Lãnh đạo UBND, Chánh Văn phòng, quản trị	Bất kỳ cán bộ nào, một phòng, một vai trò hoặc toàn cơ quan
Người xem	Chính mình

> Note là trao đổi riêng: chỉ người gửi và người nhận đọc được, kể cả quản trị viên cũng không đọc note của người khác. Mỗi người dán tối đa 30 note và 60 câu trả lời trong một giờ.

Nhận và trả lời note


1. Tờ note mới nằm ở góc phải bàn làm việc và trong mục **Giấy note**; số **note mới** tăng lên.
2. Bấm vào tờ note để đọc. Bấm **Trả lời** để nhắn lại người gửi (tối đa 300 ký tự).
3. Làm xong việc, bấm **Đã xong**. Muốn cất tờ note khỏi bàn, bấm dấu **×**.
4. Có thể kéo tờ note tới vị trí khác trên bàn; vị trí được nhớ cho lần sau.

Theo dõi note đã dán

Thêm tiện ích **Note đã dán** (xem **Cá nhân hóa** bên dưới) để thấy từng note đã gửi: bao nhiêu người nhận, ai đã xem, ai đã xong và thời điểm. Người gửi bấm **Thu hồi** để gỡ tờ note khỏi bàn của mọi người nhận.

Mở ứng dụng công vụ

1. Bấm biểu tượng trên khay ứng dụng để mở phần mềm ở thẻ mới. Rê chuột vào biểu tượng để đọc công dụng.
2. Số đỏ trên biểu tượng là số việc mới của ứng dụng đó (nếu ứng dụng có cung cấp).
3. Bấm nút ô lưới để mở **Tất cả ứng dụng**, tìm theo tên hoặc xem theo nhóm.
4. Bấm **+** hoặc **Thêm lối tắt** để tự thêm lối tắt riêng tới một trang hay dùng.



Hình 11. Tất cả ứng dụng và lối tắt riêng

> Danh mục ứng dụng công vụ do quản trị viên khai tại **Ứng dụng công vụ** (HT-08). Hệ thống chỉ mở liên kết; việc đăng nhập vào từng phần mềm vẫn dùng tài khoản của phần mềm đó.

Ghim chỉ tiêu, văn bản, trang đang xem lên bàn

- Trong **Hồ sơ chỉ tiêu** (CT-06) hoặc khi đang xem một văn bản, bấm biểu tượng ghim để đưa lên bàn làm việc.
- Ở màn hình bất kỳ, bấm biểu tượng ghim trên thanh đầu trang để ghim trang đang xem cùng bộ lọc đang chọn.
- Các mục đã ghim nằm trong tiện ích **Đã ghim**. Mục không còn quyền xem sẽ tự ẩn.

Cá nhân hóa bàn làm việc


1. Bấm **Cá nhân hóa**.
2. Thêm tiện ích, kéo để đổi chỗ, kéo góc để đổi cỡ, hoặc gỡ tiện ích không dùng.
3. Chọn vị trí khay ứng dụng (cạnh dưới, cạnh trái hoặc ẩn), hình nền và các không gian làm việc.
4. Thay đổi được lưu theo tài khoản; đăng nhập ở máy khác vẫn thấy đúng bàn của mình.

> Trên điện thoại, các tờ note xếp thành một chồng; chạm vào để mở danh sách. Khay ứng dụng vẫn nằm ở cạnh dưới.

DH-01 · Trung tâm điều hành

Đường dẫn: menu **Điều hành** › **Trung tâm điều hành** (**/admin/dieu-hanh**) · **Vai trò:** tất cả; phạm vi số liệu theo mục 1.2.


Mở màn hình để xem tiến độ chỉ tiêu, việc đang chờ xử lý và cảnh báo. Với tài khoản thuộc phạm vi một phòng, menu ghi **Điều hành của phòng**, tiêu đề là tên phòng và không có bảng **Theo phòng ban**.



Hình 12. Trung tâm điều hành

1. **Năm và các nút thao tác** — chọn năm của chỉ tiêu, mở **Trình chiếu** hoặc bấm **Tải lại** để lấy số liệu mới.
2. **Tình trạng chỉ tiêu** — đếm các chỉ tiêu không còn chỉ tiêu con, không gồm loại thống kê; số ở giữa là tiến độ bình quân theo trọng số của các chỉ tiêu này.
3. **Việc cần xử lý** — tổng hợp thiếu báo cáo, chưa giao người, chờ duyệt, giải trình, việc bị treo, phản ánh và tình hình có số liệu thống kê.
4. **Bộ chỉ tiêu** — xem kết quả của từng bộ; bấm tên bộ để mở danh mục chỉ tiêu thuộc bộ trong năm đang chọn.

Bản tháng 11/2026 bổ sung các khối sau trên màn hình này:



Hình 13. Trung tâm điều hành: các khối bổ sung

- **Công tắc Phòng tôi / Toàn địa phương** (với tài khoản thuộc một phòng) — đổi phạm vi số liệu đang xem; xem mục 1.2.
- **Tình trạng chỉ tiêu, Bộ chỉ tiêu** chỉ tính chỉ tiêu; nhiệm vụ của văn bản chỉ đạo được tách sang khối riêng.
- **Việc cần xử lý** — các nhóm **Cần duyệt báo cáo**, **Cần duyệt đề xuất** và **Cần gửi báo cáo** có nhãn màu riêng.
- **Văn bản chỉ đạo** — tổng số nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành, số quá hạn, số đến hạn trong 7 ngày; bấm để mở **Văn bản chỉ đạo** (DH-05) hoặc **Việc theo tháng** (DH-07).
- **Dự báo nguy cơ** — năm chỉ tiêu có khả năng không đạt cao nhất kèm lý do chính; bấm tên để mở hồ sơ. Chỉ tiêu chưa có số liệu được duyệt không được xếp hạng. Cách đọc xem ở CT-06.
- **Theo phòng ban** — thêm cột **Nhiệm vụ** (số đã xong trên tổng số, số quá hạn).
- **Cảnh báo** — mỗi dòng có nhãn **Chỉ tiêu** hoặc **Nhiệm vụ**; tên đứng trước rồi tới tình trạng ngắn (**quá hạn 3 ngày**, **thiếu báo cáo Tháng 10/2026**, **có nguy cơ không đạt**...); dòng phụ ghi phòng chủ trì và văn bản giao.
- **Hoạt động gần đây** — mỗi loại thao tác một nhãn màu, có ngày giờ; lọc được theo loại hoạt động.

Xem các chỉ tiêu cần chú ý

1. Chọn năm ở góc trên bên phải.
2. Trong **Tình trạng chỉ tiêu**, bấm **Có nguy cơ** hoặc **Quá hạn**; có thể bấm vào phần tương ứng của biểu đồ tròn.
3. Hệ thống mở **Danh mục chỉ tiêu** (CT-02) với tình trạng và năm đã chọn. Bấm tên chỉ tiêu để mở **Hồ sơ chỉ tiêu** (CT-06).


Đọc các số trong khối việc cần xử lý

Nhãn	Cách hiểu và nơi mở tiếp
Thiếu báo cáo kỳ	Số chỉ tiêu không còn chỉ tiêu con có ít nhất một kỳ quá hạn chưa có báo cáo hợp lệ hoặc chờ duyệt; một chỉ tiêu thiếu nhiều kỳ vẫn tính một. Bấm để mở **Việc của tôi**
Chưa giao người	Số chỉ tiêu nhập số liệu thủ công, không còn chỉ tiêu con, chưa có người phụ trách. Bấm để mở danh mục đã lọc chưa giao người
Báo cáo chờ duyệt	Số báo cáo đang chờ duyệt; quản trị, lãnh đạo và trưởng phòng bấm để mở CT-04
Đề xuất chờ duyệt	Số đề xuất đã trình đang chờ xử lý trong danh sách hệ thống lấy về, tối đa 50. Bấm để mở CT-03 với trạng thái chờ duyệt
Giải trình đang mở	Số yêu cầu giải trình chưa kết thúc; quản trị, lãnh đạo và trưởng phòng bấm để mở DH-04
Việc bị treo	Số chỉ tiêu bị chuyển, trả qua lại ít nhất ba lần hoặc chậm giao người theo quy định; xem thẻ **Việc bị treo** ở cuối trang
Phản ánh quá hạn	Số phản ánh còn mở đã quá hạn xử lý, không tính phản ánh đang chờ người dân bổ sung; dòng dưới cho biết tổng số phản ánh đang xử lý
Thống kê có số liệu	Số chỉ tiêu thống kê không còn chỉ tiêu con đã có số liệu trên tổng số chỉ tiêu thống kê cùng phạm vi; bấm để mở danh mục loại thống kê

> Số **Thiếu báo cáo kỳ** là tổng trong phạm vi được xem; **Việc của tôi** chỉ liệt kê việc của tài khoản đăng nhập nên hai số có thể khác nhau. Năm đang chọn áp dụng cho số liệu chỉ tiêu; đề xuất chờ duyệt, phản ánh và hoạt động gần đây thể hiện hàng chờ hoặc hoạt động hiện có.

Rà soát bộ chỉ tiêu và phòng phụ trách

1. Trong bảng **Bộ chỉ tiêu**, đọc cột **Kết quả**: bộ chấm điểm hiển thị điểm đạt trên điểm tối đa; bộ thống kê hiển thị tỷ lệ đã có số liệu; các bộ còn lại hiển thị tiến độ.
2. Bấm dấu **+** ở đầu dòng để xem **Căn cứ**, **Cấp giao**, **Đã có số liệu**, **Có văn bản chỉ đạo**, **Đã đánh giá** và số lượng từng tình trạng.
3. Với tài khoản xem toàn địa phương, cuộn tới **Theo phòng ban**. Bấm tên phòng để mở danh mục của phòng; bấm số ở cột **Chưa giao** để xem những chỉ tiêu chưa có người phụ trách.
4. Mở rộng dòng phòng để xem trưởng phòng, thời gian chờ duyệt lâu nhất, giải trình đang mở và các thông tin bổ sung.



Hình 14. Theo dõi phòng ban, cảnh báo và hoạt động gần đây

1. **Theo phòng ban** — đối chiếu số chỉ tiêu, tiến độ, báo cáo còn thiếu và việc chưa được giao của từng phòng.
2. **Cảnh báo và Việc bị treo** — chọn thẻ để xem việc cần chú ý, rồi mở hồ sơ liên quan.
3. **Hoạt động gần đây** — xem người thực hiện, nội dung và thời điểm xử lý.

Theo dõi cảnh báo và hoạt động gần đây


1. Cuộn xuống thẻ **Cảnh báo**. Khi có nhiều loại cảnh báo, bấm nhãn loại cần xem hoặc **Tất cả**.
2. Bấm nội dung cảnh báo có liên kết để mở hồ sơ chỉ tiêu, đề xuất hoặc danh mục liên quan.
3. Chọn thẻ **Việc bị treo** để xem lý do từng việc chưa được giải quyết; bấm tên để mở hồ sơ.
4. Trong **Hoạt động gần đây**, xem người thực hiện, việc đã làm và thời điểm. Bấm **Xem thêm** kèm số lượng để mở các hoạt động còn lại; bấm **Thu gọn** để trở về danh sách ngắn.

> Màn hình tự tải lại dữ liệu khoảng hai phút một lần. Dòng **Số liệu lúc** ưu tiên thời điểm báo cáo gần nhất; không nhất thiết là thời điểm vừa bấm **Tải lại**.

DH-02 · Việc của tôi

Đường dẫn: menu **Điều hành** › **Việc của tôi** (**/admin/viec-cua-toi**) · **Vai trò:** tất cả; các thẻ và nội dung thay đổi theo vai trò, người được giao việc.

Mở màn hình để biết việc cần xử lý của chính mình và theo dõi kết quả đã gửi. Các chỉ tiêu và báo cáo dùng năm hiện tại; màn hình không có ô chọn năm.



Hình 15. Việc của tôi — tài khoản chuyên viên

1. **Tải lại** — lấy lại danh sách công việc và cập nhật thời điểm trên đầu trang.
2. **Các thẻ công việc** — số bên cạnh tên thẻ là số dòng của nhóm việc đó; bấm thẻ để đổi danh sách.
3. **Kỳ cần báo cáo** — ghi các kỳ còn thiếu; nhãn **Có báo cáo chờ duyệt** cho biết đã có báo cáo đang được xử lý.
4. **Nút trên từng dòng** — **Báo cáo** mở biểu mẫu trong hồ sơ; nếu đã có báo cáo chờ duyệt, nút đổi thành **Xem hồ sơ**.

Thẻ	Nội dung và cách xử lý
Cần báo cáo	Chỉ tiêu nhập thủ công được giao cho mình, chưa có số liệu hoặc còn kỳ quá hạn thiếu báo cáo. Bấm **Báo cáo**
Bị trả lại	Báo cáo của mình bị trả lại và chưa được thay bằng báo cáo mới. Đọc **Lý do trả lại**, bấm **Báo cáo lại**
Chờ tôi duyệt	Báo cáo tài khoản được quyền duyệt; có ở quản trị, lãnh đạo và trưởng phòng. Thao tác xem CT-04
Đề xuất chờ xử lý	Đề xuất cần rà soát hoặc duyệt theo quyền; có ở quản trị, lãnh đạo, văn thư và trưởng phòng. Bấm tên để mở CT-03
Giải trình	Yêu cầu đang mở đối với chỉ tiêu mình phụ trách hoặc phòng mình giám sát; xem **Hạn trả lời**, bấm **Trả lời** để mở hồ sơ
Chưa giao người	Chỉ tiêu cần phân công; có ở quản trị, lãnh đạo và trưởng phòng. Bấm **Giao việc** để mở hồ sơ

Thẻ	Nội dung và cách xử lý
Chỉ tiêu của tôi	Chỉ tiêu được giao cho tài khoản trưởng phòng hoặc chuyên viên; xem giá trị, tiến độ, tình trạng và báo cáo gần nhất
Báo cáo đã gửi	Báo cáo đã gửi của trưởng phòng hoặc chuyên viên, kèm **Kết quả**, **Ghi chú duyệt**, **Gửi lúc**
Đề xuất của tôi	Các đề xuất do tài khoản tạo, trạng thái và kết quả; khi đã thành chỉ tiêu, bấm liên kết **Đã tạo** kèm mã chỉ tiêu

Mở biểu mẫu cho một kỳ còn thiếu

1. Chọn **Cần báo cáo** và tìm chỉ tiêu trong danh sách.
2. Đọc **Kỳ cần báo cáo**, bấm **Báo cáo**. Hồ sơ mở sẵn biểu mẫu theo kỳ thiếu đầu tiên; nếu không có kỳ thiếu, biểu mẫu dùng kỳ hiện tại.
3. Kiểm tra lại kỳ trước khi điền số liệu và minh chứng. Cách gửi báo cáo xem CT-06 và mục 3.3.

Theo dõi báo cáo bị trả lại hoặc đã gửi

1. Chọn **Bị trả lại**, đọc giá trị đã gửi và lý do người duyệt yêu cầu sửa.
2. Bấm **Báo cáo lại**, kiểm tra kỳ và cập nhật theo hướng dẫn trong hồ sơ chỉ tiêu.
3. Chọn **Báo cáo đã gửi** để xem báo cáo đang chờ, đã được duyệt hay bị trả lại; báo cáo tự thông qua có nhãn riêng.

> Màn hình ưu tiên mở thẻ công việc đang có dòng cần xử lý và tự tải lại khoảng hai phút một lần. Thông báo **Đã xử lý hết việc** chỉ nói về các nhóm việc cần xử lý đang hiển thị; vẫn có thể còn chỉ tiêu và lịch sử đã gửi để theo dõi.

DH-03 · Trình chiếu

Đường dẫn: menu **Điều hành** › **Trình chiếu** (**/trinh-chieu**), hoặc nút **Trình chiếu** tại DH-01 · **Vai trò:** tất cả, phải đăng nhập; phạm vi số liệu theo mục 1.2.

Màn hình dùng khi họp giao ban hoặc theo dõi trên màn hình lớn, mở ở thẻ trình duyệt riêng. Nội dung tự chuyển qua tổng quan, từng bộ chỉ tiêu, từng phòng và việc bị treo khi có dữ liệu; danh sách dài tự chia thành nhiều trang.



Hình 16. Trình chiếu trên khung 1920 × 1080

1. **Tiến trình trình chiếu** — các đoạn trên cùng tương ứng với từng phần; bấm một đoạn để đến trang đầu của phần đó.
2. **Bộ chỉ tiêu năm 2026** — trang tổng quan hiển thị tối đa bốn bộ đang bật trình chiếu, kèm kết quả và số chỉ tiêu cần chú ý.
3. **Tiến độ theo phòng** — trang tổng quan hiển thị tối đa tám phòng theo tiến độ bình quân; từng phòng còn có phần chi tiết trong vòng trình chiếu.
4. **Các nút điều khiển** — chuyển trang, tạm dừng hoặc chạy tiếp, bật toàn màn hình và thoát về Trung tâm điều hành.

Chọn cách trình chiếu

Chế độ	Cách sử dụng
Tự chuyển trang	Bật sẵn khi mở. Thời gian chuyển theo cấu hình hệ thống; các trang con của một danh sách dài có thể chuyển nhanh hơn
Tạm dừng để trình bày	Bấm **Tạm dừng** hoặc nhấn phím cách; dùng **Trang trước**, **Trang sau** để chuyển bằng tay. Bấm **Chạy tiếp** hoặc nhấn phím cách lần nữa để khôi phục tự chuyển
Toàn màn hình	Bấm **Toàn màn hình** hoặc nhấn **F**; bấm lại hoặc nhấn **F** lần nữa để trở về khung trình duyệt

Dùng phím tắt trong cuộc họp

Phím	Tác dụng

Phím	Tác dụng
→ hoặc **PageDown**	Sang trang sau
← hoặc **PageUp**	Về trang trước
Phím cách	Tạm dừng hoặc chạy tiếp
F	Bật, tắt toàn màn hình
Esc	Khi đang toàn màn hình, thoát toàn màn hình; khi đã ở khung trình duyệt, trở về Trung tâm điều hành

Đọc số liệu trong từng phần


1. Ở phần bộ chỉ tiêu, xem kết quả bên trái: điểm đạt trên điểm tối đa, số chỉ tiêu có số liệu hoặc phần trăm tiến độ tùy loại bộ.
2. Ở bảng bên phải, đọc **Chỉ tiêu**, **Thực hiện / Kế hoạch**, **Tiến độ**; bộ thống kê dùng cột **Số liệu** và **Tình trạng**.
3. Ở phần phòng ban, dòng dưới tên chỉ tiêu ghi người phụ trách, **Chưa giao người** hoặc **Tự tính**; nếu có, hệ thống ghi thêm kỳ thiếu và việc đang giải trình.
4. Ở phần **Việc bị treo**, đọc cột **Lý do**. Phần này gồm việc chuyển, trả nhiều lần, chậm giao người và quá hạn trả lời giải trình.

> Trình chiếu dùng năm hiện tại, tự lấy lại dữ liệu khoảng hai phút một lần. Bộ chỉ tiêu phải đang hoạt động và bật trình chiếu mới có phần riêng; thiết lập tại CT-01. Tiến độ theo phòng trên trình chiếu là bình quân các chỉ tiêu không còn chỉ tiêu con, không gồm thống kê, không áp dụng trọng số như DH-01.

DH-04 · Trách nhiệm

Đường dẫn: menu **Điều hành** › **Trách nhiệm** (**/admin/trach-nhiem**) · **Vai trò:** quản trị, lãnh đạo và trưởng phòng; trưởng phòng chỉ thấy phòng mình.

Màn hình có tiêu đề **Trách nhiệm người đứng đầu**, dùng để rà soát chậm duyệt, tự thông qua, chuyển hoặc trả việc và giải trình quá hạn. Chọn năm để đối chiếu số liệu và in phụ lục phục vụ cuộc họp.



Hình 17. Trách nhiệm người đứng đầu


1. **Năm và các nút thao tác** — chọn năm, bấm **Tải lại** để cập nhật hoặc **In phụ lục** để mở bản in.
2. **Các số tổng hợp** — báo cáo tự thông qua, đề xuất tự thông qua, báo cáo đang chờ duyệt, chuyển hoặc trả việc và giải trình quá hạn trong phạm vi được xem.
3. **Bảng Phòng, đơn vị** — mỗi dòng ghi phòng, người đứng đầu, lần đăng nhập gần nhất và các số cần rà soát; dấu **+** mở thông tin bổ sung.

Nhóm cột	Cách đọc
Chỉ tiêu	Số chỉ tiêu của năm được chọn không còn chỉ tiêu con, gồm cả loại thống kê
Duyệt báo cáo	**Đang chờ** là số báo cáo chưa được duyệt; **Lâu nhất (ngày)** là số ngày của báo cáo chờ lâu nhất; **Tự thông qua** là số lần hệ thống tự thông qua trong năm
Đề xuất chỉ tiêu	**Bị từ chối** và **Tự thông qua** đếm các sự kiện xử lý tương ứng trong năm
Giao việc	**Chưa giao** là số chỉ tiêu chưa có người phụ trách; **Chuyển, trả** và **Báo lãnh đạo** là số sự kiện phát sinh trong năm
Thiếu báo cáo	Số chỉ tiêu có ít nhất một kỳ quá hạn thiếu báo cáo; một chỉ tiêu thiếu nhiều kỳ vẫn tính một
Giải trình quá hạn	Số chỉ tiêu có yêu cầu giải trình đang mở đã qua hạn trả lời

Rà soát một phòng có việc chậm xử lý

1. Chọn năm cần xem và đối chiếu dòng **Số liệu lúc**.

2. Xem các cột **Tự thông qua**, **Đang chờ**, **Lâu nhất (ngày)**, **Thiếu báo cáo** và **Giải trình quá hạn**. Bảng ban đầu xếp số báo cáo tự thông qua từ nhiều đến ít.
3. Bấm dấu **+** trước tên phòng để xem **Giải trình đang mở**, **Chưa có văn bản chỉ đạo**, **Chưa đánh giá** và **Đề xuất bị từ chối**.
4. Nếu có **Lý do từ chối**, đọc nội dung, người xử lý và thời điểm; bấm lý do có liên kết để mở đề xuất. Phần này hiển thị tối đa năm lần từ chối gần nhất của phòng trong năm.
5. Bấm tên phòng để mở danh mục chỉ tiêu của phòng trong năm đã chọn. Quản trị và lãnh đạo còn xem được khối **Lãnh đạo UBND** ở dưới bảng, gồm chức vụ và lần đăng nhập gần nhất.



Hình 18. *Thông tin mở rộng của một phòng*

1. **Người đứng đầu** — tên trưởng phòng và lần đăng nhập gần nhất để đối chiếu người phụ trách.
2. **Thông tin bổ sung** — số **Giải trình đang mở**, **Chưa có văn bản chỉ đạo**, **Chưa đánh giá** và **Đề xuất bị từ chối** của phòng.

In phụ lục trách nhiệm


1. Chọn năm và bấm **Tải lại** nếu cần cập nhật số liệu trước cuộc họp.
2. Bấm **In phụ lục**.
3. Kiểm tra bản xem trước; phụ lục trình bày ngang, có số liệu từng phòng, người đứng đầu, dòng tổng cộng và thời điểm trích xuất.

> Cột **Tự thông qua**, **Chuyển, trả**, **Báo lãnh đạo** phản ánh sự kiện đã xảy ra trong năm; các cột chờ duyệt, chưa giao và thiếu báo cáo phản ánh việc còn tồn tại khi lấy số liệu. Ở dòng **Tổng cộng**, **Lâu nhất (ngày)** là giá trị lớn nhất giữa các phòng, không cộng số ngày.

DH-05 · Văn bản chỉ đạo

Đường dẫn: menu **Điều hành** › **Văn bản chỉ đạo** (**/admin/van-ban-chi-dao**) · **Vai trò:** tất cả được xem theo phạm vi; thêm văn bản: người phân việc và văn thư; giao việc: người phân việc (mục 1.2).

Màn hình quản lý các văn bản chỉ đạo của địa phương — chương trình công tác, thông báo kết luận, kế hoạch, công văn, quyết định — và các nhiệm vụ được phân rã từ từng văn bản.



Hình 19. Danh sách văn bản chỉ đạo


- **Bộ lọc** — tìm theo số ký hiệu, trích yếu; lọc theo năm, **Loại văn bản**, **Phòng chủ trì**, **Trạng thái nhiệm vụ**; tích **Cả văn bản lưu trữ** để xem văn bản đã lưu trữ.
- **Dải số liệu** — số văn bản, số nhiệm vụ, hoàn thành, đang thực hiện, quá hạn, đến hạn trong 7 ngày của phạm vi đang lọc.
- **Thẻ Danh sách văn bản** — mỗi văn bản một dòng với thanh tiến độ theo trạng thái nhiệm vụ; bấm số ký hiệu hoặc trích yếu để mở **Chi tiết văn bản chỉ đạo** (DH-06).
- **Thẻ Việc theo tháng** — mở nhanh bảng việc của tháng (DH-07).
- **Thẻ Thống kê** — tình hình thực hiện theo văn bản, theo phòng, theo loại văn bản và theo tháng.

Thêm văn bản chỉ đạo

1. Bấm **Thêm văn bản**.
2. Chọn **Tệp trong Kho văn bản** nếu văn bản đã được tải lên kho (DL-02); số ký hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu được điền sẵn từ tệp. Nếu chưa có tệp, nhập tay các ô này.
3. Chọn **Loại văn bản**; kiểm tra **Số ký hiệu**, **Ngày ban hành**, **Cơ quan ban hành**, **Người ký ban hành**, **Trích yếu**.
4. Bấm **Lưu**. Hệ thống mở trang chi tiết để thêm nhiệm vụ.

Xem thống kê thực hiện

1. Mở thẻ **Thống kê**.
2. Chọn cách nhóm: theo văn bản, theo phòng, theo loại văn bản hoặc theo tháng đến hạn.
3. Đọc số nhiệm vụ đúng hạn, trễ hạn, đang làm, quá hạn, tỷ lệ hoàn thành và số ngày trễ bình quân; biểu đồ bên dưới thể hiện cùng số liệu.
4. Bấm **Xuất Excel** để tải tệp có đủ bốn cách nhóm.




Hình 20. *Thống kê việc thực hiện văn bản chỉ đạo*

> Tháng thống kê là tháng đến hạn của nhiệm vụ. Một nhiệm vụ được tính đúng hạn khi báo cáo hoàn thành 100 % được gửi trước hoặc đúng hạn và đã được duyệt; thời gian chờ duyệt không tính vào thời gian thực hiện.

DH-06 · Chi tiết văn bản chỉ đạo

Đường dẫn: từ DH-05 bấm số ký hiệu hoặc trích yếu của văn bản · **Vai trò:** như DH-05.



Hình 21. Chi tiết một văn bản chỉ đạo và các nhiệm vụ được giao

- **Thông tin văn bản** — số ký hiệu, loại, ngày ban hành, cơ quan ban hành, người ký; nếu có tệp trong kho, bấm **Mở văn bản** để xem.
- **Dải số liệu** — số nhiệm vụ của văn bản theo trạng thái.
- **Bảng Nhiệm vụ được giao** — nội dung, phòng chủ trì, phòng phối hợp, hạn hoàn thành, người phụ trách, tiến độ. Dòng phụ dưới nội dung ghi số thứ tự, số văn bản và người phân việc.

Thêm nhiệm vụ

1. Bấm **Thêm nhiệm vụ**. Nhập **Nội dung nhiệm vụ**, chọn **Phòng chủ trì**, **Phòng phối hợp** (nếu có), **Hạn hoàn thành**.
2. Nếu nhiệm vụ nhằm thúc đẩy một chỉ tiêu, chọn **Chỉ tiêu liên quan**; hồ sơ chỉ tiêu đó sẽ hiện nhiệm vụ này.
3. Bấm **Lưu**. Trưởng phòng chủ trì nhận thông báo và giao cho chuyên viên như với chỉ tiêu (mục 3.2).

Dán danh sách nhiệm vụ

Dùng khi văn bản có nhiều việc và đã có sẵn danh sách trong tệp Word, Excel.

1. Bấm **Dán danh sách**. Chọn **Phòng chủ trì** và **Hạn chung** áp dụng cho các dòng không ghi hạn riêng.
2. Dán vào ô **Danh sách**, mỗi dòng một nhiệm vụ. Có thể ghi hạn ở cuối dòng, ví dụ **Rà soát hồ sơ giải ngân trước 30/11/2026**.
3. Bấm **Thêm nhiệm vụ**. Mỗi lần dán tối đa 100 dòng.

Giao phòng, đổi hạn, lưu trữ

- Sửa ngay trên dòng: chọn lại phòng ở ô **Đổi phòng chủ trì**, thêm phòng ở ô phòng phối hợp, chọn ngày ở ô hạn hoàn thành.
- Sửa nhiều dòng một lần: tích chọn các dòng, bấm **Giao phòng / đặt hạn**, chọn nội dung cần đổi rồi bấm **Áp dụng**; hoặc bấm **Lưu trữ** để cất các nhiệm vụ không còn theo dõi.
- Khi đổi phòng chủ trì, người phụ trách cũ được gỡ để trưởng phòng mới giao lại.

Theo dõi và hoàn thành nhiệm vụ


Bấm nội dung nhiệm vụ để mở hồ sơ (CT-06). Hồ sơ nhiệm vụ giống hồ sơ chỉ tiêu nhưng không có kỳ báo cáo: người phụ trách bấm **Báo cáo kết quả**, nhập tỷ lệ hoàn thành, nội dung kết quả và minh chứng; trưởng phòng duyệt. Nhiệm vụ hoàn thành khi báo cáo 100 % được duyệt.

> Hệ thống nhắc người phụ trách khi nhiệm vụ còn 3 ngày đến hạn, báo trưởng phòng khi quá hạn và báo người phân việc, lãnh đạo khi quá hạn trên 3 ngày.

DH-07 · Việc theo tháng

Đường dẫn: menu **Điều hành** › **Việc theo tháng** (**/admin/viec-theo-thang**) · **Vai trò:** tất cả, theo phạm vi xem.

Trả lời câu hỏi "tháng này phòng phải làm gì": các nhiệm vụ đến hạn trong tháng và các kỳ báo cáo chỉ tiêu của tháng, gom theo văn bản giao.



Hình 22. *Việc theo tháng của một phòng*


1. Chọn tháng và phòng ở đầu trang.

2. Mỗi khối là một văn bản; trong khối là các việc của phòng theo văn bản đó, kèm người phụ trách, hạn và trạng thái. Chỉ tiêu có kỳ báo cáo trong tháng ghi rõ kỳ (ví dụ **Tháng 11/2026**).
3. Bấm nội dung để mở hồ sơ.
4. Bấm **In danh sách** để in bản giấy có chỗ ký, hoặc **Xuất Excel**.

DH-08 · Lịch làm việc

Đường dẫn: menu **Điều hành** › **Lịch làm việc** (**/admin/lich-lam-viec**) · **Vai trò:** tất cả được xem; lập lịch: cán bộ Văn phòng, văn thư, lãnh đạo, quản trị.

Lịch làm việc theo tuần của lãnh đạo UBND. Lịch đã công khai hiện trên cổng thông tin cho người dân (CC-06); các dòng lịch của hôm nay và ngày mai hiện trên **Bàn làm việc** (DH-00) của mọi cán bộ.



Hình 23. Lịch làm việc theo tuần

- **Chọn tuần** — mũi tên trái, phải để chuyển tuần; **Tuần này** để quay về tuần hiện tại.
- **Các ngày trong tuần** — mỗi dòng lịch gồm giờ hoặc buổi, nội dung, lãnh đạo chủ trì, địa điểm, thành phần.
- **Công khai tuần này** — bật để người dân xem được lịch tuần; nhãn **Đã công khai** hiện cạnh tiêu đề.

Lập lịch tuần

1. Chọn tuần cần lập.
2. Bấm **Thêm dòng lịch** (hoặc **Thêm** ở ngày tương ứng). Chọn **Ngày**, **Buổi** hoặc **Giờ bắt đầu**, nhập **Nội dung**, **Lãnh đạo chủ trì**, **Địa điểm**, **Thành phần**, bấm **Xong**.
3. Dòng chỉ dùng nội bộ (ví dụ họp nội bộ) thì tắt **Hiện trên trang công khai**; người dân sẽ không thấy dòng này.
4. Bấm **Lưu lịch**.

Tuần mới thường lặp lại nhiều việc của tuần trước: bấm **Chép từ tuần gần nhất** để lấy các dòng của tuần gần nhất có lịch rồi sửa lại.

Đính kèm lịch đã ký và công khai

1. Bấm **Đính kèm lịch đã ký (PDF)** và chọn tệp PDF (tối đa 10 MB).
2. Bật **Công khai tuần này**. Từ lúc này trang **Lịch làm việc của lãnh đạo** (CC-06) hiện lịch tuần và cho tải tệp PDF.
3. Muốn ngừng công khai, tắt công tắc; người dân không còn xem và tải được lịch tuần đó.


2.2 Nhóm Chỉ tiêu

Nhóm **Chỉ tiêu** gồm nơi quản lý các bộ chỉ tiêu, danh mục và hồ sơ từng chỉ tiêu, đề xuất chỉ tiêu mới, duyệt báo cáo số liệu và báo cáo tổng hợp.

CT-01 · Bộ chỉ tiêu

Đường dẫn: menu **Chỉ tiêu** › **Bộ chỉ tiêu** (**/admin/bo-chi-tieu**) · **Vai trò:** tất cả xem được; quản trị, lãnh đạo, văn thư tạo, sửa bộ; quản trị, lãnh đạo nạp bộ mẫu.

Bộ chỉ tiêu gom các chỉ tiêu cùng một văn bản giao hoặc cùng mục đích theo dõi — ví dụ chỉ tiêu KT-XH Thành phố giao theo Quyết định 333/QĐ-UBND, bộ chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 148/2026/TT-BTC.



Hình 24. *Bộ chỉ tiêu*


1. **Năm và phạm vi** — chọn năm; **Đang dùng** hoặc **Tất cả** (gồm bộ đã ngừng sử dụng).

2. **Thư viện mẫu** — các bộ chỉ tiêu mẫu nạp sẵn được cho mọi xã, phường.
3. **Tạo bộ chỉ tiêu.**
4. **Số tổng hợp** — số bộ đang dùng, số chỉ tiêu, đã có số liệu, có nguy cơ, quá hạn trong năm.
5. **Tên bộ** — bấm để mở **Danh mục chỉ tiêu** (CT-02) đã lọc theo bộ; biểu tượng ⋮ mở menu của bộ.
6. **Loại, cấp giao, mã bộ và căn cứ** — loại: **Kế hoạch – thực hiện**, **Chấm điểm**, **Nhiệm vụ**, **Thống kê** (phụ lục D).
7. **Văn bản giao** — văn bản trong kho gắn với bộ; bấm để xem văn bản. Mỗi chỉ tiêu của bộ mở được đúng dòng của mình trong văn bản này (CT-06).
8. **Kết quả của bộ** — số chỉ tiêu, tiến độ (bộ chấm điểm ghi điểm đạt trên điểm tối đa, bộ thống kê ghi số chỉ tiêu đã có số liệu), số chỉ tiêu có chỉ đạo, đã đánh giá; thanh màu chia theo tình trạng.

Menu ⋮ của bộ: **Sửa**; **Tính lại chỉ tiêu tự tính** (tính lại ngay các chỉ tiêu tự tính của bộ, kèm bảng lưu ý nếu thiếu dữ liệu); **Hiện trên trình chiếu** / **Ẩn khỏi trình chiếu** (DH-03); **Ngừng sử dụng** / **Dùng lại** — bộ ngừng sử dụng ẩn khỏi trung tâm điều hành và trình chiếu, chỉ tiêu vẫn được giữ.

Sửa bộ chỉ tiêu, gắn văn bản giao

1. Bấm ⋮ ở góc thẻ bộ, chọn **Sửa**.
2. Sửa thông tin như hình dưới. Để mở được văn bản giao đúng dòng của từng chỉ tiêu, chọn văn bản tại **Văn bản giao (trong kho)** (văn bản phải tải vào **Kho văn bản** trước, DL-02).
3. Bấm **Lưu**. Hệ thống tự tìm dòng của từng chỉ tiêu trong văn bản khi có người mở hồ sơ.




Hình 25. *Sửa bộ chỉ tiêu*

1. **Tên bộ chỉ tiêu** — bắt buộc.
2. **Cấp giao** — **Trung ương giao**, **Tỉnh/Thành phố giao**, **Địa phương tự đặt**.
3. **Căn cứ** — số, ngày, cơ quan ban hành văn bản giao.
4. **Văn bản giao (trong kho)** — văn bản để định vị nguồn của chỉ tiêu.
5. **Mô tả.**
6. **Thứ tự hiển thị, Hiện trên trình chiếu, Đang sử dụng.**
7. **Lưu.**

> Khi tạo bộ mới, biểu mẫu có thêm **Mã bộ** (chữ in hoa không dấu, số, gạch ngang), **Loại**, **Năm** và **Điểm tối đa** (bộ chấm điểm). Sau khi tạo, thêm chỉ tiêu cho bộ tại CT-02, hoặc tải văn bản giao lên DL-02 để AI đề xuất chỉ tiêu (mục 3.4).

Nạp bộ chỉ tiêu mẫu

1. Bấm **Thư viện mẫu**. Khung bên phải liệt kê các bộ mẫu: căn cứ, mô tả, phạm vi áp dụng, số chỉ tiêu, số chỉ tiêu tự tính, số bảng dữ liệu đi kèm.
2. Chọn năm áp dụng ở cuối thẻ mẫu, bấm **Nạp**. Hệ thống tạo bộ, các chỉ tiêu và bảng dữ liệu cần cho chỉ tiêu tự tính; phòng chủ trì, phòng phối hợp gán theo vai trò của từng phòng ban đã khai báo ở **Thiết lập địa phương** (HT-01) và **Phòng ban** (HT-02); kiểm tra lại sau khi nạp.
3. Mẫu đã nạp cho năm nào thì có nhãn **Đã nạp <năm>**, nút **Nạp** cho năm đó bị khoá.




Hình 26. *Thư viện bộ chỉ tiêu mẫu*

1. **Thẻ bộ mẫu** — tên, loại, căn cứ, mô tả.
2. **Nhãn** — cấp giao, phạm vi áp dụng, số chỉ tiêu, số chỉ tiêu tự tính, số bảng dữ liệu, năm đã nạp.
3. **Năm và nút Nạp** — chỉ quản trị, lãnh đạo.

CT-02 · Danh mục chỉ tiêu

Đường dẫn: menu **Chỉ tiêu** › **Danh mục chỉ tiêu** (**/admin/targets**); với tài khoản thuộc một phòng, menu ghi **Chỉ tiêu của phòng** · **Vai trò:** tất cả, phạm vi theo mục 1.2; quản trị, lãnh đạo thêm, sửa, lưu trữ chỉ tiêu.

Danh mục liệt kê mọi chỉ tiêu trong phạm vi được xem, lọc theo năm, bộ, phòng, tình trạng; bấm tên chỉ tiêu để mở **Hồ sơ chỉ tiêu** (CT-06).



Hình 27. *Danh mục chỉ tiêu*


1. **Xuất Excel, Nhập Excel, Thêm chỉ tiêu** — xuất danh mục đang lọc ra Excel; **Nhập Excel** mở DL-03; **Thêm chỉ tiêu** dành cho quản trị, lãnh đạo.
2. **Tìm kiếm và lọc** — mã, tên, người phụ trách; **Năm**, **Bộ chỉ tiêu** (có lựa chọn **Không thuộc bộ nào**), **Phòng ban**, **Loại**, **Tình trạng**, **Người phụ trách** (**Tôi phụ trách**, **Chưa giao người**).
3. **Đang theo dõi / Lưu trữ** — chuyển sang danh sách chỉ tiêu đã lưu trữ.
4. **Dấu +** — mở rộng dòng để xem loại, cấp giao, kỳ báo cáo, hạn, chiều đánh giá, số văn bản chỉ đạo, đánh giá, chỉ tiêu con, phòng phối hợp, trạng thái trang công khai, bộ, nhóm và số liệu gần nhất.
5. **Chỉ tiêu** — tên (bấm để mở CT-06), mã hệ thống, mã và số thứ tự theo văn bản giao.
6. **Phụ trách** — phòng chủ trì và chuyên viên phụ trách.
7. **Kế hoạch, Thực hiện** — chỉ tiêu giao và số liệu chính thức gần nhất kèm thời điểm.
8. **Tiến độ, Tình trạng** — chấm vàng có số là số báo cáo đang chờ duyệt của chỉ tiêu.
9. **Menu ⋮ của dòng** — **Mở hồ sơ**, **Báo cáo số liệu**, **Sửa**, **Hiển thị trên trang công khai** / **Ẩn khỏi trang công khai**, **Cập nhật bản công khai**, **Lưu trữ** / **Khôi phục**; mục hiện theo vai trò.

Bấm tiêu đề cột để sắp xếp. Bộ lọc được giữ trên địa chỉ trang, nên có thể gửi đường dẫn cho đồng nghiệp để mở đúng danh sách đã lọc.

Thêm chỉ tiêu

1. Bấm **Thêm chỉ tiêu**.
2. Điền biểu mẫu; mục có dấu * là bắt buộc.

3. Bấm **Tạo chỉ tiêu**. Chỉ tiêu mới ở tình trạng chưa giao người; trưởng phòng chủ trì giao chuyên viên tại hồ sơ (CT-06).



Hình 28. *Biểu mẫu thêm chỉ tiêu*

1. **Tên chỉ tiêu** — 3 đến 300 ký tự.
2. **Mô tả.**
3. **Bộ chỉ tiêu, Loại** — loại **Kế hoạch – thực hiện**, **Chấm điểm**, **Nhiệm vụ**, **Thống kê**.
4. **Phòng chủ trì, Phòng phối hợp.**
5. **Giá trị kế hoạch, Đơn vị tính** — số dùng để tính tiến độ.
6. **Chỉ tiêu ghi bằng chữ, Chiều đánh giá** — ghi đúng câu chữ của văn bản giao (ví dụ "Phấn đấu đạt 100%"); **Càng cao càng tốt** hoặc **Càng thấp càng tốt** (ví dụ tỷ lệ hộ nghèo).
7. **Kỳ báo cáo, Năm kế hoạch.**

8. **Hạn hoàn thành, Trọng số** — hạn phải thuộc năm kế hoạch; trọng số dùng khi tính tiến độ bình quân.
9. **Mã, nhóm và hiển thị công khai** — mở thêm: mã theo văn bản, nhóm chỉ tiêu, nổi bật và thứ tự trên trang công khai.
10. **Tạo chỉ tiêu.**


Lưu trữ và khôi phục chỉ tiêu

1. Ở menu ⋮ của dòng, chọn **Lưu trữ**, nhập lý do (mặc định "Kết thúc kỳ kế hoạch"), xác nhận. Chỉ tiêu chuyển sang danh sách **Lưu trữ**, không còn tính vào tiến độ và không nhận báo cáo; số liệu cũ được giữ. Chỉ tiêu còn báo cáo chờ duyệt thì chưa lưu trữ được; cần duyệt hoặc trả lại các báo cáo đó trước.
2. Muốn dùng lại: chọn **Lưu trữ** ở góc phải bộ lọc, mở menu ⋮ của dòng, chọn **Khôi phục**.

Hiển thị chỉ tiêu trên trang công khai

Quản trị, lãnh đạo chọn **Hiển thị trên trang công khai** ở menu ⋮ (chỉ khi chỉ tiêu đã có số liệu chính thức). Khi số liệu thay đổi, phần mở rộng của dòng ghi **Có thay đổi chưa công bố**; chọn **Cập nhật bản công khai** để người dân thấy số mới. Xem thêm ND-02 và mục 3.8.

Bổ sung từ bản tháng 11/2026



__Hình 29.__ Danh mục chỉ tiêu: phạm vi xem, văn bản giao và các bộ lọc mới

- **Văn bản giao thay mã hệ thống.** Dòng phụ dưới tên chỉ tiêu ghi số thứ tự trong văn bản, số ký hiệu văn bản giao và cấp giao, ví dụ **STT 3 · 333/QĐ-UBND · Tỉnh/Thành phố giao**. Mã hệ thống chỉ còn ở đầu **Hồ sơ chỉ tiêu** (CT-06); ô tìm kiếm vẫn tìm được theo mã.
- **Lọc theo Văn bản giao**. Chọn một văn bản để chỉ xem các chỉ tiêu do văn bản đó giao.

- **Xem chỉ tiêu của phòng khác.** Tài khoản thuộc một phòng có công tắc **Phòng tôi** / **Toàn địa phương** ở đầu trang. Chọn **Toàn địa phương** để xem chỉ tiêu của mọi phòng; hồ sơ của phòng khác mở được nhưng chỉ xem. Lựa chọn được nhớ cho các màn hình điều hành, báo cáo.
- **Nhiệm vụ không lẫn với chỉ tiêu.** Danh mục mặc định chỉ liệt kê chỉ tiêu. Muốn xem nhiệm vụ của văn bản chỉ đạo tại đây, chọn **Loại** là **Nhiệm vụ**; thông thường nên xem ở **Văn bản chỉ đạo** (DH-05).
- **Lọc theo Nguy cơ (dự báo)**. Chọn **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp** để xem các chỉ tiêu theo mức dự báo; cách đọc dự báo xem ở CT-06.
- **Lọc theo Liên kết văn bản**. Xem các chỉ tiêu đang liên kết với chỉ tiêu cùng nội dung ở văn bản khác.

Liên kết chỉ tiêu do hai văn bản giao

Dùng khi cùng một nội dung được hai văn bản giao với mức khác nhau, ví dụ Thành phố giao một mức, Nghị quyết Đảng uỷ phường giao cao hơn.

1. Bấm **Gợi ý liên kết**. Hệ thống liệt kê các cặp chỉ tiêu ở hai bộ khác nhau có cùng mã chuẩn hoặc tên gần giống, cùng năm và đơn vị tính.
2. Xem từng cặp: văn bản giao, mức giao của mỗi bên.
3. Bấm **Liên kết** nếu đúng là cùng một nội dung; bấm bỏ qua nếu không phải, cặp đó không được gợi ý lại.


Sau khi liên kết, người phụ trách chỉ báo cáo ở một chỉ tiêu; khi báo cáo được duyệt, số liệu tự đồng bộ sang chỉ tiêu còn lại. Mỗi chỉ tiêu vẫn giữ mức giao và đánh giá đạt hay chưa đạt theo văn bản của mình.

> Chỉ lãnh đạo, quản trị, người phân việc hoặc trưởng phòng quản lý cả hai chỉ tiêu mới liên kết và bỏ liên kết được. Chỉ liên kết được các chỉ tiêu nhập tay, không có chỉ tiêu con, cùng tần suất báo cáo và cùng chiều đánh giá. Hệ thống chỉ gợi ý; quyết định liên kết luôn do người có thẩm quyền bấm.

CT-06 · Hồ sơ chỉ tiêu

Đường dẫn: bấm tên hoặc mã chỉ tiêu ở **Danh mục chỉ tiêu** (CT-02), **Việc của tôi** (DH-02), cảnh báo hoặc kết quả tìm kiếm (**/admin/targets/<mã hồ sơ>**) · **Vai trò:** tất cả; nút thao tác hiện theo vai trò và trách nhiệm với chỉ tiêu (mục 1.2).

Hồ sơ chỉ tiêu gom mọi thông tin của một chỉ tiêu: chỉ tiêu giao, số liệu từng kỳ, văn bản giao, chỉ đạo, giải trình, đánh giá và toàn bộ lịch sử xử lý. Đây là nơi chuyên viên báo cáo số liệu và lãnh đạo theo dõi, đánh giá.




Hình 30. *Hồ sơ chỉ tiêu*

1. **Tên, mã và nhãn** — đường dẫn phía trên cho biết bộ chỉ tiêu, nhóm và chỉ tiêu cha; dòng mã ghi mã chỉ tiêu (bấm biểu tượng để chép), phòng chủ trì và cấp giao. Các nhãn ghi loại chỉ tiêu, tình trạng (mục 1.5), **Tự tính**, **Tổng hợp từ chỉ tiêu con** hoặc **Đã lưu trữ**.
2. **Nhãn văn bản giao** — ví dụ **Phụ lục 2 · trang 101**; bấm để mở văn bản giao đúng dòng của chỉ tiêu (xem *Mở văn bản giao đúng dòng*).
3. **Nút thao tác** — **Thao tác** (giao, chuyển, trả việc, nhắc việc, yêu cầu giải trình), **Đánh giá** và **Báo cáo số liệu**. Nút chỉ hiện với người có quyền.
4. **Các ô số chính** — **Chỉ tiêu giao**, **Thực hiện** (số liệu chính thức gần nhất và thời điểm), **Tiến độ**, **Hạn hoàn thành** (số ngày còn lại) và **Kỳ báo cáo**.
5. **Các thẻ** — **Thực hiện**, **Chỉ đạo điều hành**, **Đánh giá**, **Dòng thời gian**; chấm xanh trước tên thẻ: đã có nội dung, chấm xám: chưa có.
6. **Dải kỳ báo cáo** — mỗi ô là một kỳ: xanh là đã báo cáo, đỏ là quá hạn chưa báo cáo, viền xanh dương là kỳ hiện tại, xám là kỳ chưa đến. Rê chuột để xem hạn; dòng chữ đỏ bên dưới đếm số kỳ quá hạn.
7. **Báo cáo số liệu** — các lần báo cáo, mới nhất ở trên: giá trị, kỳ, tình trạng duyệt, nguồn, giải trình, ghi chú, minh chứng, người gửi và người duyệt.
8. **Cột bên phải** — **Trách nhiệm** (chuyên viên phụ trách, phòng chủ trì, trưởng phòng, phối hợp, số lần chuyển, trả), **Giải trình**, **Nguồn số liệu** và **Căn cứ** (văn bản giao, căn cứ pháp lý, thang chấm, mô tả).

> Chỉ tiêu **Tự tính** thay thẻ dải kỳ bằng khung **Cách tính**; chỉ tiêu **Tổng hợp từ chỉ tiêu con** hiển thị bảng **Chỉ tiêu con**. Chỉ tiêu thống kê ghi **Theo dõi số liệu** ở ô **Chỉ tiêu giao** và không tính tiến độ.

Mở văn bản giao đúng dòng

1. Bấm nhãn văn bản giao dưới tên chỉ tiêu, hoặc trong thẻ **Căn cứ** bấm **Xem đúng dòng trong văn bản**.
2. Văn bản mở ngay trong hệ thống, đúng trang có chỉ tiêu; hàng của chỉ tiêu được tô vàng kèm nhãn "Chỉ tiêu ở đây".
3. Dùng ô số trang, nút phóng to, thu nhỏ để đọc thêm; bấm **Về dòng tô sáng** để quay lại hàng của chỉ tiêu.
4. Bấm **Tệp gốc** để tải tệp, **Mở trong kho** để xem thông tin văn bản tại **Kho văn bản** (DL-02).



Hình 31. *Văn bản giao mở đúng dòng của chỉ tiêu*

1. **Thông báo vị trí** — cho biết trang tìm thấy và ai xác định: hệ thống tự tìm, hay cán bộ đã chỉ vị trí.
2. **Chuyển trang** — gõ số trang hoặc bấm mũi tên.
3. **Phóng to, thu nhỏ, vừa khung.**
4. **Về dòng tô sáng** — đưa khung xem về đúng hàng của chỉ tiêu sau khi đã cuộn đi nơi khác.
5. **Hàng của chỉ tiêu** — tô vàng, nhãn "Chỉ tiêu ở đây".
6. **Sai dòng? Chỉ lại** — người có quyền sửa hồ sơ dùng khi hệ thống tô sai hàng.
7. **Tệp gốc, Mở trong kho.**

Hệ thống tự đọc vị trí từng dòng của mọi văn bản tải vào kho, kể cả bản quét. Văn bản giao cho nhiều xã, phường chỉ được tìm trong phần của địa phương mình (nhận ra theo **Tên ngắn** khai báo tại **Thiết lập địa phương**, HT-01).

Chỉ lại vị trí khi tô sai hoặc chưa tìm thấy:


1. Bấm **Sai dòng? Chỉ lại** (hoặc **Chỉ vị trí** khi hệ thống báo chưa tìm thấy).

2. Chuyển tới trang đúng, bấm vào hàng của chỉ tiêu. Hệ thống lưu vị trí và ghi vào nhật ký người đã chỉ.
3. Muốn bỏ vị trí đã chỉ, bấm **Tự định vị** để hệ thống tự tìm lại.

> Văn bản Word, Excel không có hình trang: hệ thống mở phần chữ đã đọc và tô màu câu của chỉ tiêu. Chỉ tiêu chưa gắn văn bản giao thì thẻ **Căn cứ** ghi **Chưa gắn văn bản giao.**; gắn văn bản cho cả bộ tại **Bộ chỉ tiêu** (CT-01). Chỉ tiêu được duyệt từ đề xuất AI tự gắn văn bản mà đề xuất được trích ra; biểu mẫu sửa chỉ tiêu không có ô chọn văn bản giao.

Báo cáo số liệu một kỳ

1. Bấm **Báo cáo số liệu**, hoặc bấm ô kỳ còn thiếu trên dải kỳ báo cáo (kỳ đã được chọn sẵn).
2. Điền biểu mẫu như hình dưới, đính kèm minh chứng theo **Yêu cầu minh chứng** của chỉ tiêu.
3. Bấm **Gửi báo cáo**. Báo cáo ở trạng thái **Chờ duyệt**; nút trên đầu trang đổi thành **Đang chờ duyệt** cho tới khi trưởng phòng hoặc lãnh đạo xử lý.



Hình 32. *Biểu mẫu báo cáo số liệu*

1. **Kỳ báo cáo** — kỳ cần báo cáo; mặc định là kỳ hiện tại hoặc kỳ vừa bấm.
2. **Giá trị thực hiện** — số liệu theo đơn vị tính; dòng dưới nhắc chỉ tiêu giao.
3. **Ghi bằng chữ** — khi số liệu cần diễn đạt, ví dụ "Đạt; 12/15 hồ sơ".
4. **Nguồn số liệu** — hệ thống, sổ sách hoặc cơ quan cung cấp. Phải ghi nguồn hoặc ghi chú.
5. **Giải trình** — bắt buộc khi báo cáo trễ hạn hoặc số liệu chưa đạt trong khi chỉ tiêu đang có nguy cơ, quá hạn.
6. **Ghi chú.**
7. **Minh chứng** — bấm **Đính kèm minh chứng** để chọn ảnh hoặc PDF (tối đa 10 MB mỗi tệp), hoặc chọn văn bản trong kho.
8. **Gửi báo cáo.**


> Lãnh đạo báo cáo thì nút ghi **Ghi nhận**: số liệu thành chính thức ngay, không qua duyệt. Báo cáo bị trả lại hiện lý do trong danh sách; sửa và gửi lại cho đúng kỳ đó.

Duyệt ngay trong hồ sơ: người duyệt thấy nút **Duyệt** và **Trả lại** trên báo cáo đang chờ. **Trả lại** yêu cầu nhập lý do; báo cáo được duyệt mới làm đổi ô **Thực hiện** và **Tiến độ**. Duyệt hàng loạt tại **Duyệt báo cáo** (CT-04).

Minh chứng chung: dưới danh sách báo cáo, bấm **Thêm liên kết** để gắn đường dẫn tra cứu dùng chung cho mọi kỳ (ví dụ trang cơ sở dữ liệu chuyên ngành).

Chỉ tiêu tự tính

Chỉ tiêu tự tính lấy số từ bảng trong **Kho dữ liệu** (DL-01) theo công thức; không ai nhập tay, nên không có nút **Báo cáo số liệu**.




Hình 33. *Cách tính của chỉ tiêu tự tính*

1. **Thực hiện** — ghi **Tự tính** và thời điểm tính gần nhất.
2. **Cách tính** — mô tả công thức và thời điểm tính.
3. **Tử số** — phép tính, cột dữ liệu và số bản ghi khớp điều kiện.
4. **Mẫu số** — tương tự tử số (chỉ có ở công thức tỷ lệ).
5. **Phép tính** — kết quả cuối cùng.
6. **Nguồn, Phạm vi** — bảng dữ liệu nguồn (bấm để mở DL-05) và phạm vi thời gian của kỳ.
7. **Báo cáo tự tính** — mỗi lần dữ liệu nguồn thay đổi, hệ thống ghi một báo cáo, nêu người đã cập nhật dữ liệu.

> Muốn số liệu đúng, cập nhật bảng dữ liệu nguồn (DL-05). Thẻ cảnh báo vàng trong khung **Cách tính** cho biết dữ liệu thiếu hoặc công thức chưa đọc được.

Chỉ tiêu tổng hợp từ chỉ tiêu con



Hình 34. *Chỉ tiêu cha và bảng chỉ tiêu con*


1. **Nhấn Tổng hợp từ chỉ tiêu con**.
2. **Chỉ tiêu giao, Thực hiện** — tiến độ của chỉ tiêu cha tính từ các chỉ tiêu con.

3. **Thông báo Số liệu tổng hợp từ các chỉ tiêu con** — không báo cáo trực tiếp ở chỉ tiêu cha.
4. **Chỉ tiêu con** — mỗi dòng ghi chỉ tiêu, phòng và người phụ trách, giao, thực hiện; bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
5. **Tên chỉ tiêu con** — bấm để mở hồ sơ chỉ tiêu con và báo cáo tại đó.

Giao, chuyển và trả việc

Trưởng phòng chủ trì (và lãnh đạo, quản trị) giao chỉ tiêu cho chuyên viên hoặc trưởng phòng của phòng chủ trì; người đang phụ trách có thể chuyển cho đồng nghiệp cùng phòng hoặc trả về trưởng phòng. Quy trình đầy đủ xem mục 3.2.


1. Bấm **Giao chuyên viên** trong thẻ **Trách nhiệm** hoặc trong **Thao tác** (chỉ tiêu đã có người thì nút ghi **Giao lại**).
2. Chọn **Người phụ trách**, nhập **Lời nhắn** nếu cần, bấm **Xác nhận**. Người được giao nhận thông báo; dòng thời gian ghi việc giao.



Hình 35. *Giao chuyên viên phụ trách*

1. **Người phụ trách** — chọn trong cán bộ của phòng chủ trì.
2. **Lời nhắn** — tối đa 500 ký tự, gửi kèm thông báo.
3. **Xác nhận.**
4. **Người đang phụ trách** — và thời điểm được giao.
5. **Giao lại** — đổi người phụ trách.

Chuyển cho đồng nghiệp (người đang phụ trách): **Thao tác** › **Chuyển đồng nghiệp**, chọn người, ghi **Lý do**, bấm **Xác nhận**.



Hình 36. *Chuyển cho đồng nghiệp*


1. **Số lượt chuyển còn lại** — theo **Cấu hình** (HT-04); hết lượt thì chỉ trả được về trưởng phòng.
2. **Chuyển cho** — đồng nghiệp cùng phòng.
3. **Lý do** — bắt buộc.
4. **Xác nhận.**

Trả về trưởng phòng: **Thao tác** › **Trả về trưởng phòng**, nhập lý do, bấm **Xác nhận**; chỉ tiêu trở về trạng thái chưa giao người. Chỉ tiêu bị chuyển, trả qua lại từ ba lần trở lên được gắn nhãn **Bị treo** trong thẻ **Trách nhiệm** và báo lên **Trung tâm điều hành** (DH-01).

Nhắc việc: **Thao tác** › **Nhắc việc** gửi thông báo cho người phụ trách (hoặc trưởng phòng khi chưa giao người).

Chỉ đạo điều hành

Thẻ **Chỉ đạo điều hành** lưu văn bản, kết luận của lãnh đạo gắn với chỉ tiêu.




Hình 37. Thẻ Chỉ đạo điều hành

1. **Thêm văn bản** — mở hộp **Thêm văn bản chỉ đạo**.
2. **Văn bản chỉ đạo** — loại, số hiệu, ngày, cơ quan ban hành, trích yếu, nội dung chính và tệp đính kèm.
3. **Gỡ văn bản** — biểu tượng thùng rác, có hỏi xác nhận.
4. **Liên kết Yêu cầu giải trình** — mở nhanh việc yêu cầu giải trình.

Thêm văn bản chỉ đạo:

1. Bấm **Thêm văn bản**; hộp **Thêm văn bản chỉ đạo** mở ra.
2. Chọn **Loại văn bản**, nhập **Trích yếu** (bắt buộc) và các thông tin khác.
3. Gắn văn bản: chọn **Văn bản trong kho** nếu văn bản đã có ở **Kho văn bản**, hoặc **Chọn tệp** để tải ảnh, PDF (tối đa 10 MB mỗi tệp).
4. Bấm **Lưu**.



Hình 38. Biểu mẫu thêm văn bản chỉ đạo


1. **Loại văn bản** — kế hoạch, thông báo kết luận, công văn, quyết định…
2. **Số hiệu** — ví dụ 125/KH-UBND.
3. **Ngày ban hành.**
4. **Cơ quan ban hành.**
5. **Trích yếu** — bắt buộc.
6. **Nội dung chỉ đạo chính** — phần chỉ đạo liên quan đến chỉ tiêu.
7. **Văn bản trong kho** — chọn văn bản đã lưu tại DL-02.
8. **Tệp văn bản** — tải tệp mới.

Yêu cầu và trả lời giải trình

1. Lãnh đạo UBND (hoặc quản trị) bấm **Thao tác** › **Yêu cầu giải trình**, nhập **Nội dung yêu cầu**, có thể đặt **Thời hạn trả lời (ngày)** (để trống thì theo **Cấu hình**), bấm **Gửi yêu cầu**.

2. Thẻ **Giải trình** ở cột phải hiện yêu cầu với trạng thái **Chờ trả lời**; quá hạn thì chuyển **Quá hạn trả lời**.
3. Trưởng phòng chủ trì hoặc chuyên viên phụ trách bấm **Trả lời**, nhập **Nội dung giải trình** (nguyên nhân, việc đã làm, lộ trình đạt chỉ tiêu; ít nhất 10 ký tự), bấm **Gửi giải trình**.
4. Thẻ chuyển **Đã giải trình**, hiện nội dung trả lời ngay dưới yêu cầu. Mỗi chỉ tiêu chỉ có một yêu cầu đang mở tại một thời điểm.

Đánh giá kết quả




Hình 39. Thẻ Đánh giá

1. **Nút Đánh giá** — dành cho lãnh đạo, quản trị và trưởng phòng chủ trì.
2. **Lần đánh giá** — kỳ, kết quả, nhận xét, biện pháp khắc phục, người đánh giá.
3. **Sửa** — chỉnh lần đánh giá đã lưu.
4. **Thẻ Giải trình** — đặt cạnh để đối chiếu khi đánh giá.

Lập đánh giá:

1. Bấm **Đánh giá** trên đầu trang.
2. Chọn **Kỳ đánh giá**, chọn **Kết quả**, nhập **Nhận xét** và **Biện pháp khắc phục** (khi chưa đạt). Chọn **Đạt một phần** hoặc **Không đạt** thì ô **Nhận xét** đổi thành **Nguyên nhân chưa đạt** và bắt buộc nhập; chỉ tiêu loại **Chấm điểm** có thêm ô **Điểm** (xem mục 3.6).
3. Bấm **Lưu đánh giá**.




Hình 40. *Biểu mẫu đánh giá kết quả*

1. **Kỳ đánh giá.**
2. **Kết quả** — **Vượt**, **Đạt**, **Đạt một phần**, **Không đạt**.
3. **Nhận xét.**
4. **Biện pháp khắc phục.**
5. **Lưu đánh giá.**

Dòng thời gian

Thẻ **Dòng thời gian** ghi mọi việc đã làm với chỉ tiêu theo thứ tự thời gian: giao, chuyển, trả việc, báo cáo, duyệt, trả lại, tự thông qua, chỉ đạo, giải trình, đánh giá, thay đổi nguồn số liệu. Mỗi dòng nêu người thực hiện, thời điểm và nội dung; dùng để xác định trách nhiệm khi chỉ tiêu chậm.




Hình 41. *Dòng thời gian của chỉ tiêu*

Sửa nguồn số liệu

Trong thẻ **Nguồn số liệu** ở cột phải, trưởng phòng chủ trì, chuyên viên phụ trách, lãnh đạo, văn thư hoặc quản trị bấm **Sửa** để cập nhật **Hệ thống / nguồn số liệu**, **Cơ quan, bộ phận cung cấp**, **Cách lấy số liệu**, **Đường dẫn tra cứu**, **Yêu cầu minh chứng** và **Hạn báo cáo (ngày trong tháng cuối kỳ)**, rồi bấm **Lưu**. Các thông tin này hiện sẵn khi chuyên viên báo cáo.

> Chỉ tiêu đã lưu trữ hiện thông báo vàng kèm ngày và lý do; mọi nút thao tác bị ẩn, số liệu cũ vẫn xem được.

Bổ sung từ bản tháng 11/2026



Hình 42. Hồ sơ chỉ tiêu: mức giao theo văn bản và dự báo

- **Dòng định danh dưới tên chỉ tiêu** ghi số thứ tự, số ký hiệu văn bản giao và cấp giao. Mã hệ thống nằm ở đầu dòng, có nút chép.
- **Nhãn Chỉ xem** hiện khi đang mở hồ sơ của phòng khác bằng quyền xem liên phòng (mục 1.2): xem được số liệu, minh chứng, dòng thời gian nhưng không có nút thao tác.
- **Khối Mức giao theo văn bản** hiện khi chỉ tiêu đang liên kết với chỉ tiêu cùng nội dung ở văn bản khác (CT-02): mỗi dòng là một văn bản giao với mức giao, số thực hiện và kết quả theo mức đó; văn bản cấp cao hơn xếp trước. Bấm **Bỏ liên kết** để tách ra; các báo cáo đã đồng bộ vẫn được giữ.
- **Khối Nhiệm vụ liên quan** liệt kê các nhiệm vụ của văn bản chỉ đạo đã gắn với chỉ tiêu này (DH-06), để thấy lãnh đạo đã chỉ đạo, thúc đẩy bằng những văn bản nào.

Đọc khối Dự báo

Khối **Dự báo** có với chỉ tiêu kế hoạch và chấm điểm còn hạn, đã có ít nhất một kỳ số liệu được duyệt.

- **Xác suất không đạt đúng hạn** — khả năng chỉ tiêu không đạt mức giao khi hết hạn, kèm mức **Thấp** (dưới 40 %), **Trung bình** (40–70 %) hoặc **Cao** (từ 70 %). Hai đầu ghi **dưới 5%**, **trên 95%**.
- **Giá trị dự báo cuối kỳ** — số ước tính đạt được khi hết hạn nếu giữ nhịp thực hiện như các kỳ gần đây, đặt cạnh mức giao.
- **Khoảng tin cậy** — khoảng mà giá trị cuối kỳ có nhiều khả năng rơi vào; ghi **Chưa đủ kỳ** khi số kỳ đã báo cáo còn ít.
- **Các yếu tố** — hai, ba lý do chính dẫn tới kết quả dự báo, ví dụ **Đạt 77% khi đã qua 87% thời gian**, **Nhịp thực hiện các kỳ gần đây tăng**.
- **Biểu đồ** — đường thực hiện theo thời gian, đoạn dự báo đến hết hạn và đường mức giao.

> Dự báo là công cụ cảnh báo sớm, không thay cho đánh giá chính thức. Dòng nguồn dưới khối ghi mô hình được huấn luyện ngày nào, bằng bao nhiêu mẫu và có dùng dữ liệu mô phỏng hay không; chỉ nên dựa vào xác suất khi mô hình đã được huấn luyện bằng số liệu thật của địa phương (HT-09). Chỉ tiêu thống kê và nhiệm vụ không có dự báo.

Yêu cầu cập nhật lại số liệu đã duyệt

Dùng khi báo cáo đã duyệt nhưng sau đó phát hiện số chưa đúng. Lãnh đạo và trưởng phòng không tự sửa con số mà yêu cầu người phụ trách gửi lại.

1. Trong thẻ **Thực hiện**, tại báo cáo đã duyệt của kỳ cần sửa, bấm **Yêu cầu cập nhật lại**.
2. Nhập lý do, bấm gửi. Người phụ trách nhận thông báo; việc này hiện ở đầu khối **Nhắc việc** trên **Bàn làm việc** (DH-00) của người phụ trách và trưởng phòng chủ trì, và ở nhóm **Cần cập nhật lại** trong **Việc của tôi** (DH-02).
3. Người phụ trách gửi báo cáo thay thế cho đúng kỳ đó; trưởng phòng duyệt như thường lệ.

Trong lúc chờ, số liệu chính thức vẫn là số của báo cáo cũ. Chỉ khi báo cáo thay thế được duyệt thì số mới thay số cũ; báo cáo cũ vẫn nằm trong lịch sử.

Hồ sơ của nhiệm vụ

Nhiệm vụ của văn bản chỉ đạo (DH-06) dùng chung màn hình hồ sơ với chỉ tiêu, có vài điểm khác:


- Nút báo cáo ghi **Báo cáo kết quả**: nhập tỷ lệ hoàn thành (0–100 %), nội dung kết quả và minh chứng; không chọn kỳ.
- Dòng định danh ghi người phân việc và thời điểm phân việc.
- Không có khối **Dự báo** và **Mức giao theo văn bản**.

> Với tài khoản quản trị, nút báo cáo ghi **Quản trị ghi nhận**: dùng để nhập số liệu ban đầu khi đưa hệ thống vào sử dụng; dòng thời gian ghi rõ là quản trị ghi nhận. Tài khoản lãnh đạo không có nút báo cáo và không nhập được Excel.

CT-03 · Đề xuất chỉ tiêu

Đường dẫn: menu **Chỉ tiêu** › **Đề xuất chỉ tiêu** (**/admin/proposals**) · **Vai trò:** tất cả; người xem chỉ xem. Tài khoản thuộc một phòng thấy đề xuất của phòng mình và đề xuất do chính mình tạo.

Màn hình tập hợp đề xuất do cán bộ nhập và đề xuất do AI trích xuất từ văn bản. Dùng để rà soát, bổ sung thông tin, trình người có thẩm quyền và duyệt thành chỉ tiêu chính thức.



Hình 43. Danh sách đề xuất chỉ tiêu


1. **Đề xuất mới** — mở biểu mẫu nhập một đề xuất; nút không hiện với người xem.
2. **Tìm kiếm và bộ lọc** — tìm theo **Tên đề xuất, văn bản**, chọn trạng thái, **Nguồn** hoặc **Phòng chủ trì** theo quyền.
3. **Danh sách đề xuất** — đọc tên, nguồn, mục tiêu và phòng chủ trì; bấm một dòng để mở ngăn chi tiết.
4. **Trạng thái** — cho biết bước xử lý; đề xuất đang chờ có thể kèm thời gian còn lại trước khi tự thông qua.

Trạng thái hoặc lựa chọn	Ý nghĩa
Đang xử lý	Gồm các đề xuất **Chưa trình** và **Chờ duyệt**; đây là lựa chọn ban đầu
Chưa trình	Đã lưu, chưa trình để xử lý theo thời hạn
Chờ duyệt	Đã trình, đang chờ người có thẩm quyền quyết định
Đã duyệt	Đã tạo chỉ tiêu chính thức; đề xuất được hệ thống tự duyệt mang nhãn **Tự thông qua** trong bảng
Từ chối	Đã bị từ chối hoặc bị văn thư loại khi rà soát kết quả AI
Tất cả	Xem mọi trạng thái trong danh sách đang tải về

Tìm và mở một đề xuất

1. Gõ tên đề xuất hoặc thông tin văn bản vào ô **Tên đề xuất, văn bản**; danh sách lọc ngay khi nhập.
2. Chọn trạng thái cần xem. Chọn **Nguồn** là **AI trích xuất** hoặc **Cán bộ đề xuất** nếu cần.
3. Quản trị, lãnh đạo và văn thư có thể chọn thêm **Phòng chủ trì**.
4. Bấm dòng đề xuất. Với đề xuất AI, kiểm tra độ tin cậy và cảnh báo **Có thể trùng với chỉ tiêu đã có**, nếu xuất hiện.

> Số cạnh các trạng thái được tính theo nguồn và phòng đang chọn, trước khi lọc nội dung tìm kiếm. Danh sách lấy tối đa 300 đề xuất mới nhất; không có bộ lọc năm trên màn hình này.



Hình 44. *Ngăn chi tiết đề xuất*


1. **Trạng thái và nguồn** — tên đề xuất, loại, nguồn cán bộ hoặc AI và cảnh báo cần rà soát.
2. **Thông tin đề xuất** — mục tiêu, năm, kỳ báo cáo, hạn, phòng chủ trì, bộ chỉ tiêu và căn cứ.
3. **Văn bản và trích dẫn** — bấm liên kết tại **Văn bản nguồn** để mở văn bản trong hệ thống; đọc **Trích dẫn nguồn** nếu có.

4. **Các nút xử lý** — **Sửa**, **Trình lãnh đạo**, **Từ chối** hoặc **Loại**, **Duyệt thành chỉ tiêu** xuất hiện theo trạng thái và quyền tài khoản.

Sau khi xử lý, ngăn chi tiết ghi người thực hiện, thời điểm và **Ghi chú** nếu có. Nếu đã được duyệt, bấm mã tại **Chỉ tiêu đã tạo** để mở CT-06. Đề xuất AI cần đối chiếu bản gốc; cách xác minh trích xuất xem DL-04 và mục 3.4.

Thao tác	Người được thực hiện
Tạo đề xuất	Quản trị, lãnh đạo, văn thư, trưởng phòng, chuyên viên
Sửa hoặc trình	Quản trị, lãnh đạo, văn thư; trưởng phòng phụ trách đề xuất; người đã tạo đề xuất. Sửa khi **Chưa trình** hoặc **Chờ duyệt**; trình chỉ khi **Chưa trình**
Duyệt hoặc từ chối	Quản trị, lãnh đạo; trưởng phòng của phòng chủ trì, trừ đề xuất do chính trưởng phòng đó tạo
Loại	Văn thư, chỉ đối với kết quả **AI trích xuất** còn **Chưa trình**

Nhập thông tin đề xuất mới



Hình 45. *Biểu mẫu đề xuất chỉ tiêu mới*

1. **Tên và nội dung** — nhập **Tên chỉ tiêu**, **Mô tả**; chọn **Loại** và **Bộ chỉ tiêu** nếu có.
2. **Mục tiêu** — khai báo **Giá trị mục tiêu**, **Đơn vị tính**, **Mục tiêu ghi bằng chữ** và **Chiều đánh giá**.

3. **Thời gian và trách nhiệm** — kiểm tra **Năm**, **Kỳ báo cáo**, **Hạn hoàn thành**, **Phòng chủ trì**.
4. **Nút lưu** — chọn **Lưu** để giữ bản nháp hoặc **Lưu và trình** khi thông tin đã đủ.

Cuộn xuống trong hộp thoại để nhập phần căn cứ.



Hình 46. Phần căn cứ ở cuối biểu mẫu đề xuất

1. **Thông tin giao chỉ tiêu** — chọn **Cấp giao**, nhập **Mã theo văn bản** nếu có.
2. **Căn cứ và trích dẫn** — ghi thông tin văn bản và đoạn nội dung làm cơ sở cho đề xuất.
3. **Kết thúc nhập** — bấm **Huỷ** để đóng, hoặc dùng nút lưu phù hợp.

Lưu hoặc trình đề xuất mới

1. Bấm **Đề xuất mới**.
2. Nhập **Tên chỉ tiêu** từ 3–300 ký tự và **Mô tả** nếu cần.
3. Chọn loại, bộ chỉ tiêu; nhập giá trị mục tiêu và đơn vị tính. Dùng **Mục tiêu ghi bằng chữ** khi cần giữ cách diễn đạt như "Trên 95%".
4. Kiểm tra chiều đánh giá, năm, kỳ báo cáo, hạn hoàn thành và phòng chủ trì. Hạn hoàn thành phải thuộc năm của chỉ tiêu.
5. Bổ sung **Cấp giao**, **Mã theo văn bản**, **Căn cứ**, **Trích dẫn nguồn** nếu có.
6. Bấm **Lưu** để giữ đề xuất ở trạng thái **Chưa trình**, hoặc **Lưu và trình** khi thông tin đã đủ.

> Để trình hoặc duyệt, phải có tên chỉ tiêu, giá trị mục tiêu không âm, đơn vị tính, năm, kỳ báo cáo, hạn hoàn thành và phòng chủ trì. Khi tạo mới, năm hiện tại, kỳ báo cáo hằng năm và ngày cuối năm được điền sẵn; cần kiểm tra lại theo văn bản giao.

Sửa và trình đề xuất đã lưu

1. Mở dòng có trạng thái **Chưa trình**, bấm **Sửa** nếu cần bổ sung.
2. Kiểm tra các trường bắt buộc, bấm **Lưu và trình**; hoặc bấm **Lưu**, sau đó bấm **Trình lãnh đạo** trong ngăn chi tiết.
3. Kiểm tra trạng thái đã chuyển sang **Chờ duyệt** và thời điểm tự thông qua, nếu có.

Đề xuất **Chờ duyệt** vẫn được sửa theo quyền, nhưng không trình lần nữa. Khi trưởng phòng sửa đề xuất của người khác trong phòng, trường **Phòng chủ trì** bị khóa. Đề xuất ở trạng thái **Đã duyệt** hoặc **Từ chối** không sửa tiếp được trên màn hình này.

Duyệt thành chỉ tiêu chính thức

1. Mở đề xuất, đối chiếu mục tiêu, thời gian, phòng chủ trì, căn cứ và trích dẫn nguồn.
2. Bấm **Duyệt thành chỉ tiêu**.
3. Kiểm tra **Trọng số** trong hộp thoại; giá trị mặc định là 1, cho phép từ 0,1 đến 10.
4. Bấm **Duyệt**.
5. Trong thông báo tạo thành công, bấm **Mở hồ sơ chỉ tiêu** để kiểm tra chỉ tiêu mới; việc giao người phụ trách thực hiện trong CT-06.

Người có thẩm quyền có thể duyệt cả đề xuất **Chưa trình** nếu thông tin đã đầy đủ. Khi thiếu thông tin, hệ thống báo trường cần bổ sung và mở biểu mẫu sửa nếu tài khoản có quyền. Phòng chủ trì và bộ chỉ tiêu được chọn phải còn hoạt động khi duyệt.


Từ chối hoặc loại một đề xuất

1. Mở đề xuất cần xử lý, bấm **Từ chối**; văn thư bấm **Loại** đối với kết quả AI chưa trình.
2. Trong hộp **Từ chối đề xuất**, nhập **Lý do từ chối** từ 5–500 ký tự.
3. Bấm **Từ chối** để xác nhận. Đề xuất chuyển sang **Từ chối**, dừng thời hạn tự thông qua và giữ lại lý do để đối chiếu.

> **Loại** là thao tác kết thúc kết quả AI đang rà soát, không xoá bản ghi đề xuất. Văn thư không được loại đề xuất đã trình; người có quyền duyệt quyết định các đề xuất này.

Theo dõi đề xuất tự thông qua

1. Chọn **Chờ duyệt**, xem dòng **Tự thông qua** dưới trạng thái; mở chi tiết để xem ngày giờ cụ thể.
2. Xử lý đề xuất trước thời điểm này nếu cần sửa hoặc từ chối. Thời hạn được tính từ lúc trình theo cấu hình hệ thống, mặc định ba ngày; có thể được quản trị tắt.
3. Khi đến hạn, hệ thống kiểm tra điều kiện và tự tạo chỉ tiêu nếu hợp lệ. Bảng ghi **Tự thông qua**; ngăn chi tiết ghi **Hệ thống tự thông qua** và mã chỉ tiêu đã tạo.
4. Nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc dữ liệu không hợp lệ để tạo chỉ tiêu, hệ thống giữ trạng thái **Chờ duyệt**, dừng đếm hạn và thông báo lãnh đạo, trưởng phòng để xử lý. Bổ sung thông tin rồi duyệt theo quy trình trên.



Hình 47. *Đề xuất đã được hệ thống tự thông qua*


1. **Kết quả duyệt** — dòng **Duyệt** ghi **Hệ thống tự thông qua** và thời điểm thực hiện.
2. **Chỉ tiêu đã tạo** — bấm mã để mở hồ sơ chỉ tiêu chính thức.

> **Tự thông qua** vẫn tạo chỉ tiêu chính thức và ghi nhận sự kiện trong màn hình **Trách nhiệm** (DH-04); chỉ tiêu mới cần được giao người phụ trách, báo cáo và theo dõi như các chỉ tiêu khác.

CT-04 · Duyệt báo cáo

Đường dẫn: menu **Chỉ tiêu** › **Duyệt báo cáo** (**/admin/approvals**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống, lãnh đạo UBND và trưởng phòng; trưởng phòng chỉ duyệt báo cáo của phòng mình.

Kiểm tra số liệu cán bộ gửi trước khi ghi nhận thành kết quả chính thức của chỉ tiêu. Danh sách chỉ gồm báo cáo đang chờ duyệt; báo cáo đã duyệt hoặc trả lại được xem trong **CT-06 · Hồ sơ chỉ tiêu**.



Hình 48. Danh sách báo cáo chờ duyệt

1. **Tìm kiếm và phòng ban** — tìm theo mã, tên chỉ tiêu hoặc người gửi; quản trị hệ thống và lãnh đạo UBND có thêm bộ lọc **Phòng ban**.
2. **Báo cáo đang chờ** — đối chiếu số đề xuất, số hiện tại, người gửi và thời điểm gửi.
3. **Tự thông qua** — thời gian còn lại trước hạn xử lý tự động; đưa chuột lên nhãn để xem ngày, giờ cụ thể.
4. **Xử lý báo cáo** — mở hộp **Duyệt số liệu** hoặc **Trả lại báo cáo**.

Cột	Cách đọc
Chỉ tiêu	Tên mở hồ sơ; bên dưới là mã chỉ tiêu và kỳ báo cáo, nếu có
Phòng	Phòng chủ trì chỉ tiêu
Hiện tại → Đề xuất	Số đề xuất in đậm ở trên; số chính thức hiện tại ở dưới, hoặc **Hiện tại: chưa có**
Người gửi	Tên người gửi và thời gian đã chờ; đưa chuột lên để xem thời điểm gửi
Tự thông qua	Thời gian còn lại, **Đến hạn** khi đã đến hạn, hoặc dấu **—** khi không đặt hạn tự thông qua

Tìm và kiểm tra báo cáo

1. Nhập vào ô **Mã, tên chỉ tiêu, người gửi**; danh sách lọc ngay khi nhập.
2. Chọn **Phòng ban** nếu cần và tài khoản có bộ lọc này.
3. Bấm dấu **+** đầu dòng để xem thông tin người gửi kê khai.
4. Bấm tên chỉ tiêu để mở hồ sơ và kiểm tra tệp minh chứng trước khi quyết định.



Hình 49. Thông tin mở rộng của báo cáo

1. **Chỉ tiêu giao và nguồn số liệu** — đối chiếu mục tiêu với nguồn đã kê khai trong báo cáo.
2. **Giải trình và ghi chú** — xuất hiện khi người gửi có nhập nội dung.
3. **Minh chứng** — số tệp gắn với báo cáo; mở hồ sơ chỉ tiêu để xem tệp.

Danh sách tự tải lại mỗi phút; bấm biểu tượng **Tải lại** khi cần cập nhật ngay. Số báo cáo bên dưới tiêu đề được tính theo phạm vi phòng ban trước khi áp dụng ô tìm kiếm. Cách sắp xếp và phân trang xem mục 1.5.

Duyệt số liệu

1. Kiểm tra kỳ, nguồn số liệu, giải trình và minh chứng của báo cáo.
2. Bấm **Duyệt** ở cuối dòng.
3. Trong hộp **Duyệt số liệu**, đối chiếu **Số hiện tại**, **Số đề xuất** và **Người gửi**.
4. Nhập **Ghi chú duyệt** nếu cần.
5. Bấm **Duyệt** để xác nhận.

Số được duyệt trở thành kết quả chính thức của chỉ tiêu; hệ thống cập nhật tình trạng và thông báo cho người gửi. Báo cáo rời danh sách chờ.

> Báo cáo do chính tài khoản đang dùng gửi hiển thị **Báo cáo của bạn**; không được tự duyệt hoặc tự trả lại. Cần người có quyền khác xử lý.

Trả lại báo cáo cần chỉnh sửa

1. Bấm **Trả lại** ở cuối dòng báo cáo.
2. Nhập **Lý do trả lại**, tối thiểu 3 ký tự; nêu rõ số liệu hoặc minh chứng cần bổ sung.
3. Bấm **Trả lại** trong hộp thoại.

Báo cáo được ghi nhận là đã trả lại và người gửi nhận thông báo; số liệu chính thức của chỉ tiêu không đổi. Người gửi đối chiếu lý do trong hồ sơ rồi lập báo cáo lại.

Nếu dòng hiển thị **Dữ liệu đã đổi**, chỉ tiêu đã có số liệu mới kể từ khi lập báo cáo; nút **Duyệt** không còn xuất hiện. Kiểm tra hồ sơ và dùng **Trả lại** để người gửi đối chiếu số liệu mới. Nếu báo cáo vừa được người khác xử lý, tải lại danh sách trước khi tiếp tục.

Theo dõi hạn tự thông qua

Hạn được tính từ thời điểm gửi báo cáo cộng số ngày tại **Cấu hình** › **Tự thông qua báo cáo sau** (mặc định 7 ngày; quản trị viên có thể thay đổi). Nhãn chuyển cam khi còn không quá 2 ngày, đỏ khi còn không quá 1 ngày hoặc đã đến hạn. Đặt số ngày bằng 0 thì không tự thông qua.


Khi quá hạn mà chưa được xử lý, hệ thống tự ghi nhận số liệu và ghi trách nhiệm của người duyệt để chậm. Báo cáo do trưởng phòng gửi được quy về khâu duyệt của lãnh đạo; nếu chưa có tài khoản lãnh đạo đang hoạt động, hệ thống chuyển về quản trị hệ thống. Các báo cáo khác quy về trưởng phòng phụ trách. Có thể theo dõi tại **DH-04 · Trách nhiệm**.

> Báo cáo có **Dữ liệu đã đổi** không tự thông qua để tránh ghi đè số liệu mới. Hệ thống thông báo cho người duyệt và lãnh đạo xử lý; cần đối chiếu và trả lại báo cáo.

CT-05 · Báo cáo tổng hợp

Đường dẫn: menu **Chỉ tiêu** › **Báo cáo tổng hợp** (**/admin/reports**); tài khoản thuộc phòng thấy tên **Báo cáo của phòng** · **Vai trò:** tất cả, theo phạm vi tại mục 1.2.

Tổng hợp kết quả chính thức theo năm, bộ chỉ tiêu và phòng chủ trì để theo dõi, xuất Excel hoặc in phụ lục báo cáo. Chỉ tiêu đã lưu trữ không nằm trong báo cáo.



Hình 50. *Báo cáo tổng hợp theo bộ chỉ tiêu*

1. **Xuất và in** — tải tệp Excel hoặc mở hộp in báo cáo theo phạm vi đang chọn.
2. **Năm, bộ và phòng** — chọn bộ chỉ tiêu của năm; tài khoản có phạm vi toàn địa phương được chọn thêm phòng chủ trì.
3. **Số liệu tổng hợp** — số chỉ tiêu, tiến độ chung và số lượng theo tình trạng trong phạm vi đã chọn.
4. **Bảng kết quả** — xem kế hoạch, số liệu chính thức, đánh giá và thời điểm cập nhật; bấm tên chỉ tiêu để mở hồ sơ.

Chọn phạm vi báo cáo

1. Chọn năm ở đầu trang.
2. Chọn **Bộ chỉ tiêu**; chọn **Chỉ tiêu ngoài bộ** để xem các chỉ tiêu chưa thuộc bộ nào.
3. Nếu có ô **Toàn địa phương**, giữ nguyên để xem toàn địa phương hoặc chọn một phòng.
4. Kiểm tra tên báo cáo phía trên bảng và dòng **Số liệu cập nhật gần nhất** dưới tiêu đề trang.


Khi đổi năm, hệ thống chọn bộ đầu tiên của năm đó nếu có. Báo cáo theo phòng chỉ gồm chỉ tiêu do phòng **chủ trì**, không gồm chỉ tiêu phòng chỉ phối hợp.

Đọc số liệu và bảng kết quả

Vùng hoặc cột	Ý nghĩa
Chỉ tiêu, **Hoàn thành**, **Có nguy cơ / quá hạn**	Đếm chỉ tiêu không còn chỉ tiêu con trong phạm vi báo cáo; số theo tình trạng không tính chỉ tiêu thống kê
Tiến độ chung	Bình quân theo trọng số của các chỉ tiêu cấp trên cùng trong phạm vi báo cáo, không tính chỉ tiêu thống kê
STT, **Chỉ tiêu**	Số thứ tự theo văn bản nếu có; tên, mã hệ thống và nhóm chỉ tiêu
ĐVT	Đơn vị tính của chỉ tiêu
Kế hoạch	Mục tiêu ghi bằng chữ nếu có, nếu không thì là giá trị kế hoạch
Thực hiện	Số liệu chính thức; dấu — khi chưa có báo cáo được ghi nhận
Tỷ lệ, **Đánh giá**	Tiến độ và tình trạng theo quy ước tại mục 1.5
Phòng chủ trì, **Cập nhật**	Đơn vị chịu trách nhiệm và thời điểm có số liệu chính thức gần nhất; chưa có thì ghi **Chưa báo cáo**

Bảng liệt kê cả chỉ tiêu cha và chỉ tiêu con để giữ cấu trúc bộ; vì vậy tổng dòng ở cuối bảng có thể lớn hơn số **Chỉ tiêu** phía trên. Các ô số liệu tổng hợp chỉ để xem, không phải nút lọc tình trạng.

Với bộ chỉ gồm chỉ tiêu thống kê, màn hình thể hiện tình hình thu thập số liệu như sau.



Hình 51. Báo cáo của bộ chỉ tiêu thống kê

1. **Tổng hợp số liệu thống kê** — xem **Chỉ tiêu thống kê**, **Đã có số liệu**, **Chưa có số liệu**, số **Phòng chủ trì** và **Cập nhật gần nhất**.
2. **Số liệu và đánh giá** — bảng dùng cột **Số liệu**, không có **Kế hoạch** hoặc **Tỷ lệ**; từng dòng ghi **Đã có số liệu** hoặc **Chưa có số liệu**.

Nếu báo cáo có nhiều phòng cùng chủ trì các chỉ tiêu có mục tiêu, bên dưới hoặc bên cạnh bảng xuất hiện biểu đồ **Tiến độ bình quân theo phòng**. Biểu đồ tính bình quân tiến độ các chỉ tiêu không có chỉ tiêu con của từng phòng.

Xuất báo cáo Excel

1. Chọn đúng năm, bộ chỉ tiêu và phòng chủ trì.
2. Bấm **Xuất Excel**.
3. Mở tệp tải về để kiểm tra phạm vi và thời điểm xuất.

Tệp gồm toàn bộ chỉ tiêu phù hợp với **năm, bộ chỉ tiêu và phòng chủ trì** đang chọn, không giới hạn ở trang bảng đang xem. Có ba trang tính:

- **TONG_HOP**: phạm vi, người xuất, thời điểm xuất và kết quả tổng hợp theo phòng.
- **CHI_TIET**: kế hoạch, thực hiện, đơn vị tính, tiến độ, tình trạng và thời điểm cập nhật từng chỉ tiêu.
- **LICH_SU**: các lần báo cáo và kết quả duyệt; chuyên viên và người xem chỉ nhận lịch sử đã được duyệt.

In phụ lục báo cáo

1. Chọn phạm vi báo cáo và kiểm tra số liệu.
2. Bấm **In báo cáo**.
3. Kiểm tra bản xem trước: tên bộ, phạm vi, thời điểm số liệu và bảng chỉ tiêu.

4. Chọn máy in hoặc lưu thành PDF trong hộp in của trình duyệt.

Bản in là phụ lục khổ A4 ngang, gồm toàn bộ danh sách đã lọc, dòng tổng cộng và vị trí ký. Không in các nút thao tác, ô tổng hợp hay biểu đồ trên màn hình. Nút **In báo cáo** không dùng được khi danh sách không có chỉ tiêu. Quy ước in chung xem mục 1.5.


2.3 Nhóm Dữ liệu

Nhóm **Dữ liệu** gồm kho số liệu nghiệp vụ để chỉ tiêu tự tính, kho văn bản (văn bản giao, chỉ đạo, minh chứng) có AI đọc và đề xuất chỉ tiêu, và màn hình nhập số liệu hàng loạt bằng Excel.

DL-01 · Kho dữ liệu

Đường dẫn: menu **Dữ liệu** › **Kho dữ liệu** (**/admin/kho-du-lieu**) · **Vai trò:** tất cả xem được; quản trị, lãnh đạo, văn thư tạo bảng mới.

Kho dữ liệu lưu số liệu nghiệp vụ theo dòng — ví dụ số hồ sơ thủ tục hành chính từng tháng, các cuộc họp, tin bài. Chỉ tiêu tự tính lấy số từ các bảng này theo công thức, nên cập nhật bảng là cập nhật chỉ tiêu.




Hình 52. *Kho dữ liệu*

1. **Tạo bảng dữ liệu** — khai báo bảng mới: tên, mã bảng, phòng quản lý, chu kỳ cập nhật, cách thu thập và các cột.
2. **Ô tìm kiếm** — theo tên, mã bảng hoặc phòng quản lý.
3. **Lọc loại bảng** — **Tất cả**, **Dữ liệu hệ thống** (hệ thống tự ghi, ví dụ phản ánh của người dân), **Tự khai báo** (cán bộ nhập).

4. **Tên và mã bảng** — bấm để mở **Bảng dữ liệu** (DL-05).
5. **Số dòng, Dữ liệu mới nhất, Chu kỳ** — kiểm tra bảng có được cập nhật đúng chu kỳ không.
6. **Chỉ tiêu dùng** — số chỉ tiêu tự tính từ bảng; rê chuột để xem danh sách.
7. **Loại** — **Hệ thống** hoặc **Tự khai báo**.

DL-05 · Bảng dữ liệu

Đường dẫn: bấm tên bảng ở DL-01 (**/admin/kho-du-lieu/<mã bảng>**) · **Vai trò:** tất cả xem được; trưởng phòng, chuyên viên của phòng quản lý cùng quản trị, lãnh đạo, văn thư thêm, sửa dòng.



Hình 53. *Bảng dữ liệu*

1. **Tên bảng và loại** — **Tự khai báo** hoặc **Dữ liệu hệ thống**.
2. **Mã bảng, phòng quản lý, số dòng, thời điểm có dữ liệu mới nhất.**
3. **Sửa cấu trúc** — đổi thông tin bảng, thêm, sửa cột (quản trị, lãnh đạo, văn thư).
4. **Tải mẫu Excel, Nhập Excel** — tải tệp mẫu đúng cột của bảng, điền nhiều dòng rồi nhập một lần.
5. **Thêm dòng** — nhập một dòng dữ liệu.
6. **Các thẻ** — **Dữ liệu**, **Cấu trúc** (mã cột, nhãn, kiểu, bắt buộc, giá trị danh mục), **Chỉ tiêu dùng** (chỉ tiêu tự tính từ bảng, bấm để mở CT-06), **Thông tin** (hệ thống nguồn, chu kỳ cập nhật, cách thu thập, mô tả).
7. **Sửa, xoá dòng** — biểu tượng bút và thùng rác ở cuối dòng; xoá có hỏi xác nhận.

Cập nhật số liệu cho chỉ tiêu tự tính


1. Mở bảng nguồn — từ DL-01, hoặc bấm liên kết **Nguồn** trong khung **Cách tính** của hồ sơ chỉ tiêu (CT-06).
2. Bấm **Thêm dòng**, nhập các cột (cột bắt buộc có dấu *), bấm **Lưu**. Sửa dòng sai bằng biểu tượng bút.
3. Nhiều dòng một lúc: bấm **Tải mẫu Excel**, điền tệp, bấm **Nhập Excel** và kéo tệp vào.
4. Hệ thống tính lại ngay các chỉ tiêu dùng bảng này và ghi một báo cáo tự tính vào hồ sơ từng chỉ tiêu, nêu người đã cập nhật dữ liệu.

> Bảng **Dữ liệu hệ thống** do hệ thống tự ghi (ví dụ phản ánh của người dân), không thêm, sửa tay được.

DL-02 · Kho văn bản

Đường dẫn: menu **Dữ liệu** › **Kho văn bản** (**/admin/documents**) · **Vai trò:** tất cả xem được; quản trị, lãnh đạo, văn thư, trưởng phòng, chuyên viên tải lên và sửa thông tin; chỉ quản trị xoá.

Kho văn bản lưu văn bản giao chỉ tiêu, văn bản chỉ đạo và minh chứng. Văn bản tải lên được hệ thống đọc chữ (cả bản quét), ghi vị trí từng dòng để mở đúng chỗ khi tra cứu, và — nếu được bật — AI đọc để đề xuất chỉ tiêu.




Hình 54. *Kho văn bản*

1. **Tải văn bản lên.**
2. **Tìm kiếm và lọc** — theo trích yếu, số hiệu, mã, tên tệp; lọc **Trạng thái** và **Phòng liên quan**.
3. **Văn bản** — trích yếu; dòng dưới ghi mã văn bản (VB-năm-số), số hiệu và tên tệp. Bấm để mở **Xác minh trích xuất** (DL-04).
4. **Trạng thái** — **Chờ xử lý**, **Đang xử lý**, **Đã xử lý** hoặc **Lỗi xử lý** (rê chuột để xem lỗi).
5. **Đề xuất** — số chỉ tiêu AI đề xuất từ văn bản.
6. **Tải lên** — người tải và thời điểm.
7. **Menu dòng** — **Xác minh trích xuất**, **Tải tệp gốc**, **Sửa thông tin**, **Xoá** (chỉ quản trị).

Tải văn bản lên

1. Bấm **Tải văn bản lên**.
2. Kéo tệp vào khung hoặc bấm để chọn: PDF (kể cả bản quét), Word (.docx), Excel (.xlsx) hoặc ảnh chụp JPEG, PNG, WEBP; tối đa 25 MB mỗi tệp.
3. Nhập **Trích yếu** (bỏ trống thì hệ thống lấy theo tên tệp) và các thông tin còn lại.
4. Chọn bật hoặc tắt **AI tự đề xuất chỉ tiêu từ văn bản này**.
5. Bấm **Tải lên**. Hệ thống mở **Xác minh trích xuất** (DL-04) của văn bản vừa tải; văn bản ở trạng thái **Chờ xử lý**, rồi **Đang xử lý** trong lúc hệ thống đọc; văn bản dài, bản quét cần vài phút.



Hình 55. *Hộp tải văn bản lên*

1. **Khung chọn tệp.**
2. **Trích yếu** — từ 3 đến 300 ký tự.

3. **Loại văn bản, Số hiệu, Cơ quan ban hành, Ngày ban hành.**
4. **Năm áp dụng, Phòng liên quan.**
5. **Ghi chú.**
6. **AI tự đề xuất chỉ tiêu từ văn bản này** — bật với văn bản giao chỉ tiêu mới. Tắt khi văn bản chỉ để lưu, tra cứu và định vị nguồn (ví dụ phụ lục giao chỉ tiêu cho nhiều xã, phường đã có chỉ tiêu trong hệ thống); vẫn chạy trích xuất sau được tại DL-04.
7. **Tải lên.**

Sửa thông tin văn bản


Ở menu cuối dòng, chọn **Sửa thông tin**; sửa trích yếu, loại, số hiệu, cơ quan, ngày ban hành, năm, phòng liên quan, ghi chú rồi bấm **Lưu**. Tệp đã tải không thay được — muốn thay tệp, tải văn bản mới. Mọi lần sửa được ghi vào **Nhật ký hệ thống** (HT-05).

> Văn bản đã tải vào kho dùng được ở nhiều nơi: làm **Văn bản giao** của bộ chỉ tiêu (CT-01) hoặc chỉ tiêu, làm văn bản chỉ đạo, minh chứng báo cáo (CT-06).

DL-04 · Xác minh trích xuất

Đường dẫn: bấm tên văn bản ở DL-02 (**/admin/documents/<mã hồ sơ>**) · **Vai trò:** tất cả xem được; xử lý đề xuất theo quyền ở mục 3.4.

Màn hình đặt bản gốc của văn bản cạnh các chỉ tiêu AI đề xuất, để cán bộ đối chiếu từng đề xuất trước khi trình, duyệt. Đề xuất của AI không bao giờ tự thành chỉ tiêu chính thức.



Hình 56. *Xác minh trích xuất*

1. **Tệp gốc, Trích xuất lại** — tải tệp; yêu cầu AI đọc lại văn bản (có hỏi xác nhận). Khi AI đang chạy, nút **Dừng trích xuất** hiện thay; kết quả chưa hoàn tất sẽ không được áp dụng.
2. **Bản gốc / Chữ đã đọc** — xem hình trang văn bản hoặc phần chữ hệ thống đọc được (dùng để kiểm tra bản quét có đọc đúng không).
3. **Về dòng tô sáng** — đưa khung xem về đoạn của đề xuất đang chọn.
4. **Đoạn tô sáng "Đề xuất lấy từ đây"** — bấm vào một thẻ đề xuất, bản gốc tự chuyển đúng trang và tô đoạn văn AI đã dựa vào.
5. **Lọc đề xuất** — **Chờ xử lý**, **Đã duyệt**, **Từ chối**, **Tất cả**.
6. **Thẻ đề xuất** — tên chỉ tiêu, mục tiêu, kỳ báo cáo, phòng chủ trì, năm, hạn, căn cứ; góc phải ghi trạng thái (**Chưa trình**, **Chờ duyệt**...).
7. **Nhãn của thẻ** — độ tin cậy, **Chỉ tiêu mới** hoặc **Cập nhật số liệu**, trang lấy đề xuất.
8. **Nút xử lý** — **Sửa** (hiệu chỉnh trước khi trình), **Trình**, **Từ chối** (kèm lý do), **Duyệt**; nút hiện theo vai trò.
9. **Có thể trùng** — đề xuất giống một chỉ tiêu đã có; kiểm tra kỹ trước khi duyệt để tránh tạo trùng.

Đối chiếu và xử lý đề xuất

1. Bấm từng thẻ đề xuất; đọc đoạn tô sáng ở bản gốc, so với tên, mục tiêu, kỳ báo cáo, phòng chủ trì trên thẻ.
2. Sai hoặc thiếu: bấm **Sửa**, chỉnh rồi lưu (thẻ có nhãn **Đã hiệu chỉnh**).
3. Đúng: bấm **Trình** để gửi lãnh đạo, hoặc **Duyệt** nếu có quyền; không phải chỉ tiêu: bấm **Từ chối** và ghi lý do.


4. Chỉ tiêu được duyệt xuất hiện ở **Danh mục chỉ tiêu** (CT-02), có liên kết về đúng dòng của văn bản này. Toàn bộ quy trình xem mục 3.4.

> Văn bản giao chỉ tiêu cho nhiều xã, phường (mỗi đơn vị một phần mở đầu bằng "ĐƠN VỊ: ..."): AI chỉ đọc phần của địa phương mình; khung **Lượt xử lý** cuối trang ghi rõ các trang đã đọc. Nếu không nhận ra phần của địa phương, AI đọc toàn văn bản và khung **Lượt xử lý** cũng ghi lại điều này — kiểm tra **Tên ngắn** tại **Thiết lập địa phương** (HT-01).

DL-03 · Nhập số liệu Excel

Đường dẫn: menu **Dữ liệu** › **Nhập số liệu Excel** (**/admin/imports**); với trưởng phòng, chuyên viên menu ghi **Nộp báo cáo Excel** · **Vai trò:** quản trị, trưởng phòng, chuyên viên (lãnh đạo UBND không ghi số liệu nên không có màn hình này).

Dùng khi cần cập nhật số liệu nhiều chỉ tiêu của một phòng cùng lúc bằng phiếu Excel do hệ thống phát hành. Các bước chi tiết, cách điền phiếu và xử lý lỗi xem mục 3.5.



Hình 57. *Nhập số liệu Excel*

1. **Bước 1 Tải phiếu hiện trạng** — chọn năm (quản trị chọn thêm **Phòng ban**), bấm **Tải phiếu Excel**.
2. **Bước 2 Tải lên và đối soát** — kéo phiếu đã điền vào khung, bấm **Đối soát**. Đối soát chỉ kiểm tra, chưa đổi số liệu.


3. **Bước 3** **Ghi nhận** (với trưởng phòng, chuyên viên là **Gửi duyệt**) — quản trị bấm **Ghi nhận số liệu** (số liệu chính thức ngay); trưởng phòng, chuyên viên bấm **Gửi số liệu** (mỗi dòng thành một báo cáo chờ duyệt ở CT-04).
4. **Kết quả đối soát** — **Tổng dòng**, **Có thay đổi**, **Không đổi**, **Lỗi** và bảng số cũ → số mới hoặc nội dung lỗi từng dòng.
5. **Lịch sử nhập** — các lượt nhập với tệp, phòng, người nộp, số dòng, trạng thái, thời gian.

2.4 Nhóm Người dân

ND-01 · Phản ánh

Đường dẫn: menu **Người dân** › **Phản ánh** (**/admin/feedback**); với tài khoản thuộc một phòng, menu ghi **Phản ánh của phòng** · **Vai trò:** tất cả; chuyên viên chỉ thấy hồ sơ được giao trực tiếp, trưởng phòng và người xem chỉ thấy hồ sơ của phòng mình.

Theo dõi phản ánh do người dân gửi qua cổng công khai; phân loại, phân công, xử lý và duyệt kết quả trên cùng một hồ sơ. Quyền chung theo vai trò xem mục 1.2; thao tác gửi và tra cứu dành cho người dân xem mục 2.6.



Hình 58. Danh sách phản ánh người dân

1. **Thống kê** — số hồ sơ trong phạm vi được xem hoặc đơn vị đang chọn; không thay đổi theo ô tìm kiếm và các bộ lọc còn lại. **Đang xử lý** gồm hồ sơ đã phân công, đang xử lý, chờ người dân bổ sung và đang xem xét lại; **Hài lòng** là điểm đánh giá bình quân trên thang 5.


2. **Tìm kiếm và bộ lọc** — tìm theo mã, tiêu đề, nội dung; lọc theo người được giao, đề nghị xem xét lại, quá hạn bổ sung, trạng thái, ưu tiên và nhóm vấn đề. Vai trò xem toàn địa phương có thêm bộ lọc **Đơn vị**.
3. **Danh sách hồ sơ** — xem mã, nhóm vấn đề, ưu tiên, trạng thái, đơn vị và cán bộ xử lý, hạn, thời điểm tiếp nhận; bấm một dòng để mở chi tiết.

Tìm phản ánh cần xử lý

1. Nhập từ khóa vào ô **Mã, tiêu đề, nội dung**, nhấn **Enter**. Người xem chỉ có ô **Mã phản ánh**.
2. Chọn **Giao cho tôi** để xem hồ sơ giao trực tiếp cho mình; chọn **Xem xét lại** để xem **đề nghị của người dân đang chờ quyết định**; chọn **Quá hạn bổ sung** để xem hồ sơ đang chờ người dân nhưng đã hết hạn.
3. Chọn thêm **Trạng thái**, **Ưu tiên**, **Nhóm vấn đề** hoặc **Đơn vị** khi cần. Bấm dòng hồ sơ để xem nội dung.

> Bộ chọn **Xem xét lại** khác với trạng thái cùng tên: đề nghị đang chờ chưa làm đổi trạng thái hồ sơ; chỉ khi được chấp nhận, hồ sơ mới chuyển sang **Xem xét lại**. Ô thống kê **Quá hạn** tính quá hạn phản hồi hoặc xử lý; số quá hạn bổ sung được ghi riêng ở dòng phụ.

Xem nội dung và lịch sử hồ sơ



Hình 59. *Chi tiết phản ánh*

1. **Thông tin hồ sơ** — người gửi, địa điểm, đơn vị và cán bộ xử lý, hạn, nội dung phản ánh; kết quả, lý do không tiếp nhận hoặc đề nghị xem xét lại xuất hiện khi hồ sơ có các thông tin đó.
2. **Các thẻ chi tiết** — **Trao đổi** phân biệt nội dung **Người dân thấy** với ghi chú **Nội bộ**; **Tệp** chứa minh chứng để tải về; **Lịch sử** ghi các bước đã thực hiện.
3. **Thao tác** — các nút ở cuối ngăn chi tiết thay đổi theo trạng thái hồ sơ và quyền của người đang đăng nhập.

Hạn hiển thị là **Hạn phản hồi** khi chưa có phản hồi đầu tiên, **Hạn xử lý** sau khi đã phản hồi, hoặc **Hạn bổ sung** khi đang chờ người dân. Người xem được xem thông tin theo dõi nhưng nội dung chi tiết, thông tin cá nhân, ghi chú nội bộ và tệp bị giới hạn.


Trạng thái	Ý nghĩa và bước tiếp theo
Mới tiếp nhận	Người dân đã gửi phản ánh; đầu mối rà soát, phân loại và phân công.
Đã phân công	Đã giao đơn vị, có thể đã giao cán bộ; người xử lý bắt đầu thực hiện.
Đang xử lý	Đang xác minh, trao đổi và chuẩn bị kết quả.
Chờ người dân bổ sung	Đã yêu cầu thêm thông tin; theo dõi hạn bổ sung.
Chờ duyệt kết quả	Người xử lý đã trình; người có thẩm quyền duyệt hoặc trả lại.
Đã có kết quả	Kết quả đã được duyệt và người dân có thể xem khi tra cứu; chưa đồng nghĩa đã công khai rộng rãi.
Đã đóng	Hồ sơ kết thúc sau khi có kết quả, hoặc do quá hạn bổ sung; xem lịch sử để biết lý do.
Không tiếp nhận	Quản trị hoặc lãnh đạo quyết định không tiếp nhận và đã ghi lý do.
Xem xét lại	Hồ sơ kết thúc đã được mở lại để xử lý tiếp.

Phân loại phản ánh mới

1. Quản trị, lãnh đạo, văn thư hoặc trưởng phòng mở hồ sơ **Mới tiếp nhận** hoặc **Đã phân công**, bấm **Phân loại**.
2. Chọn **Nhóm vấn đề**, **Mức ưu tiên**; nhập **Ghi chú** từ 3 đến 1.000 ký tự.
3. Bấm **Xác nhận**. Thao tác này cập nhật phân loại, không đổi trạng thái hồ sơ.

> Đổi mức ưu tiên có thể làm tính lại hạn xử lý đã có. Các mức gồm **Khẩn**, **Cao**, **Bình thường**, **Thấp**.

Phân công đơn vị và cán bộ xử lý



Hình 60. *Phân công xử lý phản ánh*

1. **Đơn vị và cán bộ** — bắt buộc chọn **Đơn vị xử lý**; có thể chọn thêm **Cán bộ xử lý** thuộc đơn vị đó.
2. **Ưu tiên và thời hạn** — chọn **Mức ưu tiên**, kiểm tra **Hạn xử lý**; hạn phải ở tương lai.
3. **Ghi chú phân công** — nêu yêu cầu giao việc, từ 3 đến 1.000 ký tự.
4. Quản trị, lãnh đạo, văn thư hoặc trưởng phòng bấm **Phân công** ở hồ sơ cần giao. Trưởng phòng chỉ phân công trong phòng mình.
5. Điền các thông tin trên rồi bấm **Xác nhận**.
6. Hồ sơ chuyển sang **Đã phân công**. Nếu đang **Chờ người dân bổ sung**, việc phân công lại giữ nguyên trạng thái chờ bổ sung.

Không bắt buộc chỉ định cán bộ ngay khi giao đơn vị. Chuyên viên chỉ thấy và xử lý hồ sơ sau khi được giao trực tiếp. Khi chưa có hạn, hệ thống tính từ cấu hình thời hạn và mức ưu tiên; người phân công có thể chọn hạn cụ thể.

Bắt đầu xử lý và trao đổi với người dân

1. Cán bộ được giao hoặc trưởng phòng mở hồ sơ **Đã phân công** hay **Xem xét lại**, bấm **Bắt đầu xử lý**, rồi **Xác nhận**.
2. Để trao đổi, bấm **Thêm trao đổi**; chọn **Gửi người dân** hoặc **Ghi chú nội bộ** tại **Phạm vi**, nhập **Nội dung**, rồi **Xác nhận**.

3. Khi đã gọi điện hoặc gửi email, bấm **Ghi nhận liên hệ**; chọn **Kênh**, **Kết quả**, nhập **Ghi chú**, rồi **Xác nhận**.

Gửi người dân chỉ có khi hồ sơ đang xử lý, chờ bổ sung hoặc xem xét lại. Ghi chú nội bộ không hiển thị trong kết quả tra cứu của người dân. Ghi nhận **Đã liên hệ được** hoặc **Đã gửi tin nhắn** được tính là phản hồi đầu tiên; **Không bắt máy** và **Thông tin liên hệ sai** chưa được tính. Quản trị và lãnh đạo cũng có quyền thực hiện các bước xử lý này.

Yêu cầu người dân bổ sung thông tin


1. Trong hồ sơ **Đang xử lý** hoặc **Xem xét lại**, bấm **Yêu cầu bổ sung**.
2. Nhập **Nội dung cần người dân bổ sung** từ 5 đến 3.000 ký tự, nêu rõ thông tin còn thiếu; bấm **Xác nhận**.
3. Hồ sơ chuyển sang **Chờ người dân bổ sung**, có **Hạn bổ sung** theo cấu hình. Theo dõi câu trả lời tại thẻ **Trao đổi**.

Khi người dân gửi nội dung bổ sung qua tra cứu, hồ sơ trở về **Đang xử lý**; hạn xử lý được cộng thêm thời gian đã chờ. Nếu hết hạn mà chưa bổ sung, quản trị, lãnh đạo hoặc trưởng phòng có thể bấm **Kết thúc do quá hạn bổ sung**, ghi chú nếu cần, rồi **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Đã đóng**; trường hợp này chưa có kết quả chuyên môn để đánh giá hoặc công khai.

Trình kết quả xử lý

1. Trong hồ sơ **Đang xử lý** hoặc **Xem xét lại**, bấm **Trình duyệt kết quả**.
2. Nhập **Kết quả xử lý** từ 10 đến 5.000 ký tự; bấm **Xác nhận**.
3. Hồ sơ chuyển sang **Chờ duyệt kết quả**. Chờ người có thẩm quyền xem xét; người trình không được tự duyệt kết quả mình trình.

Duyệt hoặc trả lại kết quả




Hình 61. *Hồ sơ chờ duyệt kết quả*

1. **Kết quả chờ duyệt** — đọc nội dung đã trình, đối chiếu phản ánh, trao đổi và minh chứng trước khi quyết định.
2. **Quyết định** — **Trả lại** để yêu cầu hoàn thiện hoặc **Duyệt kết quả** để chấp thuận.
3. Quản trị, lãnh đạo hoặc trưởng phòng mở hồ sơ **Chờ duyệt kết quả** trong phạm vi mình được xem.
4. Nếu kết quả đáp ứng yêu cầu, bấm **Duyệt kết quả**, nhập **Ghi chú** nếu cần, rồi **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Đã có kết quả**; kết quả được đưa vào trao đổi người dân thấy.
5. Nếu cần sửa, bấm **Trả lại**, nhập **Lý do trả lại** từ 3 đến 2.000 ký tự, rồi **Xác nhận**. Hồ sơ trở về **Đang xử lý**; người xử lý hoàn thiện và trình lại.

Đóng hồ sơ hoặc không tiếp nhận

- Với hồ sơ **Đã có kết quả**, quản trị, lãnh đạo hoặc trưởng phòng bấm **Đóng hồ sơ**, ghi chú nếu cần, rồi **Xác nhận**.
- Khi người dân đánh giá kết quả đã duyệt, hồ sơ **Đã có kết quả** cũng chuyển sang **Đã đóng**.
- Với hồ sơ **Mới tiếp nhận** hoặc **Đã phân công** không được tiếp nhận, quản trị hoặc lãnh đạo bấm **Không tiếp nhận**, nhập **Lý do** từ 10 đến 2.000 ký tự, rồi **Xác nhận**.

Công khai kết quả đã duyệt



Hình 62. Xem trước nội dung công khai

1. **Nội dung xem trước** — kiểm tra tiêu đề, nội dung, kết quả và trao đổi công khai sau khi hệ thống tự ẩn thông tin cá nhân.
2. **Xác nhận kiểm tra** — chỉ chọn khi đã đọc và xác định nội dung không còn thông tin cá nhân.
3. Quản trị hoặc lãnh đạo mở hồ sơ **Đã có kết quả** hay **Đã đóng** có kết quả chuyên môn đã duyệt, bấm **Công khai**.
4. Đọc toàn bộ nội dung trong hộp **Công khai kết quả**. Hộp này dùng để xem trước, không có ô sửa nội dung.
5. Chọn **Đã kiểm tra, nội dung không còn thông tin cá nhân**, rồi bấm **Xác nhận**. Kết quả xuất hiện trên cổng công khai.
6. Khi cần gỡ, mở lại hồ sơ, bấm **Gỡ công khai**, rồi **Xác nhận**.

> Không công khai hồ sơ đang có đề nghị xem xét lại chờ quyết định hoặc hồ sơ đóng do quá hạn bổ sung. Hệ thống có ẩn thông tin tự động nhưng người công khai vẫn phải kiểm tra nội dung xem trước; nếu còn thông tin cá nhân, đóng hộp thoại để rà soát trước khi công khai.

Xem xét đề nghị mở lại hồ sơ

1. Chọn bộ lọc **Xem xét lại**, mở hồ sơ và đọc nội dung đề nghị của người dân.
2. Quản trị, lãnh đạo hoặc trưởng phòng bấm **Chấp nhận mở lại** hoặc **Từ chối đề nghị**; nhập **Lý do** từ 10 đến 2.000 ký tự, rồi **Xác nhận**.
3. Nếu chấp nhận, hồ sơ chuyển sang **Xem xét lại**, được tính lại hạn và gỡ công khai. Kiểm tra đơn vị, phân công lại cán bộ rồi tiếp tục xử lý. Nếu từ chối, hồ sơ giữ trạng thái kết thúc và lưu lý do quyết định.


Người có thẩm quyền còn có thể chủ động bấm **Mở lại** ở hồ sơ đã có kết quả/đã đóng, hoặc **Khôi phục hồ sơ** ở hồ sơ không tiếp nhận, dù chưa có đề nghị của người dân. Mở lại xóa cán bộ đang được giao, kết quả và đánh giá hiện tại; lịch sử trước đó vẫn được giữ.

> Người dân được đề nghị xem xét lại tối đa 3 lần, trong 30 ngày từ lần có kết quả hoặc đóng hồ sơ gần nhất; không gửi thêm khi một đề nghị đang chờ quyết định. Cách người dân thực hiện xem mục 2.6.

ND-02 · Trang công khai

Đường dẫn: menu **Người dân** › **Trang công khai** (**/admin/public-dashboard**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống.

Dùng để sắp xếp nội dung cổng thông tin người dân, lưu bản nháp và công bố từng phiên bản. Người dân chỉ thấy phiên bản đã công bố; sửa bản nháp chưa làm thay đổi trang đang hiển thị.



Hình 63. *Trình dựng trang công khai*


1. **Quản lý phiên bản** — mở trang đang công bố, xem lịch sử, quản lý văn bản, lưu nháp và công bố.

2. **Khung thiết kế** — chọn cỡ màn hình, chuyển giữa **Bố cục** và **Xem trước**, thêm khối hoặc chọn mẫu trang.
3. **Bố cục bản nháp** — bấm chọn khối để sửa nội dung; kéo thanh tên khối để di chuyển, kéo cạnh phải, cạnh dưới hoặc góc dưới bên phải để đổi kích thước.
4. **Thiết lập trang** — tên bản nháp, màu sắc, độ rộng, bo góc, dải tiêu đề và chân trang.

Sắp xếp bố cục và thêm khối

1. Chọn **Máy tính**, **Máy tính bảng** hoặc **Điện thoại**. Mỗi cỡ màn hình có bố cục riêng; cần kiểm tra cả ba trước khi công bố.
2. Nếu cần bố cục có sẵn, bấm **Mẫu trang**, chọn **Minh bạch điều hành**, **Chỉ tiêu trọng tâm** hoặc **Thông tin và văn bản**, rồi xác nhận **Dùng mẫu**. Thao tác này thay thế bố cục và các khối của bản nháp đang sửa.
3. Bấm **Thêm khối**, chọn loại khối trong bảng dưới. Khối mới được thêm vào cuối cả ba bố cục.
4. Bấm vào khối; chỉnh **Tiêu đề khối** và các trường riêng trong bảng bên phải. Dùng **Nhân bản** để tạo bản sao hoặc **Xoá khối** rồi xác nhận **Xoá** để bỏ khối.
5. Chuyển sang **Xem trước**, kiểm tra chữ, số liệu, liên kết và chiều cao từng khối. Bấm **Lưu nháp** khi hoàn tất.

Loại khối	Nội dung và lựa chọn chính
Số liệu tổng quan	Chọn **Số liệu hiển thị**: đơn vị có chỉ tiêu, chỉ tiêu công khai, đã hoàn thành, đúng tiến độ, tiến độ chung, năm
Danh sách chỉ tiêu	**Nguồn chỉ tiêu**: **Nổi bật**, **Tất cả** hoặc **Chọn lọc**; với **Chọn lọc**, chọn ít nhất một **Chỉ tiêu**; **Số mục tối đa** từ 1 đến 100
Tiến độ theo đơn vị	Tiến độ các đơn vị từ số liệu đã công khai; **Số mục tối đa** từ 1 đến 24
Kết quả phản ánh	Kết quả phản ánh đã công khai; **Số mục tối đa** từ 1 đến 24
Văn bản công khai	Chọn các **Văn bản** đã công khai trong thư viện; **Số mục tối đa** từ 1 đến 30
Đoạn văn bản	Nhập **Nội dung** giới thiệu hoặc thông báo, tối đa 8.000 ký tự
Khối HTML	Nội dung tùy biến bằng HTML và **Biến dữ liệu** lấy từ **Tổng quan**, **Chỉ tiêu** hoặc **Văn bản**; cần người có chuyên môn hỗ trợ
Nút điều hướng	Nhập **Mô tả**, **Nhãn nút**, **Liên kết**; liên kết phải là đường dẫn nội bộ hoặc địa chỉ HTTPS



Hình 64. Chọn số liệu của một khối

1. **Khối đang chọn** — có viền chọn trên bố cục.
2. **Thuộc tính khối** — sửa tiêu đề, chọn số liệu hiển thị; các loại khối khác có trường tương ứng.

Trang cần từ 1 đến 40 khối; **Tên bản nháp** tối thiểu 3 ký tự. Nếu có cảnh báo thiếu nội dung hoặc màu chữ không đủ tương phản, sửa theo thông báo trước khi lưu và công bố. Phím tắt **Ctrl S** lưu bản nháp đang thay đổi.

Công bố bản nháp

1. Kiểm tra **Xem trước** ở cả ba cỡ màn hình; đối chiếu nội dung, số liệu và văn bản được phép đưa ra công khai.
2. Bấm **Công bố**. Nhập **Nội dung thay đổi** từ 3 đến 500 ký tự.
3. Bấm **Công bố** trong hộp thoại. Nếu còn thay đổi chưa lưu, hệ thống lưu bản nháp trước khi công bố.
4. Kiểm tra dòng **Đã công bố lần …**, rồi bấm **Mở trang** để xem kết quả ở cổng công khai.

Nếu xuất hiện **Bản nháp đã thay đổi ở nơi khác**, đọc thông báo trước khi chọn **Tải bản mới**. Việc tải bản mới có thể thay phần đang sửa trên máy. Nếu rời trang khi còn **Chưa lưu**, hệ thống hỏi **Rời trang** hoặc **Ở lại**.

Xem và khôi phục phiên bản




Hình 65. *Lịch sử công bố trang*

1. **Các lần công bố** — ghi nội dung thay đổi, người công bố, thời điểm; bản hiện hành có nhãn **Đang hiển thị**.
2. **Khôi phục** — đưa phiên bản được chọn vào bản nháp.
3. Bấm **Lịch sử**.
4. Tìm lần công bố cần dùng, bấm **Khôi phục**, rồi xác nhận **Khôi phục**.
5. Kiểm tra lại bản nháp và các văn bản còn được công khai. Muốn người dân thấy bản đã khôi phục, thực hiện **Công bố** thành một lần mới.

> Khôi phục chỉ thay bản nháp. Phiên bản đang công bố giữ nguyên cho đến lần công bố tiếp theo.

Công khai và thu hồi văn bản



Hình 66. *Thư viện văn bản công khai*

1. **Văn bản trong thư viện** — tên, mã, tệp gốc và tình trạng công khai.
2. **Thao tác từng văn bản** — **Công khai** đối với văn bản chưa công khai; **Cập nhật** và **Thu hồi** đối với văn bản đang công khai.
3. Bấm **Văn bản** trên đầu trang hoặc **Quản lý văn bản công khai** trong thuộc tính khối văn bản.
4. Tìm văn bản đã xử lý hoàn tất trong kho, bấm **Công khai**.
5. Kiểm tra **Tiêu đề công khai** (3–300 ký tự), nhập **Trích yếu** nếu cần (tối đa 2.000 ký tự).
6. Đọc tệp, chọn **Đã kiểm tra văn bản không chứa thông tin cá nhân, bí mật nhà nước**, rồi bấm **Công khai** trong hộp thoại.
7. Chọn văn bản này trong trường **Văn bản** của khối **Văn bản công khai**, kiểm tra bản xem trước rồi công bố trang. Chỉ công khai trong thư viện chưa đủ để văn bản xuất hiện trên cổng.

Để sửa tiêu đề hoặc trích yếu của bản công khai, bấm **Cập nhật**, sửa nội dung rồi bấm **Công khai**. Để ngừng cung cấp văn bản, bấm **Thu hồi** và xác nhận **Thu hồi**; liên kết công khai ngừng tải được ngay. Kiểm tra lại khối văn bản và công bố bố cục đã điều chỉnh khi cần.


> Thư viện nhận văn bản đã xử lý hoàn tất, thuộc các định dạng PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), ảnh JPEG, PNG hoặc WebP. Không mặc nhiên công khai mọi tệp trong Kho văn bản. Cách người dân xem và tải văn bản được trình bày tại mục 2.6.

2.5 Nhóm Hệ thống

HT-01 · Thiết lập địa phương

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Thiết lập địa phương** (**/admin/thiet-lap**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống.

Khai báo thông tin địa phương, chọn cơ cấu tổ chức, nạp bộ chỉ tiêu mẫu và đặt các thời hạn ban đầu. Có thể mở lại màn hình để cập nhật thông tin; cần kiểm tra các lựa chọn trước khi áp dụng cho đơn vị đang vận hành.



Hình 67. Thiết lập địa phương

1. **Các bước thiết lập** — **Địa phương**, **Cơ cấu tổ chức**, **Bộ chỉ tiêu**, **Thời hạn**, **Áp dụng**.
2. **Thông tin địa phương** — loại đơn vị, tên đơn vị, tên cơ quan, tên ngắn, các mã định danh, **Màu chủ đạo** và thông tin liên hệ.
3. **Lưu thông tin địa phương** — **Chỉ lưu thông tin địa phương** cập nhật phần thông tin đang khai.

Cập nhật thông tin địa phương

1. Chọn **Loại đơn vị**; nhập **Tên đơn vị**, **Tên cơ quan**, **Tên ngắn** (bắt buộc). Dòng gợi ý dưới **Tên ngắn** cho biết tên ứng dụng sẽ hiển thị (IOC kèm tên ngắn).
2. Bổ sung **Tỉnh / Thành phố**, **Mã đơn vị hành chính**, **Mã định danh cơ quan**, **Màu chủ đạo**, **Địa chỉ**, **Điện thoại**, **Email liên hệ**, **Trang thông tin**, **Tên miền email công vụ** khi có.
3. Nếu chỉ cập nhật hồ sơ địa phương, bấm **Chỉ lưu thông tin địa phương**.

Mã đơn vị hành chính gồm 5 chữ số; **Mã định danh cơ quan** chỉ gồm chữ, số, dấu chấm, gạch ngang; **Trang thông tin** bắt đầu bằng **http://** hoặc **https://**.

> **Tên ngắn** còn là tên hệ thống dùng để nhận ra phần của địa phương trong văn bản giao chỉ tiêu cho nhiều xã, phường (mỗi đơn vị một phần). Với văn bản loại này, AI chỉ trích xuất các trang thuộc phần của địa phương và việc tìm vị trí chỉ tiêu trong văn bản giao cũng chỉ tìm trong phần đó. Nhập **Tên ngắn** đúng địa danh như trên văn bản cấp trên, ví dụ "Lái Thiêu" (không phân biệt chữ hoa, chữ thường; có hay không chữ "Phường", "Xã" ở đầu đều được). Cơ chế này chỉ hoạt động sau khi đã **Áp dụng thiết lập** ít nhất một lần. Nếu không nhận ra phần của địa phương, AI đọc toàn văn bản và khung **Lượt xử lý** (DL-04) ghi lại điều này.

Áp dụng cơ cấu và bộ chỉ tiêu ban đầu


1. Từ bước **Địa phương**, bấm **Tiếp tục**. Tại **Cơ cấu tổ chức**, chọn các phòng ban cần dùng và kiểm tra **Tên phòng ban**; phải chọn ít nhất một đơn vị.
2. Bấm **Tiếp tục** đến **Bộ chỉ tiêu**. Chọn năm tại **Nạp cho năm** và chọn các bộ mẫu phù hợp. Có thể không chọn bộ nào nếu chưa cần nạp; chú ý nhãn **Đã nạp** và **Không đúng loại đơn vị**.
3. Tại **Thời hạn**, kiểm tra **Tự thông qua báo cáo sau**, **Tự thông qua đề xuất sau**, **Hạn trả lời giải trình**, **Nhắc chưa giao người sau**, **Số lần chuyển việc tối đa** và **Trình chiếu chuyển trang sau**. Ý nghĩa và giá trị mặc định xem HT-04 bên dưới.
4. Tại **Áp dụng**, đọc lại bảng tổng hợp. Bấm **Quay lại** nếu cần sửa; bấm **Áp dụng thiết lập** khi thông tin đã đúng.
5. Đọc kết quả tạo mới/cập nhật phòng ban và kết quả của **từng bộ chỉ tiêu**; mở **Bộ chỉ tiêu** để kiểm tra sau khi nạp.

> Khi áp dụng lại, phòng ban trùng mã được ghi đè tên, tên ngắn, loại, lĩnh vực, màu và thứ tự theo bảng ở bước **Cơ cấu tổ chức**; bộ mẫu đã nạp cho năm đó được bỏ qua. **Áp dụng thiết lập** cũng ghi các thời hạn ở bước **Thời hạn** vào Cấu hình và lấy năm tại **Nạp cho năm** làm **Năm kế hoạch mặc định** (HT-04). Một bộ mẫu có thể báo lỗi riêng dù thông tin địa phương, phòng ban và thời hạn đã lưu; cần đọc từng dòng kết quả, không chỉ thông báo chung.

HT-02 · Phòng ban

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Phòng ban** (**/admin/departments**) · **Vai trò:** tất cả được xem trong phạm vi quyền; chỉ quản trị được thêm và sửa.

Quản lý danh mục đơn vị, lĩnh vực phụ trách và trạng thái hoạt động. Với tài khoản giới hạn theo phòng, tiêu đề màn hình là **Thông tin phòng**.



Hình 68. Danh sách phòng ban

1. **Thêm đơn vị** — **Thêm phòng ban** mở hộp nhập thông tin đơn vị mới.
2. **Tìm phòng ban** — ô **Tên, mã, lĩnh vực** xuất hiện khi danh sách có trên 5 đơn vị.
3. **Danh sách đơn vị** — xem loại, số cán bộ, chỉ tiêu, phản ánh và trạng thái; mở dấu **+** để đọc lĩnh vực, ghi chú hoặc bấm biểu tượng **Sửa** ở cuối dòng để cập nhật.

Cột **Cán bộ** tính các tài khoản gắn với đơn vị, kể cả đã khóa; **Chỉ tiêu** không tính chỉ tiêu đã lưu trữ; **Phản ánh** tính các hồ sơ gắn với đơn vị. Bấm số ở cột **Chỉ tiêu** để mở danh sách tương ứng.

Thêm hoặc sửa phòng ban

1. Bấm **Thêm phòng ban**, hoặc biểu tượng **Sửa** tại đơn vị cần cập nhật.
2. Nhập **Mã**, **Tên đầy đủ**; bổ sung **Tên ngắn**, **Loại đơn vị**, **Thứ tự**, **Màu nhận diện**, **Lĩnh vực phụ trách**, **Ghi chú**.
3. Bấm **Lưu**. Mã phải riêng biệt, dài 2–30 ký tự, chỉ gồm chữ không dấu, số, dấu gạch ngang hoặc gạch dưới; hệ thống lưu mã bằng chữ hoa.

Ngừng hoặc khôi phục hoạt động phòng ban


1. Bấm **Sửa**, tắt **Đang hoạt động**, rồi bấm **Lưu**.
2. Đọc số tài khoản, chỉ tiêu và phản ánh trong hộp **Ngừng hoạt động phòng ban?**; bấm **Ngừng hoạt động** để xác nhận.
3. Khi cần dùng lại, mở **Sửa**, bật **Đang hoạt động**, rồi **Lưu**.

> Hệ thống không cho ngừng khi còn tài khoản hoạt động, chỉ tiêu chưa lưu trữ hoặc phản ánh chưa kết thúc/đang chờ xem xét lại. Cần chuyển hoặc khóa tài khoản, chuyển chỉ tiêu và xử lý xong phản ánh trước.

HT-03 · Tài khoản

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Tài khoản** (**/admin/users**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống.

Tạo tài khoản cán bộ, gắn vai trò và phòng ban; cập nhật thông tin, đặt lại mật khẩu hoặc khóa khi ngừng sử dụng. Phân biệt các vai trò theo mục 1.2.



Hình 69. *Quản lý tài khoản*

1. **Tạo tài khoản** — mở hộp khai báo tài khoản cán bộ mới.
2. **Tìm kiếm và lọc** — tìm tại **Tên, tên đăng nhập, email**; chọn **Vai trò** hoặc **Phòng ban** để thu hẹp danh sách.
3. **Thông tin tài khoản** — xem cán bộ, vai trò, chức vụ, phòng ban, lần đăng nhập gần nhất và trạng thái; bấm biểu tượng **Sửa** ở cuối dòng để cập nhật. Khi màn hình không đủ rộng, kéo ngang bảng để xem cột **Trạng thái**.

Tạo tài khoản cán bộ

1. Bấm **Tạo tài khoản**; nhập **Tên đăng nhập**, **Họ và tên**, chọn **Vai trò** (hộp mở sẵn **Chuyên viên**).
2. Chọn **Phòng ban** theo quy tắc dưới đây. Bổ sung **Chức vụ**, **Email công vụ** nếu có; cán bộ cần email công vụ để tự khôi phục mật khẩu (mục 1.3).
3. Nhập **Mật khẩu** theo yêu cầu tại mục 1.3, rồi bấm **Lưu**.

Vai trò	Phòng ban	Phạm vi dữ liệu
Quản trị hệ thống	Không gắn (ô bị khóa)	Toàn địa phương
Lãnh đạo UBND, Văn thư	Không bắt buộc; để trống thì danh sách ghi **Toàn địa phương**	Toàn địa phương, kể cả khi có chọn phòng ban
Trưởng phòng, Chuyên viên, Người xem	Bắt buộc, chỉ chọn được phòng ban đang hoạt động	Chỉ phòng được gắn

Tên đăng nhập dài 3–50 ký tự, chỉ gồm chữ không dấu, số, dấu chấm, gạch ngang hoặc gạch dưới; được lưu bằng chữ thường và không đổi trong hộp sửa. Tên đăng nhập và email không được trùng tài khoản khác. Quyền thao tác cụ thể của từng vai trò xem mục 1.2.

Cập nhật, đặt lại mật khẩu hoặc khóa tài khoản

1. Tìm cán bộ và bấm **Sửa**.
2. Cập nhật thông tin cần thay đổi. Nhập **Đặt lại mật khẩu** nếu cần cấp mật khẩu khác; để trống để giữ mật khẩu hiện tại.
3. Tắt **Đang hoạt động** nếu cần khóa, hoặc bật lại để cho sử dụng; bấm **Lưu**.

Đổi vai trò, chuyển phòng, khóa, mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu sẽ thu hồi các phiên đăng nhập đang có của tài khoản đó. Khi sửa chính tài khoản đang đăng nhập, ô **Vai trò** và công tắc **Đang hoạt động** bị khóa, ô đặt lại mật khẩu được ẩn; đổi mật khẩu của mình tại HT-07.


> Nếu tài khoản còn phản ánh đang xử lý, phải phân công lại trước khi khóa, chuyển phòng hoặc đổi sang vai trò khác Trưởng phòng, Chuyên viên. Khi đó các chỉ tiêu người này đang phụ trách được trả về trưởng phòng để phân công lại; dòng thời gian của chỉ tiêu ghi rõ lý do. Hệ thống luôn phải còn ít nhất một quản trị viên đang hoạt động.

> **Số điện thoại di động.** Ô **Số điện thoại di động** trong hộp thêm, sửa tài khoản dùng để nhận mã khôi phục mật khẩu qua tin nhắn (mục 1.3). Email công vụ và số điện thoại của tài khoản chỉ quản trị viên sửa được; khi đổi, các mã khôi phục đang chờ của tài khoản đó mất hiệu lực.

HT-04 · Cấu hình

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Cấu hình** (**/admin/settings**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống.

Đặt các giá trị dùng chung về năm kế hoạch, cảnh báo, thời hạn trách nhiệm, phản ánh người dân, trình chiếu và hiệu ứng Jarvis. Đơn vị ngày, lần, giây hoặc phần trăm được ghi ngay tại ô nhập.



Hình 70. Các nhóm cấu hình hệ thống

1. **Kế hoạch và cảnh báo** — năm mặc định, số ngày cảnh báo trước hạn và ngưỡng có nguy cơ.
2. **Thời hạn trách nhiệm** — tự thông qua, giải trình, nhắc giao người và giới hạn chuyển việc.
3. **Phản ánh người dân** — hạn phản hồi đầu tiên, xử lý và chờ bổ sung.
4. **Trình chiếu và Jarvis** — thời gian chuyển trang và công tắc hiệu ứng toàn màn hình khi gọi Jarvis.

Điều chỉnh các giá trị dùng chung

1. Đọc giá trị hiện tại và dòng thời điểm/người cập nhật dưới tiêu đề.
2. Sửa trường cần điều chỉnh theo bảng dưới; số ngày, năm, số lần và số giây phải là số nguyên.
3. Bấm **Lưu cấu hình**. Nếu hệ thống báo cấu hình vừa được người khác cập nhật, tải lại và kiểm tra giá trị mới trước khi sửa tiếp.

Cột "Mặc định" là giá trị khi hệ thống chưa lưu cấu hình lần nào.

Trường	Mặc định	Phạm vi nhập	Tác dụng
Năm kế hoạch mặc định	Năm hiện tại	2000–2100	Năm số liệu mặc định của cổng thông tin công khai và năm Jarvis dùng khi câu hỏi không nêu năm. Các màn hình quản trị vẫn mở sẵn năm hiện tại.
Cảnh báo trước hạn	14 ngày	1–365 ngày	Số ngày trước hạn hoàn thành để xếp chỉ tiêu chưa hoàn thành vào nhóm sắp đến hạn trong thống kê cảnh báo.

Trường	Mặc định	Phạm vi nhập	Tác dụng
Ngưỡng có nguy cơ	70%	0–100%	Chỉ tiêu chưa đạt, chưa quá hạn có tiến độ dưới ngưỡng này được xếp **Có nguy cơ**, từ ngưỡng trở lên là **Đúng tiến độ**; cách tính tiến độ xem mục 1.5.
Tự thông qua báo cáo sau	7 ngày	0–60 ngày	Báo cáo số liệu chờ duyệt quá số ngày này, tính từ lúc gửi, được hệ thống tự thông qua và ghi trách nhiệm người duyệt. Nhập 0 để tắt.
Tự thông qua đề xuất sau	3 ngày	0–30 ngày	Hạn tự thông qua được ghi cho đề xuất tại lúc trình; quá hạn mà chưa được duyệt hoặc từ chối thì đề xuất tự thành chỉ tiêu. Nhập 0 để tắt: đề xuất trình sau đó không có hạn, đề xuất đã có hạn cũng không tự thông qua trong thời gian tắt.
Hạn trả lời giải trình	3 ngày	1–30 ngày	Hạn mặc định của yêu cầu giải trình, tính từ lúc gửi yêu cầu; người yêu cầu có thể nhập hạn riêng 1–30 ngày tại ô **Thời hạn trả lời (ngày)**.
Nhắc chưa giao người sau	3 ngày	0–30 ngày	Chỉ tiêu nhập số liệu thủ công, không có chỉ tiêu con, chưa có người phụ trách quá số ngày này (tính từ lúc tạo chỉ tiêu) thì nhắc trưởng phòng chủ trì; quá gấp đôi số ngày thì báo lãnh đạo và coi là việc bị treo. Nhập 0 để tắt.
Số lần chuyển việc tối đa	1 lần	0–5 lần	Số lần người phụ trách được chuyển chỉ tiêu cho cán bộ khác cùng phòng chủ trì, tính từ lần giao gần nhất; 0 là không cho chuyển. Hết lượt thì chỉ còn cách trả lại trưởng phòng để phân công lại.
Hạn phản hồi đầu tiên	2 ngày	1–30 ngày	Tính từ lúc tiếp nhận phản ánh mới.
Hạn xử lý	10 ngày	1–365 ngày	Thời hạn cơ sở để tính hạn xử lý phản ánh theo mức ưu tiên.
Hạn người dân bổ sung	7 ngày	1–60 ngày	Tính từ lúc cán bộ gửi yêu cầu bổ sung thông tin.
Chuyển trang sau	20 giây	5–300 giây	Thời gian hiển thị mỗi trang của Trình chiếu (DH-03); cùng giá trị với **Trình chiếu chuyển trang sau** ở HT-01.

Trường	Mặc định	Phạm vi nhập	Tác dụng
Hiệu ứng khi gọi Jarvis	Bật	Bật / tắt	Cho phép hình ảnh toàn màn hình khi gọi Jarvis; thao tác hỏi và cài đặt giọng nói xem mục 1.6.

Hạn xử lý phản ánh phải lớn hơn hoặc bằng **Hạn phản hồi đầu tiên**. Khi tính hạn theo ưu tiên: **Khẩn** là 1 ngày; **Cao** là một nửa thời hạn cơ sở, làm tròn lên và tối thiểu 2 ngày; **Bình thường** bằng thời hạn cơ sở; **Thấp** thêm 5 ngày. Quy trình theo dõi các hạn này xem ND-01, mục 2.4.

Theo dõi kết quả xử lý tự động

Hệ thống rà soát các thời hạn trên theo chu kỳ ngắn (mặc định mỗi phút). Thao tác tự động ghi người thực hiện là **Hệ thống IOC** trên dòng thời gian của chỉ tiêu; riêng việc tự thông qua báo cáo, đề xuất còn được ghi vào Nhật ký hệ thống (HT-05) với tài khoản "he-thong".

- **Báo cáo quá hạn duyệt** chỉ được tự thông qua khi chỉ tiêu chưa lưu trữ và số liệu chưa thay đổi sau lúc gửi; nếu không, hệ thống báo người duyệt và lãnh đạo để xử lý. Người duyệt chịu trách nhiệm là trưởng phòng chủ trì, hoặc lãnh đạo nếu báo cáo do trưởng phòng gửi.
- **Đề xuất quá hạn** mà không tạo được chỉ tiêu (ví dụ thiếu thông tin bắt buộc) thì dừng đếm hạn, hệ thống báo lãnh đạo và trưởng phòng phụ trách. Đề xuất còn dưới 24 giờ đến hạn được nhắc lãnh đạo và trưởng phòng phụ trách.
- **Báo cáo định kỳ** của chỉ tiêu nhập số liệu thủ công được nhắc khi kỳ hiện tại còn dưới 3 ngày đến hạn (trừ chỉ tiêu loại **Chấm điểm**); kỳ đã quá hạn mà chưa báo cáo được nhắc, trễ quá 7 ngày thì báo lãnh đạo. Các mốc 24 giờ, 3 ngày, 7 ngày cố định, không phụ thuộc ô **Cảnh báo trước hạn**.
- **Việc bị treo** gồm chỉ tiêu chưa giao người quá gấp đôi **Nhắc chưa giao người sau** (trừ chỉ tiêu loại thống kê) và chỉ tiêu bị chuyển, trả qua lại từ 3 lần trở lên (mốc 3 lần cố định; từ lần thứ 3, mỗi lần chuyển hoặc trả đều được báo lãnh đạo). Danh sách hiện ở thẻ **Việc bị treo** của DH-01 và trên Trình chiếu (DH-03); riêng Trình chiếu còn liệt kê thêm chỉ tiêu quá hạn trả lời giải trình.
- **Giải trình quá hạn** được thông báo tới người yêu cầu, trưởng phòng chủ trì và người phụ trách, ghi vào dòng thời gian; yêu cầu vẫn mở cho tới khi được trả lời.
- **Phản ánh quá hạn bổ sung** vẫn cần người có thẩm quyền quyết định kết thúc, không tự đóng theo cấu hình.

> Thay đổi **Tự thông qua báo cáo sau** và **Nhắc chưa giao người sau** áp dụng ngay cho cả việc đang chờ. Thay đổi số ngày của **Tự thông qua đề xuất sau** và **Hạn trả lời giải trình** chỉ áp dụng cho đề xuất trình và yêu cầu giải trình gửi sau khi lưu. Kết quả xử lý tự động được tổng hợp tại Trách nhiệm (DH-04).

Thiết lập bổ sung từ bản tháng 11/2026


Thiết lập	Lựa chọn	Tác dụng

Thiết lập	Lựa chọn	Tác dụng
Người phân việc cho phòng	**Lãnh đạo UBND** (mặc định) hoặc **Chánh Văn phòng**	Ai được tạo văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho mọi phòng và duyệt đề xuất chỉ tiêu liên phòng (DH-05, DH-06, CT-03). Lãnh đạo UBND luôn có quyền này; chọn **Chánh Văn phòng** thì trưởng phòng của Văn phòng có thêm quyền. Quyền phân việc không kèm quyền báo cáo thay chuyên viên hay giao chuyên viên thay trưởng phòng
Cho xem chỉ tiêu của phòng khác	Bật (mặc định) hoặc tắt	Bật: trưởng phòng, chuyên viên, người xem xem được chỉ tiêu toàn địa phương bằng công tắc **Phòng tôi** / **Toàn địa phương**; quyền sửa vẫn theo phòng chủ trì và người được giao. Tắt: mỗi phòng chỉ thấy chỉ tiêu của mình như trước

HT-05 · Nhật ký hệ thống

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Nhật ký hệ thống** (**/admin/audit-logs**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống.

Tra cứu ai đã thực hiện thao tác nào, vào thời điểm nào và với đối tượng nào. Dùng khi đối chiếu một thay đổi hoặc tìm thông tin phục vụ xử lý sự cố.



Hình 71. *Nhật ký hệ thống*

1. **Điều kiện tra cứu** — tìm **Tài khoản, mã đối tượng**; kết hợp **Thao tác**, **Đối tượng**, **Phòng ban** và khoảng ngày.
2. **Bản ghi nhật ký** — thời điểm, người thực hiện (tên đăng nhập và vai trò), thao tác, đối tượng và phòng ban liên quan; biểu tượng sao chép cạnh mã đối tượng giúp lấy đúng mã khi đối chiếu.
3. **Chi tiết bản ghi** — phần mở ra khi bấm dấu **+** ở đầu dòng có thông tin bổ sung, ví dụ số dòng của một lần đối soát tệp Excel.

Tra cứu một thao tác

1. Nhập tên đăng nhập hoặc mã đối tượng (có thể nhập một phần), bấm **Enter**; chọn thêm các điều kiện cần dùng. Danh sách **Thao tác** và **Đối tượng** chỉ gồm các giá trị đã có trong nhật ký.
2. Chọn khoảng ngày để giới hạn thời gian. Ngày lọc được tính theo giờ Việt Nam và bao gồm cả ngày kết thúc.
3. Đọc bản ghi phù hợp; mở dấu **+** nếu có để xem trường đã thay đổi hoặc thông tin liên quan.
4. Bấm cột **Thời điểm** để đổi thứ tự; chọn 20, 50 hoặc 100 bản ghi mỗi trang khi cần.

Các thao tác ở nhóm Hệ thống được ghi với nhãn sau trong cột **Thao tác**:


Thao tác	Nhãn trong nhật ký
HT-01: bấm **Chỉ lưu thông tin địa phương**	**Cập nhật thông tin địa phương**
HT-01: bấm **Áp dụng thiết lập**	**Thiết lập địa phương**, kèm **Cập nhật thông tin địa phương** và một dòng **Nạp bộ chỉ tiêu mẫu** cho mỗi bộ được nạp mới
HT-02: thêm, sửa phòng ban	**Tạo phòng ban**, **Cập nhật phòng ban**
HT-03: tạo, sửa tài khoản	**Tạo tài khoản**, **Cập nhật tài khoản**; phần chi tiết có **Đặt lại mật khẩu**, **Vai trò trước**, **Vai trò hiện tại**
HT-04: bấm **Lưu cấu hình**	**Cập nhật cấu hình**; phần chi tiết **Trường thay đổi** liệt kê tên các ô đã sửa
HT-06: lưu trạng thái báo lỗi	**Cập nhật báo lỗi**
HT-07: bấm **Đổi mật khẩu**; khôi phục khi quên (mục 1.3)	**Đổi mật khẩu**; **Khôi phục mật khẩu**
Hệ thống tự thông qua (HT-04)	**Tự thông qua số liệu**, **Tự thông qua đề xuất chỉ tiêu**, người thực hiện "he-thong"

Nhật ký hiển thị thông tin được phép tra cứu, không phải bản sao toàn bộ nội dung hồ sơ. Hệ thống không cho sửa hoặc xóa bản ghi tại màn hình này.

HT-06 · Góp ý, báo lỗi

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Góp ý, báo lỗi** (**/admin/bao-loi**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống.

Tiếp nhận và theo dõi báo lỗi do người dùng gửi, kèm địa chỉ, mã màn hình và ảnh chụp nếu có. Cách gửi báo lỗi từ thanh đầu trang đã trình bày ở mục 1.4.



Hình 72. Danh sách báo lỗi chưa có bản ghi

1. **Tìm và lọc báo lỗi** — tìm tại **Nội dung, địa chỉ, mã màn hình**; lọc **Tất cả**, **Mới**, **Đang xử lý**, **Đã sửa**, **Không sửa**.
2. **Danh sách** — các cột mô tả, màn hình, người gửi, ảnh, trạng thái và thời điểm gửi; khi chưa có dữ liệu hiển thị **Chưa có báo lỗi**.

Xem và cập nhật một báo lỗi

1. Khi có bản ghi, bấm dòng báo lỗi để mở chi tiết.
2. Đọc **Người gửi**, **Màn hình**, **Địa chỉ**, **Khung nhìn**, **Trình duyệt**, nội dung mô tả và ảnh đính kèm; bấm địa chỉ để mở màn hình được báo.
3. Chọn **Trạng thái**, nhập **Ghi chú xử lý** tối đa 2.000 ký tự, rồi bấm **Lưu**. Bấm **Đóng** để rời ngăn chi tiết.


Trạng thái	Cách dùng
Mới	Chưa bắt đầu xử lý.
Đang xử lý	Đang kiểm tra hoặc sửa lỗi.
Đã sửa	Đã hoàn tất sửa; ghi kết quả kiểm tra trong ghi chú.
Không sửa	Kết thúc mà không sửa; ghi rõ lý do.

> Ảnh minh họa là danh sách chưa có báo lỗi nên chưa thể hiện ngăn chi tiết. Danh sách hiện tải tối đa 200 báo lỗi mới nhất; số đếm và bộ lọc trên màn hình áp dụng trong các bản ghi đã tải.

HT-07 · Hồ sơ cá nhân

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Hồ sơ cá nhân** (**/admin/profile**), hoặc menu tài khoản › **Hồ sơ cá nhân** · **Vai trò:** tất cả.

Kiểm tra thông tin tài khoản đang đăng nhập và đổi mật khẩu của mình. Nếu họ tên, chức vụ, email hoặc phòng ban chưa đúng, liên hệ quản trị viên cập nhật tại HT-03.



Hình 73. Hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu

1. **Thông tin tài khoản** — họ tên, tên đăng nhập, **Vai trò**, **Chức vụ**, **Phạm vi**, **Email công vụ** và **Đăng nhập gần nhất**. **Phạm vi** ghi toàn địa phương (ví dụ "Toàn phường Lái Thiêu") với quản trị, lãnh đạo, văn thư; ghi tên phòng với các vai trò còn lại.
2. **Đổi mật khẩu** — nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại để xác nhận.

Đổi mật khẩu của mình


1. Nhập **Mật khẩu hiện tại**.
2. Nhập **Mật khẩu mới** khác mật khẩu hiện tại và đáp ứng yêu cầu tại mục 1.3; nhập đúng lần nữa tại **Nhập lại mật khẩu mới**.
3. Bấm **Đổi mật khẩu**. Khi thành công, phiên đang dùng được giữ và các phiên đăng nhập khác bị thu hồi.

Mỗi tài khoản được thử đổi mật khẩu tối đa 5 lần trong 15 phút; vượt quá thì phải chờ hết khoảng thời gian này rồi thử lại. Nếu quên mật khẩu hiện tại, dùng quy trình khôi phục ở mục 1.3 hoặc nhờ quản trị viên đặt lại tại HT-03; không thể đổi tại đây khi chưa nhập đúng mật khẩu hiện tại.

HT-08 · Ứng dụng công vụ

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Ứng dụng công vụ** (**/admin/ung-dung**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống.

Khai báo danh mục phần mềm công vụ hiện trên khay ứng dụng của **Bàn làm việc** (DH-00): thư công vụ, dịch vụ công, quản lý văn bản và các trang tra cứu thường dùng.



Hình 74. *Danh mục ứng dụng công vụ*

Mỗi dòng là một ứng dụng: tên và công dụng, nhóm, đối tượng được thấy, trạng thái đang dùng, nguồn số việc mới và các nút đổi thứ tự, xem trước, sửa.

Thêm hoặc sửa ứng dụng

1. Bấm **Thêm ứng dụng**, hoặc bấm biểu tượng bút ở dòng cần sửa.
2. Nhập **Tên ứng dụng**, **Địa chỉ** (bắt đầu bằng **https://**), **Công dụng** (hiện khi rê chuột vào biểu tượng), chọn **Nhóm**.
3. Chọn **Biểu tượng hoặc chữ viết tắt** và **Màu biểu tượng**; xem trước ngay trong hộp.
4. Giới hạn đối tượng nếu cần: chọn **Vai trò** và/hoặc **Phòng ban** được thấy ứng dụng. Để trống cả hai là mọi cán bộ đều thấy.
5. Đặt **Thứ tự** và bật **Đang dùng**. Bấm lưu.

Hiện số việc mới trên biểu tượng


Nếu phần mềm kia có một địa chỉ trả về số việc mới dưới dạng JSON công khai (HTTPS), nhập địa chỉ đó vào **Nguồn huy hiệu JSON** và tên trường chứa con số vào **Đường dẫn trường số**. Hệ thống đọc lại mỗi 5 phút. Không lấy được số thì biểu tượng vẫn dùng bình thường, chỉ không hiện con số.

> Hệ thống chỉ mở liên kết sang phần mềm khác, không lưu tài khoản và không đăng nhập thay. Ứng dụng tắt **Đang dùng** sẽ ẩn khỏi bàn làm việc của mọi người.

HT-09 · Mô hình dự báo

Đường dẫn: menu **Hệ thống** › **Mô hình dự báo** (**/admin/du-bao**) · **Vai trò:** quản trị hệ thống, lãnh đạo UBND.

Màn hình quản lý mô hình dự báo khả năng không đạt của chỉ tiêu (khối **Dự báo** ở CT-06, **Dự báo nguy cơ** ở DH-01).



Hình 75. Mô hình dự báo

- **Thông tin mô hình** — thời điểm huấn luyện, số mẫu, số chỉ tiêu lịch sử, số dòng lịch sử thực tế và mô phỏng. Dòng cảnh báo màu vàng cho biết mô hình đang dùng bao nhiêu mẫu mô phỏng.
- **Đánh giá trên tập kiểm tra** — chỉ số AUC, độ chính xác, Brier và bảng so dự báo với thực tế trên phần dữ liệu để riêng không dùng khi huấn luyện.
- **Tầm quan trọng đặc trưng** — các yếu tố mô hình dựa vào nhiều nhất (chênh lệch giữa mức đạt và thời gian đã qua, xu hướng các kỳ gần, tỷ lệ báo cáo trễ…).
- **Danh sách dự báo** — dự báo của các chỉ tiêu còn hạn trong năm, lọc theo mức nguy cơ, xuất được Excel.

Nhập số liệu lịch sử thật và huấn luyện lại

Mô hình càng có nhiều năm số liệu thật càng đáng tin. Bộ mẫu ban đầu chỉ có số liệu mô phỏng để minh hoạ.

1. Bấm **Tải mẫu lịch sử** để lấy tệp Excel mẫu.
2. Điền số liệu các năm trước theo mẫu: mỗi dòng là giá trị một kỳ của một chỉ tiêu, kèm mức giao, đơn vị, chiều đánh giá, ngày báo cáo và hạn.
3. Bấm **Nhập lịch sử Excel/CSV**, chọn tệp (tối đa 5 MB, 5.000 dòng). Số liệu lịch sử lưu riêng, không ảnh hưởng số liệu đang vận hành; nhập lại cùng tệp không tạo dòng trùng.
4. Bấm **Huấn luyện lại**. Xem lại **Thông tin mô hình** và **Đánh giá trên tập kiểm tra**.

> Khi dữ liệu chưa đủ để huấn luyện (dưới 40 mẫu hoặc 12 chỉ tiêu, hoặc chỉ có toàn chỉ tiêu đạt/toàn chỉ tiêu không đạt), hệ thống dùng hệ số mặc định và ghi rõ **chưa đủ dữ liệu** trên mọi màn hình có dự báo. Các chỉ số đánh giá tính trên dữ liệu mô phỏng không nói lên độ chính xác với số liệu thật.


2.6 Cổng thông tin công khai

Cổng thông tin dành cho người dân xem kết quả điều hành, gửi phản ánh, theo dõi hồ sơ đã gửi và đọc văn bản được công bố. Không cần tài khoản cán bộ; địa chỉ truy cập xem mục 1.1. Hồ sơ phản ánh riêng được tra cứu bằng hai mã trên biên nhận. Mã CC-01 đến CC-05 chỉ dùng để tham chiếu trong tài liệu này; cổng công khai không có dải định danh mã màn hình như khu vực quản trị.

CC-01 · Trang chủ công khai

Đường dẫn: **Trang chủ** tại địa chỉ cổng thông tin · **Người dùng:** mọi người.

Trang chủ hiển thị các khối thông tin theo bố cục đã được địa phương công bố; khi chưa công bố lần nào, hệ thống dùng bố cục mặc định. Tên, vị trí và số khối có thể thay đổi; cách quản trị nội dung công khai xem ND-02, mục 2.4.



Hình 76. Trang chủ cổng thông tin công khai

1. **Điều hướng** — **Trang chủ**, **Gửi và tra cứu phản ánh**. Nút **Cán bộ đăng nhập** ở góc phải dẫn vào khu vực quản trị.
2. **Gửi và tra cứu** — **Gửi phản ánh** mở biểu mẫu; **Tra cứu hồ sơ** mở phần nhập hai mã biên nhận.
3. **Số liệu tổng quan** — số đơn vị có chỉ tiêu, số chỉ tiêu công khai, số chỉ tiêu đã hoàn thành và tiến độ chung; ngày cập nhật ghi ở góc phải khối.
4. **Chỉ tiêu và đơn vị** — xem từng chỉ tiêu nổi bật và tiến độ theo đơn vị trong các khối bên dưới.

Xem kết quả điều hành

1. Đọc năm và dòng **Số liệu cập nhật ngày** ở đầu trang, nếu khối đầu trang đang được hiển thị.
2. Xem các số liệu tổng quan và thẻ chỉ tiêu. Mỗi thẻ ghi mã, nhãn tình trạng, tên, đơn vị phụ trách, giá trị thực hiện trên giá trị kế hoạch kèm đơn vị tính, và **Tiến độ**.
3. Cuộn xuống để xem tiến độ theo đơn vị, kết quả phản ánh và văn bản công khai nếu các khối này có trong bố cục.

Các số liệu chỉ tính các chỉ tiêu đang công khai của năm hiển thị trên trang, tức **Năm kế hoạch mặc định** tại HT-04. **Đơn vị có chỉ tiêu** là số đơn vị có chỉ tiêu công khai; **Đã hoàn thành** là số chỉ tiêu đạt tình trạng hoàn thành. **Tiến độ chung** và tiến độ từng đơn vị là bình quân tiến độ theo trọng số của các chỉ tiêu công khai tương ứng. Ngày cập nhật là ngày gần nhất một chỉ tiêu được cập nhật bản công khai.


Nhãn trên thẻ công khai gồm **Hoàn thành**, **Đúng tiến độ**, **Cần theo dõi**, **Chậm tiến độ**, **Chưa có số liệu**, lần lượt tương ứng các tình trạng Hoàn thành, Đúng tiến độ, Có nguy cơ, Quá hạn, Chưa bắt đầu ở mục 1.5. Số liệu là bản công khai của từng chỉ tiêu (CT-02, phần hiển thị chỉ tiêu trên trang công khai), có thể khác số liệu cán bộ đang xử lý cho tới khi bản công khai được cập nhật.

> Trên điện thoại, bấm biểu tượng **Mở menu** để chọn trang. Thẻ chỉ tiêu trình bày số liệu công khai, không mở hồ sơ chỉ tiêu của khu vực quản trị.

CC-02 · Gửi phản ánh

Đường dẫn: **Gửi và tra cứu phản ánh** › **Gửi phản ánh**, hoặc **/phan-anh** · **Người dùng:** người gửi phản ánh.

Biểu mẫu gồm các phần trên một trang dài. Cuộn xuống để khai đủ nội dung, thông tin liên hệ và xác nhận trước khi gửi. Kênh này không tiếp nhận khiếu nại, tố cáo.




Hình 77. Biểu mẫu gửi phản ánh trên máy tính

1. **Các tab phản ánh** — chuyển giữa gửi hồ sơ, tra cứu riêng và đọc kết quả đã công khai.
2. **Nội dung phản ánh** — chọn lĩnh vực, ghi sự việc, địa điểm và đính kèm minh chứng.
3. **Quy trình và lưu ý** — bốn bước tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả; các lưu ý về phạm vi tiếp nhận, thông tin cá nhân và tra cứu bằng hai mã.

Khai nội dung và minh chứng

1. Chọn **Lĩnh vực**: **Hạ tầng, giao thông**, **Môi trường, vệ sinh**, **Thủ tục hành chính**, **An ninh, trật tự**, **An sinh xã hội**, **Văn hóa, giáo dục** hoặc **Nội dung khác**.
2. Nhập **Tiêu đề** tóm tắt sự việc và **Nội dung** nêu thời gian, diễn biến, mức độ ảnh hưởng. Bổ sung **Địa điểm** để đơn vị xử lý xác định vị trí.
3. Nếu có minh chứng, bấm **Kéo thả hoặc bấm để chọn tệp** trong phần **Ảnh, tệp minh chứng**; trên máy tính cũng có thể kéo tệp vào vùng này.




Hình 78. *Khai nội dung phản ánh trên điện thoại 390 × 844*

1. **Lĩnh vực và tiêu đề** — xác định nhóm nội dung và tóm tắt sự việc.
2. **Nội dung, địa điểm** — mô tả đủ thông tin để đơn vị tiếp nhận kiểm tra.

Trường / tệp	Điều kiện
Lĩnh vực	Bắt buộc chọn một lĩnh vực.
Tiêu đề	Bắt buộc, từ 8 đến 200 ký tự.
Nội dung	Bắt buộc, từ 20 đến 5.000 ký tự.
Địa điểm	Không bắt buộc, tối đa 500 ký tự.
Ảnh, tệp minh chứng	Không bắt buộc; JPG, PNG, WEBP hoặc PDF hợp lệ; mỗi tệp tối đa 10 MB; tối đa 5 tệp cho toàn bộ hồ sơ, kể cả tệp bổ sung sau này. Tệp trùng nội dung chỉ được lưu một lần.

Khai thông tin liên hệ và gửi

1. Cuộn đến **Thông tin liên hệ**. Nhập **Họ và tên** từ 2 đến 160 ký tự và **Số điện thoại** có từ 9 đến 15 chữ số.
2. Nhập **Email** nếu có, tối đa 180 ký tự. Tại **Nhận thông báo qua**, chọn **Điện thoại** hoặc **Email**; chỉ chọn được **Email** sau khi đã nhập địa chỉ email.
3. Đánh dấu **Nội dung không phải khiếu nại, tố cáo** và **Đồng ý cho cơ quan sử dụng thông tin liên hệ để xử lý phản ánh**.
4. Kiểm tra nội dung, thông tin liên hệ và các tệp, rồi bấm **Gửi phản ánh**. Nếu có lỗi, đọc thông báo tại trường hoặc phía trên nút gửi và sửa lại.



Hình 79. *Thông tin liên hệ và xác nhận trên điện thoại 390 × 844*

1. **Thông tin liên hệ** — khai người gửi và phương thức liên hệ mong muốn.
2. **Xác nhận gửi** — hai ô xác nhận bắt buộc và nút **Gửi phản ánh**.

> Nếu mạng lỗi khi đang gửi, bấm lại **Gửi phản ánh** trên cùng tab trình duyệt: hệ thống nhận ra lần gửi trước và hiển thị lại biên nhận của lần đó, không tạo hồ sơ trùng. Mỗi địa chỉ mạng gửi được tối đa 8 phản ánh mới trong 1 giờ; vượt quá, cần chờ rồi gửi lại.

Thông tin liên hệ chỉ dùng để xử lý hồ sơ, không hiển thị trên trang công khai. Nếu chọn **Email**, hệ thống gửi thư báo các mốc xử lý như tiếp nhận, phân công, đề nghị bổ sung, phản hồi, có kết quả, kết thúc, xem xét lại, khi máy chủ đã được cấu hình gửi thư; thư không kèm mã bảo mật. Nếu chọn **Điện thoại**, hệ thống không tự gửi tin nhắn; cán bộ liên hệ khi cần. Người gửi vẫn nên chủ động tra cứu để theo dõi hạn bổ sung và kết quả.

Lưu biên nhận sau khi gửi thành công

1. Khi xuất hiện **Đã tiếp nhận phản ánh**, lưu cả **Mã phản ánh** và **Mã bảo mật**. Có thể bấm biểu tượng sao chép cạnh từng mã.
2. Bấm **Tải biên nhận** để lưu tệp văn bản chứa hai mã, thời điểm tiếp nhận và địa chỉ tra cứu; hoặc bấm **In biên nhận** để in.
3. Bấm **Xem hồ sơ** để xem phản ánh vừa gửi. Chỉ dùng **Gửi phản ánh khác** khi cần lập một hồ sơ khác.


> Biên nhận chỉ hiện một lần: tải lại hoặc rời trang thì không xem lại được **Mã bảo mật**. Hệ thống không lưu mã này ở dạng đọc được nên cán bộ không xem lại hay cấp lại được. Thiếu mã bảo mật thì không tra cứu, bổ sung, đánh giá hay đề nghị xem xét lại được. Lưu biên nhận trước khi rời trang và giữ kín mã này.

Nếu biên nhận báo **Chưa gửi được tệp minh chứng**, phản ánh đã được tiếp nhận nhưng tệp chưa gửi thành công. Lưu biên nhận, tra cứu hồ sơ để bổ sung tệp; không tạo thêm phản ánh chỉ để gửi lại minh chứng.

CC-03 · Tra cứu và theo dõi hồ sơ

Đường dẫn: **Gửi và tra cứu phản ánh** › **Tra cứu hồ sơ**, hoặc **/phan-anh?tab=tra-cuu** · **Người dùng:** người có hai mã biên nhận.

Trên điện thoại, tên tab rút gọn thành **Tra cứu**. Kết quả tra cứu cho biết tình trạng hiện tại, đơn vị xử lý, thời hạn, trao đổi, tệp minh chứng và kết quả của hồ sơ.



Hình 80. *Nhập mã tra cứu trên điện thoại 390 × 844*

1. **Tab tra cứu** — trên điện thoại, chọn **Tra cứu**.
2. **Hai mã biên nhận** — nhập **Mã phản ánh** và **Mã bảo mật** đã lưu.
3. **Tra cứu hồ sơ** — bấm **Tra cứu** để mở đúng phản ánh.

Mở hồ sơ đã gửi

1. Chọn tab **Tra cứu hồ sơ** trên máy tính hoặc **Tra cứu** trên điện thoại.
2. Nhập **Mã phản ánh** và **Mã bảo mật** từ biên nhận, rồi bấm **Tra cứu**.
3. Đọc nhãn trạng thái, thanh bước **Tiếp nhận** › **Đang xử lý** › **Có kết quả** › **Hoàn tất** (không có ở hồ sơ không tiếp nhận), **Đơn vị xử lý**, thời điểm **Tiếp nhận**, **Cập nhật** và hạn đang áp dụng. Khi chưa phân công, tên đơn vị hiển thị **Đang phân công**.
4. Đọc **Nội dung phản ánh**, **Trao đổi**, **Quá trình xử lý** và **Kết quả xử lý** hoặc **Lý do không tiếp nhận** nếu có.
5. Bấm **Tải lại hồ sơ** để lấy thông tin mới; bấm **Tra cứu hồ sơ khác** để nhập mã khác.

Mở đường dẫn tra cứu ghi trong tệp biên nhận tải về hoặc trong thư báo thì **Mã phản ánh** được điền sẵn, chỉ cần nhập **Mã bảo mật**. Mã bảo mật nhập chữ thường hoặc bỏ dấu gạch nối vẫn được chấp nhận.

Nếu hiện **Mã phản ánh hoặc mã bảo mật không đúng**, kiểm tra lại cả hai mã theo biên nhận. Không dùng riêng mã phản ánh để mở hồ sơ. Từ cùng một địa chỉ mạng, mỗi hồ sơ tra cứu được tối đa 10 lần trong 15 phút, kể cả khi bấm **Tải lại hồ sơ**; vượt quá, chờ rồi thử lại. Bảng trạng thái đầy đủ và quy trình xử lý của cán bộ xem ND-01, mục 2.4.

Hạn hiển thị thay đổi theo giai đoạn: **Hạn phản hồi lần đầu** khi hồ sơ **Mới tiếp nhận** hoặc **Đã phân công** và chưa có phản hồi đầu tiên; **Hạn bổ sung thông tin** khi **Chờ người dân bổ sung**; **Hạn xử lý** ở các giai đoạn xử lý còn lại. Khi hồ sơ kết thúc, ô này ghi thời điểm **Hoàn thành**, **Kết thúc** (đóng do quá hạn bổ sung) hoặc **Ngày không tiếp nhận**.

Gửi thông tin và tệp bổ sung

1. Nếu hồ sơ đang **Chờ người dân bổ sung**, đọc thông báo **Đơn vị xử lý đề nghị bổ sung thông tin**, hạn bổ sung và nội dung đề nghị trong **Trao đổi**.
2. Trong ô **Thông tin bổ sung cho đơn vị xử lý**, nhập từ 3 đến 3.000 ký tự rồi bấm **Gửi**.
3. Nếu cần thêm minh chứng, tại **Tệp minh chứng**, bấm **Chọn tệp**, chọn các tệp hợp lệ rồi bấm **Gửi tệp**.
4. Kiểm tra nội dung và tệp đã xuất hiện. Bấm tên tệp trong danh sách để tải về khi cần đối chiếu.

Thao tác	Khi được thực hiện
Gửi nội dung tại **Trao đổi**	Hồ sơ đang **Đang xử lý**, **Chờ người dân bổ sung** hoặc **Xem xét lại**.
Bổ sung tệp	Hồ sơ đang **Mới tiếp nhận**, **Đã phân công**, **Đang xử lý**, **Chờ người dân bổ sung** hoặc **Xem xét lại**, và tổng số tệp chưa đủ 5.
Đánh giá kết quả	Hồ sơ **Đã có kết quả** hoặc **Đã đóng** do đã xử lý xong; chưa đánh giá và không có đề nghị xem xét lại đang chờ.
Đề nghị xem xét lại	Hồ sơ **Đã có kết quả**, **Đã đóng** hoặc **Không tiếp nhận**; còn trong hạn 30 ngày, chưa đủ 3 lần đề nghị và không có đề nghị đang chờ.

> Gửi nội dung bổ sung khi đang chờ sẽ đưa hồ sơ về **Đang xử lý**; hạn xử lý được cộng thêm thời gian đã chờ người dân. Chỉ gửi tệp không tự chuyển trạng thái này. Cần trả lời nội dung yêu cầu trong phần **Trao đổi**.

Đánh giá kết quả xử lý

1. Khi xuất hiện **Đánh giá kết quả xử lý**, chọn từ 1 đến 5 sao, tương ứng từ **Rất không hài lòng** đến **Rất hài lòng**.
2. Nhập **Nhận xét (không bắt buộc)** nếu có, tối đa 1.000 ký tự; bấm **Gửi đánh giá**.
3. Kiểm tra phần **Đánh giá của bạn** sau khi gửi.

Đánh giá đã gửi không sửa hoặc gửi lại trong lần xử lý hiện tại. Nếu hồ sơ đang **Đã có kết quả**, gửi đánh giá đồng thời chuyển hồ sơ sang **Đã đóng**. Hồ sơ kết thúc do không bổ sung thông tin không có đánh giá kết quả chuyên môn.

Đề nghị xem xét lại kết quả


1. Khi còn đủ điều kiện, bấm **Đề nghị xem xét lại**.
2. Nhập **Lý do** từ 10 đến 2.000 ký tự, nêu rõ nội dung cần xem xét; bấm **Gửi đề nghị**.
3. Theo dõi thông báo **Đề nghị xem xét lại đang chờ xử lý**, sau đó là **Đề nghị xem xét lại đã được chấp nhận** hoặc **Đề nghị xem xét lại không được chấp nhận** cùng ghi chú của người xem xét.

Mỗi hồ sơ được đề nghị tối đa 3 lần. Hạn 30 ngày tính từ lúc hồ sơ được đóng hoặc có quyết định không tiếp nhận; nếu hồ sơ mới ở **Đã có kết quả** thì tính từ lúc có kết quả. Gửi đề nghị chưa làm hồ sơ chuyển ngay sang **Xem xét lại**; cần trưởng phòng, lãnh đạo hoặc quản trị viên chấp nhận (ND-01). Khi đang chờ quyết định, không gửi thêm đề nghị hoặc đánh giá kết quả.

CC-04 · Kết quả phản ánh đã công khai

Đường dẫn: **Gửi và tra cứu phản ánh** › **Kết quả đã công khai**, hoặc **/phan-anh?tab=cong-khai** · **Người dùng:** mọi người.

Xem các kết quả xử lý đã được lãnh đạo hoặc quản trị viên công khai (ND-01), không cần mã bảo mật. Trên điện thoại, tên tab là **Đã công khai**.




Hình 81. *Danh sách kết quả phản ánh đã công khai*

1. **Chọn kết quả công khai** — mở tab **Kết quả đã công khai**; trên điện thoại là **Đã công khai**.
2. **Thẻ phản ánh** — đọc lĩnh vực, đơn vị, tiêu đề, nội dung tóm tắt, mã phản ánh và ngày công khai; bấm thẻ để xem chi tiết.

Mở một kết quả công khai

1. Chọn tab **Kết quả đã công khai**; hoặc từ khối kết quả phản ánh trên trang chủ, bấm **Xem tất cả**.
2. Bấm thẻ phản ánh cần đọc.
3. Xem thông tin đơn vị và thời điểm, **Nội dung phản ánh**, **Kết quả xử lý**, **Trao đổi công khai** nếu có, cùng **Quá trình xử lý**.
4. Bấm **Xem kết quả khác** để trở về danh sách. **Tra cứu hồ sơ đã gửi** mở phần tra cứu riêng bằng hai mã; **Gửi phản ánh** mở biểu mẫu mới.



Hình 82. *Chi tiết một kết quả phản ánh công khai*

1. **Thông tin hồ sơ** — tình trạng, lĩnh vực, mã phản ánh, tiêu đề, đơn vị xử lý và các thời điểm tiếp nhận, hoàn thành, công khai.
2. **Quá trình xử lý** — các mốc theo thời gian, từ tiếp nhận, phân công, xử lý đến công khai và đánh giá.
3. **Nội dung và kết quả** — sự việc được phản ánh và kết quả xử lý đã công bố.
4. **Trao đổi công khai** — các trao đổi được phép hiển thị; khối này chỉ có khi hồ sơ có nội dung tương ứng.

Danh sách hiện hiển thị tối đa 24 kết quả công khai mới nhất, chưa có ô tìm kiếm hoặc phân trang. Chỉ hồ sơ đã có kết quả chuyên môn được duyệt và đang công khai mới xuất hiện. Trang công khai không hiển thị thông tin liên hệ, địa điểm và tệp minh chứng của người gửi; hệ thống tự ẩn họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ của người gửi nếu xuất hiện trong nội dung.

Nếu xuất hiện **Không tìm thấy phản ánh**, hồ sơ không tồn tại hoặc đã được gỡ khỏi trang công khai; bấm **Xem kết quả khác**. Khi danh sách trống, màn hình báo **Chưa có kết quả được công khai**.

CC-05 · Văn bản công khai

Đường dẫn: **Trang chủ** › khối văn bản công khai, mặc định có tên **Văn bản mới công bố** · **Người dùng:** mọi người.

Khối văn bản nằm trong bố cục trang chủ; tiêu đề có thể được địa phương đổi. Chỉ các bản văn bản đã được lựa chọn trong bố cục đang công bố và chưa thu hồi mới có thể tải từ cổng công khai.



Hình 83. *Khối văn bản công khai trên trang chủ*

1. **Văn bản được công bố** — mã công khai, ngày công bố, tên và tóm tắt nếu có.
2. **Tải văn bản** — bấm dòng văn bản có biểu tượng tải để lấy bản công khai.

Đọc và tải văn bản


1. Về **Trang chủ**, cuộn đến khối văn bản công khai.
2. Đọc tên, mã, ngày **Công bố** và tóm tắt để xác định văn bản cần dùng.
3. Bấm dòng văn bản có biểu tượng tải, với chú thích **Tải văn bản**. Trình duyệt mở liên kết tải trong tab mới; lưu hoặc mở tệp theo chức năng của trình duyệt. Tệp tải về được đặt tên theo mã công khai của văn bản.

Nếu chưa có văn bản trong khối, hệ thống hiển thị **Chưa có văn bản được công bố**. Liên kết cũ có thể không tải được sau khi văn bản bị thu hồi hoặc không còn thuộc bố cục đang công bố; về trang chủ để kiểm tra danh sách hiện tại.

CC-06 · Lịch làm việc của lãnh đạo

Đường dẫn: **http://<địa-chỉ-máy-chủ>/lich-lam-viec**, hoặc bấm **Lịch làm việc** trên thanh đầu trang của cổng thông tin · **Người dùng:** người dân, không cần đăng nhập.

Người dân xem lịch làm việc theo tuần của lãnh đạo UBND: ngày, giờ, nội dung, người chủ trì, địa điểm. Trang chủ công khai (CC-01) cũng có khối **Lịch làm việc của lãnh đạo** hiện các buổi làm việc sắp tới của tuần.



Hình 84. *Lịch làm việc của lãnh đạo trên cổng thông tin*

1. Trang mở ở tuần hiện tại. Bấm **Tuần trước**, **Tuần sau** để xem tuần khác; **Tuần này** để quay lại.
2. Nếu tuần đó có bản lịch đã ký, bấm **Xem bản lịch đã ký (PDF)** để mở hoặc tải tệp.
3. Tuần chưa được công bố hiện thông báo **Tuần này chưa công bố lịch làm việc**.

> Trang chỉ hiện những tuần Văn phòng đã bật công khai và những dòng lịch được đánh dấu hiện trên trang công khai (DH-08); các cuộc họp nội bộ không xuất hiện ở đây.

Phần 3. Quy trình nghiệp vụ

Mỗi quy trình dưới đây đi qua nhiều màn hình và nhiều người. Đầu mỗi mục có bảng tóm tắt các bước (ai làm, ở màn hình nào, kết quả); các tiểu mục sau đó hướng dẫn từng bước. Mã màn hình (DH-, CT-, DL-, ND-, HT-) dẫn tới hướng dẫn chi tiết ở Phần 2.

3.1 Khởi tạo hệ thống cho một địa phương mới

Quy trình áp dụng khi đưa hệ thống vào sử dụng lần đầu tại một xã, phường, đặc khu (hoặc trường học, cơ quan khác), trên máy chủ mới cài đặt và chưa có dữ liệu. Khi hoàn tất, hệ thống mang tên đơn vị; đã có cơ cấu phòng ban, bộ chỉ tiêu của năm kế hoạch được gán phòng chủ trì và các thời hạn trách nhiệm; mỗi cán bộ có tài khoản đúng vai trò.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Đơn vị cài đặt, Quản trị hệ thống	DH-01, HT-01	Bàn giao tài khoản quản trị đầu tiên; đăng nhập, mở trình thiết lập	DH-01 hiện cảnh báo **Chưa thiết lập thông tin địa phương**
2	Quản trị hệ thống	HT-01, bước **Địa phương**	Khai loại đơn vị, tên đơn vị, tên cơ quan, tên ngắn	Xác định tên ứng dụng, ví dụ "IOC Lái Thiêu"
3	Quản trị hệ thống	HT-01, bước **Cơ cấu tổ chức**	Chọn phòng ban theo mẫu, sửa tên phòng	Danh sách phòng ban sẽ tạo
4	Quản trị hệ thống	HT-01, bước **Bộ chỉ tiêu**	Chọn năm và bộ chỉ tiêu mẫu	Danh sách bộ sẽ nạp, hoặc **Không nạp**
5	Quản trị hệ thống	HT-01, bước **Thời hạn**	Đặt thời hạn trách nhiệm	Giá trị chờ áp dụng
6	Quản trị hệ thống	HT-01, bước **Áp dụng**	Kiểm tra tóm tắt, bấm **Áp dụng thiết lập**	**Đã thiết lập địa phương**; phòng ban và chỉ tiêu được tạo, chỉ tiêu chưa giao người
7	Quản trị hệ thống	HT-02	Bổ sung, sửa phòng ban ngoài mẫu	Phòng ban ở trạng thái **Hoạt động**
8	Quản trị hệ thống	HT-03	Tạo tài khoản theo vai trò	Tài khoản **Hoạt động**, **Chưa đăng nhập**
9	Quản trị hệ thống	HT-04	Rà soát **Cảnh báo trước hạn**, **Ngưỡng có nguy cơ**, hạn phản ánh	**Đã lưu cấu hình**
10	Mọi cán bộ	HT-07	Đăng nhập lần đầu, đổi mật khẩu	Cột **Đăng nhập gần nhất** ở HT-03 có thời điểm

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
11	Lãnh đạo UBND hoặc Quản trị hệ thống	CT-01, CT-02	Nhập mức giao cho chỉ tiêu mẫu chưa có số	Chỉ tiêu có **Giá trị kế hoạch**

Bước 1. Mở trình thiết lập

1. Đơn vị cài đặt tạo tài khoản **Quản trị hệ thống** đầu tiên khi cài máy chủ và bàn giao tên đăng nhập, mật khẩu. Hệ thống mới cài chưa có phòng ban, chỉ tiêu và không có dữ liệu mẫu.
2. Đăng nhập khu vực quản trị (mục 1.3). Đổi ngay mật khẩu được bàn giao tại **Hồ sơ cá nhân** (HT-07).
3. Trên Trung tâm điều hành (DH-01), bấm **Thiết lập** trên cảnh báo **Chưa thiết lập thông tin địa phương**, hoặc chọn **Thiết lập địa phương** trong nhóm menu **Hệ thống** (HT-01).
4. Trình thiết lập gồm năm bước: **Địa phương**, **Cơ cấu tổ chức**, **Bộ chỉ tiêu**, **Thời hạn**, **Áp dụng**. Bấm **Tiếp tục** để sang bước sau; bấm **Quay lại** hoặc bấm tên một bước đã qua để sửa.

> Các lựa chọn trong trình thiết lập chỉ được ghi vào hệ thống khi bấm **Áp dụng thiết lập** ở bước cuối. Nếu rời trang giữa chừng thì phải chọn lại; riêng thông tin đơn vị có thể lưu trước bằng nút **Chỉ lưu thông tin địa phương**.

Bước 2. Khai thông tin đơn vị

1. Chọn **Loại đơn vị**: **Xã**, **Phường**, **Đặc khu**, **Trường học** hoặc **Cơ quan, đơn vị khác**. Loại đơn vị quyết định mẫu cơ cấu tổ chức ở bước 3; đổi loại đơn vị thì danh sách phòng ban được nạp lại theo mẫu mới.
2. Nhập các trường bắt buộc **Tên đơn vị**, **Tên cơ quan**, **Tên ngắn**. Dòng gợi ý dưới **Tên ngắn** cho biết tên ứng dụng sẽ hiển thị. **Tên ngắn** còn dùng để nhận ra phần của địa phương trong văn bản giao chỉ tiêu cho nhiều xã, phường, nên nhập đúng địa danh như trên văn bản cấp trên (xem khung cảnh báo tại HT-01).
3. Nhập các trường không bắt buộc nếu có (**Tỉnh / Thành phố**, **Mã đơn vị hành chính**, địa chỉ, thông tin liên hệ, **Màu chủ đạo**...). Chi tiết từng trường xem Phần 2, màn hình HT-01.
4. Bấm **Tiếp tục**. Để lưu riêng phần này, bấm **Chỉ lưu thông tin địa phương**; hệ thống báo **Đã lưu thông tin địa phương**, nhưng cảnh báo ở DH-01 chỉ mất sau khi áp dụng thiết lập.

Bước 3. Chọn cơ cấu tổ chức

1. Bảng phòng ban hiện theo mẫu của loại đơn vị. Với xã, phường, đặc khu, các phòng thuộc bộ máy UBND được chọn sẵn: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế (ở phường là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị); Phòng Văn hóa – Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công.
2. Các đơn vị phối hợp mang nhãn **Tuỳ chọn** và mặc định không được chọn: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo hiểm xã hội cơ sở, Thống kê cơ sở. Đánh dấu chọn những đơn vị có chỉ tiêu cần theo dõi trên hệ thống.

3. Sửa tên phòng trực tiếp trong cột **Tên phòng ban** cho đúng quyết định của địa phương (từ 2 đến 160 ký tự). Cột **Mã** giữ theo mẫu.
4. Bấm **Tiếp tục**. Phải chọn ít nhất một phòng ban.

Với trường học và cơ quan khác, mẫu gồm các bộ phận tương ứng (Ban Giám hiệu, Văn phòng, các tổ chuyên môn; hoặc Lãnh đạo đơn vị, Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ). Phòng mang nhãn **Đã có** là phòng đã tạo từ lần thiết lập trước. Phòng không có trong mẫu được thêm ở bước 7.

> Khi nạp bộ chỉ tiêu, hệ thống tự gán phòng chủ trì cho từng chỉ tiêu theo lĩnh vực. Lĩnh vực không có phòng tương ứng được giao cho phòng thay thế, chủ yếu là Văn phòng HĐND và UBND (ví dụ không chọn Công an thì chỉ tiêu về ma túy được giao cho Văn phòng). Phòng chủ trì không đổi được sau khi đã tạo chỉ tiêu, vì mã chỉ tiêu chứa mã phòng (ví dụ CT-2026-VHXH-001). Cần chọn đủ đơn vị phối hợp trước khi áp dụng thiết lập có nạp bộ chỉ tiêu.

Bước 4. Chọn bộ chỉ tiêu từ thư viện

1. Chọn năm tại **Nạp cho năm** (mặc định là năm hiện tại). Năm này đồng thời được ghi thành **Năm kế hoạch mặc định** trong Cấu hình (HT-04).
2. Đánh dấu ô chọn ở bộ chỉ tiêu cần nạp. Mỗi bộ ghi căn cứ pháp lý, số chỉ tiêu và số chỉ tiêu tự tính. Nhãn **Không đúng loại đơn vị** cho biết bộ không dành cho loại đơn vị đã khai; nhãn **Đã nạp** kèm năm cho biết bộ đã có cho năm đó.
3. Bấm **Tiếp tục**. Có thể không chọn bộ nào (bước **Áp dụng** ghi **Không nạp**); khi đó bộ chỉ tiêu được nạp sau tại CT-01.

Thư viện hiện có:

- Chỉ tiêu thống kê cấp xã theo Thông tư 148/2026/TT-BTC: dùng cho xã, phường, đặc khu trên cả nước.
- Chỉ tiêu KT-XH Thành phố giao theo Quyết định 333/QĐ-UBND và chỉ số chuyển đổi số cấp xã theo Quyết định 3336/QĐ-UBND: chỉ dành cho xã, phường, đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Trình thiết lập không kiểm tra tỉnh, thành phố; đơn vị ngoài Thành phố Hồ Chí Minh không chọn hai bộ này.

Bước 5. Đặt thời hạn trách nhiệm

Các ô đã điền sẵn giá trị đang dùng (lần đầu là giá trị mặc định). Ô nào cho phép giá trị 0 thì đặt 0 để tắt cơ chế tương ứng.

Trường	Mặc định (khoảng cho phép)	Tác dụng
Tự thông qua báo cáo sau	7 ngày (0–60)	Báo cáo số liệu chờ duyệt quá số ngày này được hệ thống tự thông qua và ghi trách nhiệm người duyệt; 0 là tắt

Trường	Mặc định (khoảng cho phép)	Tác dụng
Tự thông qua đề xuất sau	3 ngày (0–30)	Đề xuất chỉ tiêu đã trình mà không được duyệt hoặc từ chối trong số ngày này tự thành chỉ tiêu; 0 là tắt
Hạn trả lời giải trình	3 ngày (1–30)	Hạn mặc định của yêu cầu giải trình do lãnh đạo gửi
Nhắc chưa giao người sau	3 ngày (0–30)	Chỉ tiêu nhập số liệu thủ công chưa có người phụ trách quá số ngày này (tính từ lúc tạo chỉ tiêu) thì nhắc trưởng phòng chủ trì; 0 là tắt
Số lần chuyển việc tối đa	1 lần (0–5)	Số lần người phụ trách được chuyển chỉ tiêu cho đồng nghiệp cùng phòng, tính từ lần giao gần nhất; hết lượt thì chỉ được trả về trưởng phòng
Trình chiếu chuyển trang sau	20 giây (5–300)	Thời gian hiển thị mỗi trang ở Trình chiếu (DH-03)

Bấm **Tiếp tục**. Giá trị ngoài khoảng cho phép bị báo lỗi ngay dưới ô. Sau khởi tạo, quản trị viên chỉnh các giá trị này tại Cấu hình (HT-04), nhóm **Thời hạn trách nhiệm**; thời gian chuyển trang nằm ở nhóm **Trình chiếu và Jarvis**, trường **Chuyển trang sau**.

Bước 6. Áp dụng thiết lập

1. Kiểm tra bảng tóm tắt gồm **Đơn vị**, **Tên ứng dụng**, **Phòng ban**, **Bộ chỉ tiêu**, **Thời hạn**.
2. Bấm **Áp dụng thiết lập**. Hệ thống lưu thông tin đơn vị, tạo phòng ban mới và cập nhật phòng đã có cùng mã, lưu thời hạn, rồi nạp lần lượt từng bộ chỉ tiêu.
3. Màn hình **Đã thiết lập địa phương** cho biết số phòng ban tạo mới, cập nhật và kết quả từng bộ: "đã tạo … chỉ tiêu", "đã có sẵn, bỏ qua" (bộ đã nạp cho năm đó) hoặc dòng lỗi màu đỏ.
4. Bấm **Bộ chỉ tiêu** để xem các bộ vừa nạp (CT-01), hoặc bấm **Về trung tâm điều hành**.

Sau khi áp dụng:

- Tên đơn vị hiện trên khu vực quản trị, cổng thông tin công khai và bản in; cảnh báo ở DH-01 không còn.
- Mỗi chỉ tiêu mẫu có phòng chủ trì, phòng phối hợp (nếu có), kỳ báo cáo theo văn bản giao và hạn hoàn thành 31/12 của năm nạp; chưa có chuyên viên phụ trách. Chỉ tiêu nhập tay ở tình trạng **Chưa bắt đầu**.
- Bảng dữ liệu mà bộ mẫu cần nhưng chưa có được tạo trong Kho dữ liệu (DL-01); chỉ tiêu tự tính được tính ngay từ dữ liệu sẵn có.

> Trình thiết lập chạy lại được nhiều lần: bộ đã nạp cho năm đó được bỏ qua, phòng đã có được cập nhật, phòng không chọn giữ nguyên. Nếu một bộ báo lỗi, thông tin đơn vị, phòng ban và thời hạn vẫn đã được lưu; khắc phục nguyên nhân rồi chạy lại. Khi chạy lại, tên, tên ngắn, loại, lĩnh vực phụ trách, màu và thứ tự của phòng đã có bị ghi đè theo bảng ở bước **Cơ cấu tổ chức** (bảng luôn lấy tên theo mẫu); nếu đã sửa phòng ban tại HT-02, cần sửa lại tên trong bảng trước khi áp dụng.

Bước 7. Rà soát, bổ sung phòng ban

1. Mở **Phòng ban** (HT-02), kiểm tra danh sách và trạng thái **Hoạt động**.
2. Thêm phòng ngoài mẫu: bấm **Thêm phòng ban**, nhập **Mã**, **Tên đầy đủ**, chọn **Loại đơn vị**, nhập **Lĩnh vực phụ trách**, bấm **Lưu**.
3. Sửa phòng: bấm biểu tượng bút cuối dòng, sửa thông tin, bấm **Lưu**.

Bước 8. Tạo tài khoản theo vai trò

Nên tạo theo thứ tự: Lãnh đạo UBND, Văn thư, Trưởng phòng của từng phòng, sau đó Chuyên viên và Người xem. Thông báo nhắc việc và báo lãnh đạo được gửi tới trưởng phòng và lãnh đạo, nên các tài khoản này cần có trước khi chỉ tiêu phát sinh việc.

1. Mở **Tài khoản** (HT-03), bấm **Tạo tài khoản**.
2. Nhập **Tên đăng nhập** (3–50 ký tự gồm chữ, số, dấu chấm, gạch ngang, gạch dưới) và **Họ và tên**. Tên đăng nhập và email không được trùng với tài khoản khác.
3. Chọn **Vai trò** và **Phòng ban** theo quy tắc ở dưới.
4. Nhập **Chức vụ** và **Email công vụ**. Email công vụ cần có để cán bộ tự khôi phục mật khẩu (mục 1.3).
5. Nhập **Mật khẩu** ban đầu (tối thiểu 10 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt), bấm **Lưu**. Hệ thống báo **Đã tạo tài khoản**; tài khoản ở trạng thái **Hoạt động**, cột **Đăng nhập gần nhất** ghi **Chưa đăng nhập**.
6. Giao tên đăng nhập và mật khẩu ban đầu trực tiếp cho cán bộ; hệ thống không tự gửi thông tin tài khoản.

Quy tắc chọn **Phòng ban** theo **Vai trò**:

- **Trưởng phòng**, **Chuyên viên**, **Người xem**: bắt buộc chọn một phòng ban đang hoạt động; người dùng chỉ thấy số liệu của phòng đó.
- **Lãnh đạo UBND**, **Văn thư**: không bắt buộc; để trống thì danh sách tài khoản ghi **Toàn địa phương**.
- **Quản trị hệ thống**: không gắn phòng ban (ô bị khóa).

Bước 9. Rà soát cấu hình còn lại

1. Mở **Cấu hình** (HT-04).
2. Nhóm **Kế hoạch và cảnh báo**: kiểm tra **Năm kế hoạch mặc định**, **Cảnh báo trước hạn** (mặc định 14 ngày), **Ngưỡng có nguy cơ** (mặc định 70%).
3. Nhóm **Phản ánh người dân**: kiểm tra **Hạn phản hồi đầu tiên** (mặc định 2 ngày), **Hạn xử lý** (mặc định 10 ngày, không được nhỏ hơn hạn phản hồi đầu tiên), **Hạn người dân bổ sung** (mặc định 7 ngày).

4. Nhóm **Trình chiếu và Jarvis**: bật hoặc tắt **Hiệu ứng khi gọi Jarvis**.
5. Bấm **Lưu cấu hình**. Hệ thống báo **Đã lưu cấu hình**.

Bước 10. Cán bộ đăng nhập lần đầu

1. Cán bộ đăng nhập bằng tài khoản được cấp (mục 1.3).
2. Mở **Hồ sơ cá nhân** (HT-07), nhập **Mật khẩu hiện tại**, **Mật khẩu mới**, **Nhập lại mật khẩu mới**, bấm **Đổi mật khẩu**.
3. Quản trị viên theo dõi tại HT-03: tài khoản chưa sử dụng vẫn ghi **Chưa đăng nhập** ở cột **Đăng nhập gần nhất**.

Bước 11. Nhập mức giao cho chỉ tiêu mẫu

Một số chỉ tiêu mẫu không có mức giao chung cho mọi địa phương (ví dụ chỉ tiêu ghi "Theo mức giao cho đơn vị tại Phụ lục 2 Quyết định 333/QĐ-UBND"). Các chỉ tiêu này được tạo với **Giá trị kế hoạch** bằng 0.

1. Lãnh đạo UBND hoặc Quản trị hệ thống mở **Bộ chỉ tiêu** (CT-01), bấm tên bộ để mở danh sách chỉ tiêu của bộ (CT-02).
2. Trên dòng chỉ tiêu, bấm nút ba chấm cuối dòng, chọn **Sửa**.
3. Nhập **Giá trị kế hoạch** theo văn bản giao, bấm **Lưu**.

> **Thời hạn tự động sau khởi tạo.** Với chỉ tiêu nhập tay, không có chỉ tiêu con và chưa có chuyên viên phụ trách, thời hạn giao việc được tính từ lúc nạp bộ chỉ tiêu. Quá **Nhắc chưa giao người sau** (mặc định 3 ngày, quản trị viên chỉnh tại Cấu hình), hệ thống nhắc trưởng phòng chủ trì; quá gấp đôi số ngày đó (mặc định 6 ngày), hệ thống báo lãnh đạo là chỉ tiêu bị treo và ghi nhận trách nhiệm của trưởng phòng. Vì vậy cần tạo tài khoản Trưởng phòng ngay sau khi áp dụng thiết lập để trưởng phòng giao chuyên viên tại hồ sơ chỉ tiêu (CT-06).

> **Khi thiếu tài khoản.** Phòng chưa có tài khoản Trưởng phòng đang hoạt động thì nhắc việc của phòng đó không có người nhận. Đơn vị chưa có tài khoản Lãnh đạo UBND thì thông báo dành cho lãnh đạo được gửi cho Quản trị hệ thống.

> **Hiệu lực khi đổi thời hạn.** Thay đổi **Tự thông qua báo cáo sau** và **Nhắc chưa giao người sau** áp dụng ngay cho cả việc đang chờ. Thay đổi **Tự thông qua đề xuất sau** và **Hạn trả lời giải trình** chỉ áp dụng cho đề xuất được trình và yêu cầu giải trình tạo sau thời điểm lưu.

> **Giới hạn quyền.** HT-01, HT-03, HT-04 và việc thêm, sửa phòng ban tại HT-02 chỉ dành cho Quản trị hệ thống. Nạp thêm bộ mẫu sau khởi tạo (CT-01 › **Thư viện mẫu** › **Nạp**) và sửa **Giá trị kế hoạch** do Lãnh đạo UBND hoặc Quản trị hệ thống thực hiện. Tại HT-03, quản trị viên không tự khóa, tự đổi vai trò hay đặt lại mật khẩu của chính mình (đổi mật khẩu tại HT-07); hệ thống luôn phải còn ít nhất một quản trị viên đang hoạt động. Các thao tác được ghi vào Nhật ký hệ thống (HT-05) với tên **Thiết lập địa phương**, **Nạp bộ chỉ tiêu mẫu**, **Tạo tài khoản**, **Cập nhật cấu hình**.

3.2 Giao chỉ tiêu cho chuyên viên; chuyển và trả việc

Quy trình này dùng sau khi chỉ tiêu đã có trong danh mục, để mỗi chỉ tiêu do cán bộ báo cáo số liệu có một người chịu trách nhiệm cập nhật. Khi kết thúc, chỉ tiêu có người phụ trách là trưởng phòng hoặc chuyên viên của phòng chủ trì. Mọi lần giao, chuyển, trả đều được ghi vào **Dòng thời gian** của hồ sơ chỉ tiêu, kèm người thực hiện và lý do.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Trưởng phòng chủ trì	DH-02, DH-01, CT-02	Tìm chỉ tiêu chưa có người phụ trách	Danh sách chỉ tiêu **Chưa giao người**
2	Trưởng phòng chủ trì hoặc lãnh đạo UBND	CT-06	Bấm **Giao chuyên viên**, chọn người	Chỉ tiêu có người phụ trách; người được giao nhận thông báo
3	Người được giao	DH-02, CT-06	Nhận việc tại **Chỉ tiêu của tôi**, **Cần báo cáo**	Bắt đầu báo cáo số liệu theo kỳ
4a	Người đang phụ trách	CT-06	Bấm **Chuyển đồng nghiệp**, nêu lý do	Người nhận trở thành người phụ trách; dùng một lượt chuyển
4b	Người đang phụ trách	CT-06	Bấm **Trả về trưởng phòng**, nêu lý do	Chỉ tiêu trở về **Chưa giao người phụ trách**; trưởng phòng được báo
5	Trưởng phòng chủ trì	CT-06	Bấm **Giao chuyên viên** hoặc **Giao lại**	Có người phụ trách mới; số lượt chuyển tính lại từ đầu
6	Lãnh đạo UBND, trưởng phòng	DH-01, DH-03, DH-04	Theo dõi **Việc bị treo**, nhóm cột **Giao việc**	Chỉ đạo xử lý việc bị đẩy qua lại hoặc chưa giao

Bước 1. Tìm chỉ tiêu chưa giao người

Trưởng phòng chọn một trong các cách sau:

- **Việc của tôi** (DH-02), thẻ **Chưa giao người**: liệt kê chỉ tiêu của phòng chưa có người phụ trách. Bấm **Giao việc** ở cuối dòng để mở hồ sơ chỉ tiêu. Lãnh đạo UBND thấy chỉ tiêu của mọi phòng, có thêm cột **Phòng**.
- **Trung tâm điều hành** (DH-01): bấm ô **Chưa giao người** trong khung **Việc cần xử lý**, hoặc bấm số ở cột **Chưa giao** của bảng **Theo phòng ban**.
- **Danh mục chỉ tiêu** (CT-02): tại bộ lọc **Người phụ trách**, chọn **Chưa giao người**.

Các danh sách này không gồm chỉ tiêu tự tính và chỉ tiêu tổng hợp từ chỉ tiêu con. Với chỉ tiêu có chỉ tiêu con, hãy giao người cho từng chỉ tiêu con. Bảng **Chỉ tiêu con** trong hồ sơ chỉ tiêu cha có cột **Phụ trách** để kiểm tra.

Bước 2. Giao chuyên viên phụ trách

1. Mở hồ sơ chỉ tiêu (CT-06). Khung **Trách nhiệm** ở bên phải ghi **Chưa giao người phụ trách**.

2. Bấm **Giao chuyên viên** trong khung **Trách nhiệm**, hoặc bấm **Thao tác** › **Giao chuyên viên** ở đầu trang.
3. Trong hộp **Giao chuyên viên phụ trách**, chọn **Người phụ trách**. Danh sách chỉ gồm trưởng phòng và chuyên viên đang hoạt động của phòng chủ trì.
4. Nhập **Lời nhắn** nếu cần (không bắt buộc), rồi bấm **Xác nhận**. Hệ thống báo **Đã giao việc**.

Kết quả: khung **Trách nhiệm** hiện tên người phụ trách và thời điểm giao. Người được giao nhận thông báo "Bạn được giao phụ trách chỉ tiêu <mã>". Lời nhắn được ghi vào **Dòng thời gian** của hồ sơ.

Bước 3. Nhận việc

1. Người được giao bấm thông báo trên chuông để mở hồ sơ chỉ tiêu, hoặc mở **Việc của tôi** (DH-02).
2. Thẻ **Chỉ tiêu của tôi** liệt kê các chỉ tiêu mình đang phụ trách.
3. Thẻ **Cần báo cáo** liệt kê các chỉ tiêu còn thiếu báo cáo kỳ hoặc chưa có số liệu. Bấm **Báo cáo** để báo cáo số liệu (xem mục 3.3).
4. Nếu chỉ tiêu không thuộc việc của mình, chuyển cho đồng nghiệp (bước 4a) hoặc trả về trưởng phòng (bước 4b).

Bước 4a. Chuyển cho đồng nghiệp

Dùng khi việc thuộc về người khác trong cùng phòng chủ trì.

1. Trong hồ sơ chỉ tiêu, bấm **Chuyển đồng nghiệp** (trong khung **Trách nhiệm** hoặc menu **Thao tác**).
2. Hộp **Chuyển cho đồng nghiệp** cho biết số lượt chuyển còn lại. Tại **Chuyển cho**, chọn trưởng phòng hoặc chuyên viên cùng phòng. Danh sách không có tên mình.
3. Nhập **Lý do** (ít nhất 5 ký tự), rồi bấm **Xác nhận**. Hệ thống báo **Đã chuyển việc**.

Kết quả: người nhận trở thành người phụ trách. Người nhận và trưởng phòng chủ trì nhận thông báo kèm lý do. Lần chuyển được cộng vào số lượt đã chuyển và số lần qua lại.

Nút **Chuyển đồng nghiệp** chỉ hiện với người đang phụ trách khi chỉ tiêu còn lượt chuyển. Ví dụ, với mức mặc định 1 lần: người được trưởng phòng giao chuyển được một lần. Người nhận không chuyển tiếp được nữa, chỉ có thể báo cáo hoặc trả về trưởng phòng.

Bước 4b. Trả về trưởng phòng

Dùng khi việc không thuộc trách nhiệm của mình và không có người phù hợp trong phòng để chuyển.

1. Trong hồ sơ chỉ tiêu, bấm **Trả về trưởng phòng** (trong khung **Trách nhiệm** hoặc menu **Thao tác**).
2. Nhập **Lý do** (ít nhất 5 ký tự), rồi bấm **Xác nhận**. Hệ thống báo **Đã trả về trưởng phòng**.

Kết quả: chỉ tiêu không còn người phụ trách. Khung **Trách nhiệm** ghi **Chưa giao người phụ trách**, và chỉ tiêu trở lại thẻ **Chưa giao người** của trưởng phòng. Trưởng phòng chủ trì nhận thông báo "… trả lại chỉ tiêu <mã> — cần phân công lại", kèm lý do.

Bước 5. Phân công lại

1. Trưởng phòng mở hồ sơ chỉ tiêu từ thông báo, hoặc từ thẻ **Chưa giao người** (DH-02).
2. Đọc lý do chuyển, trả tại thẻ **Dòng thời gian**.
3. Bấm **Giao chuyên viên** (chỉ tiêu đang không có người phụ trách) hoặc **Giao lại** (đổi người đang phụ trách), chọn người, rồi bấm **Xác nhận**.

Khi giao hoặc giao lại, số lượt chuyển được đặt lại về 0, nên người mới được dùng đủ số lượt chuyển. Số lần qua lại thì không đặt lại. Bản thân thao tác **Giao lại** không tính là một lần qua lại.

Bước 6. Theo dõi việc bị đẩy qua lại và việc chưa giao

- Mỗi lần chuyển hoặc trả được tính là một lần qua lại. Khung **Trách nhiệm** có dòng **Chuyển / trả** ghi số lượt đã chuyển trên số lượt tối đa và số lần qua lại. Từ 3 lần qua lại trở lên, dòng này có thêm nhãn **Bị treo**.
- Khi số lần qua lại đạt 3, hệ thống gửi thông báo cho lãnh đạo UBND và ghi việc báo lên lãnh đạo vào **Dòng thời gian**. Nếu địa phương chưa có tài khoản lãnh đạo, thông báo gửi cho quản trị hệ thống. Mỗi lần chuyển, trả tiếp theo đều được báo tiếp.
- Chỉ tiêu bị treo hiện ở thẻ **Việc bị treo** của Trung tâm điều hành (DH-01) và trên màn hình Trình chiếu (DH-03), với lý do "Bị chuyển, trả qua lại N lần".
- Màn hình Trách nhiệm (DH-04) có nhóm cột **Giao việc** (**Chưa giao**, **Chuyển, trả**, **Báo lãnh đạo**), cho biết số liệu từng phòng trong năm.
- Để nhắc người phụ trách cập nhật số liệu, trưởng phòng hoặc lãnh đạo bấm **Thao tác** › **Nhắc việc** trong hồ sơ chỉ tiêu. Nếu chỉ tiêu chưa có người phụ trách, lời nhắc gửi cho trưởng phòng chủ trì. Mỗi chỉ tiêu được nhắc tối đa một lần mỗi ngày.

Thời hạn tự động. Chỉ tiêu do cán bộ báo cáo số liệu mà chưa có người phụ trách sẽ được nhắc sau thời hạn **Nhắc chưa giao người sau**, tính từ ngày tạo chỉ tiêu (mặc định 3 ngày, quản trị viên chỉnh tại Cấu hình). Khi quá hạn, hệ thống nhắc trưởng phòng chủ trì (mỗi chỉ tiêu tối đa một lần trong tháng), và Trung tâm điều hành hiện cảnh báo **Chưa giao** theo phòng. Khi quá gấp đôi thời hạn (mặc định 6 ngày), hệ thống báo lãnh đạo UBND một lần, ghi việc báo lên lãnh đạo vào **Dòng thời gian**, và đưa chỉ tiêu vào danh sách **Việc bị treo** với lý do "Chưa giao người phụ trách sau N ngày". Đặt 0 ngày để tắt việc nhắc này.

Thời hạn nhắc chưa giao người luôn tính từ ngày tạo chỉ tiêu, không tính lại từ lúc chỉ tiêu bị trả về. Vì vậy, chỉ tiêu tạo đã lâu mà bị trả về sẽ sớm được nhắc và báo lãnh đạo, nếu chưa từng báo. Tương tự, số lần qua lại không được xoá khi giao lại: chỉ tiêu đã có nhãn **Bị treo** vẫn giữ nhãn này và vẫn được tính ở màn hình Trách nhiệm (DH-04).

Giới hạn quyền. Các nút **Giao chuyên viên**, **Giao lại** và **Nhắc việc** dành cho trưởng phòng của phòng chủ trì, lãnh đạo UBND và quản trị hệ thống. Văn thư, người xem và trưởng phòng của phòng phối hợp không có các nút này. Chỉ người đang phụ trách chỉ tiêu mới thấy **Chuyển đồng nghiệp** và **Trả về trưởng phòng**. Chỉ giao hoặc chuyển được cho trưởng phòng, chuyên viên đang hoạt động của phòng chủ trì, không chuyển sang phòng khác. Chỉ tiêu đã lưu trữ không hiện các nút giao, chuyển, trả. **Số lần chuyển việc tối đa** mặc định là 1 lần, quản trị viên chỉnh tại Cấu hình (từ 0 đến 5 lần). Nếu đặt 0, không ai chuyển được, chỉ có thể trả về trưởng phòng.

> Khi quản trị viên khoá tài khoản, chuyển phòng, hoặc đổi vai trò của người đang phụ trách sang vai trò khác trưởng phòng, chuyên viên tại **Tài khoản** (HT-03), các chỉ tiêu người đó phụ trách tự trở về trạng thái chưa giao. **Dòng thời gian** ghi rõ lý do. Trưởng phòng cần giao lại theo bước 5.

3.3 Báo cáo số liệu một kỳ và duyệt báo cáo

Quy trình dùng khi đến kỳ báo cáo (tháng, quý, 6 tháng hoặc năm) của chỉ tiêu nhập số liệu tay. Kết thúc quy trình, báo cáo của kỳ được duyệt hoặc tự thông qua. Giá trị báo cáo khi đó trở thành số liệu chính thức của chỉ tiêu, tiến độ và tình trạng được tính lại.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Hệ thống; trưởng phòng, lãnh đạo UBND	Thông báo, DH-02, CT-06	Nhắc hạn báo cáo của kỳ	Chỉ tiêu hiện trong tab **Cần báo cáo** của chuyên viên phụ trách
2	Chuyên viên phụ trách hoặc cán bộ khác của phòng chủ trì	CT-06	Lập báo cáo kỳ kèm minh chứng, bấm **Gửi báo cáo**	Báo cáo **Chờ duyệt**; kỳ được tính là đã báo cáo; trưởng phòng nhận thông báo
3	Trưởng phòng chủ trì, lãnh đạo UBND	CT-04 hoặc CT-06	Kiểm tra số liệu, nguồn, minh chứng; bấm **Duyệt** hoặc **Trả lại**	**Đã duyệt**: số liệu chính thức được cập nhật. **Trả lại**: người gửi nhận lý do
4	Người gửi báo cáo	DH-02, CT-06	Báo cáo lại theo lý do trả lại	Báo cáo mới **Chờ duyệt**, quay lại bước 3
5	Hệ thống	—	Tự thông qua báo cáo chờ quá thời hạn duyệt	**Tự thông qua**; ghi trách nhiệm người duyệt
—	Lãnh đạo UBND, quản trị	CT-06	Ghi nhận số liệu trực tiếp, bấm **Ghi nhận**	**Đã duyệt** ngay, không qua bước 3

Xác định kỳ và hạn báo cáo

- Tần suất báo cáo của chỉ tiêu hiện ở ô **Kỳ báo cáo** đầu hồ sơ (CT-06). Hạn báo cáo của một kỳ mặc định là **ngày 20 của tháng cuối kỳ**, ví dụ: Quý I hạn ngày 20/3, 6 tháng đầu năm hạn ngày 20/6, kỳ năm hạn ngày 20/12. Hạn đang áp dụng xem tại thẻ **Nguồn số liệu**, dòng **Hạn báo cáo**.
- Hạn báo cáo được đặt riêng cho từng chỉ tiêu: tại thẻ **Nguồn số liệu**, bấm **Sửa**, nhập **Hạn báo cáo (ngày trong tháng cuối kỳ)**, bấm **Lưu**. Người được sửa: lãnh đạo UBND, quản trị, văn thư, trưởng phòng chủ trì và chuyên viên phụ trách.

- Tab **Thực hiện** của hồ sơ có dải ô theo từng kỳ: kỳ đã báo cáo màu xanh lá, kỳ quá hạn chưa báo cáo màu đỏ, kỳ hiện tại có viền nổi bật. Rê chuột lên ô để xem hạn. Một kỳ được tính là đã báo cáo khi có báo cáo đang chờ duyệt hoặc đã duyệt; báo cáo bị trả lại không được tính.
- Hai loại chỉ tiêu không nhận báo cáo tay và không có nút **Báo cáo số liệu**. Chỉ tiêu gắn nhãn **Tự tính** lấy số từ kho dữ liệu, nên muốn thay đổi kết quả phải cập nhật bảng dữ liệu nguồn (DL-01, DL-05). Chỉ tiêu gắn nhãn **Tổng hợp từ chỉ tiêu con** được báo cáo ở từng chỉ tiêu con.

Bước 1. Nhắc hạn báo cáo

1. Hệ thống tự gửi thông báo nhắc trước hạn và khi quá hạn (xem khung cuối mục).
2. Trưởng phòng chủ trì hoặc lãnh đạo UBND nhắc trực tiếp tại hồ sơ chỉ tiêu: bấm **Thao tác** › **Nhắc việc**. Thông báo gửi tới chuyên viên phụ trách; nếu chỉ tiêu chưa giao người thì gửi tới trưởng phòng. Mỗi chỉ tiêu chỉ nhắc được một lần trong ngày.

Bước 2. Lập và gửi báo cáo

Người được báo cáo: chuyên viên và trưởng phòng của phòng chủ trì (không chỉ người phụ trách); quản trị hệ thống được ghi nhận số liệu ban đầu. Lãnh đạo UBND, văn thư, người xem và cán bộ phòng phối hợp không báo cáo số liệu.

1. Mở hộp **Báo cáo số liệu** theo một trong ba cách: tại DH-02, tab **Cần báo cáo**, bấm **Báo cáo** ở dòng chỉ tiêu (hồ sơ mở sẵn hộp báo cáo với kỳ cần báo cáo); tại CT-02, mở menu của dòng chỉ tiêu, chọn **Báo cáo số liệu**; tại CT-06, bấm **Báo cáo số liệu** ở góc phải, hoặc bấm vào ô kỳ chưa báo cáo trên dải kỳ.
2. Kiểm tra **Kỳ báo cáo**. Mỗi kỳ trong danh sách ghi kèm "đã báo cáo", "quá hạn" hoặc ngày hạn.
3. Nhập **Giá trị thực hiện**. Dòng **Chỉ tiêu giao** dưới ô dùng để đối chiếu. Nếu kết quả cần ghi bằng lời, nhập thêm **Ghi bằng chữ**.
4. Ghi **Nguồn số liệu** hoặc **Ghi chú**. Bắt buộc có ít nhất một trong hai ô.
5. Ghi **Giải trình** khi hệ thống yêu cầu. Trường hợp kỳ đã quá hạn, nêu lý do nộp muộn. Trường hợp chỉ tiêu đang **Có nguy cơ** hoặc **Quá hạn** mà giá trị mới vẫn chưa đạt, nêu nguyên nhân và hướng khắc phục.
6. Bấm **Đính kèm minh chứng**, chọn ảnh hoặc tệp PDF (tối đa 10 MB mỗi tệp, 10 tệp mỗi lần). Nếu chỉ tiêu có **Yêu cầu minh chứng**, nội dung yêu cầu hiện dưới ô này.
7. Bấm **Gửi báo cáo**.

Kết quả:

- Báo cáo hiện trong mục **Báo cáo số liệu** của tab **Thực hiện**, nhãn **Chờ duyệt**. Kỳ đó không còn bị nhắc thiếu báo cáo.
- Số liệu chính thức (ô **Thực hiện** đầu hồ sơ) **chưa thay đổi** cho đến khi báo cáo được duyệt.
- Trưởng phòng của phòng chủ trì (trừ người gửi) nhận thông báo có báo cáo chờ duyệt.
- Trong thời gian chờ duyệt, nút **Báo cáo số liệu** của người gửi đổi thành **Đang chờ duyệt** và không bấm được. Mỗi người chỉ có một báo cáo chờ duyệt cho mỗi chỉ tiêu.

> Nếu số liệu của chỉ tiêu vừa được người khác cập nhật trong lúc bạn đang lập báo cáo, hệ thống không nhận báo cáo và yêu cầu tải lại. Tải lại trang hồ sơ, xem số liệu mới rồi lập lại báo cáo.

Bước 3. Duyệt hoặc trả lại báo cáo

Người duyệt:

- Báo cáo của chuyên viên: trưởng phòng của phòng chủ trì. Lãnh đạo UBND và quản trị cũng duyệt được.
- Báo cáo của trưởng phòng: lãnh đạo UBND hoặc quản trị. Khi trưởng phòng gửi báo cáo, lãnh đạo không nhận thông báo riêng; lãnh đạo xem báo cáo này tại CT-04.
- Trưởng phòng chỉ thấy và duyệt báo cáo của phòng mình. Không ai được duyệt hoặc trả lại báo cáo do chính mình gửi; tại CT-04, dòng đó ghi "Báo cáo của bạn" thay cho các nút.

Duyệt tại màn hình Duyệt báo cáo (CT-04), thuận tiện khi có nhiều báo cáo:

1. Mở **Duyệt báo cáo** (số đỏ trên menu là số báo cáo chờ duyệt). Cách khác: mở DH-02, tab **Chờ tôi duyệt**, hoặc bấm vào thông báo có báo cáo chờ duyệt. Báo cáo gửi sớm nhất xếp trên cùng.
2. Bấm dấu **+** đầu dòng để xem **Nguồn số liệu**, **Giải trình**, **Ghi chú** và số tệp **Minh chứng**. Muốn mở tệp minh chứng, bấm tên chỉ tiêu để vào hồ sơ.
3. So sánh giá trị cũ và mới ở cột **Hiện tại → Đề xuất**. Cột **Tự thông qua** cho biết thời gian còn lại trước khi hệ thống tự thông qua: màu cam khi còn không quá 2 ngày, màu đỏ khi còn không quá 1 ngày hoặc đã đến hạn.
4. Nếu đồng ý: bấm **Duyệt**, ghi **Ghi chú duyệt** nếu cần, bấm **Duyệt**.
5. Nếu không đồng ý: bấm **Trả lại**, nhập **Lý do trả lại** (ít nhất 3 ký tự), bấm **Trả lại**.

Duyệt ngay trong hồ sơ chỉ tiêu (CT-06), thuận tiện khi cần xem kỹ minh chứng:

1. Mở tab **Thực hiện**, mục **Báo cáo số liệu**. Tệp minh chứng hiện ngay dưới từng báo cáo.
2. Ở báo cáo **Chờ duyệt**, bấm **Duyệt** (báo cáo được duyệt ngay, không có ô ghi chú) hoặc **Trả lại** (nhập **Lý do trả lại**).

Kết quả:

- **Duyệt:** báo cáo có nhãn **Đã duyệt** kèm tên người duyệt. Giá trị trở thành số liệu chính thức, tiến độ và tình trạng được tính lại. Nếu đây là chỉ tiêu con, chỉ tiêu cha được tổng hợp lại. Người gửi nhận thông báo báo cáo đã được duyệt.
- **Trả lại:** báo cáo có nhãn **Trả lại** và dòng **Lý do trả lại**. Người gửi nhận thông báo kèm lý do. Kỳ đó lại được tính là chưa báo cáo.

> Báo cáo không còn duyệt được nếu số liệu chính thức của chỉ tiêu đã thay đổi sau lúc gửi, ví dụ vừa duyệt một báo cáo khác của cùng chỉ tiêu hoặc lãnh đạo vừa ghi nhận trực tiếp. Tại CT-04, nút **Duyệt** của báo cáo đó được thay bằng nhãn **Dữ liệu đã đổi**. Hãy bấm **Trả lại** để người gửi đối chiếu số liệu mới và báo cáo lại.

Bước 4. Báo cáo lại khi bị trả lại

1. Bấm vào thông báo báo cáo bị trả lại, hoặc mở DH-02, tab **Bị trả lại**, để xem **Lý do trả lại**.
2. Bấm **Báo cáo lại**. Hồ sơ chỉ tiêu mở sẵn hộp **Báo cáo số liệu**.
3. Chọn lại đúng **Kỳ báo cáo**, sửa số liệu, nguồn, minh chứng theo lý do trả lại, bấm **Gửi báo cáo**.

Báo cáo cũ vẫn lưu trong hồ sơ với nhãn **Trả lại**. Theo dõi kết quả các báo cáo đã gửi tại DH-02, tab **Báo cáo đã gửi**, cột **Kết quả**.

Quản trị ghi nhận số liệu trực tiếp

Từ bản tháng 11/2026, lãnh đạo UBND không ghi số liệu: khi số đã duyệt chưa đúng, lãnh đạo bấm **Yêu cầu cập nhật lại** để người phụ trách gửi lại (CT-06). Riêng quản trị hệ thống được ghi nhận số liệu ban đầu khi đưa hệ thống vào sử dụng: lập báo cáo như Bước 2, có hai điểm khác: nút mở hộp ghi **Quản trị ghi nhận**, hộp có nút **Ghi nhận** thay cho **Gửi báo cáo**, và ô **Nguồn số liệu** không bắt buộc. Số liệu có hiệu lực ngay với nhãn **Đã duyệt**; **Dòng thời gian** của hồ sơ ghi rõ quản trị ghi nhận. Sau lần ghi nhận này, các báo cáo khác của chỉ tiêu còn đang chờ duyệt không duyệt được nữa (xem khung cảnh báo ở Bước 3).

Bước 5. Hệ thống tự thông qua khi quá hạn duyệt

Báo cáo chờ duyệt quá thời hạn **Tự thông qua báo cáo sau** sẽ được hệ thống tự thông qua. Thời hạn tính từ lúc gửi, mặc định 7 ngày, quản trị viên chỉnh tại Cấu hình (HT-04); đặt 0 để tắt cơ chế này.

- Báo cáo có nhãn **Tự thông qua**. Giá trị trở thành số liệu chính thức như khi được duyệt.
- Hệ thống ghi trách nhiệm cho người duyệt để chậm: trưởng phòng chủ trì nếu báo cáo do chuyên viên gửi, lãnh đạo UBND nếu báo cáo do trưởng phòng gửi. Thông báo ghi tên người duyệt chịu trách nhiệm và được gửi tới người gửi, người duyệt và lãnh đạo UBND.
- Mỗi lần tự thông qua được đếm tại DH-04, cột **Tự thông qua** của nhóm **Duyệt báo cáo**.
- Nếu số liệu của chỉ tiêu đã thay đổi sau lúc gửi, hệ thống không tự thông qua. Thay vào đó, hệ thống thông báo cho người duyệt và lãnh đạo UBND để trả lại báo cáo.

> Thời hạn tự động: còn dưới 3 ngày đến hạn mà kỳ hiện tại chưa có báo cáo, hệ thống nhắc chuyên viên phụ trách; chỉ tiêu chưa giao người thì nhắc trưởng phòng. Nhắc trước hạn không áp dụng cho chỉ tiêu loại **Chấm điểm**. Qua hạn mà chưa có báo cáo, hệ thống thông báo cho chuyên viên phụ trách và trưởng phòng. Quá hạn trên 7 ngày, hệ thống báo lãnh đạo UBND và ghi vào **Dòng thời gian** của hồ sơ. Hai mốc 3 ngày và 7 ngày cố định, không chỉnh được trong Cấu hình. Báo cáo chờ duyệt tự thông qua sau mặc định 7 ngày, quản trị viên chỉnh tại Cấu hình (**Tự thông qua báo cáo sau**).

> Giới hạn quyền: không ai duyệt hoặc trả lại báo cáo do chính mình gửi. Trưởng phòng chỉ duyệt báo cáo của phòng mình. Văn thư và người xem không báo cáo số liệu. Chỉ tiêu **Tự tính** và chỉ tiêu **Tổng hợp từ chỉ tiêu con** không nhận báo cáo tay. Chỉ tiêu đã lưu trữ không nhận báo cáo mới, và chỉ tiêu còn báo cáo chờ duyệt thì chưa lưu trữ được. Số liệu vừa duyệt chưa tự lên trang công khai: lãnh đạo UBND hoặc quản trị phải bấm **Cập nhật bản công khai** ở dòng chỉ tiêu trên CT-02.

3.4 Văn bản giao chỉ tiêu: AI trích xuất, xác minh và duyệt thành chỉ tiêu

Quy trình dùng khi phường nhận văn bản giao chỉ tiêu (quyết định, kế hoạch, phụ lục). Hệ thống đọc văn bản, AI đề xuất các chỉ tiêu kèm trang và câu trích dẫn; cán bộ đối chiếu từng đề xuất trên bản gốc,

trình; trưởng phòng hoặc lãnh đạo duyệt thành chỉ tiêu. Kết thúc quy trình, chỉ tiêu mới có trong danh mục và mở được đúng dòng của nó trong văn bản giao.

> Đề xuất do AI tạo không bao giờ tự trở thành chỉ tiêu. Chỉ đề xuất đã có người **trình** mới được duyệt hoặc tự thông qua.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Văn thư, cán bộ các phòng	DL-02	Tải văn bản lên kho	Văn bản **Chờ xử lý**
2	Hệ thống	DL-04	Đọc văn bản, ghi vị trí từng dòng; AI trích xuất (nếu bật)	Văn bản **Đã xử lý**; đề xuất **Chưa trình**
3	Cán bộ phòng chủ trì, văn thư	DL-04	Đối chiếu từng đề xuất trên bản gốc, sửa nếu sai	Đề xuất **Đã hiệu chỉnh** (nếu có sửa)
4	Người đề xuất, trưởng phòng phụ trách, văn thư, lãnh đạo	DL-04 hoặc CT-03	Bấm **Trình**	**Chờ duyệt**; người duyệt nhận thông báo
5	Trưởng phòng phụ trách, lãnh đạo UBND	DL-04 hoặc CT-03	Bấm **Duyệt** hoặc **Từ chối**	**Đã duyệt**: chỉ tiêu mới được tạo. **Từ chối**: ghi lý do
6	Hệ thống	—	Tự thông qua đề xuất đã trình quá thời hạn duyệt	**Tự thông qua**
7	Hệ thống; cán bộ có quyền	CT-06	Tự định vị chỉ tiêu trong văn bản giao; chỉ lại khi sai	Nút **Xem đúng dòng trong văn bản**

Bước 1. Tải văn bản lên kho

1. Mở **Kho văn bản** (DL-02), bấm **Tải văn bản lên**.
2. Kéo tệp vào khung hoặc bấm để chọn. Hệ thống nhận PDF (kể cả bản quét), Word (.docx), Excel (.xlsx) và ảnh chụp JPEG, PNG, WEBP; tối đa 25 MB mỗi tệp.
3. Nhập thông tin văn bản: **Trích yếu**, **Loại văn bản**, **Số hiệu**, **Cơ quan ban hành**, **Ngày ban hành**, **Năm áp dụng**, **Phòng liên quan**, **Ghi chú**. Trích yếu để trống thì lấy theo tên tệp.
4. Chọn bật hoặc tắt **AI tự đề xuất chỉ tiêu từ văn bản này**:
   - Bật (mặc định) với văn bản giao chỉ tiêu cần đưa vào danh mục.
   - Tắt với văn bản chỉ để lưu, tra cứu và làm căn cứ (quyết định chung, phụ lục chương trình công tác). Văn bản vẫn được đọc đầy đủ để tìm kiếm và định vị nguồn; muốn trích xuất sau, mở văn bản và bấm **Trích xuất lại**.

1. Bấm **Tải lên**. Hệ thống cấp mã văn bản (VB-năm-số thứ tự) và mở trang **Xác minh trích xuất** (DL-04) của văn bản.

> Một tệp chỉ tải lên được một lần. Tải lại tệp đã có, hệ thống báo mã văn bản đang lưu tệp đó. Thông tin văn bản (trích yếu, số hiệu, cơ quan, ngày ban hành) sửa được sau tại DL-02: menu dòng văn bản › **Sửa thông tin**.

Bước 2. Hệ thống đọc và trích xuất

- Trạng thái văn bản đổi lần lượt **Chờ xử lý** › **Đang xử lý** › **Đã xử lý** (hoặc **Lỗi xử lý**, rê chuột lên nhãn để xem lý do). Trang DL-04 tự cập nhật; khi đang trích xuất có thanh tiến độ theo số đoạn văn bản.
- PDF có lớp chữ được đọc trực tiếp. PDF bản quét và ảnh chụp được nhận dạng ký tự (OCR); độ tin cậy nhận dạng hiện ở chế độ **Chữ đã đọc**.
- Khi đọc, hệ thống ghi lại vị trí từng dòng chữ trên trang. Vị trí này dùng để mở đúng trang và tô sáng đúng dòng ở bước 3 và bước 7.
- Văn bản giao chỉ tiêu cho nhiều xã, phường (mỗi đơn vị một phần, ví dụ phụ lục chỉ tiêu cấp xã của Thành phố): AI chỉ đọc phần của địa phương mình, nhận ra theo **Tên ngắn** khai báo tại **Thiết lập địa phương** (HT-01). Thông tin "chỉ trích xuất phần của …, trang …" được ghi ở lượt trích xuất.
- Muốn dừng lượt trích xuất đang chạy, bấm **Dừng trích xuất**, xác nhận **Dừng**. Kết quả chưa hoàn tất của lượt bị dừng không được áp dụng (lượt này không tạo đề xuất mới); các đề xuất đã có từ lượt trước được giữ nguyên.

Bước 3. Đối chiếu từng đề xuất trên bản gốc

1. Tại DL-04, cột phải liệt kê đề xuất. Mỗi thẻ có:
   - nhãn **Tin cậy** (xanh lá từ 80%, vàng từ 60%, đỏ dưới 60%);
   - loại đề xuất **Chỉ tiêu mới** hoặc **Cập nhật số liệu**, trang lấy ra (**Trang n**);
   - nhãn **Có thể trùng** và dòng "Gần giống CT-…" khi danh mục đã có chỉ tiêu tương tự.
1. Bấm vào một thẻ. Khung trái ở chế độ **Bản gốc** mở đúng trang của văn bản và tô sáng dòng có nhãn **Đề xuất lấy từ đây**. Chế độ **Chữ đã đọc** hiện nội dung đã đọc, câu trích dẫn được tô màu.
2. So tên chỉ tiêu, giá trị mục tiêu, đơn vị, năm, kỳ báo cáo, phòng chủ trì với dòng được tô sáng.
3. Nếu sai hoặc thiếu, bấm **Sửa**, điều chỉnh các trường (**Tên chỉ tiêu**, **Giá trị mục tiêu**, **Đơn vị tính**, **Mục tiêu ghi bằng chữ**, **Chiều đánh giá**, **Năm**, **Kỳ báo cáo**, **Hạn hoàn thành**, **Phòng chủ trì**, **Bộ chỉ tiêu**, **Căn cứ**…), bấm **Lưu**. Thẻ có thêm nhãn **Đã hiệu chỉnh**.
4. Đề xuất trùng hoặc không phải chỉ tiêu: trưởng phòng, lãnh đạo bấm **Từ chối**; văn thư bấm **Loại** (chỉ với đề xuất của AI chưa trình). Nhập lý do, bấm **Từ chối**.

> Trước khi trình hoặc duyệt, đề xuất phải có đủ: tên chỉ tiêu, đơn vị đo, giá trị mục tiêu, năm kế hoạch, phòng ban phụ trách, kỳ báo cáo và hạn hoàn thành. Thiếu mục nào, hệ thống báo tên mục đó.

Bước 4. Trình đề xuất

1. Bấm **Trình** trên thẻ đề xuất (DL-04) hoặc trong ngăn chi tiết đề xuất (CT-03).

2. Đề xuất chuyển **Chờ duyệt**. Trưởng phòng phụ trách và lãnh đạo UBND nhận thông báo.
3. Thẻ ghi "Đã trình · tự thông qua sau ..." theo thời hạn tại **Cấu hình** (HT-04), mặc định 3 ngày; đặt 0 để tắt tự thông qua.

Người được trình: người tạo đề xuất, trưởng phòng của phòng phụ trách, văn thư, lãnh đạo UBND, quản trị.

Bước 5. Duyệt hoặc từ chối

Người duyệt: trưởng phòng của phòng phụ trách, lãnh đạo UBND và quản trị. Trưởng phòng không tự duyệt đề xuất do chính mình tạo.

1. Mở đề xuất tại DL-04 hoặc tại **Đề xuất chỉ tiêu** (CT-03).
2. Duyệt: bấm **Duyệt**, kiểm tra **Trọng số** (mặc định 1, từ 0,1 đến 10), bấm **Duyệt**. Hệ thống báo "Đã tạo chỉ tiêu CT-...", bấm **Mở hồ sơ chỉ tiêu** để xem.
3. Từ chối: bấm **Từ chối**, nhập **Lý do từ chối**, bấm **Từ chối**. Người tạo đề xuất xem được lý do trên thẻ.

Bước 6. Tự thông qua khi quá hạn duyệt

Đề xuất đã trình mà quá thời hạn chưa ai duyệt hoặc từ chối được hệ thống tự thông qua thành chỉ tiêu. Thẻ đề xuất ghi **Tự thông qua** và "Hệ thống tự thông qua"; dòng thời gian của chỉ tiêu ghi nhận việc người duyệt không xử lý đúng hạn.

Bước 7. Mở chỉ tiêu đúng dòng trong văn bản giao

Chỉ tiêu tạo từ đề xuất được gắn văn bản đề xuất được trích ra. Chỉ tiêu thuộc bộ chỉ tiêu có **Văn bản giao (trong kho)** (khai báo tại CT-01, nút **Sửa** của bộ) dùng văn bản đó. Hệ thống tự tìm dòng của chỉ tiêu trong văn bản, kể cả văn bản hàng trăm trang chia phần theo từng xã, phường.

1. Tại hồ sơ chỉ tiêu (CT-06), bấm nhãn văn bản dưới tên chỉ tiêu (ví dụ "Phụ lục 2 · trang 101") hoặc nút **Xem đúng dòng trong văn bản** ở thẻ **Căn cứ**, dòng **Văn bản giao**.
2. Văn bản mở ngay trong hệ thống, đúng trang; hàng của chỉ tiêu được tô vàng, có nhãn **Chỉ tiêu ở đây**. Dòng thông báo phía trên cho biết vị trí do hệ thống tự tìm hay do cán bộ chỉ.
3. Dùng thanh công cụ để chuyển trang, phóng to, thu nhỏ; bấm **Về dòng tô sáng** để quay lại dòng của chỉ tiêu. **Tệp gốc** tải tệp về máy, **Mở trong kho** mở trang văn bản.

Khi hệ thống tô sai dòng hoặc báo "chưa tìm thấy dòng của chỉ tiêu":

1. Người có quyền (lãnh đạo UBND, quản trị, văn thư, trưởng phòng chủ trì, chuyên viên phụ trách) bấm **Sai dòng? Chỉ lại** (hoặc **Chỉ vị trí**).
2. Rê chuột lên trang văn bản: hàng dưới con trỏ được viền xanh. Bấm vào hàng đúng.
3. Hệ thống ghi nhận vị trí mới, thông báo "Đã ghi nhận vị trí chỉ tiêu ở trang ..." và ghi vào **Nhật ký hệ thống**. Từ đó hệ thống không tự định vị đè lên vị trí do cán bộ chỉ.
4. Muốn trả lại cho hệ thống tự định vị, bấm **Tự định vị**.

> Đổi tên chỉ tiêu hoặc đổi văn bản giao, hệ thống tự định vị lại ở lần mở sau. Văn bản Word, Excel không có hình trang: hệ thống mở phần nội dung đã đọc, cuộn tới và tô màu câu của chỉ tiêu.

Đề xuất chỉ tiêu thủ công

Cán bộ đề xuất được chỉ tiêu không có trong văn bản đã tải lên (ví dụ chỉ tiêu phường tự đặt):

1. Mở **Đề xuất chỉ tiêu** (CT-03), bấm **Đề xuất mới**.
2. Nhập các trường như bước 3; chọn **Căn cứ** hoặc văn bản trong kho nếu có.
3. Lưu rồi **Trình**; các bước sau giống bước 4 và 5.

3.5 Nhập số liệu hàng loạt bằng Excel

Quy trình này dùng khi cần cập nhật số liệu của nhiều chỉ tiêu trong một phòng cùng lúc bằng phiếu Excel do hệ thống phát hành, thay vì báo cáo từng chỉ tiêu tại hồ sơ chỉ tiêu (CT-06). Quản trị hệ thống, Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng và Chuyên viên được nhập; Văn thư và Người xem không có chức năng này. Kết quả cuối cùng là số liệu mới trở thành số liệu chính thức của chỉ tiêu. Số liệu do Lãnh đạo UBND hoặc quản trị viên nhập được ghi ngay. Số liệu do Trưởng phòng hoặc Chuyên viên gửi chỉ được ghi sau khi được duyệt.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Người nhập	DL-03	Chọn năm (quản trị chọn thêm phòng ban), bấm **Tải phiếu Excel**	Tệp phiếu hiện trạng của phòng
2	Người nhập	Tệp Excel trên máy	Điền **Giá trị mới**, **Ghi chú** cho chỉ tiêu có số mới	Phiếu đã điền
3	Người nhập	DL-03	Tải phiếu lên, bấm **Đối soát**, sửa lỗi nếu có	Lượt nhập **Đã đối soát, chưa ghi**; số liệu chưa thay đổi
4a	Quản trị hệ thống	DL-03	Bấm **Ghi nhận số liệu**	Số liệu chính thức cập nhật ngay; lượt nhập **Đã ghi nhận**
4b	Trưởng phòng, Chuyên viên	DL-03	Bấm **Gửi số liệu**	Mỗi dòng thành một báo cáo **Chờ duyệt**; lượt nhập **Chờ duyệt**
5	Người duyệt	CT-04 hoặc DH-02	**Duyệt** hoặc **Trả lại** từng dòng	Dòng **Đã duyệt** hoặc **Trả lại**; trạng thái lượt nhập đổi theo kết quả
6	Người nhập	DL-03, DH-02	Theo dõi **Lịch sử nhập**, gửi lại dòng bị trả lại	Số liệu được ghi nhận đầy đủ

Bước 1. Tải phiếu hiện trạng

1. Mở màn hình nhập Excel (DL-03) trong nhóm **Dữ liệu** của menu. Trưởng phòng, Chuyên viên thấy màn hình này với tên **Nộp báo cáo Excel**; quản trị viên thấy tên **Nhập số liệu Excel**. Lãnh đạo UBND không có màn hình này vì không ghi số liệu. Cũng có thể bấm **Nhập Excel** trên màn hình Danh mục chỉ tiêu (CT-02).
2. Tại bước **Tải phiếu hiện trạng**, chọn năm. Quản trị viên phải chọn thêm **Phòng ban**; nếu bỏ trống, hệ thống nhắc **Chọn phòng ban để tải phiếu**. Trưởng phòng, Chuyên viên chỉ tải được phiếu của phòng mình.
3. Bấm **Tải phiếu Excel**. Phiếu tải về gồm mọi chỉ tiêu chưa lưu trữ của phòng trong năm đã chọn, kèm mục tiêu và giá trị hiện tại.

Bước 2. Điền phiếu

1. Mở tệp bằng Excel, chọn trang **CAP_NHAT**; mỗi dòng là một chỉ tiêu. Trang **HUONG_DAN** tóm tắt cách điền.
2. Chỉ điền hai cột tô vàng là **Giá trị mới** và **Ghi chú**. Các cột còn lại đã bị khóa.
3. Với chỉ tiêu không có số mới, để trống cả hai ô.
4. Với chỉ tiêu có số mới, gõ trực tiếp một số không âm vào ô **Giá trị mới**; không dùng công thức, không gõ kèm chữ. Ghi **Ghi chú** nêu kỳ báo cáo hoặc nguồn số liệu. Ghi chú bắt buộc khi số mới khác số hiện tại và không quá 2.000 ký tự.
5. Lưu tệp, giữ định dạng **.xlsx**.

> Chỉ dùng phiếu vừa tải từ hệ thống. Không chép dòng từ tệp khác, không đổi tên hay thứ tự cột. Phiếu ghi kèm phiên bản số liệu của từng chỉ tiêu. Nếu trong lúc điền có người khác cập nhật chỉ tiêu, dòng đó sẽ báo lỗi khi đối soát và phải tải phiếu mới.

Bước 3. Tải lên và đối soát

1. Tại bước **Tải lên và đối soát**, kéo tệp vào ô **Kéo phiếu đã điền vào đây**, hoặc bấm vào ô để chọn tệp. Hệ thống chỉ nhận tệp **.xlsx**, dung lượng tối đa 5 MB và không quá 5.000 dòng.
2. Bấm **Đối soát**. Khung **Kết quả đối soát** hiện bốn chỉ số **Tổng dòng**, **Có thay đổi**, **Không đổi**, **Lỗi** và bảng chi tiết. Mỗi dòng trong bảng ghi số cũ → số mới, hoặc nội dung lỗi.
3. Nếu hiện **Sửa các dòng lỗi trong tệp rồi đối soát lại**, sửa tệp theo bảng dưới, tải lên lại và bấm **Đối soát** lần nữa. Nếu hiện **Không có thay đổi để ghi nhận**, phiếu chưa có dòng nào điền giá trị mới.

Đối soát chỉ kiểm tra, chưa làm thay đổi số liệu. Mỗi lần đối soát tạo thêm một dòng **Đã đối soát, chưa ghi** trong **Lịch sử nhập**.

Thông báo lỗi	Cách xử lý
Vui lòng ghi rõ kỳ báo cáo hoặc nguồn số liệu cho giá trị thay đổi	Điền **Ghi chú** cho dòng đó
Có ghi chú nhưng chưa nhập giá trị mới	Điền **Giá trị mới** hoặc xoá ghi chú

Thông báo lỗi	Cách xử lý
Giá trị mới phải là ô kiểu số, không dùng công thức hoặc chuỗi định dạng	Xoá nội dung ô, gõ lại số trực tiếp
Dữ liệu đã thay đổi (file: ..., hệ thống: ...); hãy tải biểu mẫu mới	Tải phiếu mới (bước 1) và điền lại
Thông tin khóa hoặc giá trị hiện tại trong biểu mẫu đã bị thay đổi	Tải phiếu mới, chỉ điền hai cột tô vàng
Chỉ tiêu đã được lưu trữ và không còn nhận báo cáo mới	Để trống dòng đó
Biểu mẫu đã cũ hoặc không đúng phiên bản; vui lòng tải biểu mẫu mới hoặc **Cấu trúc cột đã bị thay đổi; vui lòng dùng biểu mẫu mới tải từ hệ thống**	Lỗi này áp dụng cho cả tệp: tải phiếu mới và điền lại

Bước 4a. Quản trị viên ghi nhận trực tiếp

1. Tại bước **Ghi nhận**, bấm **Ghi nhận số liệu**. Hệ thống báo **Đã ghi nhận số liệu chính thức**.
2. Giá trị hiện tại của từng chỉ tiêu được thay bằng giá trị mới, và tình trạng chỉ tiêu được tính lại. Lượt nhập chuyển sang **Đã ghi nhận**, không qua bước duyệt.
3. Báo cáo của người khác đang chờ duyệt cho cùng chỉ tiêu sẽ hiện nhãn **Dữ liệu đã đổi** ở CT-04. Người duyệt chỉ còn cách trả lại các báo cáo đó.

Bước 4b. Trưởng phòng, Chuyên viên gửi duyệt

1. Tại bước **Gửi duyệt**, bấm **Gửi số liệu**. Hệ thống báo **Đã gửi số liệu, chờ duyệt**.
2. Mỗi dòng có thay đổi trở thành một báo cáo **Chờ duyệt** riêng tại **Duyệt báo cáo** (CT-04), và lượt nhập chuyển sang **Chờ duyệt**. Số liệu chính thức chỉ thay đổi khi từng dòng được duyệt.
3. Nếu hệ thống báo **Bạn đã có báo cáo đang chờ duyệt cho: ...**, các chỉ tiêu được liệt kê đã có báo cáo của bạn chưa được xử lý. Có hai cách: để trống các dòng đó trong tệp rồi đối soát lại, hoặc chờ báo cáo trước được duyệt hay trả lại.

Nút ở bước cuối chỉ bấm được khi bảng đối soát không còn dòng lỗi và có ít nhất một dòng thay đổi. Hãy bấm nút ngay sau khi đối soát, trên cùng trang đó; nếu đã rời trang, tải tệp lên và đối soát lại. Nếu hệ thống báo **Dữ liệu đã thay đổi sau bước xem trước**, nghĩa là có người vừa cập nhật chỉ tiêu: tải phiếu mới và làm lại từ bước 1.

Bước 5. Duyệt các dòng gửi bằng Excel

Trưởng phòng duyệt các dòng do chuyên viên phòng mình gửi. Lãnh đạo UBND và quản trị viên duyệt được dòng của mọi phòng. Không ai tự duyệt được dòng do mình gửi; với những dòng đó, cột thao tác hiện **Báo cáo của bạn**. Vì vậy, phiếu do Trưởng phòng gửi sẽ do Lãnh đạo UBND hoặc quản trị viên duyệt.

1. Mở **Duyệt báo cáo** (CT-04), hoặc **Việc của tôi** (DH-02) › tab **Chờ tôi duyệt**. Mỗi dòng của phiếu là một báo cáo riêng. Cột **Hiện tại → Đề xuất** cho thấy số đang có và số được gửi.

2. Bấm **+** đầu dòng để xem **Ghi chú** của người gửi.
3. Nếu đồng ý, bấm **Duyệt**, nhập **Ghi chú duyệt** nếu cần, rồi bấm **Duyệt**. Số liệu chính thức của chỉ tiêu được cập nhật.
4. Nếu không đồng ý, bấm **Trả lại**, nhập **Lý do trả lại**, rồi bấm **Trả lại**.
5. Dòng có nhãn **Dữ liệu đã đổi** (chỉ tiêu đã có số mới sau lúc gửi) không duyệt được. Chỉ bấm **Trả lại** để người gửi đối chiếu.

Người gửi nhận thông báo cho từng dòng được duyệt hoặc bị trả lại; thông báo trả lại có kèm lý do. Khi phiếu được gửi, hệ thống không tạo thông báo trên chuông cho người duyệt. Người duyệt theo dõi số đỏ cạnh **Duyệt báo cáo** trên menu.

Bước 6. Theo dõi kết quả và gửi lại

1. Tại DL-03, khung **Lịch sử nhập** liệt kê các lượt nhập. Chuyên viên thấy lượt do mình nộp, Trưởng phòng thấy lượt của cả phòng, còn Lãnh đạo UBND và quản trị viên lọc theo **Phòng ban**.
2. Cột **Trạng thái** tự cập nhật theo kết quả duyệt, kèm số dòng đã duyệt, bị trả lại và còn chờ.
3. Bấm **+** đầu dòng để xem **Kết quả**, **Người duyệt**, **Ghi chú** của từng chỉ tiêu. Lượt **Đã đối soát, chưa ghi** không có phần chi tiết.
4. Người gửi cũng xem được kết quả từng dòng tại **Việc của tôi** (DH-02), trong tab **Báo cáo đã gửi**; các dòng bị trả lại còn hiện ở tab **Bị trả lại**.
5. Có hai cách gửi lại dòng bị trả lại: tải phiếu mới (bước 1) và chỉ điền các chỉ tiêu cần gửi lại; hoặc bấm **Báo cáo lại** để báo cáo chỉ tiêu đó tại hồ sơ chỉ tiêu (CT-06).

Trạng thái lượt nhập	Ý nghĩa
Đã đối soát, chưa ghi	Đã đối soát nhưng chưa ghi nhận hoặc gửi; không ảnh hưởng số liệu
Chờ duyệt	Đã gửi, chưa dòng nào được xử lý
Đang duyệt	Đã có dòng được xử lý, vẫn còn dòng chờ
Đã duyệt	Mọi dòng được duyệt, kể cả dòng hệ thống tự thông qua
Duyệt một phần	Đã xử lý hết; có dòng được duyệt, có dòng bị trả lại
Bị trả lại	Mọi dòng bị trả lại
Đã ghi nhận	Quản trị viên đã ghi nhận trực tiếp

Thời hạn tự động. Mỗi dòng chờ duyệt được tự thông qua sau một số ngày kể từ lúc gửi, mặc định 7 ngày. Quản trị viên chỉnh số ngày tại Cấu hình (HT-04), mục **Tự thông qua báo cáo sau**; đặt 0 để tắt cơ chế này. Cột **Tự thông qua** ở CT-04 đếm ngược thời hạn này. **Khi quá hạn.** Hệ thống tự thông qua dòng đó và cập nhật số liệu chính thức. Hệ thống đồng thời ghi trách nhiệm cho người duyệt để chậm: Trưởng phòng với dòng của chuyên viên, Lãnh đạo UBND với dòng của Trưởng phòng. Người gửi, người duyệt và Lãnh đạo UBND nhận thông báo. Nếu chỉ tiêu đã có số liệu mới sau lúc gửi, hệ thống không tự thông qua mà báo người duyệt và Lãnh đạo UBND để trả lại. **Giới hạn quyền.** Văn thư và Người xem không nhập được Excel. Trưởng phòng, Chuyên viên chỉ nhập được chỉ tiêu của phòng mình. Chỉ người đã bấm **Đối soát** mới ghi nhận hoặc gửi được lượt nhập đó, và mỗi lượt chỉ gửi được một lần. **Lưu ý.** Số liệu gửi bằng phiếu Excel không gắn kỳ báo cáo và không kèm minh chứng. Với chỉ tiêu phải báo cáo theo kỳ hoặc cần minh chứng, hãy báo cáo tại hồ sơ chỉ tiêu (CT-06).

3.6 Chỉ đạo điều hành, yêu cầu giải trình và đánh giá chỉ tiêu

Quy trình này dùng khi lãnh đạo UBND trực tiếp theo dõi một chỉ tiêu. Lãnh đạo đưa văn bản chỉ đạo vào hồ sơ, yêu cầu phòng chủ trì giải trình khi chỉ tiêu có vấn đề (ví dụ chậm tiến độ, thiếu báo cáo), sau đó đánh giá kết quả theo từng kỳ. Kết quả cuối cùng là hồ sơ chỉ tiêu (CT-06) có đủ ba phần: chỉ đạo, thực hiện, đánh giá. Mọi yêu cầu, trả lời và đánh giá đều ghi tên người làm và thời điểm tại thẻ **Dòng thời gian**.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Lãnh đạo UBND	DH-01, DH-04 → CT-06	Xác định chỉ tiêu cần chỉ đạo, mở hồ sơ	—
2	Lãnh đạo UBND, văn thư hoặc cán bộ phòng chủ trì	CT-06, thẻ **Chỉ đạo điều hành**	Bổ sung văn bản chỉ đạo	Văn bản có trong hồ sơ; dấu chấm trước tên thẻ chuyển sang màu xanh
3	Lãnh đạo UBND	CT-06	Gửi yêu cầu giải trình, đặt hạn trả lời	**Chờ trả lời**; trưởng phòng chủ trì và chuyên viên phụ trách nhận thông báo
4	Trưởng phòng chủ trì hoặc chuyên viên phụ trách	DH-02 → CT-06	Trả lời giải trình	**Đã giải trình**; lãnh đạo đã yêu cầu nhận thông báo
5	Hệ thống	—	Theo dõi hạn trả lời	Quá hạn: **Quá hạn trả lời**; gửi thông báo và ghi nhận việc báo lên lãnh đạo

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
6	Lãnh đạo UBND hoặc trưởng phòng chủ trì	CT-06, thẻ **Đánh giá**	Đánh giá kết quả từng kỳ	**Vượt**, **Đạt**, **Đạt một phần** hoặc **Không đạt**; trưởng phòng và chuyên viên phụ trách nhận thông báo
7	Lãnh đạo UBND, trưởng phòng	DH-01, DH-04, DH-03	Theo dõi tổng hợp	Số giải trình đang mở, quá hạn; số chỉ tiêu chưa có chỉ đạo, chưa đánh giá

Bước 1. Xác định chỉ tiêu cần chỉ đạo

1. Mở **Trung tâm điều hành** (DH-01) và xem thẻ **Cảnh báo**. Để thu hẹp danh sách, bấm nút lọc **Quá hạn**, **Nguy cơ không đạt**, **Thiếu báo cáo** hoặc **Giải trình quá hạn**.
2. Bấm vào tên cảnh báo để mở hồ sơ chỉ tiêu (CT-06).
3. Để rà soát theo phòng, mở **Trách nhiệm** (DH-04) và bấm dấu **+** đầu dòng của phòng. Màn hình hiện số chỉ tiêu **Chưa có văn bản chỉ đạo**, **Chưa đánh giá** và **Giải trình đang mở**. Bấm tên phòng để mở danh sách chỉ tiêu của phòng (CT-02), rồi chọn chỉ tiêu cần xem.

Bước 2. Bổ sung văn bản chỉ đạo

1. Trong hồ sơ chỉ tiêu, mở thẻ **Chỉ đạo điều hành** và bấm **Thêm văn bản**.
2. Chọn **Loại văn bản** và nhập **Trích yếu** (bắt buộc). Nếu có, nhập thêm **Số hiệu**, **Ngày ban hành**, **Cơ quan ban hành** và **Nội dung chỉ đạo chính**.
3. Nếu văn bản đã có trong Kho văn bản (DL-02), chọn văn bản đó tại ô **Văn bản trong kho**. Nếu chưa có, bấm **Chọn tệp** để đính kèm tệp ảnh hoặc PDF, tối đa 10 MB mỗi tệp.
4. Bấm **Lưu**. Văn bản hiện trong danh sách **Văn bản chỉ đạo** và dấu chấm trước tên thẻ **Chỉ đạo điều hành** chuyển sang màu xanh.

Để gỡ văn bản nhập sai, bấm biểu tượng thùng rác (**Gỡ**) ở góc văn bản, rồi bấm **Gỡ** để xác nhận. Văn bản bị gỡ khỏi hồ sơ cùng các tệp đính kèm. Người được gỡ là người đã bổ sung văn bản, lãnh đạo UBND hoặc trưởng phòng chủ trì.

> Nếu chỉ tiêu được tạo từ một văn bản trong kho, đầu thẻ có sẵn dòng **Giao theo văn bản ...**. Dòng này không được tính là văn bản chỉ đạo. Khi bổ sung văn bản chỉ đạo, hệ thống chỉ ghi vào **Dòng thời gian**, không gửi thông báo cho ai.

Bước 3. Yêu cầu giải trình

1. Trong hồ sơ chỉ tiêu, bấm **Thao tác** › **Yêu cầu giải trình**. Cũng có thể bấm **Yêu cầu** ở góc thẻ **Giải trình** (cột bên phải).
2. Nhập **Nội dung yêu cầu** (ít nhất 5 ký tự), nêu rõ vấn đề cần giải trình.
3. Nếu cần một hạn riêng, nhập **Thời hạn trả lời (ngày)** từ 1 đến 30. Nếu để trống, hệ thống lấy hạn theo cấu hình.
4. Bấm **Gửi yêu cầu**.

Thẻ **Giải trình** hiện yêu cầu với nhãn **Chờ trả lời** và thời gian còn lại, ví dụ "còn 18 giờ". Hệ thống gửi thông báo có ghi số ngày hạn tới trưởng phòng chủ trì và tới chuyên viên phụ trách (nếu chỉ tiêu đã giao người).

> Mỗi chỉ tiêu chỉ có một yêu cầu giải trình đang chờ trả lời. Nút **Yêu cầu giải trình** bị ẩn cho tới khi yêu cầu hiện tại được trả lời. Nếu chỉ cần đôn đốc cập nhật số liệu, bấm **Thao tác** › **Nhắc việc**. Hệ thống báo cho chuyên viên phụ trách, hoặc báo trưởng phòng chủ trì nếu chỉ tiêu chưa giao người. Mỗi chỉ tiêu chỉ được nhắc tối đa một lần trong ngày.

Bước 4. Trả lời giải trình

1. Bấm thông báo yêu cầu giải trình trên chuông. Cũng có thể mở **Việc của tôi** (DH-02) › thẻ **Giải trình** (xem hạn ở cột **Hạn trả lời**) rồi bấm **Trả lời** ở dòng chỉ tiêu. Hệ thống mở hồ sơ chỉ tiêu.
2. Tại thẻ **Giải trình** của hồ sơ, bấm **Trả lời** ở dưới yêu cầu.
3. Hộp **Trả lời giải trình** hiện lại nội dung lãnh đạo yêu cầu. Nhập **Nội dung giải trình** (ít nhất 10 ký tự), gồm nguyên nhân, việc đã làm và lộ trình đạt chỉ tiêu.
4. Bấm **Gửi giải trình**.

Nhãn chuyển thành **Đã giải trình**. Nội dung trả lời hiện ngay dưới yêu cầu, kèm tên người trả lời và thời điểm. Lãnh đạo đã gửi yêu cầu nhận được thông báo.

> Mỗi yêu cầu chỉ nhận một nội dung trả lời, nên trưởng phòng hoặc chuyên viên phụ trách trả lời là đủ. Nếu người khác vừa trả lời trước, hệ thống báo cho biết và tải lại hồ sơ. Ô **Giải trình** trong biểu mẫu báo cáo số liệu (bắt buộc khi nộp muộn hoặc khi chỉ tiêu đang chậm) chỉ là nội dung kèm theo báo cáo. Ô này không thay cho việc trả lời yêu cầu giải trình của lãnh đạo.

Bước 5. Khi giải trình quá hạn

Nếu đã qua hạn mà chưa có trả lời, hệ thống tự động:

- Đổi nhãn yêu cầu thành **Quá hạn trả lời** (màu đỏ) và hiện thời gian đã quá hạn, ví dụ "quá 2 ngày".
- Gửi một thông báo "Quá hạn giải trình chỉ tiêu …" tới lãnh đạo đã yêu cầu, trưởng phòng chủ trì và chuyên viên phụ trách.
- Ghi vào **Dòng thời gian** của hồ sơ một dòng do **Hệ thống IOC** thực hiện: "báo cáo lên lãnh đạo", ghi chú "Quá hạn trả lời yêu cầu giải trình". Lần này được tính vào cột **Báo lãnh đạo** của phòng tại DH-04.
- Đưa chỉ tiêu vào các danh sách theo dõi:
  - cảnh báo **Giải trình quá hạn** tại DH-01;
  - cột **Giải trình quá hạn** tại DH-04;
  - trang **Việc bị treo** của Trình chiếu (DH-03), với lý do **Quá hạn trả lời giải trình**.

Yêu cầu không tự đóng, phòng chủ trì vẫn phải trả lời theo Bước 4. Sau khi có trả lời, chỉ tiêu được bỏ khỏi cảnh báo và khỏi cột **Giải trình quá hạn**. Lần báo lãnh đạo vẫn được giữ ở cột **Báo lãnh đạo**.

Bước 6. Đánh giá kết quả theo kỳ

1. Trong hồ sơ chỉ tiêu, bấm **Đánh giá** ở đầu trang. Cũng có thể mở thẻ **Đánh giá** rồi bấm **Đánh giá**.
2. Chọn **Kỳ đánh giá**. Danh sách gồm các kỳ trong năm kế hoạch, chia theo kỳ báo cáo của chỉ tiêu. Kỳ đã có đánh giá được ghi thêm "· đã đánh giá".
3. Chọn **Kết quả**: **Vượt**, **Đạt**, **Đạt một phần** hoặc **Không đạt**. Với chỉ tiêu loại **Chấm điểm**, nhập thêm **Điểm**, không vượt quá điểm tối đa.
4. Nhập **Nhận xét**. Nếu chọn **Đạt một phần** hoặc **Không đạt**, ô này đổi thành **Nguyên nhân chưa đạt** và bắt buộc phải nhập. Nếu có, nhập thêm **Biện pháp khắc phục**.
5. Bấm **Lưu đánh giá**.

Đánh giá hiện trong thẻ **Đánh giá**, gồm nhãn kết quả, tên người đánh giá và thời điểm. Dấu chấm trước tên thẻ chuyển sang màu xanh. Trưởng phòng chủ trì và chuyên viên phụ trách nhận thông báo kết quả đánh giá. Kết quả đánh giá là nhận định của người có thẩm quyền. Đánh giá không làm thay đổi số liệu, tiến độ hay tình trạng của chỉ tiêu.

> Mỗi kỳ chỉ có một đánh giá. Khi bấm **Sửa** ở một đánh giá, hoặc chọn lại một kỳ đã đánh giá, hệ thống mở hộp **Sửa đánh giá**. Bấm **Lưu đánh giá** thì nội dung mới thay hẳn nội dung cũ. Kết quả và nhận xét của các lần trước chỉ còn xem được ở **Dòng thời gian**.

Bước 7. Theo dõi tổng hợp

- DH-01: ô **Giải trình đang mở** trong thẻ **Việc cần xử lý** cho biết số yêu cầu chưa trả lời; lãnh đạo và trưởng phòng bấm vào ô này để mở DH-04. Bấm dấu **+** ở bảng **Bộ chỉ tiêu** hoặc bảng **Theo phòng ban** để xem số **Có văn bản chỉ đạo** và **Đã đánh giá**.
- DH-04: xem cột **Giải trình quá hạn** và **Báo lãnh đạo** của từng phòng. Bấm **In phụ lục** để in bảng.
- DH-03: dòng chỉ tiêu đang có yêu cầu giải trình được ghi thêm "đang giải trình".

> Hạn trả lời giải trình mặc định 3 ngày, quản trị viên chỉnh tại Cấu hình (HT-04), mục **Hạn trả lời giải trình** (từ 1 đến 30 ngày). Lãnh đạo có thể đặt hạn riêng cho từng yêu cầu tại ô **Thời hạn trả lời (ngày)**. Hạn được tính từ thời điểm gửi yêu cầu, theo ngày lịch. Khi quá hạn, yêu cầu vẫn mở và được ghi nhận như ở Bước 5.

> Phân quyền trong quy trình:
> • Yêu cầu giải trình: chỉ lãnh đạo UBND và tài khoản quản trị hệ thống.
> • Đánh giá, gỡ văn bản chỉ đạo do người khác bổ sung: lãnh đạo UBND, quản trị hệ thống và trưởng phòng chủ trì.
> • Trả lời giải trình: trưởng phòng chủ trì hoặc chuyên viên đang phụ trách chỉ tiêu.
> • Bổ sung văn bản chỉ đạo: lãnh đạo UBND, quản trị hệ thống, văn thư, trưởng phòng và chuyên viên của phòng chủ trì.
>
> Người xem và cán bộ phòng phối hợp không làm được các thao tác này. Với chỉ tiêu **Đã lưu trữ**, các nút thêm, gỡ văn bản, yêu cầu giải trình và đánh giá bị ẩn.

3.7 Tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân

Quy trình áp dụng cho phản ánh, kiến nghị người dân gửi qua cổng thông tin công khai. Quy trình kết thúc khi kết quả xử lý đã được duyệt và hồ sơ được người dân đánh giá hoặc được đóng; nếu phù hợp, kết quả được công khai trên cổng thông tin. Mọi thao tác đều được ghi vào thẻ **Lịch sử** của hồ sơ.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Người dân	Cổng công khai, trang phản ánh (mục 2.6)	Gửi phản ánh, lưu biên nhận	**Mới tiếp nhận**; người dân nhận mã phản ánh và mã bảo mật
2	Văn thư (hoặc Lãnh đạo)	ND-01	Phân loại, chọn đơn vị và cán bộ xử lý	**Đã phân công**; có **Hạn xử lý**
3	Trưởng phòng	ND-01	Giao cán bộ trong phòng (khi bước 2 chưa chọn người)	**Đã phân công**
4	Cán bộ xử lý	ND-01	Bắt đầu xử lý, liên hệ và trao đổi với người dân	**Đang xử lý**
5	Cán bộ xử lý, người dân	ND-01; trang tra cứu (mục 2.6)	Yêu cầu và gửi thông tin bổ sung (khi cần)	**Chờ người dân bổ sung**, rồi trở lại **Đang xử lý**
6	Cán bộ xử lý	ND-01	Trình kết quả xử lý	**Chờ duyệt kết quả**
7	Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo (không phải người trình)	ND-01	Duyệt hoặc trả lại kết quả	**Đã có kết quả**, hoặc trở lại **Đang xử lý**
8	Người dân; Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo	Trang tra cứu; ND-01	Đánh giá kết quả; đóng hồ sơ	**Đã đóng**
9	Lãnh đạo	ND-01	Công khai kết quả (khi phù hợp)	Nhãn **Đang công khai**
10	Người dân; Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo	Trang tra cứu; ND-01	Đề nghị xem xét lại; chấp nhận hoặc từ chối	**Xem xét lại**, hoặc giữ nguyên trạng thái

Trạng thái chính của hồ sơ lần lượt là **Mới tiếp nhận** → **Đã phân công** → **Đang xử lý** → **Chờ duyệt kết quả** → **Đã có kết quả** → **Đã đóng**. Các nhánh phụ gồm **Chờ người dân bổ sung** (bước 5), **Không tiếp nhận** (sau bước 2) và **Xem xét lại** (bước 10). Trong quy trình này, Quản trị hệ thống có cùng quyền với Lãnh đạo UBND. "Cán bộ xử lý" là chuyên viên hoặc trưởng phòng được chọn tại ô **Cán bộ xử lý**.

Bước 1. Người dân gửi phản ánh

1. Trên cổng thông tin công khai, bấm **Gửi và tra cứu phản ánh** trên thanh menu, chọn thẻ **Gửi phản ánh**.
2. Chọn **Lĩnh vực**, nhập **Tiêu đề**, **Nội dung**, **Địa điểm**. Nếu có ảnh hoặc tệp PDF thì đính kèm (tối đa 5 tệp, mỗi tệp không quá 10 MB).
3. Nhập thông tin liên hệ. Muốn nhận thư báo tiến độ thì nhập **Email**, rồi chọn **Email** tại **Nhận thông báo qua**.
4. Đánh dấu **Nội dung không phải khiếu nại, tố cáo** và **Đồng ý cho cơ quan sử dụng thông tin liên hệ để xử lý phản ánh**, rồi bấm **Gửi phản ánh**.
5. Màn hình biên nhận hiện **Mã phản ánh** và **Mã bảo mật**. Bấm **Tải biên nhận** hoặc **In biên nhận** để lưu lại.

> Mã bảo mật chỉ hiện trên biên nhận. Hệ thống không lưu mã này ở dạng đọc được và thư điện tử thông báo cũng không kèm mã, nên cán bộ không xem lại hay cấp lại được. Không có mã bảo mật, người dân không tra cứu, bổ sung thông tin, đánh giá hay đề nghị xem xét lại được.

Bước 2. Tiếp nhận, phân loại và phân công

Hồ sơ mới chưa thuộc phòng nào, nên chỉ văn thư, lãnh đạo và quản trị thấy. Số đỏ cạnh menu **Phản ánh** là tổng số hồ sơ **Mới tiếp nhận** và số đề nghị xem xét lại đang chờ.

1. Mở **Phản ánh** (ND-01), chọn **Trạng thái** là **Mới tiếp nhận**, bấm vào dòng hồ sơ để mở.
2. Đọc nội dung phản ánh. Nếu nhóm vấn đề hoặc mức ưu tiên chưa đúng, bấm **Phân loại**, chọn lại **Nhóm vấn đề**, **Mức ưu tiên**, nhập **Ghi chú**, rồi bấm **Xác nhận**.
3. Bấm **Phân công**, chọn **Đơn vị xử lý**. Nếu đã xác định người xử lý thì chọn **Cán bộ xử lý**; nếu để trống, trưởng phòng sẽ giao ở bước 3. Nhập **Ghi chú phân công**, bấm **Xác nhận**.
4. Hồ sơ chuyển sang **Đã phân công**. Nếu không nhập **Hạn xử lý**, hệ thống tự tính hạn theo mức ưu tiên:

Mức ưu tiên	Hạn xử lý tự tính
Khẩn	1 ngày
Cao	Một nửa số ngày cấu hình, làm tròn lên, tối thiểu 2 ngày (mặc định 5 ngày)
Bình thường	Bằng số ngày cấu hình (mặc định 10 ngày)
Thấp	Số ngày cấu hình cộng 5 ngày (mặc định 15 ngày)

"Số ngày cấu hình" là mục **Hạn xử lý** tại **Cấu hình** (HT-04): mặc định 10 ngày, quản trị viên chỉnh tại Cấu hình. Hạn được tính từ lần phân công đầu tiên. Nếu đổi mức ưu tiên sau khi hồ sơ đã có hạn (bằng **Phân loại** hoặc **Phân công**), hạn được tính lại từ thời điểm đổi.

Không tiếp nhận phản ánh ngoài phạm vi

Kênh phản ánh không tiếp nhận khiếu nại, tố cáo. Chỉ lãnh đạo và quản trị thực hiện được thao tác này, với hồ sơ đang **Mới tiếp nhận** hoặc **Đã phân công**.

1. Mở hồ sơ, bấm **Không tiếp nhận**.
2. Nhập **Lý do**, bấm **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Không tiếp nhận**; người dân thấy lý do khi tra cứu.

Bước 3. Trưởng phòng giao cán bộ xử lý

Hồ sơ đã chuyển về phòng mà chưa có **Cán bộ xử lý** chỉ hiện với trưởng phòng (menu **Phản ánh của phòng**) và lãnh đạo. Chuyên viên chỉ thấy hồ sơ được giao đích danh cho mình.

1. Mở hồ sơ **Đã phân công**, bấm **Phân công**.
2. Giữ nguyên **Đơn vị xử lý**, chọn **Cán bộ xử lý** trong phòng, nhập **Ghi chú phân công**, bấm **Xác nhận**.

Trưởng phòng chỉ phân công được trong phòng mình. Chỉ văn thư, lãnh đạo hoặc quản trị chuyển được hồ sơ sang phòng khác. Trưởng phòng cũng có thể tự xử lý hồ sơ theo bước 4 mà không giao cho ai. Khi phân công lại một hồ sơ đang xử lý, hồ sơ trở về **Đã phân công** và người mới được giao phải bấm **Bắt đầu xử lý**.

Bước 4. Xử lý hồ sơ

1. Tại ND-01, chọn **Giao cho tôi** để lọc hồ sơ được giao cho mình. Mở hồ sơ **Đã phân công**, bấm **Bắt đầu xử lý**, rồi bấm **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Đang xử lý**.
2. Liên hệ người dân theo thông tin ở dòng **Người gửi**; kênh người dân chọn được ghi trong ngoặc. Sau mỗi lần liên hệ, bấm **Ghi nhận liên hệ**, chọn **Kênh**, **Kết quả**, nhập **Ghi chú**, bấm **Xác nhận**.
3. Để trả lời người dân, bấm **Thêm trao đổi**, chọn **Gửi người dân**, nhập **Nội dung**, bấm **Xác nhận**. Nếu chỉ ghi chép cho cán bộ, chọn **Ghi chú nội bộ**; người dân không thấy loại ghi chú này.
4. Tệp minh chứng của người dân nằm ở thẻ **Tệp**. Diễn biến hồ sơ xem ở thẻ **Lịch sử**.

> Hồ sơ được tính là đã phản hồi lần đầu khi cán bộ gửi trao đổi **Gửi người dân**, bấm **Yêu cầu bổ sung**, hoặc **Ghi nhận liên hệ** với kết quả **Đã liên hệ được** hoặc **Đã gửi tin nhắn**. Phân công và **Bắt đầu xử lý** không được tính là phản hồi. Trước lần phản hồi đầu tiên, cột **Hạn** theo dõi **Hạn phản hồi**; sau đó chuyển sang **Hạn xử lý**.

Bước 5. Yêu cầu người dân bổ sung thông tin

1. Cán bộ xử lý bấm **Yêu cầu bổ sung**, nhập **Nội dung cần người dân bổ sung**, bấm **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Chờ người dân bổ sung**, và hệ thống đặt **Hạn bổ sung** (mặc định 7 ngày).
2. Người dân mở thẻ **Tra cứu hồ sơ** (mục 2.6), nhập **Mã phản ánh**, **Mã bảo mật**, bấm **Tra cứu**. Người dân nhập thông tin vào khung **Trao đổi** rồi bấm **Gửi**; nếu cần gửi thêm tệp thì bấm **Chọn tệp**, sau đó bấm **Gửi tệp**.
3. Khi người dân gửi nội dung ở khung **Trao đổi**, hồ sơ tự trở lại **Đang xử lý**. **Hạn xử lý** được cộng thêm đúng khoảng thời gian đã chờ người dân. Nếu người dân chỉ gửi tệp hoặc trả lời qua điện thoại, hồ sơ vẫn ở **Chờ người dân bổ sung**.
4. Nếu hết **Hạn bổ sung** mà người dân không phản hồi, hồ sơ có nhãn **Quá hạn bổ sung** và hiện trong bộ lọc **Quá hạn bổ sung**. Trưởng phòng hoặc lãnh đạo bấm **Kết thúc do quá hạn bổ sung**, nhập **Ghi chú** nếu cần, rồi bấm **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Đã đóng** và người dân thấy thông báo kết thúc khi tra cứu.

Bước 6. Trình duyệt kết quả

1. Khi xử lý xong, cán bộ xử lý bấm **Trình duyệt kết quả**.
2. Nhập **Kết quả xử lý**, bấm **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Chờ duyệt kết quả**. Sau khi được duyệt, nội dung này hiển thị cho người dân và là phần kết quả được dùng khi công khai.

Bước 7. Duyệt kết quả

Người duyệt là trưởng phòng của phòng xử lý, lãnh đạo hoặc quản trị. Người đã trình kết quả không thấy nút duyệt. Vì vậy, nếu trưởng phòng tự trình kết quả thì cần một người khác có quyền duyệt, ví dụ lãnh đạo.

1. Tại ND-01, chọn **Trạng thái** là **Chờ duyệt kết quả** rồi mở hồ sơ.
2. Đọc **Kết quả xử lý**, các trao đổi và tệp minh chứng.
3. Nếu đồng ý, bấm **Duyệt kết quả**, nhập **Ghi chú** nếu cần, bấm **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Đã có kết quả**; người dân thấy kết quả khi tra cứu.
4. Nếu chưa đạt, bấm **Trả lại**, nhập **Lý do trả lại**, bấm **Xác nhận**. Hồ sơ trở lại **Đang xử lý** để cán bộ hoàn thiện và trình lại. Lý do được lưu dưới dạng ghi chú nội bộ; người dân chỉ thấy mốc "kết quả được trả lại để hoàn thiện".

Bước 8. Đánh giá và đóng hồ sơ

1. Người dân tra cứu hồ sơ, đọc **Kết quả xử lý**, chọn số sao tại **Đánh giá kết quả xử lý**, nhập nhận xét nếu muốn, rồi bấm **Gửi đánh giá**. Hồ sơ tự chuyển sang **Đã đóng**. Mỗi lần có kết quả chỉ được đánh giá một lần; đánh giá đã gửi không sửa được.
2. Nếu người dân chưa đánh giá, trưởng phòng hoặc lãnh đạo mở hồ sơ **Đã có kết quả**, bấm **Đóng hồ sơ**, nhập **Ghi chú** nếu cần, rồi bấm **Xác nhận**. Người dân vẫn đánh giá được sau khi hồ sơ đã đóng.

Điểm đánh giá trung bình hiện ở ô **Hài lòng** trên ND-01.

Bước 9. Công khai kết quả

Chỉ hồ sơ có kết quả đã được duyệt (**Đã có kết quả**, hoặc **Đã đóng** sau khi duyệt) và không có đề nghị xem xét lại đang chờ mới công khai được. Hồ sơ **Không tiếp nhận** hoặc kết thúc do quá hạn bổ sung không công khai được.

1. Lãnh đạo mở hồ sơ, bấm **Công khai**. Hộp thoại hiện bản xem trước gồm **Tiêu đề**, **Nội dung**, **Kết quả** và **Trao đổi công khai**. Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ người gửi đã được tự động thay bằng "[đã ẩn]".
2. Đọc kỹ bản xem trước. Nếu còn thông tin cá nhân, đóng hộp thoại và không công khai.
3. Đánh dấu **Đã kiểm tra, nội dung không còn thông tin cá nhân**, bấm **Xác nhận**. Hồ sơ có nhãn **Đang công khai**, và kết quả hiện ở thẻ **Kết quả đã công khai** trên cổng thông tin.
4. Muốn gỡ khỏi cổng thông tin thì bấm **Gỡ công khai**, rồi bấm **Xác nhận**.

Bước 10. Đề nghị xem xét lại

Người dân được đề nghị xem xét lại hồ sơ **Đã có kết quả**, **Đã đóng** hoặc **Không tiếp nhận** trong 30 ngày kể từ kết quả gần nhất. Mỗi hồ sơ được đề nghị tối đa 3 lần. Trong khi đề nghị đang chờ xử lý, người dân không gửi thêm đề nghị và không đánh giá được.

1. Người dân tra cứu hồ sơ, bấm **Đề nghị xem xét lại**, nhập **Lý do**, bấm **Gửi đề nghị**. Trạng thái hồ sơ không đổi.
2. Trên ND-01, hồ sơ có nhãn **Đề nghị xem xét lại**, được đếm vào ô **Đề nghị xem xét lại** và số đỏ cạnh menu. Để lọc các hồ sơ này, chọn **Xem xét lại**.
3. Trưởng phòng hoặc lãnh đạo mở hồ sơ, đọc lý do của người dân trong khung cảnh báo màu vàng.
4. Nếu chấp nhận, bấm **Chấp nhận mở lại**, nhập **Lý do**, bấm **Xác nhận**. Hồ sơ chuyển sang **Xem xét lại**. Kết quả và đánh giá cũ bị bỏ, hồ sơ được gỡ khỏi trang công khai, cán bộ xử lý cũ bị bỏ và **Hạn xử lý** được tính lại theo mức ưu tiên. Sau đó phân công lại cán bộ (bước 3) và xử lý tiếp từ bước 4.
5. Nếu không chấp nhận, bấm **Từ chối đề nghị**, nhập **Lý do**, bấm **Xác nhận**. Hồ sơ giữ nguyên trạng thái; người dân thấy lý do khi tra cứu.

Khi không có đề nghị của người dân, trưởng phòng hoặc lãnh đạo vẫn mở lại được hồ sơ: bấm **Mở lại** với hồ sơ đã có kết quả hoặc đã đóng, hoặc bấm **Khôi phục hồ sơ** với hồ sơ **Không tiếp nhận**, rồi nhập **Lý do**.

Thời hạn tự động. **Hạn phản hồi**: mặc định 2 ngày kể từ khi người dân gửi; quản trị viên chỉnh tại Cấu hình (HT-04), mục **Hạn phản hồi đầu tiên**. **Hạn xử lý**: mặc định 10 ngày với mức **Bình thường**, mức khác tính theo bảng ở bước 2; quản trị viên chỉnh tại Cấu hình, mục **Hạn xử lý**. **Hạn bổ sung**: mặc định 7 ngày kể từ khi yêu cầu bổ sung; quản trị viên chỉnh tại Cấu hình, mục **Hạn người dân bổ sung**. Số ngày tính liên tục theo lịch, kể cả ngày nghỉ. Thay đổi cấu hình chỉ áp dụng cho các hạn tính sau thời điểm thay đổi.

Khi quá hạn. Hệ thống không tự đóng hay tự chuyển hồ sơ quá hạn. Hồ sơ quá hạn có chữ đỏ ở cột **Hạn**, có nhãn **Quá hạn xử lý** hoặc **Quá hạn bổ sung**, và được đếm vào ô **Quá hạn** trên ND-01 cùng ô **Phản ánh quá hạn** trên Trung tâm điều hành (DH-01). Thời gian chờ người dân bổ sung không bị tính là quá hạn xử lý. Hồ sơ quá **Hạn bổ sung** chỉ kết thúc khi trưởng phòng hoặc lãnh đạo bấm **Kết thúc do quá hạn bổ sung**.

Thông báo. Người dân chọn nhận thông báo qua **Email** sẽ được hệ thống tự gửi thư báo tiến độ ở các mốc: tiếp nhận, phân công, bắt đầu xử lý, yêu cầu bổ sung, có trao đổi gửi người dân, trình duyệt, kết quả được duyệt hoặc trả lại, đóng hồ sơ, không tiếp nhận, mở lại, và khi đề nghị xem xét lại được trả lời. Thư chỉ được gửi khi máy chủ đã cấu hình gửi thư, và thư không kèm mã bảo mật. Người dân chọn **Điện thoại** không nhận thư; cán bộ liên hệ trực tiếp và ghi nhận bằng **Ghi nhận liên hệ**. Các thao tác với phản ánh không tạo thông báo ở biểu tượng chuông của cán bộ. Cán bộ theo dõi việc của mình tại ND-01.

Giới hạn quyền. Văn thư chỉ **Phân loại** và **Phân công**; văn thư không xử lý và không duyệt kết quả. Chỉ lãnh đạo và quản trị có các nút **Không tiếp nhận**, **Công khai**, **Gỡ công khai**. Trưởng phòng chỉ thấy và thao tác hồ sơ của phòng mình; chuyên viên chỉ thấy hồ sơ được giao đích danh. Người đã trình kết quả không tự duyệt được. Người xem chỉ xem được danh sách; nội dung phản ánh và thông tin người gửi bị ẩn.

3.8 Biên tập và công bố trang thông tin công khai

Quy trình này dùng khi đơn vị đưa kết quả thực hiện chỉ tiêu và văn bản lên cổng thông tin công khai, hoặc khi cần đổi nội dung, bố cục của trang người dân đang xem. Kết quả cuối cùng là một lần công bố mới của trang công khai. Mỗi lần công bố đều được lưu lại để đối chiếu và khôi phục khi cần.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Lãnh đạo UBND hoặc Quản trị hệ thống	Danh mục chỉ tiêu (CT-02)	Bật hiển thị các chỉ tiêu đã có số liệu chính thức	Mục **Trang công khai** của chỉ tiêu: **Đang hiển thị**
2	Quản trị hệ thống	Trang công khai (ND-02), nút **Văn bản**	Công khai các văn bản cần đăng	Văn bản: **Đang công khai · lần 1**
3	Quản trị hệ thống	ND-02	Chọn mẫu, thêm và sắp xếp khối, chọn chỉ tiêu, văn bản cho từng khối	Bản nháp: **Chưa lưu**
4	Quản trị hệ thống	ND-02	Xem trước, lưu nháp	**Bản nháp đã lưu**; người dân chưa thấy thay đổi
5	Quản trị hệ thống	ND-02	Công bố, ghi nội dung thay đổi	**Đã công bố lần N**; cổng thông tin hiển thị bản mới
6	Lãnh đạo UBND, Quản trị hệ thống	CT-02, ND-02	Cập nhật số liệu công khai, thu hồi văn bản, khôi phục lần công bố trước khi cần	Theo từng thao tác (xem dưới)

Bước 1. Đưa chỉ tiêu lên trang công khai

1. Mở **Danh mục chỉ tiêu** (CT-02), tìm chỉ tiêu cần công khai.
2. Nếu muốn ưu tiên chỉ tiêu này trên trang, bấm nút ba chấm **Thao tác** ở cuối dòng › **Sửa**, mở nhóm **Mã, nhóm và hiển thị công khai**, đánh dấu **Nổi bật trên trang công khai**, nhập **Thứ tự trên trang công khai**, rồi bấm **Lưu**. Chỉ tiêu nổi bật là nguồn của khối **Danh sách chỉ tiêu** khi khối này để chế độ **Nổi bật**.
3. Bấm **Thao tác** › **Hiển thị trên trang công khai**. Hệ thống báo **Đã cập nhật trang công khai**. Với chỉ tiêu chưa có số liệu chính thức, mục này hiện **Chưa có số liệu chính thức** và không bấm được.
4. Bấm dấu **+** đầu dòng để kiểm tra: mục **Trang công khai** hiện **Đang hiển thị**.

Cổng thông tin hiển thị bản chụp số liệu và thông tin của chỉ tiêu tại thời điểm bấm. Báo cáo được duyệt sau đó không tự cập nhật lên cổng (xem bước 6).

Bước 2. Công khai văn bản

Danh sách chỉ gồm các văn bản ở trạng thái **Đã xử lý** trong **Kho văn bản** (DL-02). Tệp phải ở dạng PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx) hoặc ảnh JPG, PNG, WEBP.

1. Mở **Trang công khai** (ND-02), bấm **Văn bản**. Ngăn **Văn bản công khai** hiện tình trạng của từng văn bản: **Chưa công khai** hoặc **Đang công khai · lần N**.
2. Bấm **Công khai** ở dòng văn bản cần đăng.
3. Trong hộp **Công khai văn bản**, kiểm tra **Tiêu đề công khai** (mặc định lấy tên văn bản). Nhập **Trích yếu** nếu cần.
4. Đọc lại tệp, đánh dấu **Đã kiểm tra văn bản không chứa thông tin cá nhân, bí mật nhà nước**, rồi bấm **Công khai**.

Văn bản vừa công khai chưa tự hiện trên cổng thông tin. Phải chọn văn bản đó trong một khối **Văn bản công khai** (bước 3) rồi công bố trang (bước 5).

Bước 3. Soạn bản nháp trang

1. Tại ND-02, nếu cần làm lại từ đầu, bấm **Mẫu trang**, chọn **Minh bạch điều hành**, **Chỉ tiêu trọng tâm** hoặc **Thông tin và văn bản**, rồi bấm **Dùng mẫu**. Mẫu thay toàn bộ khối đang có trong bản nháp. Nếu chỉ sửa một phần, bỏ qua bước này và sửa trên bản nháp hiện có.
2. Bấm **Thêm khối**, chọn loại khối. Khối mới được đặt ở cuối trang. Mỗi trang có tối đa 40 khối.
3. Bấm vào một khối để chỉnh trong khung bên phải. Khối **Danh sách chỉ tiêu** cần chọn **Nguồn chỉ tiêu**: **Nổi bật**, **Tất cả** hoặc **Chọn lọc** (với **Chọn lọc**, tự chọn chỉ tiêu trong ô **Chỉ tiêu**).
4. Khối **Văn bản công khai** cần chọn văn bản trong ô **Văn bản**. Bấm **Quản lý văn bản công khai** nếu cần công khai thêm văn bản.
5. Để sắp xếp, kéo tên loại khối ở đầu khối để di chuyển. Kéo cạnh phải, cạnh dưới hoặc góc phải dưới để đổi kích thước. Mỗi cỡ màn hình có bố cục riêng: chọn lần lượt **Máy tính**, **Máy tính bảng**, **Điện thoại** để sắp xếp cho từng cỡ.
6. Bấm vào vùng trống ngoài các khối để mở **Thiết lập trang**. Tại đây đặt **Tên bản nháp**, màu sắc, và bật hoặc tắt **Dải tiêu đề đầu trang**, **Chân trang**.

Bước 4. Xem trước và lưu nháp

1. Bấm **Xem trước** để xem trang như người dân sẽ thấy, dùng số liệu đang công khai. Đổi giữa **Máy tính**, **Máy tính bảng**, **Điện thoại** để xem từng cỡ màn hình. Bấm **Bố cục** để quay lại chỉnh sửa.
2. Bấm **Lưu nháp** (hoặc nhấn **Ctrl S**). Nhãn cạnh tiêu đề đổi từ **Chưa lưu** sang **Bản nháp đã lưu**.

Chỉ quản trị viên thấy bản nháp; cổng thông tin vẫn hiển thị lần công bố gần nhất. Nếu rời màn hình khi còn thay đổi chưa lưu, hệ thống hỏi **Rời trang khi chưa lưu bản nháp?**.

Bước 5. Công bố

1. Bấm **Công bố**. Nút chỉ bấm được khi bản nháp hợp lệ. Nếu nút bị mờ, mở **Thiết lập trang** để xem cần sửa gì: khung **Cần hoàn thiện trước khi công bố**, hoặc cảnh báo màu chữ, màu nhấn chưa đủ tương phản.
2. Trong hộp **Công bố trang công khai**, nhập **Nội dung thay đổi** (ít nhất 3 ký tự), ví dụ "Bổ sung văn bản kế hoạch năm 2026". Nếu còn thay đổi chưa lưu, hệ thống tự lưu nháp trước khi công bố.

3. Bấm **Công bố**. Hệ thống báo **Đã công bố trang công khai**, và dòng trạng thái dưới tiêu đề đổi thành **Đã công bố lần N**.
4. Bấm **Mở trang** để mở cổng thông tin trong thẻ mới và kiểm tra lại.

Bước 6. Cập nhật hoặc thu hồi nội dung đã công khai

- Số liệu chỉ tiêu đã đổi (ví dụ có báo cáo mới được duyệt): mục **Trang công khai** của chỉ tiêu chuyển sang **Có thay đổi chưa công bố**. Lãnh đạo UBND hoặc quản trị viên vào CT-02, bấm **Thao tác** › **Cập nhật bản công khai**.
- Thôi hiển thị chỉ tiêu: tại CT-02, bấm **Thao tác** › **Ẩn khỏi trang công khai**. Chỉ tiêu bị lưu trữ cũng tự ẩn khỏi cổng. Khi được khôi phục, chỉ tiêu vẫn ẩn cho tới khi bật hiển thị lại.
- Sửa tiêu đề, trích yếu của văn bản đã công khai: tại ngăn **Văn bản** (ND-02), bấm **Cập nhật**, sửa nội dung, rồi bấm **Công khai**. Số lần công khai tăng thêm 1.
- Thu hồi văn bản: tại ngăn **Văn bản**, bấm **Thu hồi** rồi xác nhận **Thu hồi**. Văn bản biến mất khỏi cổng thông tin và không còn tải về được. Nếu văn bản đang được chọn trong một khối, hệ thống tự bỏ văn bản đó khỏi bản nháp và bản nháp chuyển sang **Chưa lưu**; bấm **Lưu nháp**.

Khôi phục một lần công bố trước

1. Tại ND-02, bấm **Lịch sử**. Ngăn **Lịch sử công bố** liệt kê 30 lần công bố gần nhất (**Lần N**), mỗi lần kèm nội dung thay đổi, người công bố và thời điểm. Lần đang hiển thị trên cổng có nhãn **Đang hiển thị**.
2. Bấm **Khôi phục** ở lần cần lấy lại, rồi xác nhận **Khôi phục**. Nội dung của lần đó thay toàn bộ bản nháp hiện tại, kể cả thay đổi chưa lưu. Cổng thông tin chưa thay đổi.
3. Kiểm tra bản nháp, rồi công bố như bước 5. Hệ thống tạo một lần công bố mới, không ghi đè các lần cũ.

> Quy trình này không có thời hạn tự động và không gửi thông báo cho người dùng khác. Các thao tác lưu nháp, công bố, khôi phục phiên bản, công khai, cập nhật, thu hồi văn bản, và hiển thị, ẩn chỉ tiêu đều được ghi vào **Nhật ký hệ thống** (HT-05).

> Về quyền: chỉ Quản trị hệ thống mở được **Trang công khai** (ND-02) và công khai, thu hồi văn bản; máy chủ từ chối mọi vai trò khác. Việc hiển thị, ẩn và cập nhật bản công khai của chỉ tiêu do Lãnh đạo UBND hoặc Quản trị hệ thống làm tại CT-02. Khối **Kết quả phản ánh** tự lấy các phản ánh đã được bấm **Công khai** tại **Phản ánh** (ND-01).

> Về thời điểm có hiệu lực: bố cục, khối và màu sắc chỉ đổi trên cổng thông tin sau khi bấm **Công bố**. Riêng các việc hiển thị, ẩn, cập nhật bản công khai của chỉ tiêu, thu hồi văn bản và gỡ công khai phản ánh có hiệu lực ngay, không cần công bố lại trang. Khối **Danh sách chỉ tiêu** để chế độ **Chọn lọc** chỉ hiện chỉ tiêu mới khi chọn thêm chỉ tiêu đó và công bố lại trang. Cổng thông tin hiển thị chỉ tiêu của năm đặt tại **Năm kế hoạch mặc định** trong **Cấu hình** (HT-04). Khi trang chưa công bố lần nào, cổng thông tin dùng bố cục mặc định của hệ thống.

Tất cả quản trị viên dùng chung một bản nháp. Nếu người khác vừa lưu, hệ thống báo **Bản nháp đã thay đổi ở nơi khác**; bấm **Tải bản mới** để nạp bản mới nhất, khi đó thay đổi chưa lưu của mình bị bỏ. Hệ thống không cho lưu, công bố bản nháp và không cho khôi phục lần công bố cũ nếu trong đó có khối dẫn tới chỉ tiêu đã ẩn hoặc văn bản đã thu hồi.

Người dân tải được nguyên tệp của văn bản đã công khai. Chỉ đánh dấu **Đã kiểm tra văn bản không chứa thông tin cá nhân, bí mật nhà nước** sau khi đã đọc lại toàn bộ tệp.

3.9 Dùng trình chiếu trong họp giao ban

Quy trình này dùng cho các buổi họp giao ban của UBND. Tình hình thực hiện chỉ tiêu được chiếu lên màn hình lớn và rà soát lần lượt theo bộ chỉ tiêu, theo phòng, sau đó đến các việc bị treo. Kết quả cuối cùng là kết luận của chủ trì được ghi vào hồ sơ từng chỉ tiêu (CT-06) dưới dạng văn bản chỉ đạo, yêu cầu giải trình, đánh giá hoặc nhắc việc.

Bước	Người thực hiện	Màn hình	Việc làm	Kết quả, trạng thái
1	Văn thư, Lãnh đạo UBND	CT-01	Chọn bộ chỉ tiêu được trình chiếu, sắp thứ tự trang	Bộ không chọn mang nhãn **Không trình chiếu**
2	Quản trị hệ thống	HT-04, HT-02	Đặt thời gian tự chuyển trang, thứ tự trang các phòng	Trình chiếu đổi trang theo số giây đã đặt
3	Chuyên viên, Trưởng phòng	CT-06, CT-04	Báo cáo số liệu, duyệt báo cáo đang chờ trước giờ họp	Kết quả và tình trạng chỉ tiêu được cập nhật
4	Người điều khiển trình chiếu (tài khoản Lãnh đạo UBND, Văn thư hoặc Quản trị hệ thống)	DH-03	Mở trình chiếu, bật toàn màn hình	Trình chiếu tự chuyển trang
5	Chủ trì, người điều khiển	DH-03	Rà soát theo trình tự trang, tạm dừng khi thảo luận	Xác định chỉ tiêu chậm, phòng chậm, việc bị treo
6	Người điều khiển	Jarvis, CT-06	Hỏi nhanh số liệu, mở hồ sơ chỉ tiêu cần xem kỹ	Câu trả lời kèm danh sách chỉ tiêu
7	Lãnh đạo UBND, Văn thư, Trưởng phòng	CT-06	Ghi kết luận vào hồ sơ chỉ tiêu	Người liên quan nhận thông báo về yêu cầu giải trình, đánh giá, nhắc việc

Chuẩn bị trước buổi họp

1. Văn thư hoặc Lãnh đạo UBND mở **Bộ chỉ tiêu** (CT-01). Bấm nút ba chấm ở góc thẻ bộ chỉ tiêu, chọn **Hiện trên trình chiếu** hoặc **Ẩn khỏi trình chiếu**. Bộ đang ẩn mang nhãn **Không trình chiếu**. Bộ mới tạo mặc định được trình chiếu. Bộ đã **Ngừng sử dụng** không được trình chiếu.
2. Để đổi thứ tự trang của các bộ, chọn **Sửa** trong cùng menu, nhập **Thứ tự hiển thị** rồi bấm **Lưu**. Bộ có số nhỏ hơn được chiếu trước.
3. Quản trị hệ thống mở **Cấu hình** (HT-04), nhóm **Trình chiếu và Jarvis**, đặt **Chuyển trang sau** (mặc định 20 giây). Nếu không muốn hình ảnh toàn màn hình xuất hiện khi gọi Jarvis trong cuộc họp, tắt **Hiệu ứng khi gọi Jarvis**. Bấm **Lưu cấu hình**.
4. Trang các phòng được chiếu theo trường **Thứ tự** của từng phòng tại **Phòng ban** (HT-02). Chỉ Quản trị hệ thống sửa được trường này.
5. Trước giờ họp, chuyên viên báo cáo số liệu các kỳ đến hạn (CT-06). Trưởng phòng duyệt các báo cáo đang chờ (CT-04) để kết quả mới được tính vào trình chiếu.

Một bộ chỉ tiêu chỉ có trang trên trình chiếu khi có chỉ tiêu của năm hiện hành.

Mở trình chiếu trên màn hình phòng họp

1. Trên máy tính nối với màn hình hoặc máy chiếu, đăng nhập khu vực quản trị bằng tài khoản Lãnh đạo UBND, Văn thư hoặc Quản trị hệ thống.
2. Bấm **Trình chiếu** trên menu (nhóm Điều hành), hoặc bấm nút **Trình chiếu** trên **Trung tâm điều hành** (DH-01). Trình chiếu mở trong một thẻ trình duyệt mới; thẻ khu vực quản trị vẫn giữ nguyên.
3. Nhấn phím **F** để chiếu toàn màn hình. Nội dung tự co giãn vừa màn hình, không cần chỉnh cỡ chữ.
4. Xem dòng **Số liệu lúc** ở góc trái dưới để biết thời điểm lấy số liệu. Trình chiếu tự tải lại số liệu khoảng 2 phút một lần.

Trình chiếu luôn hiển thị năm hiện hành, ghi cạnh tên cơ quan ở góc trái trên. Năm chọn trên Trung tâm điều hành không áp dụng cho trình chiếu. Nếu màn hình báo **Chưa có bộ chỉ tiêu nào bật trình chiếu**, Lãnh đạo UBND, Văn thư hoặc Quản trị hệ thống bấm **Mở Bộ chỉ tiêu** để bật trình chiếu cho bộ cần chiếu. Nếu không tải được số liệu, bấm **Thử lại**.

> Trình chiếu hiển thị theo phạm vi của tài khoản đang đăng nhập. Nếu mở bằng tài khoản Trưởng phòng, Chuyên viên hoặc Người xem, trình chiếu chỉ có chỉ tiêu của phòng đó. Họp giao ban toàn đơn vị phải dùng tài khoản Lãnh đạo UBND, Văn thư hoặc Quản trị hệ thống.

Điều khiển trình chiếu

Trình chiếu tự chuyển trang sau số giây đặt tại **Chuyển trang sau**. Khi một phần dài nhiều trang (ghi **Trang 1/3**, **Trang 2/3**...), các trang con chuyển nhanh hơn: sau 60% thời gian đó, nhưng không dưới 8 giây (mặc định là 12 giây).

Phím	Tác dụng
→ hoặc **PageDown**	Sang trang sau

Phím	Tác dụng
← hoặc **PageUp**	Về trang trước
Space (phím cách)	Tạm dừng tự chuyển trang; nhấn lần nữa để chạy tiếp
F	Bật hoặc tắt toàn màn hình
Esc	Khi đang toàn màn hình: thoát toàn màn hình. Khi không toàn màn hình: thoát trình chiếu, về Trung tâm điều hành

Bút trình chiếu loại phát phím **PageUp**, **PageDown** cũng dùng được để chuyển trang.

Thao tác bằng chuột:

- Giữa thanh trên cùng có một dải chấm. Mỗi chấm là một phần: tổng quan, từng bộ chỉ tiêu, từng phòng, việc bị treo. Phần đang chiếu giãn thành thanh nhiều đoạn, mỗi đoạn ứng với một trang; đoạn đang chạy đầy dần cho tới lúc chuyển trang. Bấm vào một chấm để chuyển ngay tới trang đầu của phần đó, ví dụ khi đến lượt một phòng báo cáo.
- Góc phải dưới có năm nút biểu tượng: trang trước, tạm dừng hoặc chạy tiếp, trang sau, toàn màn hình, thoát. Các nút hiện mờ và rõ lại khi di chuột vào màn hình.
- Vạch mảnh sát mép dưới màn hình chạy hết thì trình chiếu chuyển trang. Vạch này ẩn đi khi đang tạm dừng.

Trình chiếu chỉ dùng để xem. Không bấm vào dòng chỉ tiêu để mở hồ sơ được, và trình chiếu không có thao tác thay đổi dữ liệu.

Trình tự trang và gợi ý điều hành cuộc họp

Trình chiếu chạy theo thứ tự cố định dưới đây. Có thể dùng thứ tự này làm trình tự nội dung cuộc họp.

Thứ tự	Trang	Nội dung trên màn hình	Gợi ý điều hành
1	Tổng quan	**Bộ chỉ tiêu năm ...**: tối đa 4 bộ đầu tiên; mỗi bộ có kết quả chung, số chỉ tiêu hoàn thành và số chỉ tiêu cần chú ý (**Có nguy cơ** và **Quá hạn**). **Tiến độ theo phòng**: tối đa 8 phòng, xếp theo tiến độ bình quân từ cao xuống thấp	Chủ trì nêu tình hình chung, các phòng dẫn đầu và các phòng chậm
2	Từng bộ chỉ tiêu	Kết quả chung: tiến độ % (bộ chấm điểm hiện số điểm, bộ thống kê hiện số chỉ tiêu có số liệu); số chỉ tiêu theo năm tình trạng; **Có chỉ đạo**, **Đã đánh giá**. Bảng chỉ tiêu xếp **Quá hạn**, **Có nguy cơ** lên đầu; mỗi dòng ghi phòng chủ trì	Tập trung vào các dòng đỏ, cam ở đầu bảng; phòng chủ trì nêu nguyên nhân và giải pháp

Thứ tự	Trang	Nội dung trên màn hình	Gợi ý điều hành
3	Từng phòng	Tiến độ bình quân của phòng; **Thiếu báo cáo**, **Đang giải trình**. Mỗi dòng ghi người phụ trách, hoặc **Chưa giao người**, hoặc **Tự tính**	Trưởng phòng báo cáo; nhấn **Space** để tạm dừng trong lúc trao đổi
4	**Việc bị treo**	Danh sách chỉ tiêu kèm cột **Lý do**, ví dụ "Bị chuyển, trả qua lại 3 lần", "Chưa giao người phụ trách sau 7 ngày", **Quá hạn trả lời giải trình**	Chủ trì kết luận người chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý

Dòng chỉ tiêu có kỳ báo cáo đã quá hạn mà chưa báo cáo sẽ ghi thêm chữ "thiếu" kèm tên kỳ (ví dụ "thiếu Quý III/2026"). Dòng chỉ tiêu có yêu cầu giải trình chưa trả lời ghi thêm "đang giải trình". Trang tổng quan chỉ xuất hiện khi có ít nhất một bộ chỉ tiêu được trình chiếu. Trang **Việc bị treo** chỉ xuất hiện khi có việc bị treo. Trang phòng không gồm chỉ tiêu loại thống kê.

Hỏi Jarvis trong lúc họp

Trang trình chiếu không có Jarvis. Khi cần số liệu ngoài nội dung đang chiếu, hoặc cần xem kỹ một chỉ tiêu:

1. Chuyển sang thẻ trình duyệt của khu vực quản trị.
2. Mở Jarvis bằng một trong các cách: bấm biểu tượng Jarvis trên thanh đầu trang; nhấn **Ctrl J**; hoặc nói "Hey Jarvis" rồi nói câu hỏi (mục 1.6).
3. Đặt câu hỏi. Khi khung Jarvis chưa có hội thoại, có thể bấm một câu gợi ý như **Chỉ tiêu nào sắp trễ hạn?** hoặc **Chỉ tiêu nào chưa có số liệu?**.
4. Để xem số liệu từng kỳ, minh chứng và dòng thời gian, bấm tên chỉ tiêu trong câu trả lời để mở hồ sơ (CT-06).
5. Quay lại thẻ trình chiếu. Nhấn **F** nếu cần chiếu toàn màn hình trở lại.

Jarvis mặc định đọc to câu trả lời. Nếu không muốn phát tiếng trong phòng họp, bấm biểu tượng bánh răng của khung Jarvis và tắt **Đọc câu trả lời**. Jarvis trả lời trong phạm vi quyền của tài khoản đang đăng nhập.

Ghi kết luận sau họp

Kết luận của chủ trì được ghi vào hồ sơ từng chỉ tiêu liên quan (CT-06):

1. Văn thư mở thẻ **Chỉ đạo điều hành**, bấm **Thêm văn bản**, chọn **Loại văn bản** (ví dụ **Thông báo kết luận**) và ghi nội dung chỉ đạo.
2. Với chỉ tiêu cần giải trình, Lãnh đạo UBND bấm **Thao tác** › **Yêu cầu giải trình**. Trưởng phòng chủ trì và chuyên viên phụ trách nhận được thông báo.

3. Lãnh đạo UBND hoặc trưởng phòng chủ trì bấm **Đánh giá** để đánh giá kỳ. Để nhắc báo cáo, bấm **Thao tác** › **Nhắc việc**: thông báo gửi tới chuyên viên phụ trách, hoặc tới trưởng phòng chủ trì nếu chỉ tiêu chưa giao người.

Ở buổi họp sau, chỉ tiêu có yêu cầu giải trình chưa trả lời hiện "đang giải trình" trên trang phòng. Nếu quá hạn mà vẫn chưa trả lời, chỉ tiêu xuất hiện thêm ở trang **Việc bị treo**.

> **Thời hạn tự động.** Thời gian tự chuyển trang mặc định là 20 giây; quản trị viên chỉnh tại Cấu hình (**Chuyển trang sau**, từ 5 đến 300 giây). Số liệu trên trình chiếu tự tải lại khoảng 2 phút một lần, nên báo cáo được duyệt trong lúc họp sẽ hiện ở lần tải kế tiếp.

> **Khi nào chỉ tiêu vào trang Việc bị treo.** Có ba trường hợp. Thứ nhất, chỉ tiêu bị chuyển, trả qua lại từ 3 lần; khi đó hệ thống đồng thời gửi thông báo cho lãnh đạo UBND. Thứ hai, chỉ tiêu do cán bộ báo cáo (không tự tính, không phải loại thống kê) chưa được giao người phụ trách quá hai lần số ngày **Nhắc chưa giao người sau**, tính từ khi tạo chỉ tiêu. Số ngày này mặc định 3 ngày (tức quá 6 ngày); quản trị viên chỉnh tại Cấu hình, đặt 0 để tắt. Thứ ba, yêu cầu giải trình đã quá hạn mà chưa được trả lời. Hạn giải trình mặc định 3 ngày; quản trị viên chỉnh tại Cấu hình (**Hạn trả lời giải trình**), lãnh đạo cũng có thể nhập số ngày khác khi gửi yêu cầu.

> **Giới hạn quyền.** Mọi vai trò đều mở được trình chiếu, nhưng Trưởng phòng, Chuyên viên và Người xem chỉ thấy số liệu của phòng mình. Chỉ Lãnh đạo UBND, Văn thư và Quản trị hệ thống được bật, tắt trình chiếu của bộ chỉ tiêu. Chỉ Quản trị hệ thống sửa Cấu hình và thứ tự phòng. Chỉ Lãnh đạo UBND và Quản trị hệ thống gửi được **Yêu cầu giải trình**. **Đánh giá** và **Nhắc việc** dành cho Lãnh đạo UBND, Quản trị hệ thống và trưởng phòng chủ trì.

3.10 Từ văn bản chỉ đạo đến nhiệm vụ hoàn thành

Áp dụng cho chương trình công tác, thông báo kết luận, kế hoạch, công văn có giao việc cho các phòng.

Bước	Ai làm	Làm gì	Ở đâu
1	Văn thư	Tải văn bản lên kho	**Kho văn bản** (DL-02)
2	Văn thư hoặc người phân việc	Thêm văn bản chỉ đạo, chọn tệp trong kho để điền sẵn số ký hiệu, ngày ban hành	**Văn bản chỉ đạo** (DH-05)
3	Người phân việc	Thêm hoặc dán danh sách nhiệm vụ; giao phòng chủ trì, phòng phối hợp, hạn hoàn thành	**Chi tiết văn bản chỉ đạo** (DH-06)
4	Trưởng phòng chủ trì	Giao nhiệm vụ cho chuyên viên	Hồ sơ nhiệm vụ (CT-06), như mục 3.2

Bước	Ai làm	Làm gì	Ở đâu
5	Chuyên viên	Bấm **Báo cáo kết quả**: tỷ lệ hoàn thành, nội dung, minh chứng	Hồ sơ nhiệm vụ
6	Trưởng phòng	Duyệt hoặc trả lại báo cáo	**Duyệt báo cáo** (CT-04)
7	Lãnh đạo, người phân việc	Theo dõi tiến độ, quá hạn; xem thống kê theo văn bản, phòng, tháng	DH-05 thẻ **Thống kê**; **Trung tâm điều hành** (DH-01)

Người phân việc là Lãnh đạo UBND hoặc Chánh Văn phòng, theo thiết lập **Người phân việc cho phòng** tại **Cấu hình** (HT-04). Mỗi nhiệm vụ ghi lại ai phân việc và lúc nào.

Trong quá trình thực hiện:

- Người được giao thấy nhiệm vụ ở **Bàn làm việc** (**Hôm nay**, **Ngày mai**, **Nhắc việc**), **Việc của tôi** (DH-02) và **Việc theo tháng** (DH-07).
- Còn 3 ngày đến hạn, hệ thống nhắc người phụ trách; quá hạn thì báo trưởng phòng; quá hạn trên 3 ngày thì báo người phân việc và lãnh đạo.
- Nhiệm vụ gắn với một chỉ tiêu sẽ hiện trong khối **Nhiệm vụ liên quan** của hồ sơ chỉ tiêu đó.

3.11 Dán note nhắc việc và theo dõi

1. Lãnh đạo hoặc trưởng phòng mở **Hồ sơ chỉ tiêu** (CT-06) của việc cần nhắc, chọn **Thao tác** › **Dán note nhắc việc**; hoặc bấm **Dán note** ngay trên **Bàn làm việc** (DH-00).
2. Kiểm tra người nhận (hệ thống điền sẵn người phụ trách và trưởng phòng chủ trì khi dán từ hồ sơ), nhập nội dung, đặt hạn, bấm **Dán note**.
3. Người nhận thấy tờ note trên bàn làm việc của mình cùng thông báo; đọc, **Trả lời** nếu cần trao đổi, làm xong bấm **Đã xong**.
4. Người gửi mở tiện ích **Note đã dán** để xem ai đã xem, ai đã xong; cần rút lại thì bấm **Thu hồi**.

> Note dùng để nhắc và trao đổi nhanh. Việc giao chính thức vẫn là chỉ tiêu, nhiệm vụ và chỉ đạo điều hành có ghi dòng thời gian trách nhiệm (mục 3.6, 3.10).

3.12 Lập và công khai lịch làm việc của lãnh đạo

1. Chiều thứ Sáu hoặc đầu tuần, cán bộ Văn phòng (hoặc văn thư) mở **Lịch làm việc** (DH-08), chuyển sang tuần cần lập.
2. Bấm **Chép từ tuần gần nhất** để lấy các việc lặp lại hằng tuần (chào cờ, giao ban, tiếp công dân), rồi sửa, thêm, xoá cho đúng tuần mới.
3. Tắt **Hiện trên trang công khai** ở những dòng chỉ dùng nội bộ. Bấm **Lưu lịch**.
4. Sau khi lãnh đạo ký lịch tuần, bấm **Đính kèm lịch đã ký (PDF)**.
5. Bật **Công khai tuần này**. Người dân xem tại **Lịch làm việc của lãnh đạo** (CC-06); cán bộ thấy lịch từng ngày ở **Hôm nay**, **Ngày mai** trên **Bàn làm việc**.

6. Khi lịch thay đổi trong tuần, sửa dòng lịch và bấm **Lưu lịch**; trang công khai cập nhật ngay.

Phụ lục

Phụ lục A. Phím tắt

Phụ lục này liệt kê các phím tắt có trong giao diện, xếp theo nơi sử dụng. Thao tác bằng chuột với bảng (sắp xếp, lọc, phân trang) xem mục 1.5.

Quy ước ghi phím

- **Ctrl K** nghĩa là giữ phím **Ctrl** rồi nhấn phím **K**. **Shift Enter** hiểu tương tự.
- ↑, ↓, ←, → là các phím mũi tên. **Phím cách** là phím dài nhất trên bàn phím (Space).
- Trên máy Mac, dùng **Cmd** thay cho **Ctrl** ở các tổ hợp **Ctrl K**, **Ctrl J**, **Ctrl S**, **Ctrl V**.

Dùng chung trong khu vực quản trị

Phím	Ở đâu	Tác dụng
Ctrl K	Mọi màn hình khu vực quản trị	Mở hộp tìm kiếm nhanh; nhấn lần nữa để đóng (mục 1.4)
Ctrl J	Mọi màn hình khu vực quản trị	Mở khung Jarvis; nhấn lần nữa để đóng (mục 1.6)
Phím bất kỳ	Trong lúc hiệu ứng gọi Jarvis đang chạy	Bỏ qua hiệu ứng, vào thẳng khung Jarvis
Esc	Hộp thoại đang mở, ví dụ hộp **Góp ý, báo lỗi**, hộp xác nhận	Đóng hộp thoại, không thực hiện thao tác
Ctrl V	Ô **Mô tả** của hộp **Góp ý, báo lỗi**	Dán ảnh chụp màn hình có sẵn trong bộ nhớ tạm thành ảnh đính kèm

> **Ctrl K** và **Ctrl J** dùng được cả khi con trỏ đang ở trong ô nhập liệu. Trong khu vực quản trị, hai tổ hợp này thay cho chức năng sẵn có của trình duyệt. Màn hình **Trình chiếu** và cổng thông tin công khai không có hai phím tắt này.

Hộp tìm kiếm nhanh

Phím	Ở đâu	Tác dụng
↓	Hộp tìm kiếm nhanh	Chọn mục kế tiếp trong danh sách kết quả
↑	Hộp tìm kiếm nhanh	Chọn mục phía trên
Enter	Hộp tìm kiếm nhanh	Mở màn hình hoặc hồ sơ chỉ tiêu đang chọn; với mục thuộc nhóm **Thao tác** thì thực hiện ngay (**Mở Jarvis**, **Đổi giao diện sáng/tối**, **Đăng xuất**)
Esc	Hộp tìm kiếm nhanh	Đóng hộp, không mở mục nào

> Khi mục **Đăng xuất** đang được chọn, nhấn **Enter** là đăng xuất ngay, hệ thống không hỏi lại.

Khung Jarvis

Phím	Ở đâu	Tác dụng
Enter	Ô nhập câu hỏi	Gửi câu hỏi
Shift Enter	Ô nhập câu hỏi	Xuống dòng trong câu hỏi, chưa gửi

Trình chiếu (DH-03)

Phím	Ở đâu	Tác dụng
→ hoặc **PageDown**	Màn hình Trình chiếu	Sang trang sau, như nút **Trang sau**; sau trang cuối quay lại trang đầu
← hoặc **PageUp**	Màn hình Trình chiếu	Về trang trước, như nút **Trang trước**; ở trang đầu thì về trang cuối
Phím cách	Màn hình Trình chiếu	Tạm dừng hoặc chạy tiếp việc tự chuyển trang, như nút **Tạm dừng**, **Chạy tiếp**
F	Màn hình Trình chiếu	Bật hoặc tắt chế độ toàn màn hình, như nút **Toàn màn hình**
Esc	Màn hình Trình chiếu	Đang toàn màn hình: thoát chế độ toàn màn hình. Không ở toàn màn hình: thoát trình chiếu, về **Trung tâm điều hành**, như nút **Thoát trình chiếu**

> Các phím trên không có tác dụng khi đang giữ **Ctrl**, **Alt** hoặc **Cmd**. Nếu bút trình chiếu (presenter) phát phím **PageDown**, **PageUp** hoặc phím mũi tên thì dùng được bút để lật trang.

Xác minh trích xuất (DL-04)

Phím	Ở đâu	Tác dụng
Tab	Danh sách đề xuất của văn bản	Đưa con trỏ lần lượt tới từng thẻ đề xuất
Enter	Thẻ đề xuất đang có con trỏ	Chọn đề xuất, như bấm chuột vào thẻ: văn bản gốc chuyển tới trang tương ứng và tô sáng đoạn trích

Trang công khai (ND-02)

Phím	Ở đâu	Tác dụng

Phím	Ở đâu	Tác dụng
Ctrl S	Mọi chỗ trên màn hình Trang công khai	Lưu bản nháp, như nút **Lưu nháp**. Không có tác dụng khi chưa có thay đổi hoặc khi đang có thao tác khác chạy
Enter hoặc **Phím cách**	Tay kéo ở đầu mỗi khối (ghi tên loại khối), chế độ **Bố cục**	Chọn khối; khung bên phải hiện thiết lập của khối
Esc	Tay kéo ở đầu khối	Bỏ chọn khối; khung bên phải trở về **Thiết lập trang**

> Dùng **Tab** để đưa con trỏ tới tay kéo của khối. Trên màn hình này, **Ctrl S** không mở hộp lưu trang của trình duyệt.

Ô tìm kiếm trên danh sách

Phím	Ở đâu	Tác dụng
Enter	Ô tìm kiếm của **Danh mục chỉ tiêu** (CT-02)	Lọc theo mã, tên chỉ tiêu, người phụ trách; rời khỏi ô cũng lọc như nhấn **Enter**
Enter	Ô tìm kiếm của **Phản ánh** (ND-01)	Lọc theo mã, tiêu đề, nội dung phản ánh (tài khoản Người xem: lọc theo mã phản ánh)
Enter	Ô tìm kiếm của **Nhật ký hệ thống** (HT-05)	Lọc theo tài khoản, mã đối tượng

> Xoá hết chữ trong ô, hoặc bấm dấu × ở cuối ô, thì bỏ lọc ngay. Với Trưởng phòng, Chuyên viên, Người xem, hai màn hình CT-02 và ND-01 mang tên **Chỉ tiêu của phòng**, **Phản ánh của phòng**.

Biểu mẫu

Phím	Ở đâu	Tác dụng
Enter	Màn hình đăng nhập	Đăng nhập, như nút **Đăng nhập**
Enter	Các bước khôi phục mật khẩu	Như nút của bước đang làm: **Gửi mã xác thực**, **Xác thực**, **Đặt mật khẩu**
Enter	**Hồ sơ cá nhân**, phần đổi mật khẩu	Như nút **Đổi mật khẩu**
Enter	**Cấu hình** (HT-04)	Như nút **Lưu cấu hình**
Enter	Cổng thông tin công khai, khung **Tra cứu hồ sơ phản ánh**	Như nút **Tra cứu**

> Tại màn hình **Cấu hình**, nhấn **Enter** trong một ô số là lưu ngay toàn bộ cấu hình đang hiển thị. Kiểm tra lại các ô trước khi nhấn.

Phụ lục B. Trạng thái và ý nghĩa

Tình trạng của chỉ tiêu (Hoàn thành, Đúng tiến độ, Có nguy cơ, Quá hạn, Chưa bắt đầu) và cách tính tiến độ xem mục 1.5. Các bảng dưới đây là trạng thái của từng loại hồ sơ khác, theo đúng nhãn trên giao diện.

Báo cáo số liệu (CT-06, CT-04)

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển sang khi
Chờ duyệt	Báo cáo đã gửi, số liệu chính thức của chỉ tiêu chưa đổi; kỳ đó được tính là đã báo cáo	Trưởng phòng hoặc lãnh đạo bấm **Duyệt** / **Trả lại**; hoặc quá thời hạn duyệt
Đã duyệt	Giá trị báo cáo thành số liệu chính thức; tiến độ, tình trạng được tính lại	—
Trả lại	Người duyệt không đồng ý, có lý do; kỳ đó coi như chưa báo cáo	Người báo cáo lập báo cáo mới
Tự thông qua	Nhãn của báo cáo **Đã duyệt** do hệ thống duyệt thay khi quá **Tự thông qua báo cáo sau** trong **Cấu hình** (mặc định 7 ngày, tính từ lúc gửi) mà không ai xử lý; hệ thống ghi trách nhiệm người duyệt	—

Đề xuất chỉ tiêu (CT-03, DL-04)

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển sang khi
Chưa trình	Đề xuất do AI trích xuất hoặc cán bộ tạo, đang được xác minh, sửa	Bấm **Trình**; người có quyền duyệt cũng có thể **Duyệt** ngay khi đủ thông tin; hoặc bị **Từ chối** / **Loại**
Chờ duyệt	Đã trình, chờ trưởng phòng phụ trách, lãnh đạo UBND hoặc quản trị; thẻ ghi thời điểm tự thông qua	**Duyệt** (thành chỉ tiêu) hoặc **Từ chối**; quá hạn thì tự thông qua
Đã duyệt	Đã tạo thành chỉ tiêu; thẻ ghi mã chỉ tiêu được tạo	—
Tự thông qua	Nhãn của đề xuất **Đã duyệt** do hệ thống tạo chỉ tiêu khi đã trình mà quá **Tự thông qua đề xuất sau** (mặc định 3 ngày, tính từ lúc trình)	—

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển sang khi
Từ chối	Không đưa vào danh mục, có lý do	—

Văn bản trong kho và lượt trích xuất (DL-02, DL-04)

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển sang khi
Chờ xử lý	Văn bản vừa tải lên, chờ hệ thống đọc	Hệ thống bắt đầu đọc
Đang xử lý	Đang đọc chữ (hoặc nhận dạng ảnh) và ghi vị trí từng dòng	Đọc xong hoặc lỗi
Đã xử lý	Đã đọc xong; nếu bật AI thì lượt trích xuất chạy tiếp và sinh đề xuất **Chưa trình**	—
Lỗi xử lý	Không đọc được (rê chuột lên nhãn để xem lý do); hồ sơ chỉ tiêu báo không đọc được văn bản	Tải lại tệp đúng định dạng

Lượt đọc, lượt trích xuất có trạng thái đang chờ, đang chạy, hoàn tất, lỗi, đã dừng (khi bấm **Dừng trích xuất**).

Vị trí của chỉ tiêu trong văn bản giao (CT-06)

Hiển thị	Ý nghĩa	Việc nên làm
"Trang n · hệ thống tự định vị"	Hệ thống tìm thấy dòng của chỉ tiêu; văn bản mở đúng trang, hàng được tô sáng	Nếu tô sai dòng, bấm **Sai dòng? Chỉ lại**
"Trang n · vị trí do cán bộ chỉ"	Vị trí do người có quyền chọn; hệ thống không tự định vị đè lên	Bấm **Tự định vị** để trả về tự động
"Hệ thống chưa tìm thấy dòng của chỉ tiêu…"	Không thấy tên chỉ tiêu trong văn bản (hoặc trong phần của địa phương mình với văn bản giao cho nhiều đơn vị)	Bấm **Chỉ vị trí** (văn bản PDF) hoặc kiểm tra văn bản giao của chỉ tiêu, bộ chỉ tiêu
"Văn bản đang được đọc…"	Văn bản chưa đọc xong	Chờ vài phút rồi mở lại
"Hệ thống không đọc được văn bản này…"	Văn bản **Lỗi xử lý**	Mở văn bản xem tệp gốc; tải lại bản đọc được
"Chưa gắn văn bản giao."	Chỉ tiêu, bộ chỉ tiêu chưa gắn văn bản nào trong kho	Gắn **Văn bản giao (trong kho)** ở bộ chỉ tiêu (CT-01)

Yêu cầu giải trình (CT-06)

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển sang khi

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển sang khi
Chờ trả lời	Lãnh đạo yêu cầu, chưa quá hạn trả lời (mặc định 3 ngày)	Trưởng phòng chủ trì hoặc chuyên viên phụ trách trả lời
Quá hạn trả lời	Đã quá hạn mà chưa trả lời	Trả lời
Đã giải trình	Đã có nội dung giải trình; người yêu cầu nhận thông báo	—

Đánh giá chỉ tiêu theo kỳ (CT-06)

Kết quả	Ý nghĩa
Vượt	Vượt mục tiêu của kỳ
Đạt	Đạt mục tiêu của kỳ
Đạt một phần	Chưa đạt đủ; bắt buộc ghi nguyên nhân
Không đạt	Không đạt; bắt buộc ghi nguyên nhân, nên ghi biện pháp khắc phục

Phản ánh của người dân (ND-01)

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển sang khi
Mới tiếp nhận	Người dân vừa gửi; tính hạn phản hồi đầu tiên	Văn thư, lãnh đạo hoặc quản trị phân công; hoặc lãnh đạo, quản trị chọn **Không tiếp nhận**
Đã phân công	Đã giao đơn vị, cán bộ xử lý; tính hạn xử lý	Cán bộ bấm bắt đầu xử lý
Đang xử lý	Cán bộ đang xử lý	Yêu cầu người dân bổ sung; hoặc trình kết quả
Chờ người dân bổ sung	Chờ người dân trả lời yêu cầu bổ sung	Người dân bổ sung; hoặc đóng khi người dân không phản hồi
Chờ duyệt kết quả	Cán bộ đã trình kết quả xử lý	Trưởng phòng, lãnh đạo duyệt (thành **Đã có kết quả**) hoặc trả lại
Đã có kết quả	Kết quả đã duyệt, người dân xem được	Người dân đánh giá (tự đóng) hoặc người có quyền đóng; hoặc mở lại (**Xem xét lại**)
Đã đóng	Kết thúc hồ sơ	Đề nghị xem xét lại của người dân được chấp nhận, hoặc người có thẩm quyền bấm **Mở lại**

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển sang khi
Không tiếp nhận	Ngoài phạm vi kênh phản ánh (ví dụ khiếu nại, tố cáo), có lý do	Đề nghị xem xét lại được chấp nhận, hoặc người có thẩm quyền bấm **Khôi phục hồ sơ**
Xem xét lại	Hồ sơ kết thúc được mở lại theo đề nghị của người dân hoặc do người có thẩm quyền chủ động mở lại	Xử lý lại như **Đang xử lý**

Lượt nhập số liệu Excel (DL-03)

Trạng thái	Ý nghĩa
Đã đối soát, chưa ghi	Tệp đã đọc và đối chiếu, chưa ghi số liệu nào
Chờ duyệt	Trưởng phòng, chuyên viên đã gửi các dòng số liệu, chưa dòng nào được xử lý
Đang duyệt	Một số dòng đã được xử lý, vẫn còn dòng chờ
Duyệt một phần	Đã xử lý hết; có dòng được duyệt, có dòng bị trả lại
Đã duyệt	Mọi dòng được duyệt, kể cả dòng hệ thống tự thông qua
Bị trả lại	Mọi dòng bị trả lại
Đã ghi nhận	Lãnh đạo UBND hoặc quản trị viên đã ghi nhận trực tiếp; số liệu đã ghi vào chỉ tiêu
Lỗi	Lượt nhập không áp dụng được; tải phiếu mới và đối soát lại

Phụ lục C. Câu hỏi thường gặp và xử lý sự cố

Quên mật khẩu thì làm thế nào?

1. Ở màn hình đăng nhập, bấm **Quên mật khẩu?**, nhập **Tên đăng nhập hoặc email công vụ**. Nhập **Mã xác thực** 6 chữ số gửi về email công vụ, rồi đặt **Mật khẩu mới**.
2. Tài khoản không có email: nhờ quản trị viên mở **Tài khoản** (HT-03), sửa tài khoản và nhập **Đặt lại mật khẩu**. Sau khi đăng nhập, đổi mật khẩu tại hồ sơ cá nhân (HT-07).

Vì sao tôi không thấy một số menu, nút?

Menu và nút phụ thuộc vai trò (mục 1.2). Trưởng phòng, chuyên viên, người xem chỉ thấy số liệu của phòng mình; nút **Duyệt** không hiện với báo cáo do chính mình gửi. Cần thêm quyền, liên hệ quản trị viên.

Số liệu trên màn hình chưa cập nhật?

Báo cáo chỉ thành số liệu chính thức khi đã được duyệt (hoặc tự thông qua). Báo cáo **Chờ duyệt** chưa làm đổi ô **Thực hiện**. Chỉ tiêu **Tự tính** đổi khi bảng dữ liệu nguồn được cập nhật (DL-05). Tải lại trang để lấy số mới nhất.

Vì sao chỉ tiêu bị "Quá hạn" dù tôi chưa đến lượt báo cáo?

Tình trạng tính theo hạn hoàn thành của chỉ tiêu và tiến độ hiện có (mục 1.5), không chỉ theo việc đã báo cáo hay chưa. Kiểm tra **Hạn hoàn thành** và số liệu kỳ gần nhất trong hồ sơ chỉ tiêu.

Vì sao báo cáo của tôi "Tự thông qua"?

Người duyệt không xử lý trong số ngày **Tự thông qua báo cáo sau** tại **Cấu hình** (mặc định 7 ngày, tính từ lúc gửi). Hệ thống duyệt thay để số liệu không bị treo và ghi trách nhiệm người duyệt vào dòng thời gian của chỉ tiêu.

Không bấm được Báo cáo số liệu?

- Chỉ tiêu **Tự tính** lấy số từ kho dữ liệu, chỉ tiêu **Tổng hợp từ chỉ tiêu con** báo cáo ở từng chỉ tiêu con.
- Bạn đã có một báo cáo đang chờ duyệt cho chỉ tiêu này (nút ghi **Đang chờ duyệt**).
- Chỉ tiêu đã lưu trữ, hoặc bạn không thuộc phòng chủ trì, hoặc vai trò của bạn là văn thư, người xem.

Không chuyển được việc cho đồng nghiệp?

Chỉ người đang phụ trách mới chuyển được, và chỉ chuyển cho trưởng phòng, chuyên viên đang hoạt động của phòng chủ trì. Số lần chuyển giới hạn theo **Số lần chuyển việc tối đa** tại **Cấu hình** (mặc định 1 lần, tính từ lần giao gần nhất). Hết lượt chuyển, bấm **Trả về trưởng phòng** kèm lý do để trưởng phòng giao lại.

Tệp Excel bị từ chối khi nhập số liệu?

Dùng phiếu mẫu tải từ màn hình **Nhập số liệu Excel** (DL-03); tệp **.xlsx**, tối đa 5 MB và 5.000 dòng; không đổi tên cột, không xoá cột mã chỉ tiêu.

Tải minh chứng lên bị báo lỗi?

Minh chứng nhận ảnh JPEG, PNG, WEBP hoặc tệp PDF, tối đa 10 MB mỗi tệp và 10 tệp mỗi lần. Văn bản Word, Excel: tải vào **Kho văn bản** (DL-02) rồi chọn làm minh chứng dạng văn bản trong kho.

Nói "Hey Jarvis" mà Jarvis không xuất hiện?

1. Dùng Chrome hoặc Edge; địa chỉ phải là HTTPS hoặc **localhost** (truy cập bằng địa chỉ IP qua **http://** thì micro bị chặn).
2. Cho phép trang dùng micro (biểu tượng ổ khoá cạnh thanh địa chỉ).
3. Mở khung Jarvis › bánh răng: kiểm tra **Gọi bằng tên "Jarvis"** đang bật, xem **Micro nghe được gần nhất** có ghi lại câu bạn nói không. Nói rõ, gần micro, ngắt nhẹ sau chữ "Jarvis".

Jarvis trả lời chung chung?

Hỏi cụ thể đối tượng và phạm vi: tên chỉ tiêu hoặc mã, phòng, kỳ, năm (ví dụ "chỉ tiêu nào của Phòng Văn hóa – Xã hội còn thiếu báo cáo quý III"). Jarvis chỉ trả lời trong phạm vi số liệu bạn được xem.

Mở văn bản giao mà không thấy dòng tô sáng, hoặc tô sai dòng?

- Văn bản Word, Excel không có hình trang: hệ thống mở nội dung đã đọc và tô màu câu của chỉ tiêu.
- Tô sai dòng hoặc "chưa tìm thấy": người có quyền bấm **Sai dòng? Chỉ lại** / **Chỉ vị trí** rồi bấm vào dòng đúng (mục 3.4).
- Văn bản giao cho nhiều xã, phường: hệ thống chỉ tìm trong phần của địa phương mình; kiểm tra **Tên ngắn** tại **Thiết lập địa phương** (HT-01) khớp với địa danh trên văn bản.

Văn bản hàng trăm trang mà AI chỉ đề xuất vài chỉ tiêu?

Với phụ lục giao chỉ tiêu cho nhiều đơn vị, AI chỉ đọc phần của địa phương mình (xem ghi chú của lượt trích xuất ở DL-04). Văn bản chỉ để tra cứu thì tắt **AI tự đề xuất chỉ tiêu từ văn bản này** khi tải lên.

In hoặc xuất báo cáo thế nào?

Mở **Báo cáo tổng hợp** (CT-05), chọn năm, bộ chỉ tiêu, phòng, rồi bấm **Xuất Excel** hoặc **In báo cáo**. Danh mục chỉ tiêu cũng xuất được Excel bằng **Xuất Excel** (CT-02).

Người dân mất mã bảo mật của phản ánh?

Mã bảo mật chỉ hiện một lần trên biên nhận; hệ thống không lưu mã này ở dạng đọc được nên cán bộ không xem lại hay cấp lại được (CC-02). Người dân liên hệ bộ phận tiếp nhận, mô tả nội dung đã gửi; cán bộ tìm phản ánh theo mã phản ánh, tiêu đề hoặc nội dung tại **Phản ánh** (ND-01), đối chiếu thông tin người gửi và liên hệ lại qua số điện thoại đã khai.

Chạy start-ioc báo lỗi Docker?

1. Mở Docker Desktop, đợi biểu tượng chuyển xanh rồi chạy lại **start-ioc.cmd**.
2. Docker Desktop báo lỗi khi khởi động: chọn **Quit** rồi mở lại (**start-ioc** tự dọn tệp kẹt của Docker). **Không** chọn khôi phục cài đặt gốc — thao tác này xoá dữ liệu.
3. Cổng 8080 bị chương trình khác chiếm: tắt chương trình đó, hoặc đổi **WEB_PORT** trong tệp **.env** rồi chạy lại.

Cài đặt trên máy khác có tự cập nhật phiên bản mới?

Có. Mỗi lần chạy **start-ioc.cmd**, trình khởi động lấy phiên bản mới nhất, cập nhật cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu (có sao lưu trước vào thư mục **backups**). Dữ liệu thật của địa phương không bao giờ bị thay.

Phụ lục D. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Bộ chỉ tiêu	Tập chỉ tiêu cùng một văn bản giao hoặc cùng mục đích theo dõi (ví dụ chỉ tiêu KT-XH Thành phố giao năm 2026)
Loại bộ chỉ tiêu	**Kế hoạch – thực hiện** (so thực hiện với kế hoạch), **Chấm điểm** (cộng điểm theo thang), **Nhiệm vụ**, **Thống kê** (chỉ ghi số liệu, không có mục tiêu)
Cấp giao	**Trung ương giao**, **Tỉnh/Thành phố giao**, **Địa phương tự đặt**
Chỉ tiêu cha, chỉ tiêu con	Chỉ tiêu cha tổng hợp từ các chỉ tiêu con; báo cáo ở chỉ tiêu con

Thuật ngữ	Giải thích
Chỉ tiêu tự tính	Chỉ tiêu lấy số từ bảng dữ liệu theo công thức, không nhập tay
Nguồn số liệu	Thẻ ghi số liệu lấy ở đâu, cơ quan nào cung cấp, cách lấy, yêu cầu minh chứng, hạn báo cáo
Kỳ báo cáo	Tháng, quý, 6 tháng hoặc năm, theo tần suất của chỉ tiêu
Hạn báo cáo	Ngày trong tháng cuối kỳ phải có báo cáo (mặc định ngày 20)
Minh chứng	Ảnh, tệp PDF, đường dẫn hoặc văn bản trong kho chứng minh số liệu báo cáo
Chỉ đạo điều hành	Văn bản, kết luận của lãnh đạo gắn với chỉ tiêu (kế hoạch, thông báo kết luận, công văn…)
Giải trình	Lãnh đạo yêu cầu phòng chủ trì nêu nguyên nhân, giải pháp khi chỉ tiêu chậm
Đánh giá	Kết luận theo kỳ: **Vượt**, **Đạt**, **Đạt một phần**, **Không đạt**
Tự thông qua	Hệ thống tự duyệt báo cáo, đề xuất khi người duyệt để quá hạn, và ghi trách nhiệm
Việc bị treo	Chỉ tiêu bị chuyển, trả qua lại từ 3 lần trở lên, hoặc chưa giao người phụ trách quá gấp đôi số ngày **Nhắc chưa giao người sau** tại **Cấu hình** (trừ chỉ tiêu thống kê); hệ thống báo lãnh đạo. Trên Trình chiếu còn gồm chỉ tiêu quá hạn trả lời giải trình
Chuyển việc, trả việc	Người đang phụ trách chuyển chỉ tiêu cho đồng nghiệp cùng phòng chủ trì (có giới hạn số lần) hoặc trả về trưởng phòng kèm lý do
Kho dữ liệu, bảng dữ liệu	Nơi lưu số liệu nghiệp vụ theo dòng (ví dụ hồ sơ thủ tục, cuộc họp) để chỉ tiêu tự tính
Công thức	Cách tính chỉ tiêu tự tính từ bảng dữ liệu (đếm, tổng, tỷ lệ theo điều kiện)
Kho văn bản	Nơi lưu văn bản giao, chỉ đạo, minh chứng; hệ thống đọc chữ và vị trí từng dòng
Văn bản giao	Văn bản giao chỉ tiêu (gắn ở chỉ tiêu hoặc bộ chỉ tiêu); mở được đúng dòng của chỉ tiêu
Vị trí nguồn	Trang và dòng của chỉ tiêu trong văn bản giao, do hệ thống tự tìm hoặc cán bộ chỉ
Văn bản giao cho nhiều đơn vị	Phụ lục giao chỉ tiêu cho mọi xã, phường, mỗi đơn vị một phần mở đầu bằng "ĐƠN VỊ: …"
Trích xuất	AI đọc văn bản và đề xuất chỉ tiêu kèm trang, câu trích dẫn
Xác minh trích xuất	Màn hình đối chiếu từng đề xuất với bản gốc trước khi trình (DL-04)

Thuật ngữ	Giải thích
Đề xuất chỉ tiêu	Chỉ tiêu chờ được duyệt đưa vào danh mục, do AI trích xuất hoặc cán bộ tạo
Lượt nhập	Một lần tải phiếu Excel số liệu lên, đối soát rồi ghi nhận hoặc gửi duyệt (DL-03)
Cổng thông tin công khai	Trang web cho người dân, không cần đăng nhập: kết quả thực hiện, gửi và tra cứu phản ánh, văn bản công khai (mục 2.6)
Trang công khai	Bố cục cổng thông tin công khai do quản trị viên biên tập và công bố tại màn hình **Trang công khai** (ND-02)
Phiên bản công khai	Mỗi lần công bố trang công khai được lưu thành một phiên bản, khôi phục được
Mã màn hình	Mã như **DH-01**, **CT-06** hiện ở dải định danh cuối trang khu vực quản trị, dùng khi báo lỗi và tra tài liệu; mã CC- của cổng công khai chỉ dùng trong tài liệu
Jarvis	Trợ lý điều hành trả lời câu hỏi về số liệu bằng chữ hoặc giọng nói
Bàn làm việc	Màn hình riêng của mỗi cán bộ sau khi đăng nhập: việc hôm nay và ngày mai, nhắc việc, giấy note, ứng dụng công vụ, tiện ích (DH-00)
Giấy note	Lời nhắn ngắn người này dán lên bàn làm việc của người khác; chỉ người gửi và người nhận đọc được
Nhắc việc (note hệ thống)	Giấy nhắc hệ thống tự tạo từ hạn báo cáo, tình trạng chỉ tiêu, nhiệm vụ; tự mất khi việc đã xử lý
Ứng dụng công vụ	Phần mềm, trang web công vụ được quản trị viên khai báo để mở nhanh từ bàn làm việc (HT-08)
Văn bản chỉ đạo	Chương trình công tác, thông báo kết luận, kế hoạch, công văn, quyết định có giao việc; được phân rã thành nhiệm vụ (DH-05)
Nhiệm vụ	Việc cụ thể giao cho một phòng theo văn bản chỉ đạo, có hạn hoàn thành; hoàn thành khi báo cáo kết quả 100 % được duyệt
Người phân việc	Người giao nhiệm vụ từ văn bản chỉ đạo cho các phòng: Lãnh đạo UBND hoặc Chánh Văn phòng, theo thiết lập ở HT-04
Văn bản giao	Số ký hiệu văn bản giao chỉ tiêu, hiện dưới tên chỉ tiêu cùng số thứ tự và cấp giao, thay cho mã hệ thống
Liên kết chỉ tiêu	Nối các chỉ tiêu cùng nội dung do nhiều văn bản giao; báo cáo một lần, mỗi văn bản giữ mức giao riêng
Mức giao theo văn bản	Bảng trong hồ sơ chỉ tiêu liệt kê mức giao và kết quả theo từng văn bản của các chỉ tiêu đã liên kết
Xem liên phòng	Quyền chỉ xem chỉ tiêu, nhiệm vụ của phòng khác; chọn bằng công tắc **Phòng tôi** / **Toàn địa phương**

Thuật ngữ	Giải thích
Yêu cầu cập nhật lại	Đề nghị người phụ trách gửi lại số liệu của một kỳ đã duyệt; số cũ giữ hiệu lực tới khi bản thay thế được duyệt
Dự báo	Ước tính khả năng chỉ tiêu không đạt mức giao khi hết hạn và giá trị cuối kỳ, tính từ số liệu các kỳ đã báo cáo (CT-06, HT-09)
Lịch làm việc	Lịch theo tuần của lãnh đạo UBND, lập ở DH-08 và công khai cho người dân ở CC-06