
# 类加载机制

#### 运行时数据区

JVM用来存储加载的类信息、常亮、静态变量、编译后的代码等数据。虚拟机规范中这是一个逻辑区划,具体实现根据不同虚拟机来实现。oracle的HotSpot在java7中放在永久代,java8放在元数据空间,并且通过GC机制对这个区域进行管理。



# 类的生命周期



# 类加载器

类加载器负责装入类,搜索网络、jar、zip、文件夹、二进制数据、内存等指定位置的类资源。一个java程序运行,最少有三个类加载器实例,负责不同类的加载。



#### 查看类对应的加载器

- 1. Bootstrap Class Loader核心类加载器。
- 2. Extension Class Loader拓展类库加载器。
- 3. Application Class Loader用户应用程序加载器。

通过JDK-API进行查看: java.lang.Class.getClassLoader()返回装载类的类加载器。如果这个类是由BootstrapClassLoader加载的,那么这个方法在这种实现中将返回null。

```
public class ClassLoaderView {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
       // 加载核心类库的 BootStrap ClassLoader
       System.out.println("核心类库加载器:"
ClassLoaderView.class.getClassLoader().loadClass("java.lang.String").getClassLoader());
       // 加载拓展库的 Extension ClassLoader
       System.out.println("拓展类库加载器:" + ClassLoaderView.class.getClassLoader()
               .loadClass("com.sun.nio.zipfs.ZipCoder").getClassLoader());
       // 加载应用程序的
       System.out.println("应用程序库加载器:" + ClassLoaderView.class.getClassLoader());
       // 双亲委派模型 Parents Delegation Model
       System.out.println("应用程序库加载器的父类:" +
ClassLoaderView.class.getClassLoader().getParent());
       System.out.println(
               "应用程序库加载器的父类的父类:" +
ClassLoaderView.class.getClassLoader().getParent().getParent());
}
核心类库加载器:null
拓展类库加载器:sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@2503dbd3
应用程序库加载器:sun.misc.Launcher$AppClassLoader@232204a1
应用程序库加载器的父类:sun.misc.Launcher$ExtClassLoader@2503dbd3
应用程序库加载器的父类的父类:null
```

# JVM如何知道我们的类在哪里

1. class信息存放在不同的位置,桌面jar、项目bin目录、target目录等。

- 2. 查看AppClassLoader的源码,我们可以知道通过读取java.class.path系统变量,指定去那些地址加载类资源。 我们可以通过使用jps,jcmd命令。
- 3. jps查看本机JAVA进程。
- 4. jcmd 进程号 VM.system\_properties查看运行时配置信息。

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        System.out.println("Hello World!");
        System.in.read();
    }
}
```

运行上面的程序,在命令行中输入:jps,找到我们运行的main程序的进程号。

```
C:\Users\zhu\jps
12240 Jps
17056 Launcher
7824 NIOServerU3
13620 NIOServer3
15076 Launcher
2084 AppMain
4852
17176 Launcher
C:\Users\zhu\jcmd 2084 -help
```

输入jcmd 进程号 help可以看我们能够查询的配置信息。

```
_ 0 X
C:\windows\system32\cmd.exe
C:√Users√zhu>jcmd 2084 help
2084:
The following commands are available:
JFR.stop
JFR.start
                                                                                  Ε
JFR.dump
JFR.check
UM.native_memory
UM.check_commercial_features
UM.unlock_commercial_features
ManagementAgent.stop
ManagementAgent.start_local
ManagementAgent.start
GC.rotate_log
Thread.print
GC.class_stats
GC.class_histogram
GC.heap_dump
GC.run_finalization
GC.run
VM.uptime
VM.flags
UM.system_properties
```

诵讨下面的命令查询系统变量。

```
C:\Users\zhu\jcmd 2084 UM.system_properties
```

查看java.class.path变量指定了我们自定义类的加载路径。

```
C:\windows\system32\cmd.exe
user.timezone=Asia/Shanghai
java.awt.printerjob=sun.awt.windows.WPrinterJob
idea.launcher.bin.path=J\:\\application\\IntelliJ IDEA 14.1.4\\bin
file.encoding=UTF-8
java.specification.version=1.8
java.class.path=J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\charsets.jar;J\:\\work
Software\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\deploy.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\
\lib\\javaws.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\jce.jar;J\:\\workSoft
ware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\jfr.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\j
fxswt.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\jsse.jar;J\:\\workSoftware\
jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\management-agent.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\
\lib\\plugin.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\resources.jar;J\:\\wo
rkSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\rt.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\l
ib\\ext\\access-bridge-64.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\cld
rdata.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\dnsns.jar;J\:\\workSoft
ware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\jaccess.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jr
e\\lib\\ext\\jfxrt.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\localedata
.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\mysql-connector-java-5.1.7-b
in.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\nashorn.jar;J\:\\workSoftw
are\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\sunec.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\
lib\\ext\\sunjce_provider.jar;J\:\\workSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\sun
mscapi.jar;J\:\/workSoftware\/jdk\/jdk1.8\/jre\/lib\/ext\/sunpkcs11.jar;J\:\/wor
kSoftware\\jdk\\jdk1.8\\jre\\lib\\ext\\zipfs.jar;C\:\Wsers\\zhu\\Desktop\\Senio
rJava\\Java\\resource\\subject-1\\classloader-demo\\production\\classloader-demo
;J\:\\application\\IntelliJ IDEA 14.1.4\\lib\\idea_rt.jar
```

#### 类不会重复加载

- 1. 类的唯一性:同一个类加载器,类名一样,代表的是同一个类。
- 2. 识别方式:ClassLoader Instance id + PackageName + ClassName。
- 3. 验证:使用类加载器,对同一个class类的不同版本,进行多次加载,检查是否会加载到最新代码。

```
public class LoaderTest {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        URL classUrl = new URL("file:D:\\");//jvm 类放在位置

        URLClassLoader parentLoader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl});

        URLClassLoader loader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl});
        while (true) {
            // 创建一个新的类加载器

            // 问题:静态块触发
            Class clazz = loader.loadClass("HelloService");
            System.out.println("HelloService所使用的类加载器:" + clazz.getClassLoader());
```

```
Object newInstance = clazz.newInstance();
           Object value = clazz.getMethod("test").invoke(newInstance);
           System.out.println("调用getValue获得的返回值为:" + value);
           Thread.sleep(3000L); // 1秒执行一次
           System.out.println();
       }
   }
}
public class HelloService {
   private static int max = getValue();
   static {
       System.out.println("static code");
   }
   private static int getValue() {
       System.out.println("static field");
       return 1;
   }
   public void test() {
       System.out.println("test12323");
   }
}
HelloService所使用的类加载器: java.net.URLClassLoader@14ae5a5
static field
static code
test
调用getValue获得的返回值为:null
HelloService所使用的类加载器: java.net.URLClassLoader@14ae5a5
test
调用getValue获得的返回值为:null
HelloService所使用的类加载器: java.net.URLClassLoader@14ae5a5
调用getValue获得的返回值为:null
```

我们前编译好HelloService,并且在运行修改test方法的打印输出,发现LoaderTest中通过反射调用test方法的输出一直都不变,说明类不会被同一个类加载器重复加载。

# 类的卸载

- 1. 类什么时候被卸载:该Class所有的实例都已经被GC;加载该类的ClassLoader实例已经被GC;
- 2. 验证: jvm启动参数中增加-verbose:class参数,输出类加载和卸载的日志信息。

```
public class LoaderTest {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
     URL classUrl = new URL("file:D:\\");//jvm 类放在位置
```

```
URLClassLoader parentLoader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl}):
       URLClassLoader loader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl});
       while (true) {
           // 创建一个新的类加载器
           if (loader == null) {
               break;
           }
           // 问题:静态块触发
           Class clazz = loader.loadClass("HelloService");
           System.out.println("HelloService所使用的类加载器:" + clazz.getClassLoader());
           Object newInstance = clazz.newInstance();
           Object value = clazz.getMethod("test").invoke(newInstance);
           System.out.println("调用getValue获得的返回值为:" + value);
           Thread.sleep(3000L); // 1秒执行一次
           System.out.println();
           // gc
           newInstance = null;
           loader = null;
       }
       System.gc();
       Thread.sleep(20000);
   }
}
```

```
[Loaded java.net.InetAddressImplFactory from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.net.InetAddressImpl from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.net.Inet6AddressImpl from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded sun.net.spi.nameservice.NameService from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.net.InetAddress$2 from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.net.Inet4AddressImpl from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.net.Inet4Address from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded sun.net.NetHooks from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.net.Inet6Address from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.net.Socket from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.net.Socket from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Unloading class HelloService 0x000000013f440828]
[Loaded java.lang.Shutdown from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
[Loaded java.lang.Shutdown$Lock from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
Process finished with exit code 0
```

#### 3. 静态代码块和静态变量赋值什么时候执行

```
public class LoaderTest {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
     URL classUrl = new URL("file:D:\\");//jvm 类放在位置
     URLClassLoader loader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl});
   while (true) {
      // 创建一个新的类加载器
```

```
if (loader == null) {
    break;
}

// 问题:静态块触发
Class clazz = loader.loadClass("HelloService");
System.out.println("HelloService所使用的类加载器:" + clazz.getClassLoader());
loader = null;
}

System.gc();
Thread.sleep(20000);
}
```


```
[Loaded sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl from J:\workSoftware\]
[Loaded HelloService from file:D:/]
HelloService所使用的类加载器:java.net.URLClassLoader@14ae5a5
[Unloading class HelloService 0x00000013f440828]
```

```
public class LoaderTest {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
       URL classUrl = new URL("file:D:\\");//jvm 类放在位置
       URLClassLoader loader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl});
       while (true) {
           // 创建一个新的类加载器
           if (loader == null) {
               break;
           }
           // 问题:静态块触发
           Class clazz = loader.loadClass("HelloService");
            Object newInstance = clazz.newInstance();
           System.out.println("HelloService所使用的类加载器:" + clazz.getClassLoader());
           loader = null;
       }
       System.gc();
       Thread.sleep(20000);
   }
}
```

```
[Loaded HelloService from file:D:/]
HelloService所使用的类加载器:java.net.URLClassLoader@14ae5a5
static field
static code
[Unloading class HelloService 0x000000013f440828]
[Loaded java.net.Socket from J:\workSoftware\jdk\jdk1.8\jre\lib\rt.jar]
```

#### 双亲委派模式

- 1. 为了避免重复加载和安全性,由上而下逐级委托,由上而下逐级查找。
- 2. 首先不会自己去尝试加载类,而是把这个请求委派给父加载器去完成。每一个层次的加载器都是如此,因此所有的类加载器请求都会传给上层的启动类加载器。
- 3. 只有当父加载器反馈自己无法完成该加载请求(该加载器的搜索范围中没有找到对应的类)时,子加载器才会尝试自己去加载。
- 4. 类加载器之间不存在父类子类关系,双亲只是翻译,可以理解为逻辑上定义的上下级关系。



```
public class LoaderTest1 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        URL classUrl = new URL("file:D:\\");

        while (true) {
            // 创建一个新的类加载器,它的父加载器为上面的parentLoader
            URLClassLoader loader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl});

        Class clazz = loader.loadClass("HelloService");
        System.out.println("HelloService所使用的类加载器:" + clazz.getClassLoader());
        Object newInstance = clazz.newInstance();
        Object value = clazz.getMethod("test").invoke(newInstance);
        System.out.println("调用getValue获得的返回值为:" + value);

Thread.sleep(3000L); // 1秒执行一次
```

```
System.out.println();
}
}
```

执行上面的代码,在运行期间修改HelloSerivice的test方法,可以看到效果如下。

```
HelloService所使用的类加载器:java.net.URLClassLoader@12a3a380
static field
static code
test12323
调用getValue获得的返回值为:null

HelloService所使用的类加载器:java.net.URLClassLoader@6e0be858
static field
static code
test12323
调用getValue获得的返回值为:null

HelloService所使用的类加载器:java.net.URLClassLoader@51ld50c0
static field
static code
test12323
static field
static code
test12323sdfsdfse
调用getValue获得的返回值为:null
```

我们发现对test的调用输出改变了,因为在每次加载类时,使用的都是新创建的类加载器,所以对HelloService的每次改动,类加载器都会重新加载,这就是热加载原理。

```
public class LoaderTest1 {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
       URL classUrl = new URL("file:D:\\");
       // 测试双亲委派机制
       // 如果使用此加载器作为父加载器,则下面的热更新会失效,因为双亲委派机制,HelloService实际上是被这个类
加载器加载的;
       URLClassLoader parentLoader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl});
       while (true) {
           // 创建一个新的类加载器,它的父加载器为上面的parentLoader
           URLClassLoader loader = new URLClassLoader(new URL[]{classUrl}, parentLoader);
           Class clazz = loader.loadClass("HelloService");
           System.out.println("HelloService所使用的类加载器:" + clazz.getClassLoader());
           Object newInstance = clazz.newInstance();
           Object value = clazz.getMethod("test").invoke(newInstance);
           System.out.println("调用getValue获得的返回值为:" + value);
           Thread.sleep(3000L); // 1秒执行一次
           System.out.println();
       }
   }
}
```

上面代码我们为每个新创建的类加载器指定了父类加载器,此时每次加载都会先委托父类加载,所以最终的类都是有同一个父类加载器加载的,所以改变HelloService的test方法,不会被重复加载。

HelloService所使用的类加载器: java.net.URLClassLoader@14ae5a5

test12323sdfsdfse

调用getValue获得的返回值为:null

HelloService所使用的类加载器: java.net.URLClassLoader@14ae5a5

test12323sdfsdfse

调用getValue获得的返回值为:null

HelloService所使用的类加载器: java.net.URLClassLoader@14ae5a5

test12323sdfsdfse

调用getValue获得的返回值为:null