



Adobe Premiere Pro

핵심 기능 매뉴얼

영상 편집 워크플로우에 따른 종합 가이드



목차

프로젝트 설정부터 내보내기까지 Adobe Premiere Pro의 핵심 기능을 단계별로 소개합니다



기본 설정 및 조작

프로젝트 설정, 시퀀스, 타임라인 조작



영상 편집 기능

편집 도구, 클립 속도 조절



오디오 편집 기능

오디오 레벨, 채널 분리, 자동 싱크



고급 편집 기법

멀티캠, 자막, 속성 관리



작업 효율성 향상

프록시 편집, 미리보기, 단축키



내보내기 및 마무리

출력 설정, AI 기능, 학습 포인트

프로젝트 설정 및 기본 조작

효율적인 편집의 첫걸음은 올바른 프로젝트 설정에서 시작됩니다.



새 프로젝트 만들기

최신 Premiere Pro에서는 새로워진 '새 프로젝트 만들기' 대화상자를 통해 프로젝트 이름 지정, 저장 위치 선택, 템플릿 사용, 미디어 가져오기 등 초기 설정을 한 번에 완료하여 편집 준비 시간을 단축할 수 있습니다.



파일에 맞는 시퀀스 만들기

영상 소스 파일의 속성(해상도, 프레임 속도 등)과 일치하는 시퀀스를 만드는 것은 매우 중요합니다. 가장 간단한 방법은 프로젝트 패널에서 원본 영상 파일을 마우스 우클릭한 후 **New Sequence from Clip**을 선택하는 것입니다.



타임라인 기본 조작

타임라인에서의 신속한 이동과 클립 조작은 편집 속도를 결정하는 기본 요소입니다. 인디케이터 이동(방향키), 클립 이동 및 복사(Alt+ 드래그), 연결된 선택(Linked Selection) 기능을 통해 효율적인 작업이 가능합니다.



새 프로젝트 만들기 및 시퀀스 설정

간소화된 대화상자와 소스에 최적화된 시퀀스 생성 방법

새 프로젝트 만들기

최신 Premiere Pro에서는 새로워진 '새 프로젝트 만들기' 대화상자를 통해 초기 설정을 한 번에 완료할 수 있습니다.


- 1 **프로젝트 이름** 지정 - 프로젝트의 이름을 입력합니다.
- 2 **저장 위치** 선택 - 프로젝트 파일을 저장할 경로를 지정합니다.
- 3 **템플릿** 사용 - 필요에 따라 기존 템플릿을 선택합니다.
- 4 **미디어 가져오기** - 초기 미디어 파일을 바로 불러올 수 있습니다.

파일에 맞는 시퀀스 만들기

영상 소스 파일의 속성(해상도, 프레임 속도 등)과 일치하는 시퀀스를 만드는 방법입니다.

- ✓ **방법 1:** 프로젝트 패널에서 클립 우클릭 → **New Sequence from Clip** 선택
- ✓ **방법 2:** 클립을 타임라인에 드래그 → **Change Sequence settings** 클릭


시각적 예시: New Sequence from Clip



- ℹ **프로젝트 패널에서 클립을 우클릭하면 나타나는 컨텍스트 메뉴에서 "New Sequence From Clip" 옵션을 선택하면 클립의 속성과 일치하는 시퀀스가 자동으로 생성됩니다**

타임 라인 기본 조작 마스터 하기

타임라인에서의 신속한 이동과 클립 조작으로 편집 속도를 높이는 방법



인디케이터 이동

- ← / → 1 프레임 앞으로/뒤로
- Shift + ← / → 5 프레임 앞으로/뒤로
- Home / End 시작/끝으로 이동

클립 이동 및 복사

- Alt + ↑ / ↓ 트랙 간 이동
- Alt + 드래그 클립 복사
- Alt 키를 누른 상태로 클립을 드래그하여 다른 위치나 트랙으로 옮기면 복사됩니다.

연결된 선택

연결된 선택 (**Linked Selection**) 기능이 활성화되어 있으면 비디오 클립과 연결된 오디오 클립이 함께 선택되고 이동됩니다.



- 활성화: 비디오와 오디오 함께 선택
- 비활성화: 개별 선택 가능

프로그램 모니터 활용하기

드래그 앤 드롭 옵션

프로젝트 패널 또는 타임라인 패널의 클립을 프로그램 패널로 드래그할 때 사용할 수 있는 옵션들입니다.

- Overlay: 기존 클립 위에 겹쳐서 배치
- Insert: 현재 위치에 삽입하고 뒤 클립들 밀기
- Insert Before: 현재 클립 앞에 삽입
- Insert After: 현재 클립 뒤에 삽입
- Replace: 현재 클립과 교체
- Overwrite: 현재 위치에서 덮어쓰기



기본 영상 편집 도구


클립을 자르고 붙이며 영상의 흐름을 만드는 핵심 편집 기능들입니다

✂ 기본 편집 도구 및 단축키

기능/도구	단축키	설명
 인디케이터 지점 자르기	Ctrl +K	현재 인디케이터(재생 헤드)가 위치한 지점을 기준으로 선택된 클립을 자릅니다.
 들어내기 (Lift)	;	IN/OUT 점으로 지정된 구간의 클립을 삭제하지만, 타임라인에 빈 공간은 그대로 남겨둡니다.
 잔물결 삭제	Q / W	Q는 인디케이터 앞부분을, w 는 뒷부분을 삭제하며 뒤따르는 클립들을 앞으로 당겨와 빈 공간을 자동으로 채웁니다.
 Ripple Edit Tool	B	클립의 길이를 조절하면, 조절된 길이만큼 뒤쪽의 모든 클립들이 함께 앞으로 당겨지거나 뒤로 밀립니다.
 Rolling Edit Tool	N	두 클립 사이의 경계선을 조절합니다. 한 클립의 길이가 늘어나는 만큼 인접한 클립의 길이는 줄어들어 전체 길이는 변하지 않습니다.

이 도구들을 활용하면 단순히 클립을 자르는 것을 넘어, 타임라인 전체의 길이를 유기적으로 조절하며 편집의 완성도를 높일 수 있습니다.

🖼 실제 사용 예시



잔물결 삭제 (Ripple Delete) 기능 사용 예시

- 인디케이터(노란색 원)를 기준으로 앞/뒤 부분을 선택적으로 삭제할 수 있습니다.
- Q 키는 인디케이터 앞부분을, w 키는 뒷부분을 삭제하며 뒤따르는 클립들을 자동으로 당겨옵니다.
- 일반 삭제와 달리 빈 공간 없이 영상이 자연스럽게 이어집니다.


고급 편집 도구 활용법

세밀한 영상 편집을 위한 전문적인 도구 활용 기법

✂ 고급 편집 도구

B Ripple Edit Tool


클립의 길이를 조절하면, 조절된 길이만큼 뒤쪽의 모든 클립들이 함께 앞으로 당겨지거나 뒤로 밀립니다.



클립 A의 길이가 변경되면 뒤따르는 모든 클립이 함께 이동합니다

N Rolling Edit Tool

두 클립 사이의 경계선을 조절합니다. 한 클립의 길이가 늘어나는 만큼 인접한 클립의 길이는 줄어들어 전체 길이는 변하지 않습니다.



클립 간 경계선만 이동하여 전체 타임라인 길이는 유지됩니다

🕒 클립 속도 조절 및 비활성화

Ctrl+R 클립 속도 조절

클립의 재생 속도나 지속 시간을 정밀하게 조절하여 슬로우 모션, 타임랩스 등의 효과를 적용합니다.

- ✓ **Reverse Speed** : 영상 되감기 효과를 적용합니다.
- ✓ **Maintain Audio Pitch** : 속도 변경 시 오디오의 음높이가 변하지 않도록 유지합니다.
- ✓ **Ripple Edit, Shifting Trailing Clips** : 클립 길이 변경 시 뒷부분 클립들을 자동으로 이동시켜 빈 공간을 채웁니다.

Shift+E 클립 비활성화

클립을 타임라인에서 삭제하지 않고 일시적으로 보이지 않게 하는 기능입니다. 여러 버전을 비교하거나 테스트할 때 유용합니다.




우클릭 메뉴에서 'Enable' 체크 해제 또는 단축키 Shift+E 사용

프로젝트 오디오 기본 설정




설정 메뉴 열기

상단 Edit 메뉴 → Preferences → Timeline



오디오 설정 변경

Default Audio Tracks → 각 항목 Use File
에서 Mono로 변경



설정 완료

이제 프로젝트에 가져오는 소스의 오디오
형태(Mono, Stereo, 5.1ch)에 상관없이 타
타임라인으로 옮기면 Mono 오디오로 변
경됩니다.

효과용 오디오 출력 시 따로 L/R을 분리
하지 않아도 됩니다.

⚡ 주의사항



Timeline Audio Tracks가 Use Files로 이미 Import 된 소스들은 Mono로 채널 분리가 안됩니다.
Mono로 바꾼 후 소스를 다시 import 해야지만 채널 분리가 됩니다.

오디오 편집 및 관리

영상 품질만큼 중요한 오디오 작업을 위한 핵심 기능들



기본 오디오 설정

편집 시작 전, **Edit > Preferences > Timeline** 메뉴로 이동하여 **Default Audio Tracks**의 각 항목을 'Use File' 에서 **Mono**로 변경하면 스테레오나 5.1 채널 소스도 자동으로 모노 트랙으로 생성되어 효과음 등을 편리하게 관리할 수 있습니다



자동 싱크 (Synchronize)

여러 카메라와 별도의 오디오 레코더로 촬영한 소스를 동기화할 때 유용합니다

1. 타임라인에 동기화할 비디오와 오디오 클립 배치
 2. 모든 클립 선택 후 우클릭하여 **Synchronize** 선택
 3. 동기화 기준을 'Audio' 로 설정하고 기준 트랙 선택
- ⓘ 잡음이 적고 오디오 파형이 명확할 때 높은 정확도를 보입니다.



오디오 채널 분리

스테레오 오디오의 L/R 채널을 분리하려면:

1. 오디오 클립을 복사하여 두 개의 동일한 클립 생성
2. 각 클립 우클릭 후 'Audio Channels' (단축키: **Shift + G**) 선택
3. 각 클립에서 왼쪽 또는 오른쪽 채널만 활성화하여 분리



오디오 레벨 조절

Premiere Pro는 다양한 오디오 레벨 조절 방법을 제공합니다:

- 키프레임을 활용한 세밀한 볼륨 조절
 - 오디오 게인(Audio Gain) 조절 (단축키: **G**)
 - 오디오 클립 믹서를 통한 실시간 페이더 조절
- ➔ 자세한 테크닉은 다음 슬라이드에서 다룹니다.

오디오 레벨 조절 테크닉

정밀한 오디오 레벨 조절로 전문적인 사운드 품질을 완성하세요

키프레임 활용

시간에 따라 변화하는 볼륨을 세밀하게 조절하는 가장 정확한 방법입니다.

- 1 'Effect Controls' 패널에서 볼륨(Volume) 항목 선택
- 2 시계 모양 아이콘(Toggle Animation) 클릭하여 키프레임 활성화
- 3 시간 흐름에 따라 키프레임 추가하고 값 조절

키프레임 예시:




오디오 게인

클립 전체의 볼륨을 일정한 값만큼 조절할 때 사용하는 빠른 방법입니다.

- 1 클립 선택 후 단축키 **G** 누르기
- 2 'Audio Gain' 창에서 데시벨(dB) 값 조정
- 3 여러 클립 동시 선택 시 일괄 적용 가능

오디오 게인 조절:




오디오 클립 믹서

실시간으로 오디오를 재생하면서 페이더를 조절하여 자연스러운 볼륨 변화를 만듭니다.

- 1 **Window > Audio Clip Mixer** 열기
- 2 재생 중 실시간으로 페이더 조절
- 3 자동으로 키프레임이 기록됨

오디오 믹서 페이더:



💡 프로 팁

- ✅ 오디오 트랙을 추가해 원본은 보존하고 복사본을 편집하세요.
- ✅ 페이드 인/아웃은 키프레임으로 부드럽게 적용하세요.
- ✅ 믹서 사용 시 연습 후 실제 녹음하는 것이 효과적입니다.


오디오 및 영상 키프레임 제어하기

1

영상 키프레임 조절

Effect Controls 패널에서 위치, 크기, 회전, 투명도 등을 키프레임으로 조절할 수 있습니다.

Toggle Animation 아이콘 을 누르면 키프레임이 생성되고 활성화 됩니다. 한 번 더 누르면 모든 키프레임이 제거됩니다.




2

오디오 키프레임 조절

볼륨과 L/R 채널 볼륨을 키프레임으로 세밀하게 조절할 수 있습니다.


오디오 트랙에서 키프레임을 추가하고 휠로 조절하여 특정 구간의 소리를 자연스럽게 변화시킬 수 있습니다.



속성 복사/붙여 넣기 및 제거


효과가 적용된 클립의 속성을 다른 클립에 적용하거나 제거하는 방법

속성 복사/붙여넣기



💡 여러 클립에 동시에 적용 가능

속성 제거



💡 클립 원상태로 빠르게 복원

자막 제작 및 관리

A 자막 생성 방법

- Text Tool(T) 선택 후 모니터 클릭
- Effect Controls 에서 기본 속성 조절

Properties 패널 활용

- Window > Properties 패널 열기
- Text 탭으로 모든 자막 관리
- 일괄 수정으로 자막 통일성 유지

💡 작업 팁

다양한 템플릿과 스타일을 적용하여 프로젝트에 일관된 자막 디자인을 유지하세요.

4. Window > Text Panel을 이용 시 Graphics 탭에서 사용하는 모든 자막을 한번에 보면서 수정이 가능하다.

The screenshot shows the Adobe Premiere Pro interface with the Graphics panel open. The panel displays a list of text layers (V6, V5, V4, V3, V2) with their respective time ranges and text content. Red arrows indicate the flow of information from the main preview window to the Graphics panel, showing how text is managed and edited across different layers.

Graphics 패널 인터페이스

멀티캠 편집 워크플로우

여러 각도에서 촬영한 영상을 동기화하고 실시간으로 컷을 전환하는 효율적인 편집 기법

1 Nest(중첩) 생성

타임라인에 모든 카메라 소스를 쌓고 싱크를 맞춘 뒤, 전체 클립을 선택하고 우클릭하여 **Nest** 를 선택해 하나의 중첩 시퀀스로 만듭니다.

2 멀티캠 활성화

생성된 Nest클립을 우클릭하고 **Multi-Camera > Enable**을 선택합니다.



3 멀티캠 모니터

프로그램 모니터의 렌치 아이콘을 클릭하거나 단축키 **Shift + 0** 을 눌러 멀티캠 뷰를 활성화합니다. v1 트랙의 카메라부터 Cam1으로 인식됩니다.

4 컷팅

영상을 재생하면서 멀티캠 모니터에 보이는 원하는 카메라 앵글을 숫자 키패드나 마우스로 클릭하여 실시간으로 컷을 전환합니다.

Nest된 클립 오른쪽 클릭 > Multi-Camera > Enable



작업 효율성 향상 기법

반복적인 작업을 줄이고 시스템 자원을 효율적으로 사용하여 편집 속도를 높이는 방법



프록시 편집 (Proxy Editing)

고해상도 원본 영상 대신 저해상도 프록시 파일로 편집하여 시스템 부하를 줄이고, 최종 출력 시 원본으로 자동 교체됩니다. 프로그램 모니터의 'Toggle Proxies' 버튼으로 전환 가능합니다.



미리보기 및 패널 관리

프로그램 모니터 해상도를 '1/2', '1/4' 로 낮추어 재생 성능을 향상시킬 수 있습니다. 작업 중인 패널은 물결표(~) 키로 전체 화면 확대가 가능합니다.



미디어 캐시 관리


오디오 파형, 썸네일 등의 캐시 파일이 누적되면 저장 공간을 많이 차지하고 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다. **Edit > Preferences > Media Cache** 에서 주기적으로 관리하세요.



성능 향상 팁

- ✓ 본격적인 편집 전에 프록시 파일을 미리 생성해두세요
- ✓ 모든 프로젝트를 닫고 미디어 캐시를 정리하면 더 효과적입니다
- ✓ 필요한 패널만 열어두고 작업하여 메모리 사용을 최적화하세요

작업 방식별 성능 비교



미디어 캐시 관리 설정

2. Media Cache 저장 위치 설정은 환경에 맞춰 설정

Premiere Pro 의 미디어 캐시 관리 설정 화면

프록시 편집으로 작업 효율 높이기

고해상도 영상을 가볍게 편집하는 프록시 기능 활용법

프록시 생성 및 활용

프록시란?

원본영상의 저해상도 복사본 4K 8K 등 편집 시스템 부하 감소

주요 이점

실시간 재생 성능 향상

편집시 시스템 반응성 개선

최종 출력은 원본 품질 유지

중요 사항

본격적인 편집 전 미리 생성

프록시 생성은 시간이 소요됨

1

클립 선택

프로젝트 패널에서 원하는 클립 선택

2

프록시 생성

우클릭 → Proxy → Create Proxies

3

해상도 설정

해상도 및 인코딩 옵션 선택

4

프록시 토글

프로그램 모니터에 'Toggle Proxies' 버튼 추가

내보내기 최적화 가이드

용도별 최적의 출력 설정과 Media Encoder 를 활용한 효율적인 내보내기 방법

내보내기 준비

- ✓ **IN/OUT 점 지정**: 타임라인에서 내보낼 구간의 시작점(I)과 끝점(O)을 지정
- ✓ **트랙 활성화 확인**: 내보내기 전 원하는 모든 비디오(V) 및 오디오(A) 트랙이 활성화되어 있는지 확인
- ✓ **내보내기 단축키**: Ctrl + M 을 눌러 'Export Settings' 대화상자 열기

포맷별 출력 설정

포맷	주 용도	핵심 설정
H.264 (.mp4)	웹 업로드, 일반 공유	Match Source - High Bitrate
MXF OP1a	방송용	방송사 요구 사양 프리셋
QuickTime (.mov)	고품질 아카이빙	Apple ProRes, GoPro CineForm
AIFF / WAV	오디오 전용	비디오 출력 비활성화



Media Encoder 활용법

여러 개의 영상을 출력하거나 출력 중 다른 작업을 계속하고 싶을 때는 'Export' 대신 'Queue' 버튼을 눌러 Adobe Media Encoder 로 보내는 것이 효율적입니다.

⚡ 동시 여러 출력물 처리

🕒 예약 출력 설정

✍️ 편집 작업 병행



💡 내보내기 최적화 팁

- 용량을 줄이려면 H.264 포맷의 Target Bitrate 값을 조절하세요. (화질 저하 동반)
- 오디오 여러 트랙을 개별 파일로 출력할 경우, 각 출력 항목마다 원하는 오디오 트랙만 활성화하세요.

미디어 캐시 관리

프리미어 프로의 성능을 유지하기 위한 미디어 캐시 파일 관리 방법



캐시 파일이란?

오디오 파형, 썸네일 등 작업 속도 향상용



문제점

누적 시 저장 공간 차지, 성능 저하



삭제 방법

Edit > Preferences > Media Cache



최적 관리 방법

모든 프로젝트 닫고 전체 캐시 삭제

2. Media Cache 저장 위치 설정은 환경에 맞춰 설정

설정 화면

Media Cache Files

Location: /Users/apple/Library/Application Support/Adobe/Common/

Browse...

☐ Save .cfa and .pek media cache files next to original media files when possible

Remove Media Cache Files

Delete...

Media Cache Database

Location: /Users/apple/Library/Application Support/Adobe/Common/

Browse...



프로 팁: 정기적인 캐시 정리로 편집 환경을 최적화하세요

최신 AI 기능 소개

Adobe Premiere Pro 는 지속적인 업데이트를 통해 AI 기반의 혁신적인 기능들을 추가하고 있습니다.



생성형 확장 (Generative Extend)

Adobe Firefly AI 기술을 사용하여 클립의 앞이나 뒤에 자연스러운 프레임을 추가 생성합니다. 이를 통해 어색한 컷을 부드럽게 만들거나, 배경음을 늘리는 등 섬세한 타이밍 조절이 가능합니다.



💡 AI 가 생성한 프레임으로 자연스러운 전환



동적 오디오 파형

타임라인의 오디오 클립에 마우스를 올리면 나타나는 핸들을 드래그하여 직관적으로 페이드 인/아웃 효과를 적용할 수 있습니다.



→ 페이드 인 ↔ 오디오 파형 ← 페이드 아웃

💡 핸들을 드래그하여 직관적으로 볼륨 조절



캡션 번역

'음성을 텍스트로 변환' 기능으로 생성된 캡션을 다양한 언어로 빠르게 번역하고 수정할 수 있습니다.

안녕하세요, Adobe Premiere Pro 입니다.

Hello, this is Adobe Premiere Pro.

Hola, este es Adobe Premiere Pro.

💡 원클릭으로 여러 언어 번역 지원



Adobe 는 지속적으로 AI 기능을 개발하여 영상 제작 워크플로우를 혁신하고 있습니다. 이러한 기능들은 정기 업데이트를 통해 추가됩니다.


생성형 확장 기능

Adobe Firefly 기반 생성형 기술

Adobe Firefly 기반생성형 확장 도구를 사용하여 기존에 없던 프레임을 소량 추가하여 원하는 방식으로 스토리를 전달할 수 있습니다.

간단한 사용 방법

- 클립을 선택하고 드래그하기만 하면 됩니다
- 비디오나 오디오 클립의 시작이나 끝에 프레임 추가
- 캐릭터의 반응을 조금 더 길게 유지 가능
- 더 부드러운 전환 효과 생성
- 배경음 자연스럽게 확장
- 원치 않는 카메라 움직임 숨기기




고급 미디어 검색 및 캡션 기능



미디어 인텔리전스 및 검색 패널

이미지, 음성, 촬영 날짜나 위치, 카메라 유형 같은 메타데이터를 활용하여 일상적인 언어로 완벽한 샷을 검색할 수 있습니다.


디바이스의 모델을 사용하여 푸티지를 분석하고, 입력한 설명과 비교하여 가장 적합한 결과를 찾아냅니다.



캡션 번역 기능

음성을 텍스트로 변환 기술을 사용하여 캡션을 빠르게 번역하고 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.

여러 언어로 콘텐츠를 제작할 때 작업 시간을 크게 단축시켜 줍니다.



A. 캡션 번역 아이콘을 통한 번역 B. 더 보기 메뉴를 통한 캡션 번역 C. 컨텍스트 메뉴를 통한 캡션 번역.

동적 오디오 파형 기능


간편한 오디오 편집

타임라인의 오디오 트랙에 커서를 가져다 놓으면 표시되는 네모 아이콘을 클릭하는 것만으로 오디오 편집이 가능합니다.

주요 기능

- 자동 페이드 인/아웃 적용
- 오디오 레벨 시각적 확인
- 직관적인 파형 조정
- 빠른 볼륨 조절

□ 오디오 트랙 편집은 전문적인 영상 제작에서 매우 중요한 부분입니다. 이 기능을 활용하면 별도의 오디오 편집 프로그램 없이도 고품질 사운드 작업이 가능합니다.



유용한 단축키 및 기능

작업 속도를 높이는 실용적인 기능과 단축키를 마스터하세요

File & Edit			
Function	Windows	Mac	Description
New Sequence 새 시퀀스	Ctrl+N	⌘+N	새로운 시퀀스 생성
Import Media 미디어 가져오기	Ctrl+I	⌘+I	미디어 파일 가져오기
Export 내보내기	Ctrl+M	⌘+M	비디오 렌더링 및 내보내기
Save 저장	Ctrl+S	⌘+S	프로젝트 저장
Undo 실행 취소	Ctrl+Z	⌘+Z	마지막 작업 실행취소
Redo 다시 실행	Ctrl+Shift+Z	⌘+Shift+Z	실행취소한 작업 다시실행
Copy / Paste 복사 / 붙여넣기	Ctrl+C / Ctrl+V	⌘+C / ⌘+V	클립 복사 후 붙여넣기
Select All 모두 선택	Ctrl+A	⌘+A	타임라인 전체 선택

Playback & Navigation			
Function	Windows	Mac	Description
Reverse Playback 역재생	J	J	왼쪽으로 셔틀
Stop Playback 재생 정지	K	K	셔틀 정지
Forward Playback 정방향 재생	L	L	오른쪽으로 셔틀
Next Frame 다음 프레임	→	→	한 프레임씩 앞으로
Previous Frame 이전 프레임	←	←	한 프레임씩 뒤로
5 Frames Forward 5프레임 앞으로	Shift+→	Shift+→	5프레임씩 앞으로 이동
5 Frames Backward 5프레임 뒤로	Shift+←	Shift+←	5프레임씩 뒤로 이동
Next Edit Point 다음 편집점	↑	↑	다음 편집점으로 이동
Previous Edit Point 이전 편집점	↓	↓	이전 편집점으로 이동



유용한 단축키 및 기능

작업 속도를 높이는 실용적인 기능과 단축키를 마스터하세요

Sequence Edit			
Function	Windows	Mac	Description
Split Clip 클립 분할	Ctrl+K	⌘+K	현재 위치에서 모든 트랙 컷
Frame Match 프레임 일치	F	F	소스/프로그램 모니터 매치
Reverse Frame Match 뒤로 프레임 일치	Shift+F	Shift+F	리버스 프레임 매치
Apply Video Transition 비디오 전환 적용	Ctrl+D	⌘+D	비디오 클립에 기본 전환 적용
Apply Transition to Selection 선택 영역에 전환 적용	Ctrl+Shift+D	⌘+Shift+D	선택된 편집점에 기본 전환 적용
Insert 삽입	,	,	현재 위치에 클립 삽입
Overwrite 덮어쓰기	.	.	현재 위치에 클립 덮어쓰기
Render Work Area 작업 영역 렌더링	Enter	Enter	작업 영역의 효과 렌더링

Clip Edit			
Function	Windows	Mac	Description
Make Subclip 하위 클립 만들기	Ctrl+U	⌘+U	선택한 클립의 하위 클립 생성
Audio Gain 오디오 게인	G	G	선택한 클립의 오디오 게인 조정
Audio Channels 오디오 채널	Ctrl+Shift+G	⌘+Shift+G	오디오 채널 설정
Speed/Duration 속도/지속 시간	Ctrl+R	⌘+R	클립 속도 및 지속 시간 조정
Link 연결	Ctrl+L	⌘+L	비디오와 오디오 클립 연결
Group 그룹	Ctrl+G	⌘+G	선택한 클립들을 그룹으로 묶기
Ungroup 그룹 해제	Ctrl+Shift+G	Shift+⌘+G	그룹으로 묶인 클립들 해제

유용한 단축키 및 기능

작업 속도를 높이는 실용적인 기능과 단축키를 마스터하세요

Markers & In/Out Points			
Function	Windows	Mac	Description
Set In Point 인점 설정	I	I	현재 위치에 인점 설정
Set Out Point 아웃점 설정	O	O	현재 위치에 아웃점 설정
Show Clip 클립 표시	X	X	클립 전체를 인아웃점으로 표시
Show Selection 선택 항목 표시	/	/	선택된 클립들을 인아웃점으로 표시
Clear In/Out Points 인아웃점 제거	Ctrl+Shift+X	⌘+X	인점과 아웃점 모두 제거
Add Marker 마커 추가	M	M	현재 위치에 마커 추가
Go to Next Marker 다음 마커로 이동	Shift+M	Shift+M	타임라인의 다음 마커로 이동
Go to Previous Marker 이전 마커로 이동	Ctrl+Shift+M	⌘+Shift+M	타임라인의 이전 마커로 이동
Play/Stop 재생/정지	Space	Space	타임라인 재생 및 정지

Panels & Tools			
Function	Windows	Mac	Description
Project Panel 프로젝트 패널	Shift+0	Shift+0	프로젝트 패널 활성화
Source Monitor 소스 모니터	Shift+1	Shift+1	소스 모니터 활성화
Program Monitor 프로그램 모니터	Shift+2	Shift+2	프로그램 모니터 활성화
Timeline 타임라인	Shift+3	Shift+3	타임라인 패널 활성화
Effect Controls 효과 컨트롤	Shift+4	Shift+4	효과 컨트롤 패널 활성화
Audio Mixer 오디오 믹서	Shift+5	Shift+5	오디오 믹서 패널 활성화
Effects Panel 효과 패널	Shift+7	Shift+7	효과 패널 활성화
Keyboard Shortcuts 키보드 단축키	Ctrl+Alt+K	⌘+⌘+K	키보드 단축키 설정