# 제 1 장

# 그림 넣기

그림을 삽입하려면 **graphicx** 꾸러미를 이용한다. 어떤 종류의 그림을 처리할 수 있는지는 전적으로 DVI(Device Independent) 드라이버에 달려 있다. 따라서 **graphicx** 꾸러미에 어떤 DVI 드라이버를 사용하라고 다음과 같이 알려줘야 한다.

#### \usepackage[dvips]{graphicx}

가장 널리 사용되는 DVI 드라이버는 dvips이다. LATEX 대신 pdflatex을 쓰겠다면 pdftex이 필요하다.

#### \usepackage[pdftex]{graphicx}

**dvips**는 EPS(Encapsulated PostScript)를 처리한다. EPS는 점 방식(bitmap)일 수도 있고, 선 방식(vector)일 수도 있고, 그 두 가지가 혼용될 수도 있다. 그런 점에서 EPS는 가장 편리하고 신뢰할 만한 그림 형식이다.

yap은 EPS를 보여주거나 인쇄하지 못한다. yap을 통해 DVI에 삽입된 EPS를 보려면 ghostscript가 필요하다. 고스트스크립트는 http://ftp.ktug.or.kr/mirrors/ghost/AFPL/에서 구할 수 있다.

이제 그림을 삽입해보자.

#### \includegraphcis{그림 파일}

다음은 \includegraphics 명령에서 가장 많이 쓰이는 지시자들이다.

scale=숫자 그림 크기의 배율을 지시한다.

width=길이 그림의 폭을 지시한다. 폭만 정하면 높이도 그에 따라 바뀐다.

height=길이 그림의 높이를 지시한다. 높이만 정하면 폭도 그에 따라 바뀐다.

keepaspectratio=true/false width와 height를 모두 지시했을 때, 폭과 높이의 비율이 바뀔 수 있다. 이 지시자를 쓰면 지시된 폭과 높이를 넘지 않으면서 원래 비율을 유지시킨다.

angle=숫자 시계 반대 방향으로 회전시킨다. angle의 값을 90으로 width 앞에 썼다면 width는 height로 바뀐다.

2 1. 그림 넣기

\begin{center}
\includegraphics[width=.5\linewidth]%
{silver}
\end{center}




# 1.1 EPS 만들기

EPS는 쉽게 생각하면 한 쪽짜리 PS(Postscript)이다. EPS를 얻는 방식은 다음과 같다.

- ImageMagick 같은 그래픽 변환 무른모를 이용한다.
- Adobe Illustrator 같은 EPS를 지원하는 그래픽 무른모를 이용한다.
- 포스트스크립트 프린터 드라이버를 이용한다.

## 1.1.1 ImageMagick으로 EPS 얻기

ImageMagick은 ftp://ftp.ktug.or.kr/pub/mirrors/ImageMagick/에서 얻을 수 있다. ImageMagick은 윈도우즈용 무른모가 아니므로 설치 후 설치 경로를 윈도우즈의 환경 변수인 PATH에 추가한다. ImageMagick에는 여러 실행 파일이 있는데, 그 중에서 conver.exe가 파일을 변환한다. 사용 방법은 아래 그림과 같다.




convert는 JPG, BMP, PNG, GIF 등 거의 모든 점 방식 파일을 쌍방으로 변환할 수 있다.

```
convert silver.gif silver.jpg
convert silver.bmp silver.gif
convert silver.eps silver.jpg
```

1.1 EPS 마듬기 3


#### 1.1.2 Adobe Phostoshop으로 EPS 얻기

Adobe Photoshop은 점 방식의 EPS 형식을 지원한다. dvips가 모든 종류의 EPS를 지원하지는 못하므로 저장할 때 다음 그림처럼 설정해야 한다.



## 1.1.3 Adobe Illustrator로 EPS 얻기

Adobe Illustrator는 선 방식의 EPS 형식을 지원한다. dvips가 모든 종류의 EPS를 지원하지는 못하므로 저장할 때 다음 그림처럼 설정해야 한다.



#### 1.1.4 포스트스크립트 프린터 드라이버로 EPS 얻기

wmf2eps는 포스트스크립트 프린터 드라이버를 이용하여 WMF를 EPS로 변환한다. WMF는 선 방식이므로 WMF를 구현할 수 있어야 EPS로 변환하는 것이 가능하다. wmf2eps는 WMF를 구현하기만 할 뿐 실제 변환은 포스트스크립트 프린터 드라이버가 한다. 따라서 WMF를 구현할 수 있는 다른 무른모가 있다면 wmf2eps가 아니더라도 포스트스크립트 프린터 드라이버를 이용하여 EPS를 얻을 수 있다.

마찬가지로 어떤 종류의 파일이건 포스트스크립트 프린터 드라이버를 이용하면 EPS를 얻을 수 있다. 쉽게 말하면, 프린터가 아닌 파일로 인쇄하는 것인데, 그 때 만들어진 파일의 형식이 EPS이다.


포스트스크립트 드라이버는 wmf2eps에 포함되어 있으므로 http://www.tex.ac.uk/tex-archive/support/wmf2eps/에서 얻을 수 있다.

설치를 한 뒤에 프린터 등록정보를 다음과 같이 설정한다.


4 1. 그림 넣기



**인쇄 기본 설정**)을 누른다.



**고급**)을 누른다.



포스트스크립트 출력 옵션)에서 인캡슐화된 포스트스크립트(EPS)를 선택한다.

1.2 그림 배치하기 5

# 1.2 그림 배치하기

# 1.2.1 floatflt 꾸러미

\begin{floatingfigure}[위치 지시자]{삽입할 위치의 폭} 그림 삽입 명령어 \caption{그림 제목} \end{floatingfigure}

그림을 왼쪽 또는 오른쪽에 두고 그 옆으로 글이 흐르게 하려면 wrapfig 꾸러미를 이용한다. 위치 지시자에는 왼쪽 배치를 지시하는 l과 오른쪽 배치를 지시하는 r이 있다.

floatflt와 비슷한 기능을 하는 꾸러미로는 wrapfig와 picins가 있다.

floatingfigure 환경은 글 옆에 배치된다는 점 이외에 figure 환경과 다르지 않다.

\begin{floatingfigure}[r]{.33\textwidth}
\includegraphics[width=.3\textwidth]{silver2}
\caption{floatingfigure로 그림 배치하기}
\end{floatingfigure}



그림 1.1: floatingfigure로 그림 배치하기

6 1. 그림 넣기

## 1.2.2 subfigure 꾸러미

한꺼번에 여러개의 그림을 넣고 각 그림마다 별도의 제목을 달려면 subfigure 꾸러미를 이용한다.

\begin{figure}

\subfigure[그림 제목]{그림 삽입 명령어}

\subfigure[그림 제목]{그림 삽입 명령어}

\caption{그림 제목}

\end{figure}



(a) 8개월 때



(b) 16개월 때



(c) 32개월 때

그림 1.2: subfigure로 그림 배치하기

\begin{figure}

\centering

\subfigure[8개월 때]{\includegraphics[width=.3\textwidth]{silver}}\hfill \subfigure[16개월 때]{\includegraphics[width=.3\textwidth]{silver2}}\hfill \subfigure[32개월 때]{\includegraphics[width=.3\textwidth]{silver3}} \caption{subfigure로 그림 배치하기}