벡터의 외적

② 생성자	때 재환 김
∷ 태그	엔지니어링

1. 벡터 외적의 정의

두 벡터 \vec{A} 와 \vec{B} 의 외적은 다음과 같이 정의됩니다.

$$A imes B = |A| |B| sin heta \hat{n}$$

여기서:

- $\mid A \mid$ 와 $\mid B \mid$ 는 각각 벡터 A와 B의 크기 (노름)
- θ 는 두 벡터 사이의 각도
- \hat{n} 은 두 벡터에 모두 수직인 단위 벡터로, 오른손 법칙에 따라 방향이 결정됩니다.

이 정의에 따르면, 외적의 결과는 스칼라가 아니라 새로운 벡터입니다. 이 벡터는 두 입력 벡터가 이루는 평면에 수직하며, 벡터의 크기는 $\mid A\!\!\!\mid B \mid sin heta$ 입니다.

2. 외적의 기하학적 의미

외적의 기하학적 의미는 두 벡터가 이루는 평면의 방향성과 크기를 나타냅니다. 구체적으로:

- 벡터의 크기: 외적의 크기 $|A \times B|$ 는 두 벡터로 이루는 평행사변형의 면적과 같습니다. 두 벡터가 이루는 각도 θ 가 0° 나 180° 에 가까울수록 외적의 값은 작아지며, $\theta=90^\circ$ 일 때 외적의 크기는 최대입니다.
- 벡터의 방향: 외적의 결과 벡터는 두 벡터가 이루는 평면에 수직이며, 오른손 법칙에 따라 방향이 결정됩니다. 오른손 법칙이란, 오른손의 엄지손가락을 두 벡터의 외적이 계산되는 방향으로 향하게 하였을 때, 나머지 네 손가락이 A에서 B로 감싸는 방향을 가리키는 규칙입니다.

3. 외적의 성질

벡터 외적은 여러 중요한 성질을 가지고 있습니다:

1. 교환법칙이 성립하지 않음:

$$A \times B \neq B \times A$$

대신:

$$A \times B = -(B \times A)$$

즉, 외적의 순서를 바꾸면 결과 벡터의 방향이 반대가 됩니다.

2. 분배법칙:

$$A \times (B+C) = A \times B + A \times C$$

외적도 덧셈 연산에 대해 분배될 수 있습니다.

3. 자기 외적:

$$\vec{A} \times \vec{A} = \vec{0}$$

벡터 자신과의 외적은 항상 0 벡터입니다. 이는 벡터가 자기 자신과 평행하기 때문에 평행사변형의 면적이 0이 됨을 의미합니다.

4. 수직 벡터:

5. 벡터가 수직일 경우 $\theta=90^\circ$, 따라서 $\sin 90^\circ=1$ 이므로 외적의 크기는 $\mid \vec{A} \times \vec{B}\mid=\mid \vec{A}\mid\mid \vec{B}\mid\mid$ 입니다. 이때 외적의 크기는 최대가 됩니다.

4. 벡터 외적의 계산 (좌표를 사용한 방식)

벡터 $\vec{A}=(Ax,Ay,Az)$ 와 $\vec{B}=(Bx,By,Bz)$ 가 주어졌을 때, 외적은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

$$ec{A} imes ec{B} = (AyBz - AzBy)\hat{i} + (AzBx - AxBz)\hat{j} + (AxBy - AyBx)\hat{k}$$

이 계산 과정은 3차원 벡터의 외적을 구할 때 매우 유용하며, 이를 통해 세 축에 대한 성분을 구할 수 있습니다.

예시:

벡터
$$\vec{A}=(1,2,3)$$
과 $\vec{B}=(4,5,6)$ 의 외적을 구하면:

$$m{A} imes m{B} = ((2 imes 6 - 3 imes 5)\hat{i} + (3 imes 4 - 1 imes 6)\hat{j} + (1 imes 5 - 2 imes 4)\hat{k})$$

5. 외적의 응용

1) 토크 (Torque) 계산

외적의 대표적인 응용은 물리학에서 토크(모멘트)를 계산하는 데 사용됩니다. 토크는 힘과 힘이 작용하는 지점의 위치 벡터 간의 외적입니다.

$ec{ au} = ec{r} imes ec{F}$

여기서 \vec{r} 은 기준점으로부터 힘이 작용하는 지점까지의 위치 벡터이고, \vec{F} 는 힘 벡터입니다. 토크 벡터는 이 두 벡터가 이루는 평면에 수직으로 작용합니다.

2) 면적 계산

두 벡터의 외적은 두 벡터가 이루는 평행사변형의 면적을 계산하는 데 사용됩니다. 외적의 크기가 곧 그 면적이 됩니다.

면적 $= |A \times B|$

3) 컴퓨터 그래픽스

외적은 3D 컴퓨터 그래픽스에서 표면의 법선(normal) 벡터를 계산하는 데 사용됩니다. 법선 벡터는 두 벡터의 외적을 통해 계산되며, 이는 표면에 수직한 방향을 나타냅니다.

4) 평면의 방향 결정

외적은 두 벡터가 이루는 평면의 방향을 결정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 물체가 회전하는 방향을 정의할 때, 외적을 통해 회전 방향(시계방향 또는 반시계방향)을 결정할 수 있습니다.

6. 벡터 외적과 내적의 차이

- **내적**은 두 벡터의 크기와 두 벡터가 이루는 각도의 코사인을 곱하여 스칼라 값을 얻습니다. 이는 두 벡터의 평행성이나, 한 벡터가 다른 벡터에 미치는 "정렬된" 영향을 나타냅니다.
- 외적은 두 벡터의 크기와 각도의 사인을 곱한 후 새로운 벡터를 생성합니다. 이 벡터는 두 벡터가 이루는 평면에 수직이며, 두 벡터가 어떻게 회전하거나 기울어지는지를 나타 냅니다

벡터의 외적 3