20장 ServletContextListener 구현

- 서블릿은 다양한 시점에서 발생하는 이벤트와 이벤트를 처리하기 위한 인터페이스를 정의하고 있다.
- 이들 이벤트와 인터페이스를 이용하면 웹 어플리케이션에서 필요로 하는 데이터의 초기화나 요청 처리 등을 추적할 수 있게 된다.

20.1 ServletContextListener를 이용한 이벤트 처리

- 웹 컨테이너는 웹 어플리케이션이 시작되거나 종료되는 시점에 특정 클래스의 메서드를 실행할 수 있는 기능을 제공하고 있다. <u>이 기능을 사용하면 웹 어플리케이션을 실행할 때 필요한</u> 초기화 작업이나 종료된 후 사용된 자원을 반환하는 등의 작업을 수행할 수 있다.
- 웹 어플리케이션이 시작되고 종료될 때 특정한 기능을 실행하려면 다음과 같이 코드를 작성 한다.
 - 1. javax.servlet.ServletContextListener 인터페이스를 구현한 클래스를 작성한다.
 - 2. web.xml 파일에 1번에서 작성한 클래스를 등록한다.

```
[chap20/WebContent/WEB-INF/web.xml]
       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
       \text{web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"}
 02
 03
                 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 04
                  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
 05
                            http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
                  version="3.1">
 06
 08
                  tener>
                            \listener-class\right\right)jdbc.DBCPInitListener\right\/listener-class\right\right\/

 09
 10
                  </listener>
 11
                  ⟨context-param⟩
 12
                            <param-name>poolConfig</param-name>
 13
 14
                            ⟨param-value⟩
                                       jdbcdriver=com.mysql.jdbc.Driver
 15
                                       jdbcUrl=jdbc:mysql://localhost:3306/guestbook?characterEncoding=utf8
 16
 17
                                       dbUser=jspexam
 18
                                       dbPass=jsppw
 19
                                       poolName=guestbook
 20
                            ⟨/param-value⟩
 21
                  ⟨/context-param⟩
 22
       </web-app>
```

```
[chap20/jdbc/DBCPInitListener.java]
 01
      package jdbc;
 02
 03
      import java.io.IOException;
      import java.io.StringReader;
 05
      import java.sql.DriverManager;
 06
      import java.util.Properties;
 80
      import javax.servlet.ServletContextEvent;
 09
      import javax.servlet.ServletContextListener;
10
```

```
import org.apache.commons.dbcp2.ConnectionFactory;
      import org.apache.commons.dbcp2.DriverManagerConnectionFactory;
13
      import org.apache.commons.dbcp2.PoolableConnection;
14
     import org.apache.commons.dbcp2.PoolableConnectionFactory;
     import org.apache.commons.dbcp2.PoolingDriver;
15
16
     import org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPool;
17
     import org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPoolConfig;
18
19
      public class DBCPInitListener implements ServletContextListener {
20
21
                @Override
22
                public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {
23
                          String poolConfig =
                                              sce.getServletContext().getInitParameter("poolConfig");
24
25
                          Properties prop = new Properties();
26
                          try {
27
                                    prop.load(new StringReader(poolConfig));
28
                          } catch (IOException e) {
29
                                    throw new RuntimeException("config load fail", e);
30
                          loadJDBCDriver(prop);
31
                          initConnectionPool(prop);
32
33
34
                private void loadJDBCDriver(Properties prop) {
35
36
                          String driverClass = prop.getProperty("jdbcdriver");
37
                          try {
38
                                    Class.forName(driverClass);
39
                          } catch (ClassNotFoundException ex) {
                                    throw new RuntimeException("fail to load JDBC Driver", ex);
40
41
42
43
                private void initConnectionPool(Properties prop) {
44
45
                          try {
46
                                    String jdbcUrl = prop.getProperty("jdbcUrl");
47
                                    String username = prop.getProperty("dbUser");
48
                                    String pw = prop.getProperty("dbPass");
49
50
                                    ConnectionFactory connFactory =
51
                                                        new DriverManagerConnectionFactory(jdbcUrl, username,
52
     pw);
53
54
                                    PoolableConnectionFactory poolableConnFactory =
55
                                                        new PoolableConnectionFactory(connFactory, null);
56
                                    poolableConnFactory.setValidationQuery("select 1");
57
                                    GenericObjectPoolConfig poolConfig = new GenericObjectPoolConfig();
58
59
                                    poolConfig.setTimeBetweenEvictionRunsMillis(1000L * 60L * 5L);
60
                                    poolConfig.setTestWhileIdle(true);
61
                                    poolConfig.setMinIdle(5);
62
                                    poolConfig.setMaxTotal(50);
63
                                    GenericObjectPool<PoolableConnection> connectionPool =
64
65
                                                        new
                                                                       GenericObjectPool♦(poolableConnFactory,
66
     poolConfig);
67
                                    poolableConnFactory.setPool(connectionPool);
68
69
                                    Class.forName("org.apache.commons.dbcp2.PoolingDriver");
70
                                    PoolingDriver driver = (PoolingDriver)
71
                                              DriverManager.getDriver("jdbc:apache:commons:dbcp:");
72
                                    String poolName = prop.getProperty("poolName");
73
                                    driver.registerPool(poolName, connectionPool);
74
                          } catch (Exception e) {
75
                                    throw new RuntimeException(e);
```

20.1.1 리스너의 실행순서

- 한 개 이상의 리스너 등록 가능
 - contextInitialized() 메서드는 등록된 순서대로 실행
 - contextDestroyed() 메서드는 등록된 반대 순서대로 실행

20.1.2 리스너에서의 익셉션 처리

■ 리스너의 메서드에 try - catch로 예외를 잡은 뒤, RuntimeException을 발생시키도록 함

```
• 리스너가 예외를 발생할 경우 웹 어플리케이션 시작에 실패함
```

```
public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {
    try {
        ...
    } catch (Exception ex) {
        throw new RuntimeException(ex);
    }
}
```

20.1.3 애노테이션을 이용한 리스너 등록

```
import javax.servlet.annotation.WebListener;

@WebListener
public class CListener implements ServletContextListener {
    ...
}
```