6장 에러 처리

6.1 익셉션 직접 처리하기

```
[chap06\readParameterNoErrorPage.jsp]

01 〈% page contentType = "text/html; charset=utf-8" %  
02 〈html〉  
03 〈head〉<title〉파라미터 출력〈/title〉</head〉  
04 〈body〉  
05   
06    name 파라미터 값: 〈등 request.getParameter("name").toUpperCase() %  
07  
08 〈/body〉  
09 〈/html〉
```

```
[chap06\readParameterWithTry.jsp]
      $\text{\mathcal{n}} page contentType = "text/html; charset=utf-8" \text{\sigma}$
 02
03 〈head〉〈title〉파라미터 출력〈/title〉〈/head〉
 05
 06
     name 파라미터 값:
      ⟨% try { %⟩

request.getParameter("name").toUpperCase() %>
    <% } catch(Exception ex) { %>
 10 name 파라미터가 올바르지 않습니다.
    〈% } %〉
     </body>
 12
 13
     </html>
```

6.2 에러 페이지 지정하기

■ 〈%@ page errorPage = "예외발생시보여질JSP지정" %〉

```
[chap06\readParameter.jsp]
      <%@ page contentType = "text/html; charset=utf-8" %>
 02
      <%@ page errorPage = "/error/viewErrorMessage.jsp" %>
 03
      <html>
 04
      〈head〉〈title〉파라미터 출력〈/title〉〈/head〉
 05
      <body>
 06
 07
      name 파라미터 값: <%= request.getParameter("name").toUpperCase() %>
 80
 09
      </body>
      </html>
```

6.3 에러 페이지 작성하기

- - isErrorPage 속성이 true인 경우 에러 페이지로 지정

- exception 기본 객체 : 발생한 예외 객체
 - exception.getMessage() : 예외 메시지
 - exception.printStackTrace() : 예외 추적 메시지 출력
- IE에서 예외가 올바르게 보여지려면 에러 페이지가 출력한 응답 데이터 크기가 512 바이트보다 커야 한다.

```
[chap06\error\viewErrorMessage.jsp]
      \ page contentType = "text/html; charset=utf-8" \
02
      <%@ page isErrorPage = "true" %>
03
      <html>
      ⟨head⟩<title⟩에러 발생⟨/title⟩</pre>
04
05
      <body>
06
      요청 처리 과정에서 에러가 발생하였습니다.〈br〉
07
08
      빠른 시간 내에 문제를 해결하도록 하겠습니다.
09
      에러 타입: <%= exception.getClass().getName() %> <br>
10
      에러 메시지: 〈b〉〈등 exception.getMessage() %〉〈/b〉
11
12
      </body>
      </html>
```

6.4 응답 상태 코드별로 에러 페이지 지정하기

- web.xml 파일에서 설정
 - 〈error-code〉: 404, 500 등의 응답 상태 코드
 - 〈location〉: 해당 응답 상태 코드에 알맞은 에러 화면을 출력할 JSP 페이지 지정

```
[chap06\WEB-INF\web.xml]
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 02
 03
      <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"</pre>
 04
               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 05
                xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
                    http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
 06
 07
               version="3.1">
 08
 09
                 ⟨error-page⟩
                           <error-code>404
 10
                           ⟨location⟩/error/error404.jsp⟨/location⟩
 11
 12
                 ⟨/error-page⟩
 13
 14
                 ⟨error-page⟩
 15
                           <error-code>500</error-code>
                           ⟨location⟩/error/error500.jsp⟨/location⟩
 16
 17
                 ⟨/error-page⟩
 18
 19
                 <error-page>
 20
                           ⟨exception-type⟩java.lang.NullPointerException⟨/exception-type⟩
 21
                           ⟨location⟩/error/errorNullPointer.jsp⟨/location⟩
 22
                 </error-page>
 23
 24
      </web-app>
```

```
01 〈%@ page contentType = "text/html; charset=utf-8" %〉
02 〈html〉
03 〈head〉<title〉404 에러 발생〈/title〉</head〉
04 〈body〉
05 〈strong〉요청한 페이지는 존재하지 않습니다:〈/strong〉
06 〈br〉</br>
07 주소를 올바르게 입력했는지 확인해보시기 바랍니다.
08 〈/body〉
09 〈/html〉
```

6.5 익셉션 타입별로 에러 페이지 지정하기

- web.xml 파일에서 설정
 - 〈exception-type〉: 예외 클래스의 완전한 이름
 - 〈location〉: 해당 응답 상태 코드에 알맞은 에러 화면을 출력할 JSP 페이지 지정

```
[chap06\error\errorNullPointer.jsp]

01 〈%@ page contentType = "text/html; charset=utf-8" %〉
02 〈html〉
03 〈head〉<title〉NULL 에러 발생〈/title〉</head〉
04 〈body〉
05

06 〈strong〉서비스 처리 과정에서 널(NULL) 에러가 발생하였습니다.〈/strong〉
07


08 〈/body〉
09 〈/html〉
```

6.6 에러 페이지의 우선순위와 에러 페이지 지정 형태

- 1. page 디렉티브의 errorPage 속성에서 지정한 에러 페이지를 보여준다.
- 2. JSP 페이지에서 발생한 예외 타입이 web.xml 파일의 <exception-type>에서 지정한 예외 타입 과 동일한 경우 지정한 에러 페이지를 보여준다.
- 3. JSP 페이지에서 발생한 에러 코드가 web.xml 파일의 〈error-code〉에서 지정한 에러 코드와 동일한 경우 지정한 에러 페이지를 보여준다.
- 4. 아무것도 해당되지 않을 경우 웹 컨테이너가 제공하는 기본 에러 페이지를 보여준다.

6.7 버퍼와 에러 페이지의 관계

- 에러 페이지는 버퍼가 플러시 되기 전에 처리되어야 한다.
- 버퍼가 플러시 된 이후에 익셉션이 발생하면 에러 페이지가 원하는 형태(중간처리 단계를 출력X)로 출력되지 않는다.
- 따라서, 익셥션이 발생하기 전에 버퍼가 플러시 될 가능성이 있다면 버퍼 크기를 늘려서 에 러가 발생하기 전에 버퍼가 플러시 되지 않도록 해야 한다.



```
[chap06\buffer0verflow.jsp]
      <%@ page contentType = "text/html; charset=utf-8" %>
      ⟨%@ page buffer="1kb" %⟩
 02
 03
      <%@ page errorPage = "/error/viewErrorMessage.jsp" %>
 04
      <html>
      ⟨head⟩⟨title⟩버퍼 플러시 이후 에러 발생 결과⟨/title⟩⟨/head⟩
 05
 06
      <body>
 07
 08
      \langle% for (int i = 0 ; i \langle 300 ; i++) { out.println(i); } %\rangle
 09
      <%= 1 / 0 %>
 10
 11
      </body>
 12
      </html>
 13
```