

바이올린 표준 운지표 - 1포지션

Standard first-position violin fingering chart · G3-D4-A4-E5 · A4=440 Hz · 12-TET


표준 조율
G-D-A-E

기준음
A4 = 440 Hz

거리 기준
328.5 mm 예시

실제 손가락 위치 흐름: 너트(nut)에서 브리지 방향

동일한 반음 수는 네 현 모두 같은 상대 위치입니다. 아래 mm는 4/4 현장 328.5 mm 기준 참고값입니다.



읽는 법

- 0: 개방현(open string)
- 1L/2L: 낮은 손가락 위치 = 반음 낮춤
- 1H/2H: 높은 손가락 위치 = 반음 높임/기본
- 3H/4L: 3번을 올리거나 4번을 낮춘 대체 운지
- 4: 다음 높은 개방현과 같은 음
- 4H: 1포지션 안의 확장 운지

정확도 주의

바이올린에는 프렛이 없으므로 mm는 시작점입니다. 실제 음정은 현 길이, 현 높이, 손가락 압력, 악기 세팅에 따라 귀로 미세 조정해야 합니다.

표준 범위: 0~4 / 보조 확장: 4H

현 String	0 개방현 0 semitone · 0.0 mm	1L 1번 낮음 +1 semitone · 18.4 mm	1H 1번 높음/기본 +2 semitone · 35.8 mm	2L 2번 낮음 +3 semitone · 52.3 mm	2H 2번 높음/기본 +4 semitone · 67.8 mm	3 3번 기본 +5 semitone · 82.4 mm	3H/4L 3번 높임 또는 4번 낮춤 +6 semitone · 96.2 mm	4 4번 기본 +7 semitone · 109.3 mm	4H 4번 높임/확장 +8 semitone · 121.6 mm
G string G3	G3 196.00 Hz finger 0	G#3/Ab3 207.65 Hz finger 1L	A3 220.00 Hz finger 1H	A#3/Bb3 233.08 Hz finger 2L	B3 246.94 Hz finger 2H	C4 261.63 Hz finger 3	C#4/Db4 277.18 Hz finger 3H/4L	D4 293.66 Hz finger 4	D#4/Eb4 311.13 Hz finger 4H
D string D4	D4 293.66 Hz finger 0	D#4/Eb4 311.13 Hz finger 1L	E4 329.63 Hz finger 1H	F4 349.23 Hz finger 2L	F#4/Gb4 369.99 Hz finger 2H	G4 392.00 Hz finger 3	G#4/Ab4 415.30 Hz finger 3H/4L	A4 440.00 Hz finger 4	A#4/Bb4 466.16 Hz finger 4H
A string A4	A4 440.00 Hz finger 0	A#4/Bb4 466.16 Hz finger 1L	B4 493.88 Hz finger 1H	C5 523.25 Hz finger 2L	C#5/Db5 554.37 Hz finger 2H	D5 587.33 Hz finger 3	D#5/Eb5 622.25 Hz finger 3H/4L	E5 659.26 Hz finger 4	F5 698.46 Hz finger 4H
E string E5	E5 659.26 Hz finger 0	F5 698.46 Hz finger 1L	F#5/Gb5 739.99 Hz finger 1H	G5 783.99 Hz finger 2L	G#5/Ab5 830.61 Hz finger 2H	A5 880.00 Hz finger 3	A#5/Bb5 932.33 Hz finger 3H/4L	B5 987.77 Hz finger 4	C6 1046.50 Hz finger 4H

기준: 표준 조율 G3-D4-A4-E5, A4=440 Hz, 12평균율. 거리(mm)는 현장 328.5 mm 기준의 이론값 $x = L \times (1 - 2^{-(n/12)})$.