# 二. 张量

```
#r "nuget: TorchSharp"
```

### **Installed Packages**

TorchSharp, 0.96.7

## **Tensors**

在 TorchSharp 中,与所有深度学习一样,基本数据类型是"张量",它只是一个广义矩阵。 在线性代数中,一维数组称为"向量",而二维数组称为"矩阵"。 概括地说,张量只是一个 N 维数组。

请注意这里过度使用了"维度"这个词——在物理学中,一个具有三个元素的向量(一维)用于表示空间中的一个点,每个空间维度一个元素。 当我们在这些教程中谈到"维度"时,我们感兴趣的是张量维度的数量。

所以,让我们通过创建一些张量开始。

### 常量填充张量

最简单的张量创建原语只是将张量的所有元素初始化为 0 或 1。 传入的参数是每个维度的大小。 将第一个维度 视为表格的行,将第二个维度视为列,然后您只需在头脑中概括事物即可。 在下面的示例中,为简单起见,我 们将主要创建 3x4 矩阵。

需要注意的一点是,当您在笔记本单元格的末尾说"t"时,.NET Interactive 将显示对象及其字段等。 我们希望 张量显示内容,并且有一个特殊版本的 ToString() 采用布尔值,不仅显示张量的大小和类型,还显示其内容。 位于笔记本顶部的特殊 .NET 交互式格式化程序(应该位于所有使用 TorchSharp 的笔记本的顶部)使用 TorString(true)。

注意: NET Interactive 适配

```
using TorchSharp;
using static TorchSharp.TensorExtensionMethods;
using Microsoft.DotNet.Interactive.Formatting;

var style = TensorStringStyle.Julia;

Formatter.SetPreferredMimeTypesFor(typeof(torch.Tensor), "text/plain");
Formatter.Register<torch.Tensor>((torch.Tensor x) => x.ToString(style, newLine: "\n"));
```

```
var t = torch.ones(3,4);
t
```

```
[3x4], type = Float32, device = cpu
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
```

如果您有两个以上的维度,则 ToString(t) 的特殊版本将尝试以对人类有意义的方式对其进行格式化:

```
torch.ones(2,4,4)
```

```
[2x4x4], type = Float32, device = cpu
[0,..,..] =
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

[1,..,..] =
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

如果您打算用其他地方的值填充张量,换句话说,因为您预先分配了它,那么有一个"空"工厂,它比使用其他 任何东西都快。 这些值就是创建张量时在内存中找到的任何值。

```
torch.empty(4,4)
```

```
[4x4], type = Float32, device = cpu

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
```

### 您还可以从您想要的任何值创建张量:

```
torch.full(4,4,3.14f)
```

```
[4x4], type = Float32, device = cpu
3.14 3.14 3.14 3.14
```

```
3.14 3.14 3.14 3.14
3.14 3.14 3.14 3.14
3.14 3.14 3.14 3.14
```

### 有时,您希望在一个单元格中显示多个值。 为此,老式的打印:

```
Console.WriteLine(torch.zeros(4,4).ToString(style, newLine: "\n"));
Console.Write(torch.ones(4,4).ToString(style, newLine: "\n"));
```

```
[4x4], type = Float32, device = cpu

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

[4x4], type = Float32, device = cpu

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
```

所有这些输入都会变得非常乏味,因此我们添加了一个扩展方法 print(),它可以更快地输入。

```
torch.zeros(4,4).print(style);
torch.ones(4,4).print(style);
```

```
[4x4], type = Float32, device = cpu

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

[4x4], type = Float32, device = cpu

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
```

您可能已经注意到每个张量都有一个"type = Float32"属性。 这是 TorchSharp 张量类型的一个特点——元素类型没有出现在类型中,Tensor 不是 Tensor<T>。 之所以如此,是因为底层 C++/CUDA 运行时以这种方式表示张量,并且它也使得从 Python 移植代码变得更加容易。

您可能还注意到张量是使用工厂创建的,而不是构造函数。 此外,命名约定看起来一点也不像 .NET。 我们选择远离 .NET 约定,以便更轻松地从 Python 移植代码。 我们知道这会让一些人感到不安,也让一些人感到高兴,但这是我们经过长时间考虑后做出的决定。

无论如何,'Float32' 是默认值,但您也可以创建其他类型的张量,包括复杂张量:

```
torch.zeros(4,15, dtype: torch.int32)
```

要访问张量的内容,请将其视为多维数组(请注意,维数也不是类型本身的一部分)。 当你这样做时,你会惊讶地发现索引运算符的结果是另一个张量,一个没有形状的张量——这就是 TorchSharp 表示标量值的方式。 在本教程的后面,我们将看到原因。 现在,只知道您必须使用函数提取值,基于您希望得到的类型。

在 PyTorch 中,有一个方法 '.item()' 用于此目的。 在 TorchSharp 中,它是一种模板化方法:

```
t = torch.zeros(4,4, dtype: torch.complex64)
```

```
[4x4], type = ComplexFloat32, device = cpu
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
```

```
t = torch.zeros(4,4, dtype: torch.int32);
Console.Write(t[0,0]);
t[0,0].item<int>()
```

```
[], type = Int32, device = cpu
```

0

```
t[0,0] = torch.tensor(35);
t
```

```
[4x4], type = Int32, device = cpu
35 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
```

```
torch.randn(3,4)
```

```
[3x4], type = Float32, device = cpu
0.0466    1.5172 -0.74807    0.79056
-0.48818    0.93328 -0.38119    0.8577
-0.61721 -0.46137 -0.38967 -0.57855
```

```
torch.rand(3,4)
```

```
[3x4], type = Float32, device = cpu
0.84476 0.59467 0.048663 0.88139
0.27395 0.39467 0.43786 0.917
0.40158 0.61339 0.46068 0.98693
```

```
(torch.rand(3,4) * 10 + 100)
```

```
[3x4], type = Float32, device = cpu
109.11 102.62 100.73 102.38
108.51 103.05 108.99 104.07
103.72 102.65 100.47 102.18
```

```
torch.randint(10, (3,4))
```

```
[3x4], type = Int64, device = cpu
0 7 1 7
6 6 5 9
3 2 9 9
```

```
torch.arange(3, 19)
[16], type = Int64, device = cpu
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
torch.arange(3.0f, 14.0f)
[11], type = Float32, device = cpu
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
torch.arange(3.0f, 5.0f, step: 0.1f)
[20], type = Float32, device = cpu
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
4.9
torch.arange(3.0f, 5.0f, step: 0.1f).reshape(4,5)
[4x5], type = Float32, device = cpu
  3 3.1 3.2 3.3 3.4
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
  4 4.1 4.2 4.3 4.4
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
torch.arange(3.0f, 5.0f, step: 0.1f).reshape(4,5).str(fltFormat: "0.00")
[4x5], type = Float32, device = cpu
3.00 3.10 3.20 3.30 3.40
3.50 3.60 3.70 3.80 3.90
4.00 4.10 4.20 4.30 4.40
```

4.50 4.60 4.70 4.80 4.90

```
t = torch.rand(3,4,4,4);
t.reshape(12, 4, 4).ToString()
```

```
[12x4x4], type = Float32, device = cpu
```

```
t.reshape(-1,4,4).ToString()
```

```
[12x4x4], type = Float32, device = cpu
```

```
t.reshape(4,-1,6).ToString()
```

```
[4x8x6], type = Float32, device = cpu
```

```
t = torch.arange(3.0f, 5.0f, step: 0.1f).reshape(2,2,5);

// The overall shape of the tensor:
t.shape
```

# index value 0 2 1 2 2 5

```
t.ndim
```

3

```
t.numel()
```

```
t.cpu()
```

```
[2x2x5], type = Float32, device = cpu

[0,..,.] =

3 3.1 3.2 3.3 3.4

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

[1,..,.] =

4 4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
```

```
torch.arange(3.0f, 5.0f, step: 0.1f).reshape(4,5).print();
torch.arange(3.0f, 5.0f, step: 0.1f).reshape(4,5).T.print();
```

```
[4x5], type = Float32, device = cpu

3 3.1 3.2 3.3 3.4

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

4 4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

[5x4], type = Float32, device = cpu

3 3.5 4 4.5

3.1 3.6 4.1 4.6

3.2 3.7 4.2 4.7

3.3 3.8 4.3 4.8

3.4 3.9 4.4 4.9
```

```
torch.arange(3.0f, 5.0f, step: 0.1f).reshape(5,4).print(fltFormat: "0.00");
torch.arange(3.0f, 5.0f, step: 0.1f).reshape(4,5).T.print(fltFormat:
"0.00");
```

```
[5x4], type = Float32, device = cpu

3.00 3.10 3.20 3.30

3.40 3.50 3.60 3.70

3.80 3.90 4.00 4.10

4.20 4.30 4.40 4.50

4.60 4.70 4.80 4.90

[5x4], type = Float32, device = cpu
```

```
3.00 3.50 4.00 4.50
3.10 3.60 4.10 4.60
3.20 3.70 4.20 4.70
3.30 3.80 4.30 4.80
3.40 3.90 4.40 4.90
```

```
torch.Tensor.TotalCount
```

### 638

```
torch.Tensor.PeakCount
```

### 3812

```
// Clone a tensor:
var s = t.clone();
s[0,0,1] = torch.tensor(375);
s.print();
t
```

```
[2x2x5], type = Float32, device = cpu
[0,..,.] =
    3 375 3.2 3.3 3.4
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

[1,..,.] =
    4 4.1 4.2 4.3 4.4
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

[2x2x5], type = Float32, device = cpu
[0,..,.] =
    3 3.1 3.2 3.3 3.4
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

[1,..,.] =
    4 4.1 4.2 4.3 4.4
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
```

```
var a = t.alias();
a[0,0,1] = torch.tensor(250);
t
```

```
[2x2x5], type = Float32, device = cpu
[0,..,..] =
    3 250 3.2 3.3 3.4
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

[1,..,..] =
    4 4.1 4.2 4.3 4.4
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
```

```
var ct = torch.rand(3,4,dtype:torch.ScalarType.ComplexFloat32);
ct.str(fltFormat:"0.00")
```

```
[3x4], type = ComplexFloat32, device = cpu
0.92+0.79i 0.71+0.65i 0.54+0.36i 0.30+0.41i
0.92+0.85i 0.97+0.54i 0.47+0.49i 0.21+0.84i
0.50+0.64i 0.01+0.94i 0.82+0.09i 0.09+0.25i
```

```
ct.real
```

```
[3x4], type = Float32, device = cpu
0.91828  0.71431  0.54335  0.30379
0.91944  0.96949  0.46685  0.20997
0.49879  0.008265  0.81813  0.087883
```

```
ct.imag
```

```
[3x4], type = Float32, device = cpu
0.79254 0.65346 0.36257 0.40828
0.84718 0.53583 0.48775 0.83911
0.63595 0.93814 0.085096 0.25157
```

torch.ones(3,4,dtype:torch.ScalarType.ComplexFloat32)

```
[3x4], type = ComplexFloat32, device = cpu
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
```