

420-C21-IN Programmation II Godefroy Borduas - Automne 2021 Module 5

1

Une histoire d'opérateur

- ► Le lien entre tableau et pointeur
- Accéder aux valeurs d'un tableau à l'aide de pointeur
- ▶ Comparaison de pointeur
- ► Tableau à deux dimensions
- ► Allocation dynamique de la mémoire
- Petite précaution



Le lien entre tableau et pointeur

3

Un tableau n'est qu'un emplacement mémoire

- Rappelez-vous, un tableau est un espace mémoire qui rassemble plusieurs blocs du même type
- ► Exemple, un tableau de 10 entier sera un espace de 10 blocs d'entier (4 octets)
- ▶ Si un espace mémoire possède une adresse, alors chaque bloc mémoire (qui sont des espaces individuels) aura une adresse
- Nous pouvons donc résumer un tableau à une adresse
 - ▶ Celle de la première case, le point de départ du tableau



	Adresse	Valeur
Allure d'un tableau	0x1	null
	→ 0x2	Tableau[0]
	0x3	Tableau[1]
	0x4	Tableau[2]
Imaginez un tableau de charDonnons-lui 13 cases	0x5	Tableau[3]
	0x6	Tableau[4]
	0x7	Tableau[5]
En mémoire, le tableau ressemble à ça : Tableau	0x8	Tableau[6]
En gros : tableau[0] et tableau ont	0x9	Tableau[7]
la même adresse	0xA	Tableau[8]
	0xB	Tableau[9]
	0xC	Tableau[10]
	0xD	Tableau[11]
	0xE	Tableau[12]
	0xF	null
	0x10	null

Comment déclarer un pointeur pour un tableau

Nous pouvons passer par la première case

```
float A[10];
float *p;
P = &A[0];
```

- Avec cette méthode, l'opérateur d'adresse est obligatoire, car la case 0 du tableau est une variable et non une référence à l'adresse mémoire
- Ou nous pouvons passer par le tableau lui-même (qui n'est ni plus ni moins qu'un pointeur)

```
float A[10];
float *p;
P = A;
```

Accéder aux valeurs d'un tableau à l'aide de pointeur

7

Comment fonctionne l'arithmétique d'un pointeur ?

- Les pointeurs contiennent une adresse mémoire
- Incrémenter un pointeur revient à incrémenter l'adresse mémoire
- Prenons un cas simple

Pointeur => 0x00010

Pointeur + 1 => 0×0011

Pointeur + $3 \Rightarrow 0x0013$

Pointeur + 10 => 0x001A

- Les adresses sont en hexadécimale
- ▶ Remarquez, l'adresse augmente d'un octet à chaque fois
 - Or, certains types ont une taille plus grande qu'un octet

Est-ce que l'ajout d'une taille mémoire sera toujours d'un octet ?

- Non, loin de là
- Le compilateur sait, d'après le type du pointeur, de quelle taille il doit augmenter
- Pour un pointeur entier, il augmente de 4 octets

PointeurEntier => 0x00010

PointeurEntier + 1 => 0x00014

▶ Pour un pointeur double, il augmente de 8 octets

PointeurEntier => 0x00010

PointeurEntier + 1 => 0x00018

9

En résumé, les opérations sur le pointeur P deviennent...

- ▶ P + 1 : Augmente l'adresse mémoire d'une taille de variable
- ▶ P + n : Augmente l'adresse mémoire de n fois la taille de variable
- P++ : Augmente l'adresse mémoire d'une taille de variable et l'affecte au pointeur
- P += n : Augmente l'adresse mémoire d'une taille de variable et l'affecte au pointeur
- ▶ P 1 : Diminue l'adresse mémoire d'une taille de variable
- P n : Diminue l'adresse mémoire de n fois la taille de variable
- P-- : Diminue l'adresse mémoire d'une taille de variable et l'affecte au pointeur
- ▶ P += n : Diminue l'adresse mémoire d'une taille de variable et l'affecte au pointeur



Disons dans le cas d'un tableau

SI

```
float A[10]; float* P = A;
```

- ► Alors, nous aurons les équivalents suivants :
 - *P ⇔ A[0]
 - *(P + 0) \(\Rightarrow\) A[0]
 - *(P + 4) \(\Rightarrow\) A[4]
- Ces opérateurs (+, -, ++, --, +=, -=) sont définis seulement à l'intérieur d'un tableau, car on en peut pas présumer que2 variables de même type sont stockées de façon continue en mémoire.
- ▶ Note : le tableau A est une constante, le pointeur P est une variable
 - ▶ On peut donc modifier **P**, mais ce n'est pas possible pour **A** (il faut passer par les indices)

11

Distinction importante

Adresse de la case i du tableau A (*P = A)

P + i

Valeur de la case i du tableau A (*P = A)

$$*(P + i)$$



13

Comparer deux pointeurs

- ► Regarder le code [inscrirelenomici].cpp
- Comparer deux pointeurs d'un même tableau ⇔ comparer les indices d'un même tableau
- Comparer deux pointeurs de deux tableaux ⇔ comparer les positions relatives des tableaux dans la mémoire



Rappelons-nous ce qu'est une matrice

Code C++ de la matrice

int M[4][3] = { $\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \{7, 8, 9\}\};$

Exemple en mémoire

Adresse	Valeur
0x1	null
0x2	M[0]
0xE	M[1]
0x1A	M[2]
0x26	M[3]
0x32	M[4]
0x33	null



- Chaque cellule est une case mémoire
- ► En somme, la case M[0] pointe vers un tableau

Adresse	Valeur	Adr
0x1	null	0x.
0x2	M[0]	0x.
0xE	M[1]	0x.
0x1A	M[2]	0x.
0x26	M[3]	0x.
0x32	M[4]	
0x33	null	

Adresse Valeur

0x..1 null

0x..2 M[0][0]

0x..6 M[0][1]

0x..A M[0][2]

0x..E M[1]

17

Quel est l'impact pour les pointeurs

- ▶ Il faut pointer sur la première case du tableau
 - int *P = M[0];
- ▶ Pour le parcourir, il suffit de passer les indices du pointeur

On peut aussi passer par la conversion forcée



Allocation dynamique de la mémoire

19

Depuis le début, on utilise l'allocation statique

- ▶ Allouer la mémoire ⇔ Attribuer une case mémoire à une variable
- Jusqu'à maintenant, c'est le compilateur qui s'est occupé de l'allocation de mémoire
- C'est possible, car le compilateur connaît la taille de mémoire nécessaire pour les types simples et les tableaux
- ▶ C'est ce qu'on appelle l'allocation statique
 - ► Car l'attribution ne dépend pas de la situation
- ▶ Le même principe s'applique aux chaînes constantes
 - ▶ Le nombre de caractères a tout une taille identique



Le but de l'allocation dynamique

- Dans certain cas, la taille de mémoire nécessaire n'est pas connue à l'avance
- ▶ Prenons l'exemple d'un registre d'ambassadeur dans une station spatiale en zone neutre
 - ▶ Imaginez que l'on place ce registre dans un tableau
 - ▶ On ne connaît pas le nombre d'ambassadeur avant la compilation
 - La taille du tableau sera donc ajustée au moment de sa création durant l'exécution
- ▶ On parle alors d'allocation dynamique
- C'est-à-dire que l'attribution de la mémoire va dépendre de la situation

21

Allocation dynamique en C++

- L'allocation dynamique crée un pointeur
- ► En C++, l'allocation passe par le mot clé new
- La syntaxe générale pour un type simple :
 - <type> *<nom> = new <type>;
- La syntaxe générale pour un type tableau :
 - <type> *<nom> = new <type>[<taille>];
- ▶ Pour le reste, on applique les notions sur les pointeurs
- ► ATTENTION! Il faut libérer la mémoire.



Libérer la mémoire en C++

- ▶ Il faut libérer la mémoire avant la fin du programme
 - ▶ Lors de l'attribution, l'OS donne une partie de la mémoire au programme
 - ▶ Il faut redonner cette mémoire à l'OS
 - ▶ Si ce n'est pas fait, la mémoire sera utilisée jusqu'à ce que l'ordinateur se ferme
- ▶ Le mot clé **delete** permet de libérer la mémoire
- ▶ La syntaxe générale pour un type simple : delete <identifiant_du_pointeur>;
- La syntaxe générale pour un tableau :
 delete[] <identifiant_du_pointeur_tableau>;

23

Allocation dynamique en C pur

- L'allocation dynamique crée un pointeur
- ► En C pur, l'allocation passe par la méthode malloc
- La syntaxe générale :

```
<type> *<nom> = malloc(<taille_souhaitée>);
```

- Pour connaître la taille d'un type, on utilise la méthode sizeof int TailleEnOctet = sizeof(<type>);
- Exemple pour un type simple :

```
float *Simple = malloc(sizeof(float));
```

Exemple pour un tableau de quatre cases :

float *Tableau = malloc(sizeof(float) * 4);

- ▶ Un tableau a la même taille que le nombre de case multiplier par la taille du type
- ► Ceci fonctionne aussi avec une variable



Libérer la mémoire en C pur

- ▶ Il faut libérer la mémoire avant la fin du programme
 - ▶ Lors de l'attribution, l'OS donne une partie de la mémoire au programme
 - ▶ Il faut redonner cette mémoire à l'OS
 - ▶ Si ce n'est pas fait, la mémoire sera utilisée jusqu'à ce que l'ordinateur se ferme
- ▶ La fonction **free** permet de libérer la mémoire
- La syntaxe générale :

free(<identifiant_du_pointeur>);

25

Petite précaution

Vérifiez toujours si le pointeur pointe sur une case

- ▶ S'il y a un problème, le pointeur sera vide (NULL)
- Avant d'utiliser un pointeur, il faut le vérifier

```
if (Pointeur != NULL)
    cout << "Le pointeur a été initialisé.";</pre>
```

27

Exercices

Exercice sur les pointeurs

- ▶ Écrivez un programme qui utilise la notion de pointeur pour lire deux entiers et calculer leur somme.
- ▶ Écrivez un programme qui utilise la notion de pointeur pour calculer la moyenne d'un ensemble de valeur d'un tableau de nombre flottant. Laissez les personnes utilisatrices rentrez les valeurs du tableau.
- ▶ Écrivez un programme qui réserve l'espace mémoire à un tableau de caractères sous forme d'un triangle droit, le remplit par des étoiles (*) puis l'affiche.

**
