Amusons-nous... la surcharge d'opérateur

420-C21-IN PROGRAMMATION II
GODEFROY BORDUAS – AUTOMNE 2021
MODULE BONUS

Comment définir des opérateurs

- Les opérateurs (<<, +, -=, etc.) sont, en C++, des fonctions définies pour les types qui existent de base dans le langage
- Comme les structures sont des types définis hors du langage, il n'existe pas de fonction définie pour elles
- Il est nécessaire de définir nos fonctions d'opérateur. Nous parlons alors de surcharge d'opérateur
- Prenons les opérateurs << et >>, ces derniers agissent les flux d'entrée et de sortie. Or, il existe deux types de flux istream et ostream. Il s'agit des flux de base
 - Sortie (lié à >>) : son type est istream (cout spécialise istream pour la console
 - Sortie (lié à <<) : son type est ostream (cin spécialise ostream pour la console

Une syntaxe simple à une idée complexe

- Ici, nous présentons l'idée pour l'opérateur <<. Toutefois, le principe reste valide pour tous les opérateurs.
 - Néanmoins, il faut faire attention aux types de paramètres impliqués
- Le prototype (générale) de la fonction d'opérateur << sera : void operator<<(std::ostream&, const Structure_s);</p>
- Pour tous les opérateurs, le nom de la fonction est toujours operator suivi du symbole de l'opérateur
- Le symbole & désigne une référence. Il s'agit d'un pointeur autogéré par le compilateur.
 - Ainsi le formalisme ne s'applique pas
- Nous appliquons la condition const sur le paramètre du flux pour éviter de le modifier accidentellement

Qu'est-ce que les deux paramètres signifient?

```
void operator<<(std::ostream&, const Structure_s);</pre>
```

- Le premier reçoit le flux à manipuler
- Le second reçoit l'entité à utiliser dans la manipulation
- En gros, prenez la ligne suivante : cout << 5;</p>
- La fonction d'opérateur appeler a donc la signature suivante : void operator<<(std::ostream&, const Int);</p>
- La première ligne peut être remplacée par : operator << (cout, 5);</p>

Imaginons la structure Vecteur2

Regardez le code vecteur2.cpp #include <iostream> struct Vecteur2_s { float x; float y; }; void operator<<(std::ostream&, const Vecteur2 s&);</pre> void operator<<(std::ostream& stream, const Vecteur2 s& vec) {</pre> stream << "(" << vec.x << ", " << vec.y << ")";

Petit problème, essayer d'ajouter une fin de ligne après l'appel

- Avec les choses actuelles, vous ne pouvez pas appliquer end1 après avoir appelé cout << vec
- Ceci vient du fait que votre fonction d'opérateur ne retourne pas de flux.
- Regardons l'exemple suivant : cout << vecteur << end1;</p>
- Ceci revient à dire que (on applique la même logique qu'avant) : operator<<(operator<<(cout, vecteur), end1);</p>
- Pour avoir ce résultat, il faut utiliser le prototype suivant : std::ostream& operator<<(std::ostream&, const Vecteur2_s&);</p>

Notre exemple précédent devient

Regardez le code vecteur2_plus.cpp #include <iostream> struct Vecteur2 s { float x; float y; }; std::ostream& operator<<(std::ostream&, const Vecteur2 s&);</pre> std::ostream& operator<<(std::ostream& stream, const Vecteur2_s& vec) {</pre> stream << "(" << vec.x << ", " << vec.y << ")"; return stream;

Tous les opérateurs peuvent être surchargés

- Regardez le code vecteur2_plusplus.cpp
 - Codez les fonctions suivantes :

```
void operator+=(Vecteur2_s&, const Vecteur2_s&);
void operator-=(Vecteur2_s&, const Vecteur2_s&);
void operator*=(Vecteur2_s&, const float&);

Vecteur2_s operator+(const Vecteur2_s&, const Vecteur2_s&);
Vecteur2_s operator-(const Vecteur2_s&, const Vecteur2_s&);
Vecteur2 s operator*(const Vecteur2_s&, const float&);
```

Allons-y aussi avec les binaires

- Regardez le code vecteur2_plusplus_bin.cpp
 - Codez les fonctions suivantes :

```
bool operator==(const Vecteur2_s&, const Vecteur2_s&);
bool operator!=(const Vecteur2_s&, const Vecteur2_s&);
```

Exercice: Les nombres rationnels

- Créer une structure Rationnel (deux valeurs entières : numérateur et dénominateur)
- Définissez les opérateurs : +, -, *, /, <<</p>
- Petit rappel mathématique :

$$\frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \frac{s * p + r * q}{q * s}$$

$$\frac{p}{q} * \frac{r}{s} = \frac{p * r}{q * s}$$

$$\frac{p}{q} \div \frac{r}{s} = \frac{p}{q} * \frac{s}{r}$$