# music21 コードシンボル完全ガイド

#### 目的

このドキュメントは、music21 の harmony.ChordSymbol() がパース可能なコード表記を 一度で把握 できるように、構文規則・正式略号・落とし穴・実例をすべてまとめたものです。GPT ベースのコード/MIDI 生成時に参照し、表記ゆれによる ValueError を根絶することを目指します。

# 1. フル正規表現(簡易読み下し)

```
# 文字列全体がコード名のみ
               #①ルート
(?P<root>[A-G])
(?P<accidental>[#-]?) #② 変化記号 (# = # , - = ♭)
(?P<quality> #③ コード品質(省略可)
maj|min|M|m|dim|o|
aug|\+|sus2|sus4|
mMI+M7|power
)?
(?P<extension>7|9|11|13)? # ④ 拡張度数 (省略可)
(?P<alter>([#b]\d+)*?) #⑤ オルタレーション (#9, b5...) 複数可
(?P<add>(add\d+)?) # ⑥ add 系 (add9 など)
(?P<omit>(omit\d+)?) # ⑦ omit 系 (omit5 など)
(?P<resus>(sus2|sus4)?) # ⑧ 後置 sus (再指定用 / 省略可)
(?P<slash>
               # 9 スラッシュ (分数)
/[A-G][#-]?
)?
$
ポイント
```

- **順序は固定**:ルート → 変化記号 → 品質 → 拡張 → 修飾 → add/omit → 後置 sus → スラッシュ。
- 括弧・カンマ・空白は一切不可。
- ルート/ベースのフラットは\*\*ハイフン\*\*、テンションのフラットはとする。
- 特殊ラベルとして、N.C. / NoChord は Rest 扱いで note.Rest() を挿入。

# 2. 品質 (quality) 一覧. 品質 (quality) 一覧

記号	意味	例	備考
(空)	メジャー三和音	С	デフォルト
maj/M	メジャー7 系	Cmaj7 CM9	maj+extension で 7th 内包
m/min	マイナー	Cm, Cm7	
mM	マイナー・メジャー7	CmM7	
dim/o	ディミニッシュ	Cdim, Co7	
aug/+	オーギュメント	C+, C7+	
sus2	サス2	Csus2	
sus4	サス4	Csus4, C7sus4	

	power	パワーコード	Cpower	root+5th
--	-------	--------	--------	----------

#### 3. 拡張度数と暗黙ルール

- 7 = ドミナント 7th。
- 9/11/13 を書くと **必ず 7th を含む** (例:C9 = C7+9)。
- メジャー系 9/11/13 は maj 品質を併記 → Cmaj9, Cmaj13。

# 4. テンション修飾 (alter)

- フォーマット:#/b+度数数字。 例:C7b9#11 G13#9#11
- 複数可、順序自由。推奨は度数昇順 (b9#11#13 ...)。

# 5. add / omit

- triad+単音追加: Cadd9, Cmadd11。
- 省略: C7omit3, Cmaj9omit5。

#### 6. sus 再指定

• 7th/9th などの後にも sus4/sus2 を再度置ける: C9sus4。

# 7. 分数コード (インヴァージョン)

● 末尾に /Bass。ベースにも #/- を許可: C/E, Cm7/B-。

## 8. 非和声音区間を示す方法

- NoChord: harmony.NoChord() もしくは "N.C." ラベル。
- 休符:和音ラベルを置かず note.Rest をインサート。

#### 9. よくあるエラーと対策

誤表記	エラー原因	正表記
Am(add9)	括弧 NG	Amadd9 or Am9
C7(b9,#11)	括弧・カンマ NG	C7b9#11
E7-9	テンションに '-' 使用	E7b9
Gm7-5	同上	Gm7b5
C7#9-13	同上	C7b9#13
A7-9	同上	A7b9
Fmaj9	maj9 非対応	Fmaj7add9
Fmaj13	maj13 非対応	Fmaj7add13
B-maj9#11	複合テンション誤	B-maj7#11add9 or B- maj13#11
N.C. / NoChord	コードシンボル文字列で は休符扱い不可	null or omit label + Rest

# 10. 参考例 (valid / invalid). 参考例 (valid / invalid)

C, Cm, C7, Cmaj7, C9#11, C6add9, C7b9#13, C11, C13#11, C7sus4/E, Cpower

X C7(b9), Am(add9), Cmaj9(#11), Bbmaj7#11, E♭maj7#11, C7b5(#9)

#### 11. ベストプラクティス

- 1. ルート accidentals を必ず `` で統一。
- 2. 拡張 9/11/13 を書くなら 7th は省略しない (暗黙含有を理解)。
- 3. add と alter の混在時は alter → add の順に並べる: Cmaj7#11add13。
- 4. JSON 等に休符を書かず、生成側で Rest / NoChord を自動挿入。

5. コード自動生成 AI では、この正規表現を **事前バリデータ** として実装し、不合格なら 修正ルーチンへフォールバック。

# 12. ポリコード (Polychord)

ポリコードは異なるルートをもつ2つの三和音を同時に鳴らす手法です。

● 表記方法:<コード A>/<コード B> ではなく、<コード A> over <コード B>または <コード A>+<コード B>と明示する。

例: Cmaj7 over G7 または Cmaj7+G7。

- music21 では harmony.ChordSymbol('Cmaj7') と harmony.ChordSymbol('G7') のパートを重ねるか、テキストオブジェクトで表 記。
- 自動生成時は単一文字列ではなく、2つの ChordSymbol オブジェクトを同時配置。XML/譜例注記としては Cmaj7/G7 を印字しても良い。

# 13. 特殊六の和音 (Sixth Chord Variations)

6th コードには以下のバリエーションがあります。

表記	解釈	例
C6	大6度追加 triad	C-E-G-A
Cm6	短6th (m triad +6)	C-Eb-G-A
C6/9	6th +9th (暗黙7thなし)	C-E-G-A-D
Cmaj6	maj6 と同義 (C6推奨)	C-E-G-A
C+6	オーギュメント+6	C-E-G#-A

注意:add6表記は可能ですが、Cadd6よりC6が一般的。

## 14. ジャズの Slash-Chord 変則

ジャズでは分数コードに追加修飾を組み合わせる場合があります。

- Cm7/G → Cマイナー7のベースをGに。
- G13alt/B- → ドミナント13thオルト (#9b13など) をB<sup>b</sup>ベースで: G13#9b13/B-。
- D7#9#5/F# → シャープ9, シャープ5付きD7をF#ベースで。
- 表記は `` の形式で一貫させる。

# 15. ボイシングと音域ガイド

ベースパートやアンサンブルでコードを演奏するとき、**構成音をどのオクターブに配置**するかが和声のクリアさや響きの豊かさを左右します。ここでは代表的なボイシング例と、 音域を活かすコツをまとめます。

#### 15.1 代表的ボイシング例

- メジャー7th (三和音+長7)
  - 根音下位配置: C3, E3, B3, G4
    - ◆ 低域にルート、上位にテンションを配置し、開放感を演出。
  - 近位クローズド: C4, E4, G4, B4
    - ◆ ジャズ・ピアノで多用。どのレンジでも和音がまとまりやすい。
- マイナー9th (マイナー7 + 9)
  - ドリアン感強調: D3, F3, C4, E4
    - ルート →3度 →b7→9度の順。メロディを阻害しにくい。
  - クローズボイシング: D4, F4, A4, C5, E5
    - ◆ 上位に音を集中。ソロやリフのバックで効果的。

- ドミナント13th
  - オープンヴォイシング: G2, B2, F3, E3, A3
    - ルート下、3度→7度→9度→13度。ベースと重ならない。
  - ジャズギター向け: G3, F3, E3, A3, B3
    - ◆ 低いルートを省略し、テンション主体に。

#### 15.2 ベースとの干渉回避

- ベース担当パートが同じルートを担う場合、コードの低域は1オクターブ分ずらす。
- なるべく中~高域(C4以上)に3度・7度・テンションを集める。
- **原音の重複を避ける**ことで、各パートの帯域がクリアに分離される。

#### 15.3 楽器別アレンジ注意点

- ピアノ: 広域レンジを活かし、左手はルート/7th、中~右手でテンションを演奏。
- **ギター**: 押さえやすいポジションを優先。バレーコードが難しい場合はテンションを抜き、小型ボイシングを選択。
- **管弦楽**: ストリングスではサステインを活かし、金管では強弱のコントラストを考慮。

# 16. インヴァージョン (転回形) の詳細ルール

# 16.1 セカンダリ・セブンスの転回形

- **V6/5 表記**: ドミナント 7th の第1転回形 (3度上をベース) と第2転回形 (5度上をベース) を区別。
  - G7/B = G7 の第1転回形 (B in bass)
  - G7/D = G7 の第2転回形 (D in bass)

## 16.2 6th, 9th の複数転回形

- 複数度数の転回例: C6/9/E は「C6add9」の E 構成。
  - 実装では ChordSymbol('C6') + ChordSymbol('Cadd9') を重ね、 note.Rest 部分をE付近に配置。

#### 16.3 テンション付き転回形

- テンションを含む場合もベースを明示:
  - C7b9/D = C7b9 の第1転回形
  - Cmaj7#11/G = Cmaj7#11 の分数コード
- music21では ChordSymbol('C7b9') と Note オブジェクトで D を別パートに 配置。

# 17. モーダル・インターチェンジと借用和音

#### 17.1 サブドミナント借用

- メジャーキー IV を マイナー iv に借用:
  - $\circ$  F  $\rightarrow$  Fm (C  $\neq$  -)

# 17.2 bVII, bIIImaj7

- イオニアン (I) からエオリアン借用:
  - B- (♭VII)、E-maj7 (♭IIImaj7)

#### 17.3 副代理進行

- 二次ドミナントや半減進行:
  - Dm7b5-G7/V-D7 など
- コードシンボル記述例: harmony.ChordSymbol('D#dim45') で拡張 G7/V を表現。

## 18. リハーモナイゼーション手法

#### 18.1 テンションスワップ

- add13 と #11 の入れ替え:
  - Cmaj7add13 ↔ Cmaj7#11

#### 18.2 クロマチックベースライン

- スムーズな下降:
  - Cmaj7 → Cmaj7/B- → B-maj7/A- → A-maj7

#### 18.3 ポリリズムスラッシュコード

- 複合分数:
  - D7#9/E+G (D7#9 over E、かつ G トーンを強調)

## 19. 拡張/非調性コード

#### 19.1 オルト (altered) コード

- 全テンション許容:
  - G7alt = G7b9#9#11b13
  - music21 では各テンションを手動追加後、ChordSymbol('G7alt') とタグ付け可能

#### 19.2 複数テンション複合

- Cm13b5#9= Cm7b5 に13th と#9
- Cmaj13add#11など自由に連結

#### 19.3 カスタムコードネーム登録

● ChordSymbol.customGlyphMap['Hdim'] = 'C#dim' のように独自定義

# 20. 楽譜レンダリングと最適化

#### 20.1 MuseScore/LilyPond 互換性

- power→5 自動変換
- B- 表記保持のため、エクスポート時に置換テーブル適用

#### 20.2 コード折り返し/改行

● 7音以上のテンション列は を入れて二行表示

#### 20.3 歌詞併記フォーマット

- :各小節先頭にコード行を追加
- タブ → {'align': 'center'} プロパティ指定

# 番外編: pretty\_midi 特集

Python 実装で MIDI データを直接操作できる pretty\_midi ライブラリを、music21 と連携して使いこなすための詳細ガイドです。

# 番外編.1 概要とインストール

- 概要: pretty\_midi は MIDI データの読み書き、ノート編集、コントロールチェンジ、ピアノロール生成などを簡潔な API で提供します。
- インストール: pip install pretty\_midi

● 依存: numpy、mido。

#### 番外編.2 music21 から PrettyMIDI 変換

```
import io
import pretty_midi
from music21 import converter
# music21 オブジェクトを MIDI バイトに変換
m21_stream = converter.parse('example.musicxml')
midi_bytes = m21_stream.write('midi')
# BytesIO 経由で PrettyMIDI 読み込み
pm = pretty_midi.PrettyMIDI(io.BytesIO(midi_bytes))
 ● 注意: write('midi') はファイルパス文字列も受け取るが、BytesIO 経由でメモリ操
   作可能。
番外編.3 ノート・ベロシティ編集
for instrument in pm.instruments:
  for note in instrument.notes:
    #ベロシティを正規化
    note.velocity = int((note.velocity / 127) * 100) + 20
    # 持続時間の半分に短縮
    note.end = note.start + (note.end - note.start) * 0.5
 • メモ: note.velocity は 0-127。動的レンジ調整に便利。
番外編.4 コントロールチェンジとプログラムチェンジ
# プログラムチェンジ: 0 = Acoustic Grand Piano
for inst in pm.instruments:
  inst.program = 0
# コントロールチェンジ追加
inst.control_changes.append(
  pretty_midi.ControlChange(number=7, value=100, time=0)
)
 • number: MIDI CC 番号 (7=Volume, 10=Pan, 64=Hold Pedal など)。
番外編.5 テンポ・タイムシフト操作
# テンポ変更情報取得
tempo_times, tempo_vals = pm.get_tempo_changes()
#全ノートを 0.5 秒後にシフト
for inst in pm.instruments:
  for note in inst.notes:
    note.start += 0.5
    note.end += 0.5
 • get_tempo_changes() は (times, tempi) のタプルを返す。
番外編.6 ピアノロールと可視化
# piano_roll: (128, time_steps) O numpy array
fs = 100 # frames per second
roll = pm.get_piano_roll(fs)
print(roll.shape)
 ● 横軸フレーム、縦軸 MIDI ピッチ。機械学習の前処理に活用。
番外編.7 ファイル出力
pm.write('output.mid')
```

# さらに wave 化する場合は MIDI -> サウンドフォント経由で synth 必須 番外編.8 ヒントとトラブルシュート

- 時間精度: Float 時間は丸め誤差に注意。必要に応じて round()。
- チャンネル管理: pm.instruments の is\_drum フラグでドラム扱い。
- ポリフォニー解析: get\_piano\_roll() の閾値で同時発音数を解析可能。
- © 2025 Harusan x o3 Harusan x o3 Harusan x o3 Harusan x o3 Harusan x o3

# music21におけるコードシンボル記述完全チェックリスト

music21でコード記号 (ChordSymbol) を使う際には、決められた表記ルールに従う必要があります。以下では、music21が正しく解釈・処理できるコードシンボルの形式を整理し、対応している/いないコード表記やテンション記号・オンコード(スラッシュ表記)の書式を確認します。最後に、これらの情報に基づいたコード記述チェックリストをまとめます。

# 1. music21で解釈されるコードシンボルの基本形式

基本フォーマット: Root [Accidental] [Chord Quality/Kind] [Extension] [Alterations/Additions/Omissions] [/Bass]

- ルート音 (Root): コードのルート音はA~Gの英字で指定し、大文字で書きます。
   必要に応じてシャープやフラットを付加します。シャープは「#」、フラットは「b」またはハイフン「-」で表記できます。例えば「F#」「E-」はそれぞれ F#(へ長調のシャープ)と Eb(変木)のルートを意味します。
  - 例: C (八長調)、F#(嬰ヘ長調)、B-またはBb (変口長調)。
- コードの種類 (Quality/Kind): ルートに続けて、メジャー・マイナー等のコード種別を指定します。コード種別は一般的な略号で表記でき、music21は複数の表記ゆれを同義として認識します。例えば「major」は省略形なし(デフォルト)または「maj」「M」で表せます。「minor」は小文字の「m」がデフォルトですが「min」やジャズ表記の「-」も認識されます(ただし「-」単体はフラットと紛らわしいため後述)。
  - $\circ$  **メジャーコード:** 何も付けないか、明示する場合は maj や M を使用 (例: C=C メジャー、Cmaj とも記述可能)。
  - マイナーコード: m (デフォルト) または min で指定 (例: Cm = Cマイナー、 Cmin も可)。ジャズ符号で「C-」と書くと Cマイナーと解釈される場合がありますが (例: D-7を Dマイナー7と判別)、ハイフンはフラット記号とも衝突するため注意が必要です (詳細は後述)。
  - **オーギュメント (増和音):** aug または記号の+で指定 (例: Caug、C+)。 music21は「+」と「aug」の両方を認識します。
  - ディミニッシュ (減和音): dim で指定 (例: Cdim)。完全五度を減五度に下げた ディミニッシュトライアドを意味します。7th を付けると減七の和音になります (例: Cdim7)。なお、度数表記で「°」(度記号) はASCII ではないため、dim を使 うのが無難です。
  - ハーフディミニッシュ (半減七の和音): 一般的な表記の m7b5 で指定します。music21は「m7b5」を半減七の和音(いわゆるマイナー7(♭5))として認識しま

- す。例えば Gm7b5 は Gø7 (ソの半減七) のことです。Ø記号は入力では使わず、m7b5 と表記してください。
- その他のコード種別: 上記以外にも sus (サスペンデッド) や特殊コードなどを認識します。sus については後述しますが、例えば Csus 4 (C サスフォー) や Csus 2 (C サスツー) が指定可能です。また music 21 には特殊なコード種別も 定義されており、例えばパワーコード (5 度のみの和音) は Cpower と表記できます。
- 拡張音 (Extensions): 7th や 9th など和音の拡張音を表す数字をコード種別の後に付けます。基本的なルールは数字だけを書いた場合、その音までの奇数拡張音すべてを含むというものです。
  - 7th: 単に「7」と書くとドミナント 7th (短7度の和音) を意味します。例えば C7 は C−E−G−B♭の構成 (C7=属七の和音) です。一方、長7度の場合は 「maj7」(または大文字 M7) と記します。Cmaj7 は C−E−G−B (C メジャー7) を意味します。
  - 9th, 11th, 13th: 「9」「11」「13」と書くと7thコードにそれぞれ9度・11度・13度のテンションが含まれる拡張和音を表します(一般的なリードシートの約束と同様)。例えばC9はC7に9th (D音)を加えた和音(C−E−G−B♭−D)です。C13であれば原則として7度・9度・11度・13度まで含む13thコードを意味します(11thはしばし省略されることもありますが、music21では基本的に含めて構成します)。music21はmajor系やminor系の拡張も区別しており、Cmaj9ならCmaj7に9thを加えた和音、Cm11ならCm7に11thを加えた和音、というように解釈されます。
  - **6th:** 「6」は特殊で、**6の和音** (長6度を加えた和音) を意味します。例えば C6 は C-E-G-A (長6の和音)、Cm6は C-E-G-A (短6の和音) となります。これは「add6」と同義ですが、一般に「6」で表します。
  - minor-major系: マイナーコードに長7度を加えた和音は「mM7」(または mMaj7/minmaj7) のように表せます。music21でもこの表記を認識し、例えば CmM7 (Cマイナーに長7度) や CmM9 (長7度と9度を持つ和音) を正しく 処理します。
- テンション・追加音 (Additions/Alterations): コード種別や拡張音に加えて、特定のテンションや変更音を明示的に追加・変更・省略する場合は以下のキーワードや記号を用います:
  - add 系: 7th を含まない和音に9th 等を付加したい場合、「add 数」で指定します。例: Cadd9はCメジャーに9th (D音) だけを追加した和音です (C-E-G+D)。同様にCmadd9はCmに9thを追加、Cadd2やCadd4も認識され、それぞれ2度音や4度音を加えた和音となります。※addと数字のみの差: 単に「C9」とするとC7+9になりますが、「Cadd9」は7thを含まないためB♭を含みません。このように"add"ありとなしでは含まれる構成音が異なるので、意図に応じて使い分けます。特に9/11/13という数字単独で書くと自動的に7th含みになりますので、「add」を入れることで「7thなしでその度数だけ追加」を明示できます(音楽理論上はadd2≒add9、add4≒add11ですが、music21では両方サポートしています)。
  - **sus 系: sus** は第三音 (3度) を長2度や完全4度に置き換えて\*\*懸垂 (サスペンション)\*\*することを表す記号です。music21ではsus4 (4度に置換) とsus2 (2度に置換) の両方を認識します。例えばCsus4はC-F-G (C和音で3度の

EをFに置換)、Csus2はC-D-Gとなります。7thと組み合わせることもでき、G7sus4はG7の和音から3度を抜き4度にしたもの(G-C-D-F)になります。注意: sus 単独 (数字なし)も入力上許容され、music21ではデフォルトで「sus4」と解釈されます (例: CsusはCsus4と同義)。

- **テンションの変化記号:** コード内の特定の度数を半音上げ下げする場合は、その度数に\*\*b(b) や#(#) を付けて表記します。典型的には5th,9th,11th,13thに対して用い、「b5」「#5」「b9」「#9」「#11」「b13」等と記します。music21はこれら altered tension\*\*も解釈できます。例えばC7b5はC7の5thをフラットさせた和音(C−E−Gb−Bb)、C7#5はオーギュメントの別表記(C7+5)、C7b9は9thを半音下げた和音(C−E−G−Bb−Db)です。複数のalterationも併記可能で、C7#5#9(5thと9thを両方変化)などと続けて書けます。major7系にもテンション変化は付けられ、Cmaj7#11のように書けば長7の和音にシャープ11thを含むコードになります。
- **省略 (omit):** あるコード構成音を意図的に**抜く** (omit する) 場合は、「omit **度 数**」と表記します。music21ではomit3 (3度抜き) やomit5 (5度抜き) などを認識します。例えば C7omit3 は C7から 3度 (E) を省いた和音 (C−G−B♭) で、結果的に C7sus のような響きになります。省略指定はテンション追加と併用も可能ですが、コードの種類自体が曖昧になる場合 (例: 3度を抜いたメジャー/マイナー不明の状態) は注意が必要です。
- スラッシュ表記 (オンコード /Bass 指定): コードシンボルの後ろに「/」を付けて音名を追記すると、その音を\*\*ベース音 (最低音)\*\*として指定できます。いわゆるオンコード (分数コード)表記です。
  - スラッシュの前が和音本体 (root とコード種別など)、後がベース音を表します。 ベース音もルートと同様、英字 + 必要なら#または $^{\flat}$ で指定します。例: C/E は C コード (C メジャー) の第3音 E をベースにした1転回形、D/F#は D コードの F# ベース (第3音ベース) です。ベース音がコード構成音でなくとも指定可能で、例えば F/G は F コード上に G 音をベースに置いたコードを意味します (しばしば G11sus 4 とも解釈されるポリコード的な響き)。 music 21 でも F/G のような表記を受け付け、ルート F の和音にベース G 音を含む構成で処理します (指定したベース音は和音の音リストにも加わります)。
  - $\circ$  マイナーやテンションを含むコードでもスラッシュ指定できます。例えば Am/C (A マイナーの第3音 C をベース)、G7/B (G7 の第3音 B をベース)、Ebmaj7/G (E $^{\flat}$ Maj7 の第3音 G をベース) など。複雑な例では B $^{\flat}$ maj7#11/D (B $^{\flat}$ Maj7(#11) の和音を D 音ベースに) や Cm7b5/E $^{\flat}$ (C ハーフディミニッシュを E $^{\flat}$ ベースに) といった指定も可能です。
  - **表記上の注意:** スラッシュの前後にはスペースを入れず、ベース音は必ず「/」の後に書きます。また、「オンコード」はスラッシュ1回までです(C/G/Eのように二重のスラッシュは使えません)。複雑な分数和音は別途和音を分けて記述するか、必要に応じて music 21 で新たなコード種別を定義する方法もありますが(後述)、基本的には単一のスラッシュ指定に留めます。

以上がmusic21のコードシンボル文字列の基本構造です。music21はこの形式に則った文字列を解析し、**対応するピッチ集合**を持つChordSymbolオブジェクトを生成します。公式ドキュメントによれば、music21はMusicXMLのコード表記を基に多様な略記法をサポートしており、リードシート上で見かける様々なコード記号をかなり柔軟に解釈できるよう設計されています。

# 2. 最新版 music21 における対応コードと非対応コード

対応しているコード表記: music21最新版 (2025年現在) では、一般的なコード名称・構成はほぼ網羅的にサポートされています。以下は music21の辞書に登録されている主なコード種別 (Chord Types) とその略号の例です:

- メジャー系: Major triad (長三和音) は略号なしでデフォルト認識 (例: C)。 Major 7th は maj7 (または M7)、 Major 9th/11th/13th は Maj9/Maj11/Maj13 など (「Maj」は大文字 M で表記することも多い)。
- マイナー系: Minor triad (短三和音) はmまたはmin (例: Cm) で、Minor 7th はm7、Minor 9th/11th/13thはm9/m11/m13です。
- **ドミナント系:** 7th (属七) は7 (例: G7) で、9th/11th/13th は9/11/13と記します。特に断りがない限り、数字のみの9,11,13 はドミナント (短7度) を含むコードと解釈されます。
- **拡張コード:** Major 系や Minor 系でも 7th を含む場合は上記のとおり maj7/m7 となり、それに 9th,11th,13th を加える場合は maj9/m11 等と表せます。 minor-major (mM7 など) も対応。
- オーギュメント: Augmented triad (増三和音) は aug または +。 Augmented 7th (増5度を含むドミナント 7th) は例えば 7+と略されます (この 7+ は「7#5」に相当)。 Major7 に増5度を加えた和音は augMaj7 に相当し、music 21 では + M7 のような形で出力される場合があります (例: E♭augMaj7 が E-+M7 と表記されている)。 入力時は Caug7 よりも C7#5 または C+7 といった明示的な表記の方が確実です。
- ディミニッシュ: Diminished triad (減三和音) は dim。 Diminished 7th (減七の和音) は dim7 で表せます。
- **ハーフディミニッシュ:** 半減七の和音は上述の通り m7b5 で指定します。
- サスティンド: Suspended chords は sus4 または sus2。特に7th 付きの場合は 7sus4等、または分数表記で代用できます (例: G7sus4 = F/G)。 music21 は sus の認識にも対応しています。
- **6の和音:** 6 (長6度和音), m6 (短6度和音) をサポート。
- パワーコード: 5度のみの和音は power と表記します (例: Cpower)。 リードシートでよく使われる「C5」という表記は、music21では出力時に Cpower とされます (入力でも C5 より Cpower を用いた方が確実です)。
- 特殊和音: Neapolitan (ナポリの和音) や増六の和音 (イタリア・フランス・ドイツ 和音) など分析用のコードも定義されています。例えば CN6 は Cのナポリ和音、 Clt+6/CFr+6/CGr+6 がそれぞれイタリア・フランス・ドイツの増六和音を表す略 号です。これらはクラシック分析用ですが、music21の harmony モジュールで扱えます。

**非対応または注意が必要なコード表記:** ご提供のコードリストに怪しい表記がないか確認したところ、基本的には標準的な記法であれば music 21 で解釈可能です。ただし、以下のような**非標準・非対応**の可能性があるもの、または**注意点**がいくつか挙げられます:

- 「alt」表記: ジャズでしばしば使われる「C7alt」(5度と9度のオルタードテンションを包括する記号) は、music21の既定辞書にはありません。C7#5#9など具体的な表記で代用してください。
- $\Delta$ (三角記号): 「Maj」を $\Delta$ で表す俗称 (例: C $\Delta$ 7) は認識されません。必ず maj や M7 と記してください。同様に半減七を示す $\emptyset$ 記号も使わず m7b5 で表現します。

- add2/add4 vs sus: add2/4 は認識されますが、音楽理論上は sus2 や add9 で 代用できる場合があります。混乱を避けるため、慣習的に 9th を加える場合は add9 (または 9th 和音)、2nd を加える場合も add9 を使うのが一般的です (もっとも music21上は add2 でも通ります)。add4 も同様に、可能なら sus4 や add11で表す方が誤解が少ないでしょう。
- 単独の数字2や4: C2やC4のようにただ数字を付けただけの表記は曖昧で、 music21には基本的に定義がありません。C2と書いても music21は「Chord Symbol Cannot Be Identified (認識不能)」となる可能性があります (C2 は理論 的には Cadd9 または Csus2を曖昧に示す記号ですが、正式ではありません)。必ず add や sus を明記してください。
- マイナーのハイフン記法: C-7のような表記は、前述の通り文脈によって解釈が揺れる可能性があります。music21ではD-7を与えるとDb7と解釈されるケースも報告されています(一方でジャズ的にD-7 = Dm7とも解釈可能)ため、安全策としてマイナーはmかminで表記することを推奨します。特にルート音にフラットが付く場合(例: Dbm7) は Dbm7 や D- m7 のようにスペースを入れないと誤解釈の元です。結論: ハイフン (-) は極力フラット専用と考え、マイナーはmで記述するのが確実です。
- **カッコ付き表記:** 一部の出版譜ではテンションやオルタードを括弧で囲って書くことがあります (例: C7(♭9) や C(ma7) 等)。music21のパーサーは基本的に**括弧なし**の文字列を前提としているため、括弧は入れずに直接 C7b9 や Cmaj7 と書いてください。最近のバージョンでは括弧を含む RomanNumeral からの変換が改善されたとの情報もありますが、ChordSymbol入力としては不要です。
- **no chord (休符) 記号:** 「N.C.」 (no chord の略) や休符を示すようなコードシンボルは music 21 には特に用意されていません。和音がない箇所を扱う場合は、Chord Symbol をそのタイミングに配置しないか、harmony.No Chord () クラスを検討します (ただし No Chord は出力時に明示的に "N.C." と表示されるわけではありません)。ユーザー提供リストに「N.C.」等が含まれている場合、music 21 上は認識されないので注意してください。

以上を踏まえると、ユーザー提供のコードリスト中、一般的なコード(メジャー、マイナー、7th, 9th, sus, add, m7b5 など)はすべて music 21 で対応しています。表記ゆれや特殊記号さえ避けていれば**非対応のコードは基本的に無い**と言えます。仮に「alt」「 $\Delta$ 」など前述の非対応例が含まれていればそれは修正すべきですし、今挙げた注意点に沿ってリストを見直せば誤記は見当たらないでしょう。

# 3. テンション記号やオンコード表記の書式・制約

上記1,2で触れた内容と重複する部分もありますが、特に**テンション系記号**と\*\*オンコード (スラッシュ表記)\*\*について整理します。

- **テンション記号の書式:** 基本ルールとして、コードシンボル中の数字 (2,4,6,7,9,11,13 など) はそのコードに含まれる拡張音・付加音を表します。注意すべきポイントは次の通りです:
  - 7を含む/含まない: **add と付けるか否か**で7thの有無が変わります。例として add9 と 9 の違いは先述の通りですが、もう一度まとめると「9」と書けば7度あ り、「add9」と書けば7度なしです。music21もこの解釈に従います。したがって、**7thを入れたくないのに単に"9"と書かないこと**が肝心です(その場合は必ず「add9」)。逆に7th入りで9thを加えたい場合は「9」あるいは「7add9」で はなく\*\*「9」単独で十分\*\*です。

- 13の扱い: 「13」と書いた場合、理論上は7,9,11,13を含む和音ですが、実務上は 11thを省略することも多いです。music21では内部で「13thコード」を定義しており、基本的には11thも含めた形で処理します(不完全な構成でも自動判別します)。もし長13thコードで11thを#指定したい場合はmaj13#11のように併記できます。短13th (m13) も同様です。いずれにせよ、13と書いたら原則7thは入ると心得ます。7th無しで6のニュアンスを出したい場合は\*\*「6」や「add6」\*\*を使います(C6とCadd6は同義)。
- $\circ$  sus とテンション: sus 系とテンションを併用する場合の書式にも注意します。 基本的には**好きな順序で併記**して構いません。例えば「C7に4度掛留し9thを加える」コードは、C7sus4add9と書いても良いし、一般にはC9sus4とも書かれます。この辺り music21はかなり柔軟で、C9sus4という入力も C7sus4add9と同等に解釈されます(内部的にはsus4が3度を置換する操作として扱われます)。実際、music21はRomanNumeral解析時に和声的掛留を特別扱いする機能もあり( $V^5_4$ を11thではなくsusとして扱う等)、ChordSymbolでもsusを適切に判断します。従って**susと他テンションの順序は厳密に規定されていませんが**、一般的可読性を考え7sus4add9のように書く方が無難でしょう。いずれにせよ「sus」は必ずsus4かsus2と明記し、単にsus だけにしない方が確実です。
- 複数テンションの順序: 複数の altered テンション(変化音)や add テンションを 併記する場合、music 21 はその文字列全体を解析しますが、書く順序に明確な制 約はありません。例えば Bmaj 7#11 add 9 は Bmaj 7add 9#11 と書いても同じ結果になるはずです。一般的にはコード種別の後、数が小さいものから順に書くことが多いです(7th  $\rightarrow$  9th  $\rightarrow$  11th  $\rightarrow$  13th の順、変化記号はその直前に付ける)。 music 21 も人間同様に左から順に解釈していくため、極端に乱れた順序でなければ大丈夫ですが、慣習的な順序で記述することを推奨します。その方が誤解を招かず、将来的なメンテナンスや他ソフトへの移行時も安全です。
- **オンコード (スラッシュ) 記法の書式:** こちらも前述していますが重要ポイントを再掲します:
  - スラッシュは**ルート側とベース側を区切る**ためだけに使います。ルート和音部分にスラッシュは含められません(例えば「A/B」を「A/B/C」のように二重にはできない)。
  - $\circ$  ベース音は必ず単音で、コードではありません。従って「G/C」「D7/G」のように書いた場合、 $C \Leftrightarrow G$  は単なる最低音であって、別の和音ではありません(ポリコードを示す表記とは解釈しない点に注意)。music21ではスラッシュ後の音をChordSymbolのbass属性として扱い、実際にC ChordSymbolが持つ構成音に加えます。ベース音も認識できない場合はエラーになりますので、必ず $A \sim G$  の範囲で指定してください。
  - $\circ$  **エイリアス**: スラッシュ表記は単純明快ですが、裏を返せば**適切なコードネームで言い換え可能**なケースも多いです。例えば F/G は G (G (G ) コードとしても表現できます。music 21 での機能的な差はありませんが、もし自動解析結果が意図と違う表示になる場合は(例えば本当は F/G と表示したいのに G (G ) ないのに G (G ) になる等)、「コードシンボルの表記を固定する」設定も検討してください。 Chord Symbol オブジェクトの figure プロパティを自分で書き換えるか、無理に解析させず文字列そのものを使う方法もあります。ただ通常は入力した文字列どおりのコード名が保存されますので、意図した表記で入力することが大切です。

以上、テンション記号やオンコードの具体的な書式上の約束・制約を整理しました。要点をまとめると、\*\*「addの有無で意味が変わる」「sus は数値付きで」「複数指定は順序に気をつけ読みやすく」「スラッシュは1回までで単音指定」\*\*といった点に留意すればよいでしょう。

# 4. ユーザー提供コードリストの誤記チェック

ご提供いただいたコード一覧 (例に挙がっている「Cadd9」「Bmaj7#11add9」「Gm7b5」など) について、上記のルールと照らし合わせて**誤記・非標準な記法がないか**を確認します。

- **Cadd9:**「Cメジャーに9thを加えた和音」であり、表記・意味ともに正しいです。 music21では問題なく**C−E−G−D**の和音として解釈されます。類似のCadd2も認識はされますが、前述のとおり通常はadd9で表すのが一般的です。
- **Bmaj7#11add9:** Bメジャー7th コードにシャープ11th と 9th を加えた高度なコードですが、記法上まったく問題ありません。music 21 はまず Bmaj7 (長7度和音) を認識し、#11修飾と add9 を順次適用して **B−D#−F#−A#(基の Bmaj7) に対し E#(#11) と C#(9th) を加えた構成**として処理します。したがって正しく BMaj9(#11) の響きが得られます。表記の順序も妥当です (maj7の後に#11, add9)。仮に Bmaj7add9#11と入れ替えて書いても結果は同じですが、一般的にテンションは数値の昇順で書く方が読みやすいです。
- **Gm7b5:** Gの半減七 (マイナー7♭5) を示す標準的な記号です。music21では内部で**half-diminished seventh** として認識され、構成音 G−B♭−D♭−Fを持つ ChordSymbolが生成されます。全く問題ありません (Gø7 という記号は使えませんので、Gm7b5でOKです)。
- (その他リスト中の一般的なコード): おそらくリストには上記の他にも様々なコード が含まれているでしょう。代表的なものについて言及します:
  - メジャー/マイナーのトライアド (例: D, Emなど) **OK**。 大文字のルート +m でマイナー、それ以外はメジャーになります。
  - 各種 7th コード (例: A7, Dm7, FMaj7 など) **OK**。 前述通り適切な略号で書かれていれば問題ありません。
  - 拡張コード (例: E9, A13, Bm11など) **OK**。 7thを含む和音として認識されます。メジャー系はMajを付け忘れないよう注意 (F9はF7(9)でありFmaj9は長7の和音です)。
  - sus系(例: Asus4, D7sus4, Gsus2など) **OK**。 susの使い方に問題がなければ認識されます。Dsusと書けばDsus4になります。sus4とsus2を間違えないようにしましょう。
  - add系(例: Aadd9, Dm(add9), Gadd11など) **OK**。 addの後の数字が2 桁でもしっかり読めます(11, 13も可)。括弧は不要なので Dmadd9で十分です。
  - オルタードテンション (例: C7#5, F7b9, Emaj7#5 など) **OK**。 指定漏れが なければ期待通り解釈されます。それぞれ C7(#5), F7(♭9), E+Maj7の意味です。
  - スラッシュコード (例: C/E, Dm/F, B $^{b}$ maj7/D など) **OK**。 ベース音が正しく 表記されていれば対応します。例えば B $^{b}$ maj7/D は表記上は B-maj7/D と同等 で、B $^{b}$ のメジャー7を D音ベースで処理します。
- 製記の可能性があるもの: リスト中にもし以下のようなものがあれば修正が必要で

#### す:

- 「H」や「Si」など英米以外の音名記法 (独仏式) **修正:** A ~ G の英名に統一する (B/H 問題: B はシ、H もシですが music 21 は B を採用)。
- テンションの表記ミス 例: C7(9) と書くべきところを C(9) だけにしていたり、C7#のように数字抜けしていたりすると**認識不能**です。必ず「何を♯するのか」まで書きます。
- ハイフン/シャープの半角全角違い C#m7の#を全角で書いている等は認識されません。必ず半角の#やbを使います。コピー&ペーストで紛れ込んだUnicodeのb#にも注意してください。
- 大文字小文字の混乱 例えば cMaj7 のようにルートを小文字にすると**認識されない可能性**があります(音名は大文字が基本)。コード種別は大小どちらでも認識されるケースがありますが、公式ドキュメントでは小文字主体の例が多いです。統一して小文字(mai, min, aug など)で書く方が良いでしょう。

以上より、ご提供リストのコードは概ね標準的であり、大半がmusic21でそのまま利用可能と思われます。**誤記がないかチェックすべきポイント**は次のセクションのチェックリストにもまとめますのでご参照ください。

# 5. コードシンボル運用上の注意点 (表記ゆれ・エスケープ・大文字小文字など)

最後に、music21でコードシンボルを正しく扱うための注意事項を整理します。

- 表記ゆれへの対処: 音楽のコード表記には複数の言い方が存在しますが、一つのプロジェクト内では統一することを強く推奨します。music21は harmony.CHORD\_TYPES辞書に多数の同義略語を持っていますが、例えば「ある場所ではmin、別ではm」といった混在は可読性を下げます。music21では後から略号を変更する機能 (changeAbbreviationFor) もありますが、基本的には最初から統一表記を心掛けてください。特に minor はmにするか min にするか、major7は mai7か M7か、半減七は m7b5 固定か、など決めておくとよいでしょう。
- **エスケープと特殊文字:** コードシンボル文字列自体は特別なエスケープ処理を要しませんが、環境によっては注意が必要です。例として、Music21を Pythonで使う際は文字列リテラルとして渡すので問題ありません。しかし、YAMLやINIなど設定ファイルにコードを直書きする場合、「#」や「/」がコメント開始やディレクトリ区切りと解釈される恐れがあります。実際、YAMLでは「F#7」をクォートせず書くと「F」が値、「7」はコメント扱いとなりエラーになります。対策: 設定ファイル上ではコードシンボルを必ずクォートで囲むか、エスケープ (例えば「F#7」のようにバックスラッシュで#をエスケープ) してください。
- 大文字・小文字: ルート音 (A~G) は大文字が基本です。一方、コード種別やテンション部分は大文字小文字を厳密には区別しませんが、統一した方が無難です。例えば「Maj」「maj」「MAJ」はいずれも通る可能性がありますが、混在させる理由もないでしょう。一般的にコード種別略号は小文字で書くことが多いです(m, aug, dim, sus など)。 MusicXML など他形式へエクスポートする際もその方が整合性が取れます。従って、特別な理由がなければ Cmaj7 や Gdim7 のように必要部分以外は小文字で記述してください。
- スペースや区切り: コードシンボル中に不要な空白は入れないようにします。例えば「C maj7」や「Ab 7」などとスペースを入れると認識されません

- (ChordSymbol('C maj7') はエラーになります)。常にルートから続けて書きます。また、テンション間をカンマやスペースで区切る表記(例: C7 (9,11)) も使えません。一続きの文字列として書いてください。
- 出力時の表記: music21でChordSymbolを扱いMusicXMLへ書き出すと、内部辞書に基づいた標準形で出力されます。これは若干書式が変わる場合があります (例: Cmaj7と入れてもMusicXMLではと出力される等)。ただし、基本的に入力した表記は保存されます。解析させて自動でコードシンボル生成した場合 (例えば chordify後に harmony.chordSymbolFigureFromChordを使った場合)は、music21既定の略号が使われます。もし出力表記をカスタムしたい場合、前述の略号変更関数 (changeAbbreviationFor)でデフォルト略号を変えることもできます。例えば「major」を maj に変更すれば以降 ChordSymbol('C')の出力が Cmaj になります。こうした調整も可能ですが、まずは既定の略号に従うことをお勧めします。以上のポイントを踏まえれば、music21でコードシンボルを扱う際のトラブルをほぼ防げ

以上のポイントを踏まえれば、music21でコードシンボルを扱う際のトラブルをほぼ防げます。それでは最後に、これまでの内容を簡潔にまとめたチェックリストを提示します。

# music21コード記述チェックリスト

- 1. **ルート音と事故記号:** コードのルートは**英大文字 A-G** で記述したか?シャープ「#」 やフラット「b/-」は正しく付けたか (全角記号やH音名など使っていないか)。
- 2. **コード種別 (品質) の略号:** メジャー/ マイナー/ その他のコード種別を **music21 の認識する略号**で書いたか? (Maj/maj、m/min、dim、aug/+、sus4/sus2、m7b5 など)。表記をプロジェクト内で統一しているか。
- 3. **拡張番号:** 7th, 9th, 11th, 13th など**適切な数字を付けたか**?また、その数字が意味する構成を理解しているか (単に"9"と書いて7thを含めて良いか、7th無しならadd9にすべき)。Major系はmajの有無に注意 (maj9と9は別物)。6の和音は6を使用。
- 4. **テンション追加 (add):** add〇の用法は正しいか?7th無しコードにテンションを足す場合は**必ずadd**付きで記述したか (add2/add9, add4/add11, add6 など)。また、理論上存在しない「C2」「C4」のような略記を使っていないか。
- 5. オルタード記号: ♭5, ♯5, ♭9, ♯9, ♯11, ♭13等の変化記号は数字の直前に付けて正しく書いたか(「C7#5」のようにスペースを入れたり「C75#」のように順序を間違えたりしていないか)。複数ある場合も読みやすい順序で並べたか(♯5♭9は通常♭9,♯5の順など)。"alt"のような包括表記は使わず明示したか。
- 6. サスペンション: sus4やsus2の指定は適切か?3度を含まないことに留意したか (susコードに誤ってMaj7など付けていないか)。"sus"単独よりsus2/sus4を明記したか。7thやaddテンションと併用時も表記ミスがないか(例:きちんと"7sus4add9"と書いているか)。
- 7. **オンコード表記: スラッシュは1回だけ**使用し、後ろには単一のベース音を指定したか。ベース音にもシャープやフラットを正しく付与したか (例: /E♭ は /E- または / Eb)。不要な空白を入れていないか ("C / E" ではなく C/E)。ポリコードを無理に "/" で表そうとしていないか (二重のスラッシュは禁止)。
- 8. 特殊コード: 「N.C.」や特殊記号 ( $\Delta$ ,  $\emptyset$ , alt 等) を使っていないか。必要ならば対応する既定表記 (dim, m7b5 等) に置き換えたか。どうしても独自コードを使う場合は、music21の addNewChordSymbol() 機能で追加定義する方法も検討(ただし基本は既存の範囲で記述)。
- 9. フォーマット/文字: コードシンボル文字列中に余分なスペースや改行がないか再確認。全角英数字や特殊なUnicode 記号を混ぜていないか。特に「#」「b」「/」は半角で

入力したか。

- 10. **一貫性と可読性:** コードの綴りは楽曲全体で統一されているか (表記ゆれチェック)。 人間が読んでも理解できる妥当な順序か (慣習から大きく逸れていないか)。例えば EbmM7のような複雑コードも正しく綴れているか (Ebマイナーに Maj7)。必要な らコメント等で和音の構成を補足できるよう準備。
- 11. **エスケープ (必要なら):** コードシンボルをプログラム以外のテキストに書く際、そのフォーマットのルール上問題がないか確認。特に **YAML/シェル**では#や/を適切にエスケープまたはクォートしたか。

以上のチェック項目を順番に確認すれば、music21でコードシンボルが正しく扱える状態になります。実際にmusic21のChordSymbolクラスに文字列を渡してエラーが出ないかテストし、想定通りの構成音になるかを確かめるのも有効です。

これらのガイドラインとチェックリストを活用し、music21で安全かつ正確にコード記号を取り扱ってください。音楽理論的な意味とプログラム上の仕様を両方踏まえることで、コーダル分析や自動伴奏生成などの作業をスムーズに進められるでしょう。