厦大数字图像处理复习上



版权

○ 阅读量2.1k ★ 收藏11 ★ 点赞数1

分类专栏: 数字图像处理 文章标签: 算法

图像处理

计算机视觉



数字图像处理 专栏收录该内容

6 订阅 10 篇文章

订阅专栏

内容概要

1.绪论

数字图像 的定义

图像处理 系统

2.数字图像处理基础

人的视觉特点

图像的形成模型

图像缩放——该处有实验

3.灰度转换和空间滤波

点处理——>建立变换映射:掌握幂值变换和log变换

直方图处理,直方图均衡,直方图匹配——我猜这里肯定会出大题

要认识到不同的图像可能会有相同的直方图

滤波处理(各种滤波器:线性的滤波器(要知道如何证明线性和非线性、非线性滤波器(各 自举例

常见滤波器

- ·均值滤波——平滑处理
- ·拉普拉斯算子——锐化
- ·索比尔算子——边缘检测

平滑算子——滤波器之和等于1

> 锐化算子——滤波器之和等于0

4.频域滤波(重点)

傅里叶变换!!!!

卷积定理: 频域和空域的关系

掌握: 频域滤波的基本步骤——!!

平滑频域滤波器: 低通 高斯、理想、巴特沃斯

锐化频域滤波器: 高通 高斯、理想、巴特沃斯

1.绪论部分

-**数字图像的定义**:图像可以定义为一个二维<mark>函数</mark> , f(x,y), -其中x,y为空间坐标, f的幅值 称为该点图像的强度或灰度-数字图像:当x,y和的幅值都是有限的离散量

-图像处理系统:

传输通信(涉及到图像压缩)

ı

采集图像——处理和分析——输出(终端各种显示器)

(色彩格式、量化采样) |

存储

2.数字图像处理 基础

-人的视觉特点

锥状细胞:识别细节,对颜色敏感,适亮视觉

柱状细胞:识别图像大体,不涉及色觉,适暗视觉

人对亮度比较敏感,但是对色彩不是那么敏感 (YCbCr)

-图像的形成模型: 采样和量化

-f(x, y) may be characterized by two components

$$f(x,y) = i(x,y)r(x,y)$$
 图像=光照*反射

- illumination: i(x, y)

$$0 < i(x, y) < \infty$$

- reflectance (transmissivity): r(x, y)

$$0 < r(x, y) < 1$$

CSDN @Karon NeverAlone

采样: 将坐标值数字化 (M*N图像像素块——空间分辨率)

量化:振幅值数字化(灰度级2^k)

——所以一张图需要的存储空间是k*M*N

-图像缩放——该处有实验

缩放和收缩需要两个步骤

-步骤1: 创建新的像素位置

•例如,在大小为500×500的原始图像上放置一个假想的750×750网格

-步骤2: 灰度值分配

•最近邻插值

•双线性插值

利用(x', y')点的四个 最近邻像素A(i, j)、B、C、D, 灰度值分别为g(A)、g(B)、


g(C), g(D)

让我想起来贝塞尔曲线 他假设了A到B的变化是线性的,不论是递增 还是递减,但这有个问题,如果实际是非线性 的呢?

$$g(E) = (x'-i)[g(B) - g(A)] + g(A)$$

$$g(F) = (x'-i)[g(D) - g(C)] + g(C)$$

$$g(x', y') = (y'-j)[g(F) - g(E)] + g(E)$$




CSDN @Karon NeverAlone


-邻域&连通性&通路&闭合通路(这个不一定会考,了解一下)

- ·4近邻——四联通
- ·对角近邻ND (p)
- ·8近邻——八联通
- ·混合联通: N4(p) N4(q) 中没有像素值属于集合V的像素则称p和q是m连通

是m连通



不是m连通



3.灰度转换和空间滤波

空域滤波可以总结为
$$g(x,y)=T[f(x,y)]$$
 eYadon Wellow Phalone

---点处理(点的灰度)——此处有实验哦


基本公式,S代表处理后的点,T代表变换公式,r代表处理前的点

$$s = T(r)$$


图像底片: S=L-1-r;


对数变换: $s = c \log(1 + r)$; //c 般取1,应用在傅里叶变换压缩的时候

幂律变换: s = c r^γ; //c是常数, γ是幂, 应用在电视信号矫正



分线段函数: 这个部分能看懂分线段函数是要干嘛的就可以了, 比如





- A:将中间部分灰度拉伸 (对比度拉伸)
- B:强调了[A,B]范围并且减弱了其他部分
- C:强调了[A,B]但是没有减弱其他部分

---直方图处理


-什么是直方图? 什么是直方图均衡化? 我就不说了这个如果不懂的话基本要回炉重造了

-直方图均衡化——此处有实验

作用:显示大量灰度细节和高动态范围的图像,对比度很好的图片,它的直方图—般都是均衡的


如何做? ——此处有可能出大题哦!!!

则0的概率为0



-直方图匹配

怎么做? 题目会告诉你灰度级, 概率分布和目标概率分布



--- 滤波处理

各种滤波器:线性的滤波器(要知道如何证明线性和非线性)、非线性滤波器(各自举例) 证明是线性的(这里只有傅里叶变换的例题了私密马赛)

线性滤波有:均值滤波器

满足下列式子的都是线性滤波器(W代表滑动窗口)

$$R = \omega(-1,1)f(x-1,y-1) + \omega(-1,0)f(x-1,y) + \cdots + \omega(0,0)f(x,y) + \cdots + \omega(1,0)f(x+1,y) + \omega(1,1)f(x+1,y+1)$$
 CSDN @Karon_NeverAlone

非线性滤波有: (次序统计滤波器) 中值滤波,最大最小值滤波 (就是块A的中值是 a,块B的中值是b,块A+B的中值如果是a+b那就是中值的,但显然不可能,所以中值滤波非线性)

常见滤波器

·均值滤波——平滑线性滤波器:模糊、使图像联通、去噪,又叫低通滤波器

	1	1	1		1	2	1
×	1	1	1	1/16 ×	2	4	2
	1	1	1		1	2	1


FIGURE 3.34 Two 3 × 3 smoothing (averaging) filter masks. The constant multipli er in front of each mask is equal to the sum of the values of its coefficients, as is required to compute an average.

a b

CSDN @Karon NeverAlone

·次序统计滤波器: 最有名的是中值, 它可以很好的去除椒盐噪声

·索比尔算子——边缘检测:一阶差分



·拉普拉斯算子——锐化:二阶差分

0	1	0	1	1	1	此处求出来的 是图像细节, 求完之后还要
1	-4	1	1	-8	1	和原图整合
0	1	0	1	1	1	如果中心是负原图要减去 这部分
0	-1	0	-1	-1	-1	」 如果中心是正 原图要加上这 部分
-1	4	-1	-1	8	-1	
0	-1	0	-1	-1	-1 CSDN	@Karon_NeverAlone

拉普拉斯 算子的 公式表示
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1,y) + f(x-1,y) - 2f(x,y)$$
 二阶差分定义
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x,y+1) + f(x,y-1) - 2f(x,y)$$

$$\nabla^2 f = [f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1)] - 4f(x,y)$$
 CSDN @Karon_NeverAlone

不论是哪个锐化滤波器,都是基于一阶差分or二阶差分的:一阶导数通常对灰度阶跃(边缘)有更强的响应——二阶导数对细节有更强的响应比如线和点

$$rac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$
 一阶差分 CSDN @Karon_NeverAlone

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) - 2f(x) + f(x-1)$$
 CSDN @Karon_NeverAlone

二阶导数-它们对线的响应比对步进的**响应更强**,对点的响应比对线的**响应更强-**比一阶导数更**适合图像增强**-更**简单**的实现和扩展

还有一种锐化 算法 : Unsharp Masking, 就是用原图减去原图的模糊版,得到的就是原图的细节

$$g_{mask}(x,y) = f(x,y) - \bar{f}(x,y)$$
$$g(x,y) = f(x,y) + k * g_{mask}(x,y)$$

卷积操作如何处理边缘像素?

在卷积操作开始之前,先增加边缘像素:复制最边缘像素、是以最边缘像素为轴对称复制、以一个常量像素值填充

4.频域滤波


---傅里叶变换DFT: 快速傅里叶变换FFT

引用一段大神的话来解释频域和空域的对应关系:傅里叶变换就是通过数学的方法反向分解复杂的信号,使之成为一个个简单的正弦信号,那么问题来了,这么多简单的信号,每个正弦信号都在时域图上画出来也没有什么意义,人类只需要记住每个正弦信号的**相位和角频率**就ok了,那么随时随地我们都可以制造这些简单的信号,把它们在时域上相加,就会再现相同的复杂信号,这时,**频域**的意义就凸现了,<mark>频域就是记录每个简单正</mark>弦信号**相位**和**角频率**的方式,分别用**幅度谱**和**相位谱**来表示

下面这一页的公式要会

Property	Expression(s)
Fourier transform	$F(u,v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$
Inverse Fourier transform	$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$
Polar representation	$F(u,v) = F(u,v) e^{-j\phi(u,v)}$ 极坐标表示
Spectrum	$ F(u,v) =ig[R^2(u,v)+I^2(u,v)ig]^{1/2}, R=\mathrm{Real}(F) ext{ and } I=\mathrm{Imag}(F)$ 幅度谱
Phase angle	$\phi(u,v) = \tan^{-1}\left[\frac{I(u,v)}{R(u,v)}\right]$ 相位角
Power spectrum	$P(u,v) = F(u,v) ^2$ 功率谱
Average value	$\overline{f}(x,y) = F(0,0) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)$
Translation	$f(x,y)e^{j2\pi(u_0x/M+v_0y/N)} \Leftrightarrow F(u-u_0,v-v_0)$
	$f(x-x_0, y-y_0) \Leftrightarrow F(u,v)e^{-j2\pi(ux_0/M+vy_0/N)}$
	When $x_0 = u_0 = M/2$ and $y_0 = v_0 = N/2$, then
	$f(x, y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u - M/2, v - N/2)$
	$f(x-M/2,y-N/2) \Leftrightarrow F(u,v)(-1)^{u+v}_{\text{CSDN @Karon_NeverAlone}}$

注意一下最后面的频域空域变换等价式子, 因为这个出过题 (如下)



相位和幅度哪个影响大?

相位

频谱混叠是什么?

采样频率**小于**信号最大频率的两倍时候出现频率混叠问题。我们知道频率是**物质在单位时间内完成周期性变化的次数,可以理解为完成一次的标志是一个开始和一个结束,**假设在1s中完成了5次变化,如果采样频率小于10次,都没有办法表示每一个周期变化的开始和结束,那么两个周期之间就会叠在一起

---卷积定理

函数卷积的傅立叶变换是函数傅立叶变换的乘积:就是说,在空域函数(某个滤波器)先卷 积再傅里叶变换,相当于这个函数先傅里叶变换到频域,然后再与原图像相乘。

$$f(x,y)*h(x,y)\Leftrightarrow F(u,v)H(u,v)$$
N電域和原域的資源器。


然后知道这些就可以在频域设计各种滤波器了!

在频域上的滤波器设计:陷波滤波器、低通滤波器、高通滤波器

※巴特沃斯滤波器(这个老师有重点强调)

※傅里叶变换的整个流程(频域滤波的基本步骤)——**此处有实验!**

Frequency domain filtering operation



具体的做法 (一共六个步骤!)

- ①给定一个大小为M×N的输入图像f(x,y),形成一个大小为P×Q的填充图像fp(x,y)。通常,我们选择P=2M和Q=2N 其他部分补零
- ②将fp(x,y)乘以(-1)x+y使其频谱中心化
- ③傅里叶变换计算F(u,v)
- ④设计滤波器并滤波:生成实**对称**滤波器函数H(u,v),大小为 $P\times Q$,中心为(P/2, Q/2)。得到 G(u,v)=H(u,v)F(u,v)
- ⑤G做逆傅里叶变换得到gp: gp(x,y) = {**real**[ifft(G(u,v))]}**(-1)x+y**, 这里强调一下 (1).取结果的实部和 (2).乘以(-1)x+y
- ⑥从gp(x,y)的左上象限提取M×N区域,得到最终处理结果g(x,y)

-频域的高斯滤波器

高斯滤波器的傅里叶变换还是高斯函数


$$H(u)=Ae^{-u^2/2\sigma^2}$$
 நூக்கிந்தை $h(x)=\sqrt{2\pi}\sigma Ae^{-2\pi^2\sigma^2x^2}$ உங்கிந்தை CSDN @Karon_NeverAlone

如果在频域高斯函数是非常瘦长的,那么它的空域状态就是比较宽大的

两个高斯函数可以构建一个高通滤波器,或者 1-一个高斯函数

-频域的三个低通滤波器


---理想滤波器 ILPF: 振铃



$$H(u,v) = \begin{cases} 1, & \text{if } D(u,v) \leq D_0 \\ 0, & \text{if } D(u,v) > D_0 \\ 0, & \text{or } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

解释理想滤波器振铃效应出现的原因?期中考试有考哦!

将频域的理想滤波器傅里叶变换到空域会发现函数长这个样子,旁瓣会产生振铃




---巴特沃斯滤波器BLPF——这里有实验

需要人定的参数是n和D0,但是n越大越会有振铃


$$H(u,v)=rac{1}{1+[D(u,v)/D_0]^{2n}}$$
 か数 where

$$D(u,v) = [(u-M/2)^2 + (v-N/2)^2]^{1/2}$$



---高斯函数滤波器

$$H(u,v)=e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$$



-参数解释D0 (截止频率) D是(u, v)到中心点的欧式距离


$$D(u,v) = [(u-M/2)^2 + (v-N/2)^2]^{1/2}_{\text{NeverAlone}}$$

这里引申出一个问题,如何寻找合适的截止频率D0?一般根据保留功率谱的百分比来确定的


$$P_T = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} P(u,v)$$
 = |F(u,v)|^2

-相对应的频域的三个高通滤波器

用1减去低通滤波器



还有他们分别在空域的样子



巴特沃斯

$$H(u,v) = rac{1}{1 + [D_0/D(u,v)]^{2n}}$$

高斯

$$H(u,v)=1-e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$$

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2024北京创新乐知网络技术有限公司