Указатели и ссылки


Maccub VS указатель

```
const char fst[] = "hello";
const char* const snd = "world";
```

В чем разница?


Имя массива — не объект

```
const char fst[] = "hello";
```



Указатель — это объект

const char* const snd = "world";



Имя массива — не объект

```
const char fst[] = "hello";
const char* const snd = "world";
&fst = 0x7ffc085ec43a
&fst[0] = 0x7ffc085ec43a
\&snd = 0x7ffc085ec430
&snd[0] = 0x402004
```

Применение указателей

Применение указателей

- 1. Массивы и адресная арифметика
- 2. Передача тяжелых значений в функции без копирования
- 3. Out и in-out параметры функций
- 4. Создание динамических структур данных
- 5. Семантика отсутствия объекта

Массивы и адресная арифметика

```
Пусть int pi[] = {3, 14, 15, 92, 65};
```

Тогда следующие выражения эквивалентны:

```
pi[2] *(pi + 2)
2[pi] *(2 + pi)
```

Передача тяжелых значений без копирования

```
Maccивы:
int strcmp(const char *s1, const char *s2);
char s1[] = "...", s2[] = "...";
strcmp(s1, s2); // array to pointer decay

Тяжелые объекты:
print(const Matrix* matrix);
```


Out и in-out параметры функций

```
int SDL_GetRendererOutputSize(
    SDL_Renderer* renderer,
    /* Out */ int* w, int* h);

// In-out
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t* mutex);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t* mutex);
```

Динамические структуры данных

```
struct TreeNode {
   TreeNode* left_;
   TreeNode* right_;
};
```



Семантика отсутствия объекта

FILE *fopen(const char *pathname, const char *mode);

RETURN VALUE

Upon successful completion [...] return a FILE pointer.

Otherwise, **NULL** is returned

Kakoro muna NULL?

MSVC: Определение NULL

```
// vcruntime.h
                      B C++ NULL HE MOXEM SUMS void*
#ifndef NULL
    #ifdef __cplusplus
        #define NULL 0
    #else
        #define NULL ((void *)0)
    #endif
#endif
```

Почему в C++ NULL == 0

```
Хотим написать:
                           C++ cmpoxe omhocumcs
char* str = NULL;
                           к преобразованию указателей
Корректно в С, Некорректно в С++:
char* str = (void*)0;
Корректно в С и в С++:
char* str = 0;
```

nullptr

```
B C++ рекомендуется использовать nullptr:
// gcc
typedef decltype(nullptr) nullptr_t;
```

ES.47: Use nullptr rather than 0 or NULL

Мотивация nullptr: разрешение перегрузки

```
const char* f(double*) { return "f(double*)\n"; }
const char* f(long) { return "f(long)\n"; }
int main() {
  std::cout
   << "f(NULL) -> " << f(NULL) // f(long)
   << "f(nullptr) -> " << f(nullptr); // f(double*)
```

Применение указателей

- 1. Массивы и адресная арифметика
- 2. Передача тяжелых значений в функции без копирования
- 3. Out и in-out параметры функций
- 4. Создание динамических структур данных
- 5. Семантика отсутствия объекта

Это очень много для единственной абстракции

Объясните различия в определениях

```
char* s1;
char const* s2;
const char* s3;
char* const s4;
const char* const s5;
```

Объясните различия в определениях

```
char* s1;
char const* s2; // east const
const char* s3; // const west
char* const s4;
const char* const s5;
```

Ссылка — это синоним объекта

```
int x = 42;
int& xref = x;
                                  42
                           xref
```

Ссылки прозрачны для операций

```
int range[] = {3, 5};
auto* p = &range[0];
auto& r = range[0];
++p;
++r;
*p == ? r == ?
```

Ссылки прозрачны для операций

```
int range[] = {3, 5};
auto* p = &range[0];
auto& r = range[0];
++p;
++r;
*p == 5 r == 4
```

Некоторые свойства ссылок

1. Не поддерживают адресную арифметику.

```
int& r = x;
++r; // TO жe, ЧТО и ++x
```

- 2. Обязаны быть инициализированы (связаны с объектом) int& r; // Ошибка компиляции
- 3. Не обладают семантикой отсутствия значения (**нет nullref**)

Константность указателей и ссылок

```
char* s1; char& r1 = ...; char const* s2; N/A const char* s3; N/A char* const s4 = ...; char const& r2 = ...; const char* const s5 = ...; const char& r3 = ...;
```

Константность ссылок

const int& — ссылка на константу (reference to const).

Обычно для простоты говорят «константная ссылка» (constant reference, const ref), но мы понимаем, что как таковых «константных» ссылок не бывает.

В чем разница?

```
void fp(int* p) {
    *p = 0xAB;
}

void fr(int& r) {
    r = 0xAB;
}
```

```
int main() {
    int g = 0;
    fp(&g);
    fr(g);
}
```

Применение ссылок

- 1. Передача аргументов в функцию
- 2. Локальные синонимы
- 3. Короткий синоним для глубоко вложенного объекта
- 4. Передача массивов в функцию (крайне редко)

Передача аргументов в функцию

```
In параметр:

void f(const std::vector<Widget>& widgets);


Out/In-out параметр:

void f(std::vector<Widget>& widgets);
```

Сравните эти подходы

```
void get_screen_size_p(int* x, int* y);
void get_screen_size_r(int& x, int& y);
get_screen_size(&x, &y);
get_screen_size(x, y);
```

Передача параметров в функцию



"Cheap" \approx a handful of hot int copies "Moderate cost" \approx memcpy hot/contiguous ~1KB and no allocation

^{*} or return unique_ptr<X>/make_shared_<X> at the cost of a dynamic allocation

Ограничение ссылок

Нельзя создать массив или контейнер ссылок.

Нельзя создать указатель на ссылку.

Все это — ошибка компиляции:

Πpo this

```
struct Point {
  double x_, y_;

void move(/*Point* this, */ const Vec2d* vec) {
    /*this->*/ x_ += vec->x_;
    /*this->*/ y_ += vec->y_;
  }
};
```

Почему this — указатель, а не ссылка?

Πpo this

- Для this вам не понадобится адресная арифметика
- Обычно он не бывает nullptr
- Всегда инициализирован силами компилятора

this появился в языке раньше ссылок

Объясните, что здесь могло бы происходить

```
void f(int& x) {
  ++x;
int main() {
  double x = 42;
  f(x);
```

Это не скомпилируется

Временные объекты связываются с const ref

```
void f(const int& x) {
  // ++x;
                     Imo xak special case
                     Кажется, здесь нужен специальный механизм
int main() {
  double x = 42;
  f(x);
```