

### C++ Workshop

2. Block, 04.05.2012

Robert Schneider, Sven Brauch | 4. Mai 2012

```
BONCUK ABK HU

a01
HYWHN BAM PACWUPEHHNE $9HKUMU ?1
BNCOKOCKOPOCTHNE 9CT-CTBA?1
9CTAH-KA BHEWHEW $4H-UMY:1
039 ?48

***A9
5 LET A=1.0000001
10 LET B=A
15 FOR I=1 TO 27
20 LET A=A*A
25 LET B=B-2
30 NEXT I
35 PRINT A,B,"NHH.LENINGRAD.SU/MUSEUM"
1202420

**WHN.LENINGRAD.SU/MUSEUM"
568044

QCT CTPOKE
35

Quelle: Wikimedia Commons
CC-BY-SA Sergei Frolov
```

### Gliederung



- Dinge«, Referenzen und Pointer
  - »Dinge« und Speicher
  - Referenzen
  - Pointer
  - Arrays
- Stack und Heap
  - Stack
  - Heap
- Objektorientierte Programmierung



- »Dinge«, Referenzen und Pointer
  - »Dinge« und Speicher
  - Referenzen
  - Pointer
  - Arrays

### **≫Dinge**≪



Das grundlegende Konzept in C++ nennt sich im Standard "object". Hinsichtlich Java und Objektorientierung aber missverständlich! Wir nennen es daher »Ding«.

4. Mai 2012

Stack und Heap

## >> Dinge <<



Das grundlegende Konzept in C++ nennt sich im Standard "object". Hinsichtlich Java und Objektorientierung aber missverständlich! Wir nennen es daher »Ding«.

#### Ein Beispiel

int foo;

Es gibt jetzt ein »Ding« mit dem Namen foo und dem Typen int.

4. Mai 2012

Stack und Heap

## **Definition:** »Ding«



#### Standard, 1.8

Ein »Ding«

ist ein Speicherbereich, aber keine Funktion (auch wenn diese Speicher belegt!).

## **Definition:** »Ding«



#### Standard, 1.8

Ein »Ding«

- 1 ist ein Speicherbereich, aber keine Funktion (auch wenn diese Speicher belegt!).
- a hat eine Speicherdauer, einen Typen und kann einen Namen haben.

## **Definition:** »Ding«



#### Standard, 1.8

#### Ein »Ding«

- ist ein Speicherbereich, aber keine Funktion (auch wenn diese Speicher belegt!).
- hat eine Speicherdauer, einen Typen und kann einen Namen haben.
- hat eine Größe von einem oder mehr Bytes (abgesehen von bit-fields).
- von »einfachem« (POD) Typ besetzt eine zusammenhängende Menge Bytes.
- wird durch eine Definition, den new-Ausdruck oder vom Compiler erzeugt.





#### Standard, 1.7

Die fundamentale Speicher-Einheit im C++ Speichermodell ist das Byte.



### Standard, 1.7

- Die fundamentale Speicher-Einheit im C++ Speichermodell ist das Byte.
- Was ein Byte ist, ist recht abstrakt definiert.



#### Standard, 1.7

- Die fundamentale Speicher-Einheit im C++ Speichermodell ist das Byte.
- Was ein Byte ist, ist recht abstrakt definiert.
- Der Speicher, welcher einem C++ Programm zur Verfügung steht, besteht aus einer oder mehreren Sequenzen von zusammenhängenden Bytes.



#### Standard, 1.7

- Die fundamentale Speicher-Einheit im C++ Speichermodell ist das Byte.
- Was ein Byte ist, ist recht abstrakt definiert.
- Der Speicher, welcher einem C++ Programm zur Verfügung steht, besteht aus einer oder mehreren Sequenzen von zusammenhängenden Bytes.
- Jedes Byte hat eine eindeutige Adresse.





#### Standard, 1.7

- Die fundamentale Speicher-Einheit im C++ Speichermodell ist das Byte.
- Was ein Byte ist, ist recht abstrakt definiert.
- Der Speicher, welcher einem C++ Programm zur Verfügung steht, besteht aus einer oder mehreren Sequenzen von zusammenhängenden Bytes.
- Jedes Byte hat eine eindeutige Adresse.



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

5/42

# »Dinge« und Speicher



Ein »Ding« ist ein Speicherbereich. Wie hängt dieser Speicherbereich mit dem Speicher zusammen, der meinem Programm zur Verfügung steht?

## »Dinge« und Speicher



Ein »Ding« ist ein Speicherbereich. Wie hängt dieser Speicherbereich mit dem Speicher zusammen, der meinem Programm zur Verfügung steht?

### Beispiel: Ein paar »Dinge«

Am einfachsten legt man »Dinge« mittels einer Definitionen an.

Ausnahme: static

```
int foo;
MyType myObj;
int* pi;
```



## »Dinge« und Speicher



Ein »Ding« ist ein Speicherbereich. Wie hängt dieser Speicherbereich mit dem Speicher zusammen, der meinem Programm zur Verfügung steht?

### Beispiel: Ein paar »Dinge«

Am einfachsten legt man »Dinge« mittels einer Definitionen an.

Ausnahme: static

```
int foo;
MyType myObj;
int* pi;
```

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



## »Dinge« und Referenzen



Eine Referenz ist ein zusätzlicher Namen für *dasselbe* »Ding«. Die Speicherdauer wird dadurch *nicht* beeinflusst.

```
bar = 4;
bar2 = 4;
```

## »Dinge« und Referenzen



Eine Referenz ist ein zusätzlicher Namen für *dasselbe* »Ding«. Die Speicherdauer wird dadurch *nicht* beeinflusst.

```
bar = 4;
bar2 = 4;
```



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



## »Dinge« und Referenzen



Eine Referenz ist ein zusätzlicher Namen für *dasselbe* »Ding«. Die Speicherdauer wird dadurch *nicht* beeinflusst.

```
bar = 4;
bar2 = 4;
```



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

```
int bar;
int& bar2 = bar;
```



#### Referenz: Referenzen



#### |TYPE&addName = origName;-

- Führt addName als zusätzlichen Namen für das »Ding« mit dem Namen origName ein.
- addName heißt auch eine Referenz auf origName.

Achtung: Eine Referenz muss immer gleich »initialisiert« werden, d.h. mittels = einem »Ding« zugeordnet. Bei Klassen-Membern in der Initialisations-Liste des Konstruktors.

#### Referenzen als Parameter



Nutzt man eine Referenz als Parameter, so kann man innerhalb der Funktion den Wert des übergebenen »Dings« ändern:

```
void compute(double& p0, double& p1)
{
    p0 = 42.0;
    p1 = 21.0;
}
```

#### Referenzen als Parameter



Nutzt man eine Referenz als Parameter, so kann man innerhalb der Funktion den Wert des übergebenen »Dings« ändern:

```
void compute(double& p0, double& p1)
{
    p0 = 42.0;
    p1 = 21.0;
}
```

```
double alice = 0;
double bob = 1;
compute(alice, bob);
```





Jedes Byte hat eine eindeutige Adresse.





- Jedes Byte hat eine eindeutige Adresse.
- Man darf keine Annahmen darüber treffen, wie diese Adresse tatsächlich aussieht oder wie groß sie ist!



- Jedes Byte hat eine eindeutige Adresse.
- Man darf keine Annahmen darüber treffen, wie diese Adresse tatsächlich aussieht oder wie groß sie ist!
- Was man tun darf, sind Operationen mit Pointern.






- Jedes Byte hat eine eindeutige Adresse.
- Man darf keine Annahmen darüber treffen, wie diese Adresse tatsächlich aussieht oder wie groß sie ist!
- Was man tun darf, sind Operationen mit Pointern.
- Ein Pointer ist ein »Ding«, dessen Inhalt eine Adresse ist.



- Jedes Byte hat eine eindeutige Adresse.
- Man darf keine Annahmen darüber treffen, wie diese Adresse tatsächlich aussieht oder wie groß sie ist!
- Was man tun darf, sind Operationen mit Pointern.
- Ein Pointer ist ein »Ding«, dessen Inhalt eine Adresse ist.

Wir wollen jedoch zwecks Anschauung eine Adresse mit der Nummer der Bytes eines »Dings« identifizieren.



### »Dinge« und Pointer



Sei NAME der Name eines »Dings«. Mit &NAME erhalte ich dann die Adresse des »Dings«, und zwar in der Form eines Pointers.

## »Dinge« und Pointer



Sei NAME der Name eines »Dings«. Mit &NAME erhalte ich dann die Adresse des »Dings«, und zwar in der Form eines Pointers.

Als »Ding« hat der Pointer einen Typ:

```
bool b;
bool* pb = &b;
```



## »Dinge« und Pointer



Sei NAME der Name eines »Dings«. Mit &NAME erhalte ich dann die Adresse des »Dings«, und zwar in der Form eines Pointers.

Als »Ding« hat der Pointer einen Typ:

```
bool b;
bool* pb = &b;
```

Das »Ding« NAME habe den Typen TYPE. Dann hat ein Pointer auf das »Ding« den Typ TYPE∗.



Objektorientierte Programmierung



### Ein Beispiel:

```
int foo;
MyType myObj;
int* pi;
```



### Ein Beispiel:

```
int foo;
MyType myObj;
int* pi;
pi = &foo;
```



### Ein Beispiel:

```
int foo;
MyType myObj;
int* pi;
pi = &foo;
MyType* pMyObj = &myObj;
```





### Ein Beispiel:

```
int foo;
MyType myObj;
int* pi;
pi = &foo;
MyType* pMyObj = &myObj;
```



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12






```
Ein Beispiel:
  int foo;
  MyType myObj;
  int* pi;
  pi = &foo;
  MyType* pMyObj = &myObj;
                          foo
                                          pMyObj
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
```



#### Dereferenzieren




Wie greife ich auf das »Ding« zu, auf welches ein Pointer verweist?



#### Dereferenzieren



Wie greife ich auf das »Ding« zu, auf welches ein Pointer verweist?



Mittels \*pointerName. Man kann diesen Ausdruck deuten als: das » Ding« an der Adresse, die in pointerName gespeichert ist.

## Beispiel

```
int content = *pi;
*pi = 42;
```



#### Pointer vs. Referenzen



Pointer	Referenz							
ist ein ≫Ding≪	ist nur ein zusätzlicher Name							
enthält eine Adresse	enthält selbst nichts							
Inhalt kann sich ändern	bezieht sich immer auf dasselbe ≫Ding≪							
Inhalt muss nicht sinnvoll sein	bezieht sich auf ein existierendes »Ding«							



#### Pointer vs. Referenzen



Pointer	Referenz						
ist ein ≫Ding≪	ist nur ein zusätzlicher Name						
enthält eine Adresse	enthält selbst nichts						
Inhalt kann sich ändern	bezieht sich immer auf dasselbe »Ding«						
Inhalt muss nicht sinnvoll sein	bezieht sich auf ein existierendes $\gg$ Ding $\ll$						

```
MyType myObj;
MyType* pMyObj = &myObj;
MyType& rMyObj = myObj;
MyType myOtherObj;
pMyObj = &myOtherObj;
```



## **Definition eines Arrays**



Mit TYPE name [STATIC\_NUMBER]; erzeuge ich STATIC\_NUMBER »Dinge« hintereinander und zusammenhängend.



## **Definition eines Arrays**



Mit TYPE name [STATIC\_NUMBER]; erzeuge ich STATIC\_NUMBER »Dinge« hintereinander und zusammenhängend.

Beispiel															
double myArr[3];															
00	Λ1		0.2	-my/	\rr	06	0.7	0.0	00	10	11	12			
UU	ÛΤ	UZ	03	04	05	06	U/	U8	09	ΤÛ	ΤT	12			

Objektorientierte Programmierung

## **Zugriff auf die Elemente**



Mit name [DYNAMIC\_NUMBER] greife ich auf ein Element zu, d.h. auf das DYNAMIC\_NUMBER-te »Ding« im Array.

# **Zugriff auf die Elemente**



Mit name [DYNAMIC\_NUMBER] greife ich auf ein Element zu, d.h. auf das DYNAMIC\_NUMBER-te »Ding« im Array.

### Beispiel

double myArr[3]; myArr[1] = 13.37;

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12





 Ein »Ding« erzeugt durch TYPE name [N]; hat den Typen Array von N TYPEs.





- Ein »Ding« erzeugt durch TYPE name [N]; hat den Typen Array von N TYPEs.
- Ein Array von N TYPEs wird automatisch (wo erforderlich) zu einem TYPE\* konvertiert.


4. Mai 2012



- Ein »Ding« erzeugt durch TYPE name [N]; hat den Typen Array von N TYPEs.
- Ein Array von N TYPEs wird automatisch (wo erforderlich) zu einem TYPE\* konvertiert.
- Der so entstehende Pointer zeigt auf name [0].



- Ein »Ding« erzeugt durch TYPE name [N]; hat den Typen Array von N TYPEs.
- Ein Array von N TYPEs wird automatisch (wo erforderlich) zu einem TYPE\* konvertiert.
- Der so entstehende Pointer zeigt auf name [0].



≫Dinge≪, Referenzen und Pointer 


Stack und Heap

#### **Elemente und Pointer**



# Beispiel

```
double
        myArr[3];
double*
        pFirstElem =
                          myArr;
```





#### **Elemente und Pointer**



#### Beispiel

```
double myArr[3];
double* pFirstElem = myArr;

double* pElem = &( myArr[2] );
double* pElem2 = &( myArr[0] ) + 2;
```





#### **Elemente und Pointer**



#### Beispiel

```
double
      myArr[3];
double*
       pFirstElem
                       myArr;
double* pElem
                  = &( myArr[2] );
                  = &( myArr[0] ) + 2;
double* pElem2
double* pElem3
                       pFirstElem[2];
double* pElem4
                       pFirstElem + 2;
          myArr
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
```



- Stack und Heap
  - Stack
  - Heap

Objektorientierte Programmierung

# Speicherdauer von »Dingen«



#### **Block**

■ Ein *Block* beginnt mit { und endet mit }.

Objektorientierte Programmierung

# Speicherdauer von »Dingen«



#### Block

■ Ein *Block* beginnt mit { und endet mit }.

Definiere ich ein »Ding«, so wird es bis zum Ende des Blocks, in welchem es erzeugt wurde, gespeichert.

Diese Art der vorgegebenen Speicherdauer nennt sich *automatic storage duration*.

Stack und Heap



## Speicherdauer von »Dingen«



#### Block

- Ein Block beginnt mit { und endet mit }.
- Ein Block kann mehrere *statements* enthalten z.B. Definitionen, Zuweisungen, Funktionsaufrufe usw.
- Anderer Name: compound statement
- Die geschweiften Klammern bezeichnen keine Blöcke bei: Klassen, namespace, enum

Definiere ich ein »Ding«, so wird es bis zum Ende des Blocks, in welchem es erzeugt wurde, gespeichert.

Diese Art der vorgegebenen Speicherdauer nennt sich *automatic storage duration*.



# Referenz: Definition von »Dingen«, Auf-den-Stack-legen



|TYPEname; bzw. TYPE name(PARAMETER);

- Stellt sicher, dass es Speicher für das »Ding« vom Typ TYPE gibt.
- Führt den Namen name für das ≫Ding« ein.
- Ruft den Konstruktor des »Dings« auf (und übergibt die PARAMETER).

TYPE name [STATIC\_NUMBER]; — die Variante mit Parametern existiert nicht!

- Stellt sicher, dass es Speicher für STATIC\_NUMBER »Dinge« gibt.
- Führt den Namen name ein, dieser ist (fast) identisch zur Adresse des nullten Elements.
- Ruft nacheinander für jedes Element den default-Konstruktor auf, beginnend beim nullten Element.

# Reihenfolge der Definitionen



- Wenn ich (mehrere) »Dinge« innerhalb eines Blocks definiere, werden diese in der Reihenfolge der Definition auf einen Stapel abgelegt – den Stack.
- Das ist nicht wörtlich zu nehmen! Der Stack ist nur gedanklich!

## Reihenfolge der Definitionen



- Wenn ich (mehrere) »Dinge« innerhalb eines Blocks definiere, werden diese in der Reihenfolge der Definition auf einen Stapel abgelegt – den Stack.
- Das ist nicht wörtlich zu nehmen! Der Stack ist nur gedanklich!
- Beim Ende des Blocks werden die »Dinge« wieder vom Stack genommen, und zwar entgegengesetzt der Reihenfolge, in welcher sie definiert wurden (Standard, 6.6 2).

# Reihenfolge der Definitionen



- Wenn ich (mehrere) »Dinge« innerhalb eines Blocks definiere, werden diese in der Reihenfolge der Definition auf einen Stapel abgelegt – den Stack.
- Das ist nicht wörtlich zu nehmen! Der Stack ist nur gedanklich!
- Beim Ende des Blocks werden die »Dinge« wieder vom Stack genommen, und zwar entgegengesetzt der Reihenfolge, in welcher sie definiert wurden (Standard, 6.6 2).

Man kann dieses Verhalten nicht beeinflussen!



#### Referenz: Vom-Stack-nehmen



Für ein »Ding«, welches als TYPE name definiert wurde:

- Ruft den Destruktor des »Dings« auf.
- Gibt den reservierten Speicher wieder frei.

Für ein »Ding«, welches als TYPE name [STATIC\_NUMBER] definiert wurde:

- Ruft nacheinander für jedes Element den Destruktor auf, beginnend beim nullten Element.
- Gibt den reservierten Speicher wieder frei.

## Am Anfang war die Leere...



int main()



Objektorientierte Programmierung

# **Definition von »Dingen« (1)**



foo

```
int main()
   int foo;
```



# Definition von »Dingen« (2)



```
double bar
```

```
int main()
{
   int foo;
   double bar;
```

Objektorientierte Programmierung

# Definition von »Dingen« (3)



```
double bar
```

```
int main()
{
   int foo;
   double bar;
{
```



# **Definition von »Dingen« (4)**



```
MyType myObj
double bar
       foo
```

```
int main()
   int foo;
   double bar;
      MyType myObj;
```

# Definition von »Dingen« (5)



```
bool
          truth
     Type myObj
double bar
       foo
```

```
int main()
   int foo;
   double bar;
      MyType myObj;
      bool truth;
```

# Definition von »Dingen« (6)



```
MyType myObj
double bar
int foo
```

```
int main()
{
   int foo;
   double bar;
   {
      MyType myObj;
     bool truth;
}
```



# Definition von »Dingen« (7)



```
double bar int foo
```

```
int main()
{
   int foo;
   double bar;
   {
      MyType myObj;
     bool truth;
}
```

# Definition von »Dingen« (8)



```
double bar
```

```
int main()
{
   int foo;
   double bar;
   {
      MyType myObj;
     bool truth;
}
```



»Dinge« "auf dem Stack" werden automatisch verwaltet



4. Mai 2012



- »Dinge« "auf dem Stack" werden automatisch verwaltet
- Wie verwalte ich selbst »Dinge«?





- »Dinge« "auf dem Stack" werden automatisch verwaltet
- Wie verwalte ich selbst »Dinge«?
- Wie nutze ich sehr große »Dinge«?



- »Dinge« "auf dem Stack" werden automatisch verwaltet
- Wie verwalte ich selbst »Dinge«?
- Wie nutze ich sehr große »Dinge«?

Die Lösung: "dynamische" Speicherdauer bzw. der Heap





■ Mit new TYPE lege ich ein »Ding« auf dem Heap an.



Objektorientierte Programmierung



- Mit new TYPE lege ich ein »Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer zurück (TYPE\*).





- Mit new TYPE lege ich ein »Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer zurück (TYPE\*).
- Mit delete POINTER; lösche ich das »Ding« vom Heap, auf welches der POINTER verweist.



- Mit new TYPE lege ich ein »Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer zurück (TYPE\*).
- Mit delete POINTER; lösche ich das »Ding« vom Heap, auf welches der POINTER verweist.

### **ACHTUNG**

■ Ohne einen Pointer lässt sich ein »Ding« nicht vom Heap löschen!



Robert Schneider, Sven Brauch - C++ Workshop



- Mit new TYPE lege ich ein »Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer zurück (TYPE\*).
- Mit delete POINTER; lösche ich das »Ding« vom Heap, auf welches der POINTER verweist.

#### **ACHTUNG**

- Ohne einen Pointer lässt sich ein »Ding« nicht vom Heap löschen!
- Daran denken, den Speicher wieder freizugeben, wenn er nicht mehr gebraucht wird!





- Mit new TYPE lege ich ein »Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer zurück (TYPE\*).
- Mit delete POINTER; lösche ich das »Ding« vom Heap, auf welches der POINTER verweist.

#### **ACHTUNG**

- Ohne einen Pointer lässt sich ein »Ding« nicht vom Heap löschen!
- Daran denken, den Speicher wieder freizugeben, wenn er nicht mehr gebraucht wird!
- *Niemals* ein »Ding« mehrmals freigeben!





- Mit new TYPE lege ich ein »Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer zurück (TYPE\*).
- Mit delete POINTER; lösche ich das »Ding« vom Heap, auf welches der POINTER verweist.

#### **ACHTUNG**

- Ohne einen Pointer lässt sich ein »Ding« nicht vom Heap löschen!
- Daran denken, den Speicher wieder freizugeben, wenn er nicht mehr gebraucht wird!
- Niemals ein »Ding« mehrmals freigeben!
- Niemals einen Pointer auf ein freigegebenes »Ding« derefenzieren!





- Mit new TYPE lege ich ein »Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer zurück (TYPE\*).
- Mit delete POINTER; lösche ich das »Ding« vom Heap, auf welches der POINTER verweist.

#### **ACHTUNG**

- Ohne einen Pointer lässt sich ein »Ding« nicht vom Heap löschen!
- Daran denken, den Speicher wieder freizugeben, wenn er nicht mehr gebraucht wird!
- Niemals ein »Ding« mehrmals freigeben!
- Niemals einen Pointer auf ein freigegebenes »Ding« derefenzieren!
- Gute Angewohnheit: Nach delete p; sofort p = 0;, sorgt für (fast) sicheren Programmabsturz im Falle von \*p



Objektorientierte Programmierung

# Arrays auf dem Heap



Arrays lassen sich auch "auf dem Heap anlegen":

Mit new TYPE[DYNAMIC\_NUMBER] lege DYNAMIC\_NUMBER »Ding« auf dem Heap an.

# Arrays auf dem Heap



Arrays lassen sich auch "auf dem Heap anlegen":

- Mit new TYPE[DYNAMIC\_NUMBER] lege DYNAMIC\_NUMBER»Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer auf das nullte Element zurück (TYPE\*).

# Arrays auf dem Heap



### Arrays lassen sich auch "auf dem Heap anlegen":

- Mit new TYPE[DYNAMIC\_NUMBER] lege DYNAMIC\_NUMBER»Ding« auf dem Heap an.
- Der new-Ausdruck gibt einen Pointer auf das nullte Element zurück (TYPE\*).
- Mit delete[] POINTER; lösche ich den Array vom Heap, auf welchen der POINTER verweist.

# Referenz: Allokation auf dem Heap



| newTYPE; bzw. new TYPE(PARAMETER);

- Alloziert das »Ding« auf dem Heap (den Speicher!).
- Ruft den Konstruktor von TYPE auf (und übergibt die PARAMETER).
- Gibt die Adresse des Speichers zurück, als TYPE\*.

new TYPE[DYNAMIC\_NUMBER]; - die Variante mit Parametern existiert
nicht!

- Alloziert DYNAMIC\_NUMBER »Dinge« auf dem Heap (den Speicher!).
- Ruft für jedes Element den default-Konstruktor von TYPE auf.
- Gibt die Adresse des Speichers des nullten Elements zurück, als TYPE\*.

**▼ロト→御ト→草ト→草 → の**9(0)

# **Referenz: Deallokation vom Heap**



|deleteADDRESS;— - ADDRESS muss eine Rückgabe von new sein, sei hier vom Typ TYPE\*

- Ruft den Destruktor vom Objekt auf (ADDRESS->~TYPE();)
- Dealloziert den Speicher vom Heap.

delete[] ADDRESS; — ADDRESS muss eine Rückgabe von new [...] sein

- Ruft nacheinander die Destruktoren der Elementes auf, beginnend mit dem letzten.
- Dealloziert den Speicher vom Heap.

# Stack vs. Heap



#### Stack

- Schnelle Allokation & Deallokation (z.B. ein einzige Operation für beliebig viel »Dinge «!)
- Direkter, schneller Zugriff
- Optimierungen gut und einfach(er) für den Compiler
- Erzeugung & Aufräumen ist automatisch
- Begrenzter Speicher (z.B. 1 MB)
- Größe des »Dings« und Anzahl muss dem Compiler bekannt sein

## Heap

- Für große »Dinge«
- Eigene Verwaltung der Speicherdauer
- Speicherverwaltung während das Programm läuft



Objektorientierte Programmierung



Objektorientierte Programmierung

Robert Schneider, Sven Brauch - C++ Workshop

### **Structures**



#### structs

Ein struct ist eine Zusammenfassung mehrerer Objekte zu einem größeren. Zum Beispiel könnte man ein struct "Quader" erstellen, welches drei Fließkommazahlen beinhaltet.

### Instanzen

Eine solche struct ist lediglich eine abstrakte Beschreibung des Objekts; man arbeitet schließlich mit sogenannten *Instanzen* des Objekts. Beispiel Quader: Die Structure an sich beschreibt das abstrakte Objekt, die Instanz einen konkreten Quader ("der Quader auf meinem Tisch").

# Beispiel für eine Structure



```
struct Box {
    double length;
    double width;
    double height;
};
int main() {
    Box myBox;
    myBox.length = 3;
    myBox.width = 5;
    myBox.height = 2.7;
```

### Klassen



#### Klassen

Eine class ist eine struct, die zusätzlich zu Daten noch Funktionen enthält, die auf diesen Daten operieren.

#### Konstruktor und Destruktor

Eine Klasse hat zwei besondere Funktionen, den Konstruktor und den Destruktor; der Konstruktor wird aufgerufen, wenn eine neue Instanz der Klasse erstellt wird, und der Destruktor, wenn die Instanz wieder gelöscht wird. Der Konstruktor heißt klassenname, der Destruktor ~klassenname.

# Beispiel für eine Klasse



```
#include <iostream>
using namespace std;
class Box {
public:
    void Box(double l. double w. double h) {
        lenath = l:
        width = w:
        height = h:
    void ~Box() {
        cout << "box is being destroyed";</pre>
    double getVolume() {
        return length * width * height;
private:
    double length:
    double width:
    double height:
};
int main() {
    Box myBox(3, 5, 2.7);
    cout << myBox.getVolume();</pre>
```

# Etwas anderes Beispiel für eine Klasse



```
#include <iostream>
using namespace std;
class Box {
public:
    Box(double 1. double w. double h):
    ~Box():
    double getVolume():
private:
    double length:
    double width;
    double height:
};
double Box::getVolume() {
    return length * width * height:
Box::Box(double l, double w, double h) : width(w), length(l), height(h) {
    cout << "Box is being created":
Box::~Box()
   cout << "Box is being destroyed";
int main() {
    Box* mvBox = new Box(3, 5, 2.7):
    cout << myBox->getVolume();
    cout << myBox->length; // Fehler!
    delete myBox;
```

