Conceptos de Lenguajes de Programación

SEMÁNTICA OPERACIONAL PILA DE EJECUCIÓN CON PARÁMETROS

Formas de compartir datos entre diferentes unidades.

- A través de acceso al ambiente no local
- A través del uso de parámetros

Pasaje de Parámetros

- El pasaje de parámetros es el mas flexible y permite la transferencia de diferentes datos en cada llamada.
- Proporciona ventajas en legibilidad y modificabilidad.
- Nos permiten compartir los datos en forma abstracta ya que indican con precisión qué es exactamente lo que se comparte

- Evaluación de los parámetros reales y ligadura con los parámetros formales
 - · Evaluación:
 - En general en el momento de la invocación primero se evalúa los parámetros reales, y luego se hace la ligadura antes de transferir el control a la unidad llamada.
 - Ligadura:
 - Posicional: Se corresponden con la posición que ocupan en la lista
 - Palabra clave o nombre: Se corresponden con el nombre por lo tanto pueden estar colocados indistintamente en la lista.

En Ada pueden mezclarse ambos métodos.

En C++ y en Ada los parámetros formales pueden tener valores por defecto, con lo cual a veces no es necesario listarlos todos en la invocación.

- Clases de parámetros: Datos y Subprograma
 - Parámetros datos

Hay diferentes formas de transmitir los parámetros hacia y desde el programa llamado.

Desde el punto de vista semántico los parámetros formales pueden ser:

- Modo IN: El parámetro formal recibe el dato desde el parámetro real
- Modo out: El parámetro formal envía el dato al parámetro real
- Modo IN/OUT: El parámetro formal recibe el dato del parámetro real y el parámetro formal le envía el dato al parámetro real


SEMÁNTICA – PARÁMETROS Modos

- . Modo IN:
 - Valor
 - . Valor Constante
- Modo OUT:
 - Por resultado
 - Por resultado de funciones
- Modo In Out:
 - Valor resultado
 - . Referencia
 - . Nombre

MODO IN – por valor

```
Program main
        var i:integer;
        Procedure A(a:integer)
                var x,y: integer;
        Begin
               a=a+3;
                x=a+1;
                y=x+1;
        end;
```

Imprime x=3



Begin

i=3;

A(i);

Print(i);

Se copia al alocar el registro en memoria

End.

MODO OUT - resultado

Imprime 5

```
Program main
    var i:integer;
    Procedura A(res a:integer)
                 var x,y: integer;
    Begin
                 a=3
                 x=a+1;
                 y=x+1;
                 a=y;
    end;
Begin
    i=3;
    A(i);
    Print(i);
```

End.

PR le ld i| 3 VR PR le ld VR

Se copia el valor del parámetro al desalocar el registro de memoria, en el registro que llamó al proc o fun.

MODO OUT - resultado de funciones

```
Program main
```

var i:integer;

Function A():integer

var x,y: integer;

Imprime 4

Begin

x=3;

y=x+1;

return y;

end;


Begin

i=3;

i=A();

Print(i);

End.




Se copia el valor del resultado de la función en el campo VR del registro llamador.

MODO IN -OUT - referencia

```
Program main
    var i:integer;
    Procedura A(var a:integer)
                 var x,y: integer;
    Begin
                 a=4
                 x=a+1;
                 y=x+1;
                 a=y;
    end;
Begin
    i=3;
    A(i);
    Print(i);
```

End.



Se trabaja directamente sobre la variable referenciada

MODO IN -OUT - Valor - Resultado

Imprime 6

```
Program main
    var i:integer;
    Procedura A(in-out a:integer)
                 var x,y: integer;
    Begin
                 a=4
                 x=a+1:
                 y=x+1;
                 a=y;
    end;
Begin
    i=3;
    A(i);
    Print(i);
```

End.

PR le ld i| 3 **VR** PR le ld a| 3 X **VR**

Se copia al alocar el registro y se modifica el parámetro real al finalizar la ejecución de la rutina.

MODO IN -OUT - Por nombre

```
Program main
     var i:integer;
     Procedura A(nombre a:integer)
                    var vec[1..3] of integer;
                                                   Imprime 2
     Begin
           vec[1]=0;
                    a=a-1:
                    vec[i]=a;
                    vec[a+1]=1;
     end:
                Si el dato a compartir es:
                - Un único valor se comporta exactamente igual
Begin
                que el pasaje por referencia.
                - Si es una constante es equivalente a por valor.
    i=3;
                - Si es un elemento de un arreglo puede cambiar
                el suscripto entre las distintas referencias
    A(i);
                - Si es una expresión se evalúa cada vez
    Print(i);
```

End.

-	PR	-
	le	
	ld	
	i 3	n eus
	Α	
	VR	
	PR	
	le	
	ld	
	a ↑i	
	vec(1)	
	vec(2)	
	vec(3)	
	VR	

El parámetro formal es sustituído textualmente por el parámetro real