

Lecture 07: Windows I Winter term 2011/2012

Dipl.-Inform. Carsten Willems

Systems Security Ruhr-University Bochum

XOr-


push

push

Horst Görtz Institut Für IT-Sicherheit


Übersicht

- 5.1 Einführung
- 5.2 Anwendungen und Bibliotheken
- 5.3 Die Windows-API und Systemaufrufe
- 5.4 Das PE-Format
- 5.5 Der Windows-Loader
- 5.6 Prozesse
- 5.7 Ausnahme-Behandlung



Microsoft Windows

- Closed-source Betriebssystem
- 16Bit, 32Bit, 64Bit
- Verschiedene Architekturen
 - Workstation, Server, Mobile/PDA, meist x86




Quelle: Wikipedia

Marktanteil

- Markanteil von 92,21%
 - "MarketShare Net Applications", Stand Dez. 2009
- Daher besonders interessant f

 ür RE
 - Malware
 - Security, Vulnerabilities
 - DRM, Kopierschutz




Bestandteile von Windows

Usermode

- Systemprozesse
- Dienste
- Subsysteme
- Anwendungen
- Windows API

Kernelmode

- Executive
- Kernel
- Gerätetreiber
- HAL



Hardware interfaces (buses, I/O devices, interrupts, interval timers, DMA, memory cache control, etc.)



Dateitypen

- Anwendungen (.exe, .scr)
- Dynamische Bibliotheken (.dll, .ocx)
- Kerneltreiber (.sys, .vxd, .exe, .dll)
- → verwenden alle *Portable Executable-Format (PE)*

- Skripte
 - Shell-Skripte (.cmd, .bat)
 - Skriptsprachen (.vbs, .js)
- → hier nicht weiter betrachtet

Windows Anwendungen

- Windows-Systemprogramme
 - Ntoskrnl.exe (eigentlicher Kernel)
 - Winlogon.exe (Benutzeranmeldung, Aktivierung)
 - Csrss.exe (Windows-Subsystem)
 - Explorer.exe, Services.exe, ...
- Windows-Hilfsprogramme
 - Calc.exe, notepad.exe
- Dritthersteller Programme
 - Winword.exe, miranda.exe

Anwendungen

- Anwendungen beinhalten
 - Code = Funktionen, Callback-Routinen, ...
 - Daten = Strings, Keys, Fenster-Layout, Bilder, ...
 - Optional auch Debug-Informationen
- Anwendungen verwenden Bibliotheken
 - Windows Standardbibliotheken
 - Kernel32.dll, user32.dll, ws2_32.dll
 - Compiler Bibliotheken
 - Msvcr80.dll, msvcr80d.dll
 - Dritthersteller Bibliotheken
 - Skype4.dll, flash10.ocx

Bibliotheken


- Sind sehr ähnlich zu Anwendungen
 - beinhalten ebenfalls Code und Daten
- Sind nicht alleine ausführbar
 - haben keine main()-function, nur eine DLLMain()
- Exportieren Symbole
 - Funktionen oder Daten (Variablen)
- Anwendungen importieren diese
 - via Namen ("CreateFileA") oder Ordinalzahl ("0x30")

Bindung mit Bibliothekscode

- Bindung mit Bibliotheksdatei
 - Statisch: Bibliothek zur Compilezeit in Binary einbinden
 - Dynamisch: Bibliothek zur Laufzeit in den Speicher laden
 - DLL = Dynamic Link Library

Library1
Library2
Anwendung

Statische Bindung




Statische Bindung

- Bibliotheksfunktionen und –daten werden mit in der Anwendungsdatei gespeichert
- Vorteile:
 - schnelleres Starten der Anwendung
 - keine Abhängigkeitsprobleme ("dll hell")
- · Nachteile:
 - Größere Anwendungsdatei
 - Keine Mehrfachverwendung von Libraries möglich
 - Bei Bibliotheksupdates müssen Anwendungen neu erstellt werden

Dynamische Bindung

- Anwendung enthält lediglich Referenz auf
 - verwendete Bibliotheken
 - Importierte Funktionen / Daten
- Bibliothek werden
 - mit Anwendung ausgeliefert
 - Oder befinden sich bereits auf dem Zielrechner
- Nachteile / Vorteile
 - Gegenteil der statischen Bindung ©



Windows API

- Aufgaben eines Betriebssystems
 - Verwaltung der Betriebsmittel
 - Speicher, Ein-/Ausgabegeräte, ...
 - Steuerung der Ausführung von Programmen
- Windows API (Application Programmer Interface)
 - Schnittstelle zwischen OS und Anwendungsprogrammen
 - Besteht aus vielen DLLs im system32-Verzeichnis
 - Implementiert in C und Assembler

Beispiel

Erstellen/Öffnen von Dateien: Kernel32!CreateFileA


```
HANDLE WINAPI CreateFile(
    __in LPCTSTR lpFileName,
    __in DWORD dwDesiredAccess,
    __in DWORD dwShareMode,
    __in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
    __in DWORD dwCreationDisposition,
    __in DWORD dwFlagsAndAttributes,
    __in_opt HANDLE hTemplateFile );
```

- Viele API-Funktionen gibt es als A und W-Version
 - A: String-Parameter sind ASCII-Strings
 - W: String-Parameter sind Unicode-Strings
 - Bsp: CreateFileA vs. CreateFileW

DLL-Hierarchie

Hierarchie von DLLs

- Native API: ntdll.dll
- Kernfunktionen: kernel32.dll
- Basisfunktionen: advapi32.dll
- Grafik/Fenster: user32.dll, gdi32.dll
- TCP/IP: Winsock ws2_32.dll
- viele, viele mehr ...



Native API

WINDOWS* NT*/2000 NATIVE API REFERENCE

- Interne Windows NT API
 - Häufige Änderungen an Schnittstelle
 - Meistenteils undokumentiert
 - Sehr gute (RE-)Referenz: Gary Nebbett
- Aufruf
 - nicht direkt von Anwendungsprogrammen benutzt
 - sondern nur indirekt von Windows API, z.B. kernel32.dll
- Implementierung
 - Usermode Komponente: ntdll.dll
 - Meiste Funktionen nur Wrapper für Kernel-Aufruf
 - Kernelmode Komponente: ntoskrnl.exe




Kernel-/Usermodus

- Kernel- oder Usermodus?
 - Bestimmt durch current privilege level (CPL)
 - Bit 0 und 1 des cs-Segment-Descriptors
 - Hardware-Zugriffe nur im KM
 - Privilegierte Operationen nur im KM
 - in, out, write TLB
 - Zugriff auf Kernelspace-Memory nur vom KM
 - Zugriff auf Userspace-Memory vom UM und KM
- Oft Wechsel in Kernelmodus notwendig

Systemaufruf


- Wechsel in den Kernelmodus = Systemaufruf
 - Realisiert über
 - int 3 (alt)
 - syscall (AMD)
 - sysenter (Intel)
- Kein direkter Systemaufruf aus Anwendungen, sondern Windows API führt Systemaufrufe durch



Systemaufruf

Systemaufruf implementiert in ntdll.dll

- EAX = SystemServiceID (SSID)
- EDX = Zeiger auf Usermode Stack
 - Kernel verwendet eigenen Stack



Portable Executable Format


- Abgeleitet vom Common Object File Format (COFF)
- Portable
 - ermöglicht das Laden (und Ausführen?) von Anwendungen unter verschiedenen OS
- Executable
 - beschreibt die Struktur einer ausführbaren Datei
 - Anwendungen
 - Bibliotheken
 - (Geräte)-Treiber

Referenzen

- Informationen zum PE-Format
 - ARTeam Tutorial "PE File Format"
 http://arteam.accessroot.com/arteam/site/download.php
 - Microsoft PE Executable and COFF Specification
 <u>http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/PECOFF.mspx</u>
 - An In-Depth Look into the Win32 PE File Format <u>http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/bb985992.aspx</u>
- Informationen zum COFF-Format
 - http://en.wikipedia.org/wiki/COFF


PE-Format und Loader

- PE-Format unterstützt Windows-Loader beim
 - Erstellung eines neuen Prozesses
 - Nachladen von DLLs
- Nahezu 1:1-Mapping zwischen Datei und Speicher




Aufbau PE-Datei

- Header
 - DOS-Header
 - PE-Header
 - Section Table
- Bebliebig viele Sections
 - Code
 - Daten
 - Debug-Informationen
 - Ressourcen (Icon, ...)



Universität Mannheim Lehrstuhl Praktische Informatik 1



DOS-Header

MZ = Magic Byte of DOS-Header

E Ifanew = offset of

PE-Header start

```
00340000
             5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00
00340010
                                      00 00 00 00 00 00 00
00340020
                               00 00 00 00 00 00 00 00 00
00340030
                  00 00 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 00
00340040
                BA 0E 00 B4 09
                               CD 21 B8 01 4C CD 21 54 68
00340050
         69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E 6E 6F
00340060
         74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20
00340070
         6D 6F 64 65 2E 0D 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00
00340080
         AA 33 E4 9C EE 52 8A CF EE 52 8A CF EE 52 8A CF
00340090
          C9 94 F7 CF E9 52 8A CF EE 52 8B CF 8F 52 8A CF
          C9 94 F1 CF E9 52 8A CF C9 94 E7 CF AE 52 8A CF
003400A0
003400B0
                     EF 52 8A CF C9 94 E4 CF FE 52 8A CF
003400C0
          C9 94 F4 CF EF 52 8A CF C9 94 F6 CF EF 52 8A CF
003400D0
         C9 94 F2 CF EF 52 8A CF 52 69 63 68 EE 52 8A CF
003400E0
         00 00 00 00 00 00 00 00 <del>50 45</del> 00 00 4C 01 04 00
003400F0
          46 EC A3 44 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 02 21
```

2. ´.Í!,LÍ!Th
is program canno
t be run in DOS
mode...\$.....

a3aϔRŠÏîRŠÏîRŠÏ
É"÷ÏéRŠÏîR⟨Ï□RŠÏ
É"ñÏéRŠÏÉ"çÏ®RŠÏ
É"õÏïRŠÏÉ"äÏþRŠÏ
É"ôÏïRŠÏÉ"öÏïRŠÏ
É"ôÏïRŠÏÉ"öÏïRŠÏ

PE.

FìfD....à.

..ŸŸ..

DOS Stub

PE = Magic Byte of PE Header

IMAGE_DOS_HEADER

```
+0x000 e magic
                         : Uint2B
                                                : MZ
+0x002 e cblp
                         : Uint2B
                         : Uint2B
+0x004 e cp
+0x006 e crlc
                         : Uint2B
+0x008 e_cparhdr
                         : Uint2B
+0x00a e minalloc
                         : Uint2B
+0x00c e maxalloc
                         : Uint2B
+0x00e e ss
                         : Uint2B
+0x010 e sp
                         : Uint2B
+0x012 e csum
                         : Uint2B
+0x014 e ip
                         : Uint2B
+0x016 e cs
                         : Uint2B
+0x018 e lfarlc
                         : Uint2B
                         : Uint2B
+0x01a e ovno
                         : [4] Uint2B
+0x01c e res
+0x024 e oemid
                         : Uint2B
+0x026 e oeminfo
                         : Uint2B
+0x028 e res2
                         : [10] Uint2B
+0x03c e lfanew
                         : Int4B
                                                : offset of PE-Header start
```

PE-Header

IMAGE_NT_HEADERS DOS-Stub PE Header IMAGE_FILE_HEADER **Section Table** Section 1 IMAGE_OPTIONAL_HEADER Section 2 Section 3 DATA_DIRECTORY

IMAGE_NT_HEADERS

PE-Header = IMAGE_NT_HEADERS

```
+0x000 Signature : Uint4B ; PE
```

+0x004 FileHeader : _IMAGE_FILE_HEADER

+0x018 OptionalHeader : _IMAGE_OPTIONAL_HEADER

File-Header = IMAGE_FILE_HEADER

```
+0x000 Machine : Uint2B
```

+0x002 NumberOfSections : Uint2B

+0x004 TimeDateStamp : Uint4B

+0x008 PointerToSymbolTable : Uint4B

+0x00c NumberOfSymbols : Uint4B

+0x010 SizeOfOptionalHeader : Uint2B

+0x012 Characteristics : Uint2B ; u.a. DLL-Flag

IMAGE_OPTIONAL_HEADER

```
+0x000 Magic
                                : Uint2B
+0x002 MajorLinkerVersion
                                : Uchar
+0x003 MinorLinkerVersion
                                : Uchar
+0x004 SizeOfCode
                                : Uint4B
+0x008 SizeOfInitializedData
                                : Uint4B
+0x00c SizeOfUninitializedData: Uint4B
+0x010 AddressOfEntryPoint
                                : Uint4B
+0x014 BaseOfCode
                                : Uint4B
+0x018 BaseOfData
                                : Uint4B
+0x01c ImageBase
                                : Uint4B
+0x020 SectionAlignment
                                : Uint4B
+0x024 FileAlignment
                                : Uint4B
```

•••


+0x050 SizeOfHeapReserve : Uint4B +0x054 SizeOfHeapCommit : Uint4B +0x058 LoaderFlags : Uint4B +0x05c NumberOfRvaAndSizes : Uint4B

+0x060 DataDirectory : [16] _IMAGE_DATA_DIRECTORY

Header-Felder

- AddressOfEntryPoint
 - Einstiegspunkt: erste Instruktion die ausgeführt wird
- ImageBase
 - Gewünschte virtuelle Startadresse
 - Wenn besetzt: Relocation notwendig
 - Address space layout randomization (ASLR)
- Granularität: SectionAlignment und FileAlignment
 - Auf Speicher-Ebene, normalerweise 4 KB (Page-Size)
 - Auf Datei-Ebene, normalerweise 512 Bytes
 - Beispiel folgt ...

Data-Directory



Data Directory


- Array mit 16 Einträgen:
 - IMAGE_DATA_DIRECTORY

+0x000 VirtualAddress : Uint4B +0x004 Size : Uint4B

- Beispiel-Einträge:
 - Import-Directory
 - Liste der importierten Funktionen (aus DLLs)
 - Import Address Table (IAT)
 - Adressen der importierten Funktionen
 - Export-Directory
 - Liste der exportierten Funktionen


Data Directory Einträge

```
IMAGE DIRECTORY ENTRY EXPORT
                                         // Export Directory
                                  = 0;
                                         // Import Directory
IMAGE DIRECTORY ENTRY IMPORT
                                   = 1;
IMAGE DIRECTORY ENTRY RESOURCE
                                   = 2;
                                         // Resource Directory
IMAGE DIRECTORY ENTRY EXCEPTION
                                   = 3; // Exception Directory
IMAGE DIRECTORY ENTRY SECURITY
                                        // Security Directory
                                   = 4;
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BASERELOC
                                   = 5;
                                        // Base Relocation Table
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_DEBUG
                                         // Debug Directory
                                   = 6;
                                         // Description String
IMAGE DIRECTORY ENTRY COPYRIGHT
                                   = 7;
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_GLOBALPTR
                                   = 8; // Machine Value (MIPS GP)
IMAGE DIRECTORY ENTRY TLS
                                   = 9;
                                        // TLS Directory
IMAGE DIRECTORY ENTRY LOAD CONFIG
                                   = 10; // Load Configuration Dir.
IMAGE DIRECTORY ENTRY BOUND IMPORT
                                   = 11; // Bound Import Directory
IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IAT
                                         // Import Address Table
                                   = 12;
IMAGE_DIRECTORY_DELAY_IMPORT
                                  = 13;
                                         // Delayed Imports
IMAGE_DIRECTORY_COM_DESCRIPTORS
                                  = 14; // COM Runtime descriptor
IMAGE DIRECTORY RESERVED
                                  = 15; // ...
```



Sections

- Eigentlicher Inhalt der Datei
 - Code, Daten, Ressourcen
 - Debuginfos, ...
- Im Header:
 Metadaten in Section Table
- Auf Header folgen aneinandergereihten Sections



Section Table

- 1 Eintrag pro vorhandener Section
 - Name, Größe und Lage (in Datei und im Speicher)
- Section-Name ist frei wählbar, jedoch häufig:
 - .text Code
 - .data Daten
 - .bss uninitialisierte Daten
 - .rdata readonly-Daten (Konstanten)
 - .rsrc Ressourcen
 - .idata Import Directory

IMAGE SECTION HEADER

+0x000 Name : [8] Uchar

+0x008 VirtualSize : Uint4B ; Grösse im Speicher

+0x00c VirtualAddress : Uint4B ; Adresse im Speicher

+0x010 SizeOfRawData : Uint4B

+0x014 PointerToRawData : Uint4B ; Offset in Datei?

+0x018 PointerToRelocations : Uint4B

+0x01c PointerToLinenumbers : Uint4B

+0x020 NumberOfRelocations : Uint2B

+0x022 NumberOfLinenumbers : Uint2B


10X022 Number of Lifterfamber 3 . Office

: Uint4B ; Code? Daten?

+0x024 Characteristics

Alignment


- Datei Alignment
 - Häufig 0x200 Bytes
 - Segmente starten bei 0x200, 0x400, 0x600, ...
- Speicher Alignment
 - Häufig 1 KB (1 Page)
 - Segmente starten bei OKB, 1KB, 2KB, ...
- .bss-Section (uninitialisierte Daten)
 - 0 Bytes in Datei
 - 1KB (0xF00 Bytes + 0x100 Alignment) im Speicher




Offset, VA, RVA



- Raw file offset
 - 0x200
- Relative Virtual Address (RVA)
 - 0x1000 (= memory offset)
- Virtual Address (VA)
 - 0x401000






Export Directory

- Erinnerung: Bibliotheken exportieren
 - Symbole (=Funktionen und/oder Daten)
 - Zugriff via Ordinalzahl (16Bit-Wert)
 - Kein Lookup nötig → schneller EAT-Zugriff
 - Aber Ordinale können sich bei Update ändern
 - Oder Namen
- Veröffentlichung der Symbole via Export Directory
 - Anzahl der exportierten Symbole
 - Namen der Symbole (falls bekannt)
 - Mapping zwischen Symbolnamen und Ordinalzahlen

Export Directory

- EAT Export Address Table ("AddressOfFunctions")
 - 1 Eintrag für jedes exportierte Symbol
 - Anzahl der Einträge: "NumberOfFunctions"
- ENT Export Name Table ("AddressOfNames")
 - 1 Eintrag für jeden exportierten Namen
 - Anzahl der Einträge: "NumberOfNames"
- EOT Export Ordinal Table ("AddressOfNameOrdinals")
 - 1 Eintrag für jedem ENT-Eintrag
- Alle Tabellen-Einträge sind RVAs

EAT, EOT, ENT



DumpFileA

• ENT kann mehr oder weniger Einträge als EAT haben

DumpFileW

VerifyDump

ENT

EOT

- Aliase: mehrere Namen für eine Function
- Export nur via Ordinal

AddressOfFunctions

AddressOfNames

AddressOfNameOrdinals

IMAGE_EXPORT_DIRECTORY

```
typedef struct _IMAGE_EXPORT_DIRECTORY
   DWORD
           Characteristics;
   DWORD
           TimeDateStamp;
           MajorVersion;
   WORD
   WORD
           MinorVersion;
                                         // interner Name der DLL
   DWORD
           Name;
   DWORD
                                         // gewünschte VA
           Base;
           NumberOfFunctions;
   DWORD
                                         // Anzahl Export
   DWORD NumberOfNames;
                                         // Anzahl Exporte mit Namen
   DWORD
           AddressOfFunctions;
                                         // EAT - Export Address Table
   DWORD
           AddressOfNames;
                                         // ENT - Export Name Table
   DWORD
           AddressOfNameOrdinals;
                                         // EOT - Export Ordinal Table
IMAGE EXPORT DIRECTORY, *PIMAGE EXPORT DIRECTORY;
```

Auffinden von Exporten

- Windows-Loader lädt DLL in den Speicher
- Auffinden eines Exports via "GetProcAddress()"
 - API-Funktion

```
FARPROC GetProcAddress( HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName );
```

- IpProcName ist String
 - Suche in ENT, dann EOT, dann EAT
- IpProcName kann auch ein Ordinal sein
 - HIGH(WORD) = 0, LOW(WORD) = Ordinal
 - Suche dann direkt über EAT
- In EAT steht RVA, ergibt mit DLL-Ladeadresse die VA

EAT - kernel32.dll

	Ordinal	Function ^	Entry Point	
	60 (0x003C)		0x0005B53D	
	61 (0x003C)	ContinueDebugEvent ConvertDefaultLocale	0x000383FF	
<u>. </u>	62 (0x003E)		0x000383FF 0x0002FEDF	
	63 (0x003E)		0x0002FEDF 0x0002FF1E	
	64 (0x003F)		0x0002FF1E 0x000286EE	
	65 (0x0040)	''	0x000280EE 0x0005F39C	
	66 (0x0041)	CopyFileExW	0x0003F39C	
	67 (0x0043)	''	0x00027832 0x0002F87B	
<u> </u>	68 (0x0044)	''	0x0005989A	
	69 (0x0045)	''	0x0006C8E5	
	70 (0x0046)		0x000154FC	
<u> </u>	71 (0x0047)	CreateConsoleScreenBuffer	0x000741A8	
;	72 (0x0048)	CreateDirectoryA	0x000217AC	
;	73 (0x0049)	CreateDirectoryExA	0x0005C213	
;	74 (0x004A)	· '	0x0005B5CA	
	75 (0x004B)	CreateDirectoryW	0x00032402	
	76 (0x004c)	CreateEventA	0x000308B5	
	77 (0x004D)	CreateEventW	0x0000A749	
	78 (0x004E)	CreateFiber	0x0002FFB7	
;	79 (0x004F)	CreateFiberEx	0x0002FFD7	
	80 (0x0050)	CreateFileA	0x00001A28	
	81 (0x0051)	CreateFileMappingA	0x0000950A	
;	82 (0x0052)	CreateFileMappingW	0x0000943C	
)	83 (0x0053)	CreateFileW	0x00010800	
)	84 (0x0054)	CreateHardLinkA	0x0006C769	
)	85 (0x0055)	CreateHardLinkW	0x0006C5AC	
;	86 (0x0056)	CreateIoCompletionPort	0x0003138D	
;	87 (0x0057)	CreateJobObjectA	0x0006C4CC	
	88 (0x0058)	CreateJobObjectW	0x0002CB13	Man

JU