# آنالیز مولفه اصلی - PCA

تمرین درس داده کاوی بخش پنجم – استاد مهردوست کیان رضایی

#### مقدمه

• آنالیز مولفه اصلی (principal component analysis) تکنیکی چند متغیره میباشد که هدف اصلی آن کاهش بعد (کاهش تعداد متغیرها) یک مجموعه داده ی چند متغیره است تا آن جایی که تا حد ممکن تغییرات متغیرهای اولیه در مجموعه داده را توضیح دهد. این هدف به وسیله تبدیل متغیرهای اولیه به یک مجموعه ی جدید از متغیرهای ناهمبسته با نام مولفه های اصلی به دست می آید که ترکیبات خطی از متغیرهای اصلی (اولیه) هستند و طوری مرتب شده اند که چند مولفه اول، بیشترین تغییر پذیری در متغیرهای اصلی را محاسبه میکنند.

#### PCA چیست؟


- به اختصار تکنیکی است برای تبدیل یک مجموعه از متغیرهای همبسته مشاهده شده، به منظور توصیف تغییرات ، به یک مجموعه ی جدید از متغییرهایی که با یکدیگر ناهمبسته هستند.
  - مزیت و کاربرد اصلی آن کاهش بعد است.

#### PCA چیست؟

#### • انگیزه استفاده از PCA:

نمودار پراکنش (scatter plot) برای تحلیل روابط بین دو متغیر مناسب میباشند اما ضعف آن ها در روابط پیچیده تر ناشی از تعداد متغیر های زیاد است. اما PCA با تصویر متغیر ها در جهات دیگر سعی میکند روابط بین آن ها راکشف کند. به طور کلی روش های جستجوی تصویر این امکان را به وجود می آورد که جهات مناسب را پیدا کرده و ابعاد راکاهش داد. در شکل زیر دو بعد به تک بعد تبدیل شده...

#### PCA چیست؟



#### کاربرد های PCA

- استفاده از مولفه های اصلی در حالات زیر ممکن است مفید باشد:
- ۱. تعداد متغیرهای توضیحی در مقایسه با تعداد مشاهدات بسیار زیاد است.
  - ۲. متغیر های توضیحی به شدت همبسته هستند.

#### کاربرد های PCA

• به عنوان کاربر دی از آنالیز مولفه های اصلی، در حوزه اقتصاد میباشد که داده های پیچیده اغلب به وسیله ی چند نوع عدد شاخص به طور مثال شاخص قیمت، میزان دستمزد، هزینه زندگی و .... خلاصه شده اند. هر گاه مالیات قیمت ها در طول زمان تغیر میکند، اقتصاددان مایل است این واقعیت که قیمت های بر خی کالاها تغییر پذیر تر از بقیه بوده یا انیکه قیمت های بر خی کالاها مهمتر از بقیه در نظر گرفته شده اند، را بررسی کند. در هر مورد لازم است که شاخص آن موزون شده باشد. در چنین مثال هایی، اغلب م. لفه ی اصلی اول میتواند نیازهای محقق را بر طرف کند.

#### کاربرد های PCA - ادامه

• اما همیشه اولین مولفه ی اصلی برای یک محقق بیشترین نفع را ندارد. به طور مشال یک زیست شناس برای بررسی میزان تغییر در اندازه های ساختار شناسی روی حیوانات چون تمام همبستگی های دو تایی به احتمال زیاد مثبت میباشند. اغلب با مولفه های دوم و بعدی کار میکنند. چون این مولفه ها ممکن است توصیفی مناسب از جنبه های مختلف شکل حیوان ارائه دهند. دومین مولفه ی اصلی اغلب از جهات اندازه ی حیوان، مورد علاقه ی محقق می باشد. که در این جا به دلیل همبستگی های مثبت، روی اولین مولفه های اصلی تاثیر خواهد گذاشت.

#### کاربرد های PCA - ادامه

• به عنوان یک مثال دیگر:

اولین مولفه ی اصلی در مقادیر روانشناسی بالینی در بیماران ممکن است تنها شاخص قطع علایم بیماری را فراهم کند و بقیه مولفه ها هستند که اطلاعات مهم روانشناس در مورد الگوی علایم بیماری را خواهند داد.

#### آنالیز مولفه های اصلی

• هدف اصلی آنالیز مولفه های اصلی، توصیف تغییرات در یک مجموعه از متغیرهای همبسته  $x'=(x_1,\dots,x_q)$  همبسته  $y'=(y_1,\dots,y_q)$ 

که هر کدام ترکیبی خطی از متغیرهای X هستند، میباشند. متغیرهای جدید به ترتیب که هر تبه ی اهمیت در نظر گرفته میشوند. بدین ترتیب که  $y_1$  تا حد ممکن بیشترین میزان تغییر در داده های اولیه را در میان تمام ترکیبات خطی X محاسبه میکند. سپس  $y_2$  بـرای محاسبه ی تا حد ممکن میزان تغییر باقی مانده انتخاب شده به طوری که با  $y_1$  ناهمبسته باشد. متغیر های جدید تعریف شده با این فرایند یعنی

 $y_1, \dots, y_q$ 

مولفه های اصلی هستند.

#### آنالیز مولفه های اصلی

• به طور کلی از تحلیل مولفه های اصلی انتظار می رود که تعداد کمی از اولین مولفه ها، نسبت بزرگی از میزان تغییر در متغیرهای اولیه  $\chi_1, \dots, \chi_q$  را محاسبه کنند (توضیح دهند) در نتیجه برای تهیه خلاصه ای مناسب با بعد کمتر از این متغیرها به دلایل گوناگون استفاده میشود.

# توضیحات گام به گام PCA

• قدم اول: استاندارد سازى

هدف اصلی این قدم استاندار د سازی دامنه متغیر های اولیه پیوسته است که هر کدام به میزان مساوی در آنالیز سهم داشته باشند.

استاندار د سازی : در آمار استاندار د سازی، به فرایندی گفته میشود که در آن متغیر های مختلف در یک scale قرار داده میشوند.

# توضیحات گام به گام PCA – استاندار د سازی

- به طور دقیق تر، دلیل اصلی آنکه استاندارد سازی ضروری است، در نظر گرفتن میزان حساسیت متغیرهای بعدی نسبت به واریانس متغیرهای آغازین است.
- به همین دلیل است، اگر تفاوت زیادی بین دامنه متغیر های آغازین وجود داشته باشد، آن متغیر هایی که دامنه بزرگتری دارند بر آنهایی که دامنه کوچکتری دارند ارجحیت پیدا میکنند. به عنوان مثال یک متغیر که دامنه آن بین تا ۱۰۰ است بر یک متغیر یک دامنه آن تا ۱۰ است ارجحیت (dominate) پیدا میکند.) که ما را به سمت نتایج جانبدارانه (biased results) می برد.

### توضیحات گام به گام PCA – استاندار د سازی

• بنابراین تبدیل داده به مقیاس های قابل مقایسه میتواند از این مشکل جلوگیری کند.

• از نظر ریاضیاتی، این کار با تفریق کردن از میانگین و تقسیم آن بر انحراف معیار برای هــر مقدار از هر متغیر به دست می آید.

 $z = rac{value - mean}{standard \ deviation}$ 

- دومین قدم: محاسبه ماتریس کوواریانس
- هدف از این قدم فهمیدن اینکه چقدر متغیرهای مجموعه داده ورودی از میانگین دور (متفاوت) هستند. به عبارت دیگر بفهمیم آیا رابطه ای میان آنها برقرار است یا خیر؟
- به این دلیل که گاهی، متغیرها به شدت همبسته هستند و مقادیر افزونه داده زیادی در خود دارند.
- پس به همین دلیل برای شناسایی این همبستگی از ماتریس کوواریانس استفاده و آن را محاسبه میکنیم.

• برای مثال برای یک دیتاست سه بعدی، با سه متغیر X, Y, Z ماتریس کوواریانس به فرم زیر است:

$$\left[ \begin{array}{cccc} Cov(x,x) & Cov(x,y) & Cov(x,z) \\ Cov(y,x) & Cov(y,y) & Cov(y,z) \\ Cov(z,x) & Cov(z,y) & Cov(z,z) \end{array} \right]$$

Covariance Matrix for 3-Dimensional Data

• از آنجایی که کوواریانس یک متغیر با خودش برابر مقدار واریانس آن متغیر است. cov(a,a) = var(a)

پس در واقع ما در قطر اصلی مقدار واریانس متغیر ها را خواهیم داشت. • از طرفی چون کوورایانس دارای خاصیت جابجایی است یعنی:

- cov(a, b) = cov(b, a)


پس ماتریس کوواریانس، ماتریس بالا مثلثی و ماتریس پایین مثلثی یکسانی دارند.

- اما آیا ماتریس کوواریانس همبستگی بین متغیرها را به ما میدهد؟
  - در واقع علامت کوواریانس است که بسیار اهمیت دارد زیرا:
- ۱. اگر مثبت بود آنگاه: دو متغیر با هم کم یا زیاد میشوند (همبسته هستند)
- ۲. اگر منفی بود آنگاه: یک متغیر زیاد و دیگری کم یا برعکس (غیر همبسته هستند)

#### توضیحات گام به گام PCA – بردار های ویژه و مقدار های ویژه

• قدم سوم: محاسبه بردار ویژه و مقدار ویژه از ماتریس کوواریانس برای شناسایی مولفه های اصلی است.

مولفه های اصلی : متغیرهای جدید هستند که از ترکیب خطی از متغیرهای اولیه ساخته میشوند.



## توضیحات گام به گام PCA – بردار های ویژه و مقدار های ویژه

- طبقه بندی اطلاعات در مولفه های اصلی به این شکل، این امکان را به ما میدهـد بـدون از دست دادن اطلاعات زیاد بعد را کاهش دهیم.
- نکته مهم در اینجا این است که ، مولفه های اصلی تفسیر خاصی و معنی خاصی ندارند و فقط از ترکیبات خطی متغیر های آغازین به دست می آیند.
- از نظر هندسی، مولفه های اصلی مسیر داده ها که ماکسیمم مقدار واریانس را توضیح میدهد، نشان میدهد. و در واقع خط در شکل بیشترین حجم داده را در خود تسخیر میکند.
- برای سادگی ، به مولفه های اصلی به عنوان یک محورجدید که بهترین زاویه برای دیـدن و ارزیابی داده است نگاه کنید.

# توضیحات گام به گام PCA – بردارهای ویژه و مقدارهای ویژه

• مثال: فرض کنید که دیتاست ما دو بعدی و با دو متغیر X,y است.که بر دارهای ویژه و مقدار های ویژه و مقدار های ویژه به شرح زیر باشد:

$$v1 = \begin{bmatrix} 0.6778736 \\ 0.7351785 \end{bmatrix} \qquad \lambda_1 = 1.284028$$

$$v2 = \begin{bmatrix} -0.7351785\\ 0.6778736 \end{bmatrix} \qquad \lambda_2 = 0.04908323$$

# توضیحات گام به گام PCA – بردارهای ویژه و مقدارهای ویژه - ادامه مثال

- $\lambda_1 > \lambda_2$  اگر مقادیر ویژه را به صورت نزولی فرض کنیم، داریم
- که بدین معنی است اولین مولفه اصلی (PCA۱) همان  $v_1$ است و دومین مولفه اصلی (PCA۲) همان  $v_2$  است.
- بعد از اینکه مولفه های اصلی خود را شناختیم، برای محاسبه در صد واریانس به وسیله هر مولفه، ما مقدار ویژه هر مولفه را تقسیم بر مجموع مقدار ویژه ها میکنیم.اگر این اعمال را برای مثال صفحه قبل انجام دهیم به دست می آوریم که به ترتیب PCA۱ و PCA۲ شامل ۹۶٪ و ۴٪ واریانس داده ها میباشند.

# توضیحات گام به گام PCA – بردار ویژگی

- قدم چهارم: بردار ویژگی
- همانطور که در گام قبل دیدیم ، محاسبه بردار ویژه و مرتب کردن آنها بر اساس مقادیر ویژه که نزولی بودند، این امکان را برای ما فراهم کرد که مولفه های اصلی را بسازیم.
- در این گام، کاری که ما انجام میدهیم این است که آیا همه مولفه های اصلی را نگه داریم یا بی ارزش ترین مولفه اصلی را کنار بگذاریم و ماتریس خود را با استفاده از بر دار های باقی مانده بسازیم که به آن بر دار ویژگی میگویند.
- پس بردار ویژگی یک ماتریس است که ستون های آن شامل بردار های ویژه ای از مولفه
  ها است که ما تصمیم میگیریم آنها را نگه داریم.این اولین گام در کاهش بعد داده است، زیرا
  ما تصمیم میگیریم که از n بردار ویژه مولفه ها p تا را انتخاب کنیم. دیتاست نهایی ما در
  آخر تنها p بعد خواهد داشت!!!

## توضیحات گام به گام PCA – بازسازی مجدد داده

- گام آخر:بازسازی مجدد داده بر روی محور مولفه های اصلی است.
- در این گام، که آخرین مرحله است، هدف آن است که بر دار ویژگی ها استفاده کنیم تا داده ها از محور اصلی خود به آن محوری که مولفه های اصلی نمایش میدهند جهت گیری مجدد (reorient) نماید.
  - فرمول مجموعه داده نهایی به شرح زیر است:

 $Final\ Data\ set = Feature Vector^T * Standardized Original Dataset^T$ 

#### منابع

- principal components.pdf (otago.ac.nz)
- pca.dvi (cmu.edu)
- Python PCA (Principal Component Analysis) with Sklearn DataCamp
- A Step-by-Step Explanation of Principal Component Analysis (PCA) |
   Built In