练习内容:

FISCO BCOS和控制台安装与基本用法

练习环境:

Ubuntu 20.04

练习时间:

1小时

目的:

- 1. 掌握FISCO BCOS安装和控制台安装以及基本用法
- 2. 掌握FISCO BCOS环境依赖,能够安装所需的包
- 3. 掌握FISCO BCOS一键安装方法 (搭链脚本)
- 4. 掌握FISCO BCOS控制台安装方法
- 5. 掌握FISCO BCOS所需的配置文件和关键配置项
- 6. 掌握控制台基本用法,能够安装、调试合约,能够help的使用

流程

- 1. 搭建链
- 2. 安装控制台
- 3. 编写和调用合约

环境介绍:

下面进行环境申请,请点击右面屏幕下面的"实训工具"按钮,申请实训环境,如下图



本节实验环境为Linux终端环境,如下图,需要具备一定的Linux命令基础知识。



后面章节实验环境,根据实验内容不同,有的为Linux终端环境,也有些为Linux远程云电脑桌面,请按屏幕 左边任务描述,进行实验。

请点击右下角屏幕的"下一步"按钮,进入下一步骤的实验。

FISCO BCOS安装和状态检查

第一步. 安装依赖

开发部署工具 build_chain.sh 脚本依赖于openssl, curl,使用以下命令安装openssl和curl。

apt install -y openssl curl

第二步. 进入FISCO BCOS目录

以下命令,回到root目录下的fisco目录,后续的操作都将在此目录下进行

cd /root/fisco

第三步. 搭建单群组4节点联盟链

在fisco目录下执行下面的指令,查看当前目录中是否存在nodes目录,如果存在,则删除此目录,如果不存在则跳过删除目录步骤。

ls rm -rf nodes

```
root@c1048-u3338-s3949-m84-845dcf665d-969lx:~/fisco# ls
build_chain.sh fisco-bcos
console.tar.gz gen_node_cert.sh webase-front.zip

root@c1048-u3338-s3949-m84-845dcf665d-969lx:~/fisco# rm -r4 nodes/
root@c1048-u3338-s3949-m84-845dcf665d-969lx:~/fisco# ls
build_chain.sh console.tar.gz fisco-bcos gen_node_cert.sh webase-front.zip
root@c1048-u3338-s3949-m84-845dcf665d-969lx:~/fisco#
```

在fisco目录下执行下面的指令,生成一条单群组4节点的FISCO链。 请确保机器的30300~30303, 20200~20203, 8545~8548端口没有被占用。

```
bash build_chain.sh -1 127.0.0.1:4 -p 30300,20200,8545 -e ./fisco-bcos
```

其中-p参数指定起始端口,分别是p2p_port,channel_port,jsonrpc_port 出于安全性和易用性考虑,v2.3.0版本最新配置将listen_ip拆分成jsonrpc_listen_ip和channel_listen_ip,但 仍保留对listen_ip的解析功能,详细请参考官方文档。

为便于开发和体验,channel_listen_ip参考配置是 0.0.0.0 ,出于安全考虑,请根据实际业务网络情况,修改为安全的监听地址,如:内网IP或特定的外网IP。

-e参数指定了本地二进制文件,可以避免从网络下载,加快部署速度。

命令执行成功会输出All completed,如下的信息。如果执行出错,请检查nodes/build.log文件中的错误信息。

```
Checking fisco-bcos binary...
Binary check passed.
_____
Generating CA key...
Generating keys ...
Processing IP:127.0.0.1 Total:4 Agency:agency Groups:1
_____
Generating configurations...
Processing IP:127.0.0.1 Total:4 Agency:agency Groups:1
[INFO] Execute the download_console.sh script in directory named by IP to get FISCO-
BCOS console.
e.g. bash /fisco/nodes/127.0.0.1/download_console.sh
_____
[INFO] FISCO-BCOS Path : bin/fisco-bcos
[INFO] Start Port : 30300 20200 8545
[INFO] Server IP
                 : 127.0.0.1:4
                 : /fisco/nodes
[INFO] Output Dir
[INFO] CA Key Path
                 : /fisco/nodes/cert/ca.key
______
[INFO] All completed. Files in /fisco/nodes
```

第四步. 启动FISCO BCOS链

启动所有节点,bash为linux系统自带的命令处理工具,下面命令由bash解析执行脚本,启动fisco区块链

```
bash nodes/127.0.0.1/start_all.sh
```

启动成功会输出类似下面内容的响应。否则请使用netstat -an | grep tcp检查机器的30300~30303, 20200~20203, 8545~8548端口是否被占用。

```
try to start node0
try to start node1
try to start node2
try to start node3
node1 start successfully
node2 start successfully
node0 start successfully
node3 start successfully
```

第五步. 检查进程

检查进程是否启动。

Linux ps (英文全拼: process status) 命令用于显示当前进程的状态,类似于 windows 的任务管理器。 Linux grep 命令用于查找文件里符合条件的字符串。下面的命令意思是使用ps查看linux中正在运行的进程 (ps -ef),然后找到不包含grep的进程列表(grep -v grep),再找到包含fisco-bcos的进程列表(grep fisco-bcos),中间的竖线代表管道,将上一个命令的输出,转换为下一个命令的输入。

```
ps -ef | grep -v grep | grep fisco-bcos
```

正常情况会有类似下面的输出; 如果进程数不为4,则进程没有启动(一般是端口被占用导致的)

```
fisco 5453 1 1 17:11 pts/0 00:00:02
/fisco/nodes/127.0.0.1/node0/../fisco-bcos -c config.ini
fisco 5459 1 1 17:11 pts/0 00:00:02
/fisco/nodes/127.0.0.1/node1/../fisco-bcos -c config.ini
fisco 5464 1 1 17:11 pts/0 00:00:02
/fisco/nodes/127.0.0.1/node2/../fisco-bcos -c config.ini
fisco 5476 1 1 17:11 pts/0 00:00:02
/fisco/nodes/127.0.0.1/node3/../fisco-bcos -c config.ini
```

第六步. 检查日志输出

如下,查看节点node0链接的节点数。tail 命令可用于查看文件的内容,有一个常用的参数 -f 表示查看文件 尾部新增加的内容。

```
tail -f nodes/127.0.0.1/node0/log/log* | grep connected
```

正常情况会不停地输出连接信息,从输出可以看出node0与另外3个节点有连接。

```
info|2019-01-21 17:30:58.316769| [P2P][Service] heartBeat,connected count=3
info|2019-01-21 17:31:08.316922| [P2P][Service] heartBeat,connected count=3
info|2019-01-21 17:31:18.317105| [P2P][Service] heartBeat,connected count=3
```

按==Ctrl+C==按键,可结束当前命令执行。

执行下面指令,检查是否在共识

```
tail -f nodes/127.0.0.1/node0/log/log* | grep +++
```

正常情况会不停输出++++Generating seal,表示共识正常。

按==Ctrl+C==按键,可结束当前命令执行。

本节任务

- 1 我们查看了与node0连接的节点数量,尝试查看其他节点,如与node1的连接节点数量
- 2 我们查看了node0的共识情况,尝试查看其他节点,如node1的共识情况

完成本节联系后,请点击"下一步"进入下一步骤实验。

FISCO BCOS控制台安装和使用

第一步. 准备依赖

安装java,下面命令更新系统的安装源,安装默认的java jdk。

```
apt update
apt install -y openjdk-8-jdk
```

回到fisco目录,准备安装控制台程序

cd /root/fisco

第二步. 解压控制台程序安装包

tar zxvf console.tar.gz

第三步. 创建配置文件

解压缩完成后,拷贝控制台配置文件,若节点未采用默认端口,请将文件中的20200替换成节点对应的 channel端口。本例中,我们采用的就是默认配置安装,故直接使用样例配置文件即可。

```
# 最新版本控制台使用如下命令拷贝配置文件
cp -n console/conf/config-example.toml console/conf/config.toml
```

第四步. 配置证书

配置控制台证书,复制BCOS的证书到console的配置目录

```
cp -r nodes/127.0.0.1/sdk/* console/conf/
```

第五步. 启动并使用控制台

进入控制台程序所在目录, 执行下面命令启动控制台

```
cd /root/fisco/console && bash start.sh
```

输出下述信息表明启动成功 否则请检查conf/config.toml中节点端口配置是否正确

```
______
Welcome to FISCO BCOS console(2.6.0)!
Type 'help' or 'h' for help. Type 'quit' or 'q' to quit console.
 | $$$$$$$ \$$$$$| $$$$$$\| $$$$$$\| $$$$$$$\| $$$$$$$\|
$$$$$$\| $$$$$$\
   | $$ | $$__\$$| $$ \$$| $$ | $$ | $$__/ $$| $$ \$$| $$
$$| $$___\$$
\$$ \
    $$$$$
_\$$$$$\
   _| $$_ | \__| $$| $$__/ \| $$__/ $$ | $$__/ $$| $$__/ \| $$__/
$$| \__| $$
| $$
   | $$ \ \$$ $$ \$$ $$ \$$ $$ | $$ $$ \$$ $$ \$$
\$$
\$$$$$$
```

```
# 获取客户端版本
[group:1]> getNodeVersion
ClientVersion{
   version='2.6.0',
   supportedVersion='2.6.0',
   chainId='1',
   buildTime='20200819 15:47:59',
   buildType='Darwin/appleclang/RelWithDebInfo',
   gitBranch='HEAD',
   gitCommitHash='e4a5ef2ef64d1943fccc4ebc61467a91779fb1c0'
}
# 获取节点信息
[group:1]> getPeers
   PeerInfo{
nodeID='c1bd77e188cd0783256ee06838020f24a697f9af785438403d3620967a4a3612e3abc4bbe98
6d1e9dddf62d4236bff0b7d19a935a3cd44889f681409d5bf8692',
        ipAndPort='127.0.0.1:30302',
        agency='agency',
        topic=[
       ],
       node='node2'
   },
   PeerInfo{
nodeID='7f27f5d67f104eacf689790f09313e4343e7887a1a7b79c31cd151be33c7c8dd57c895a6608
6c3c8e0b54d2fa493407e0d9646b2bd9fc29a94fd3663a5332e6a',
        ipAndPort='127.0.0.1:57266',
        agency='agency',
       topic=[
            _block_notify_1
       node='node1'
   },
   PeerInfo{
nodeID='862f26d9681ed4c12681bf81a50d0b8c66dd5b6ee7b0b42a4af12bb37b1ad2442f7dcfe8dac
4e737ce9fa46aa94d904e8c474659eabf575d6715995553245be5',
        ipAndPort='127.0.0.1:30303',
        agency='agency',
       topic=[
       ],
       node='node3'
   }
]
# 退出控制台
[group:1]> quit
```

本节任务

1 尝试重新启动控制台,重复上面的控制台命令,熟悉操作 完成本节联系后,请点击"**下一步**"进入下一步骤实验。

安装WeBASE-Front中间件

第一步. 进入FISCO目录

讲入fisco目录:

cd /root/fisco

第二步. 解压WeBASE-Front压缩包

unzip webase-front.zip

第三步. 配置证书

拷贝证书到WeBASE-Front配置文件夹

cp -r nodes/127.0.0.1/sdk/* webase-front/conf

第四步. 启动WeBASE-Front服务

cd webase-front
bash start.sh

查看终端输出启动结果:


========

Server com.webank.webase.front.Application Port 5002 ...PID(2565) [Starting]. Please check message through the log file (default path:./log/).

第五步. 打开浏览器,访问WeBASE-Front Web服务

http://127.0.0.1:5002/WeBASE-Front/

服务成功启动, 切换到中文



本节任务

- 1部署WeBASE-Front中间件。
- 2 启动WeBASE-Front Web服务,熟悉、了解WeBASE-Front的管理功能。

完成本节联系后,请点击"下一步"进入下一步骤实验。

扩容一个新节点

第一步. 进入fisco目录

进入fisco目录:

cd /root/fisco

第二步. 生成新节点私钥证书

复制gen_node_cert.sh脚本到nodes/127.0.0.1/目录下

```
cp -rf gen_node_cert.sh nodes/127.0.0.1/
cd nodes/127.0.0.1/
ls
```

生成新节点node4的私钥证书

```
bash gen_node_cert.sh -c ../cert/agency -o node4
```

国密版本请执行下面的指令生成证书。

```
bash gen_node_cert.sh -c ../cert/agency -o node4 -g ../gmcert/agency/
```

- -c指定机构证书及私钥所在路径;
- -o输出到指定文件夹,其中node4/conf中会存在机构agency新签发的证书和私钥;成功会输出 All completed 提示;

第三步. 准备节点配置文件

拷贝node0/config.ini、node0/start.sh和node0/stop.sh到node4目录

```
cp node0/config.ini node0/start.sh node0/stop.sh node4/
```

修改node4/config.ini。对于[rpc]模块,修改channel_listen_port=20204和jsonrpc_listen_port=8549;对于[p2p]模块,修改listen_port=30304并在node.中增加自身节点信息

```
vim node4/config.ini
```

内容参考如下:

```
[rpc]
    ;rpc listen ip
   listen_ip=127.0.0.1
    ;channelserver listen port
   channel_listen_port=20204
    ;jsonrpc listen port
   jsonrpc_listen_port=8549
[p2p]
    ;p2p listen ip
   listen_ip=0.0.0.0
    ;p2p listen port
   listen_port=30304
    ; nodes to connect
   node.0=127.0.0.1:30300
   node.1=127.0.0.1:30301
   node.2=127.0.0.1:30302
   node.3=127.0.0.1:30303
   node.4=127.0.0.1:30304
```

拷贝节点1的node0/conf/group.1.genesis(内含群组节点初始列表)和node0/conf/group.1.ini到node4/conf目录下

cp node0/conf/group.1.genesis node0/conf/group.1.ini node4/conf/

第四步. 启动新节点

执行node4/start.sh启动节点

```
bash node4/start.sh
```

确认启动是否成功

```
tail -f node4/log/log* | grep "connected count"
```

确认node4与其他节点连接已经建立,加入网络操作完成。

```
info|2020-12-22 20:44:36.113611|[P2P][Service] heartBeat,connected count=4
info|2020-12-22 20:44:46.117942|[P2P][Service] heartBeat,connected count=4
info|2020-12-22 20:44:56.120799|[P2P][Service] heartBeat,connected count=4
```

第五步. 节点加入群组

首先获取node4的nodeid,执行命令cat node4/conf/node.nodeid,得到类似下面的字符串就是nodeid,nodeid是节点公钥的16进制表示【复制nodeid后面来用】,国密请执行cat node4/conf/gmnode.nodeid

94ae60f93ef9a25a93666e0149b7b4cb0e044a61b7dcd1b00096f2bdb17d1c6853fc81a24e037c9d0780 3fcaf78f768de2ba56a4f729ef91baeadaa55a8ccd6e

启动控制台console:

```
cd ../../console
bash start.sh
```

使用控制台将node4加入群组1,注意替换nodeid为前面查询出来的node4的nodeid:

```
[group:1]> getObserverList
[]

[group:1]> addObserver
94ae60f93ef9a25a93666e0149b7b4cb0e044a61b7dcd1b00096f2bdb17d1c6853fc81a24e037c9d0780
3fcaf78f768de2ba56a4f729ef91baeadaa55a8ccd6e
{
    "code":1,
    "msg":"Success"
}

[group:1]> getObserverList
[

94ae60f93ef9a25a93666e0149b7b4cb0e044a61b7dcd1b00096f2bdb17d1c6853fc81a24e037c9d0780
3fcaf78f768de2ba56a4f729ef91baeadaa55a8ccd6e
]
```

使用addSealer将node4作为共识节点加入群组1

```
[group:1]> getSealerList
6c41f7e138051a13a220cb186e934398e37700295ff355b87f113704996b3e03750100e16653cda18b5f
954d3b7b08d068ca4a9d65cec5a40db980b697ffb699,
7404cdf7f34f038aba90059ff25dc5f05f538010c55e98976aea6bc954910f34f15a255869751c8fe564
bdb0fa1eee8e2db47eeca0fdd1359beaac6adcd37ede,
89a57f08c614cd283e5e915c23714c2fa685237e8bdb,
e5ea1e18717418a57f115bf1cea5168250f86e5b77f74dd15d0c4bf3758ca37002059ba2e54131296d16
46a62be5faf85e243dac8d33d452acd63e20428b72ed
]
[group:1]> addSealer
94ae60f93ef9a25a93666e0149b7b4cb0e044a61b7dcd1b00096f2bdb17d1c6853fc81a24e037c9d0780
3fcaf78f768de2ba56a4f729ef91baeadaa55a8ccd6e
   "code":1,
   "msg":"Success"
}
[group:1]> getSealerList
6c41f7e138051a13a220cb186e934398e37700295ff355b87f113704996b3e03750100e16653cda18b5f
954d3b7b08d068ca4a9d65cec5a40db980b697ffb699,
```

7404cdf7f34f038aba90059ff25dc5f05f538010c55e98976aea6bc954910f34f15a255869751c8fe564bdb0fa1eee8e2db47eeca0fdd1359beaac6adcd37ede,

a7b856e5b59072c809ea963fa45ede72f7d37561affff989fbede6cd61a40137e2146db205434788e61b89a57f08c614cd283e5e915c23714c2fa685237e8bdb,

e5ea1e18717418a57f115bf1cea5168250f86e5b77f74dd15d0c4bf3758ca37002059ba2e54131296d1646a62be5faf85e243dac8d33d452acd63e20428b72ed,

94ae60f93ef9a25a93666e0149b7b4cb0e044a61b7dcd1b00096f2bdb17d1c6853fc81a24e037c9d0780 3fcaf78f768de2ba56a4f729ef91baeadaa55a8ccd6e

本节任务

- 1 熟悉新节点扩容操作。
- 2 尝试将新节点加入观察和共识中。

完成本节联系后,请点击"下一步"进入下一步骤实验。