

07-2. 타입 변환과 다형성

혼자 공부하는 자바 (신용권 저)

목차

- 시작하기 전에
- 자동 타입 변환
- 필드의 다형성
- 매개변수의 다형성
- 강제 타입 변환
- 객체 타입 확인
- 키워드로 끝내는 핵심 포인트

시작하기 전에

[핵심 키워드]: 클래스 타입 변환, 자동 타입 변환, 다형성, 강제 타입 변환, instanceof

[핵심 포인트]

기본 타입과 마찬가지로 클래스도 타입 변환이 있다. 이를 활용하면 객체 지향 프로그래밍의 다형성을 구현할 수 있다.


❖ 다형성

- 사용 방법은 동일하지만 다양한 객체 활용해 여러 실행결과가 나오도록 하는 성질
- 메소드 재정의와 타입 변환으로 구현




자동 타입 변환

- ❖ 자동 타입 변환 (promotion)
 - 프로그램 실행 도중 자동으로 타입 변환 일어나는 것



자동 타입 변환

■ 바로 위 부모가 아니더라도 상속 계층에서 상위 타입인 경우 자동 타입 변환 일어날 수 있음



자동 타입 변환

- 부모 타입으로 자동 타입 변환 이후에는 부모 클래스에 선언된 필드 및 메소드만 접근 가능
- 예외적으로, 메소드가 자식 클래스에서 재정의될 경우 자식 클래스의 메소드가 대신 호출


```
class ChildExample {
class Parent {
 void method1() { ... }
                                            public static void main(String[] args) {
 void method2() { ... } 
                                              Child child = new Child();
                                              Parent parent = child;
                                              parent.method1();
                  상속
                                              parent.method2();
class Child extends Parent{
                                              parent.method3(); //호출 불가능
  void method2() { … } //재정의
 void method3() { ··· } ←
```

필드의 다형성

❖ 필드의 다형성

- 필드 타입을 부모 타입으로 선언할 경우
 - 다양한 자식 객체가 저장되어 필드 사용 결과 달라질 수 있음

```
class Car {
 //필드
 Tire frontLeftTire = new Tire();
 Tire frontRightTire = new Tire();
 Tire backLeftTire = new Tire();
 Tire backRightTire = new Tire();
 //메소드
  void run() {
    frontLeftTire.roll();
    frontRightTire.roll();
    backLeftTire.roll();
    backRightTire.roll();
```





```
Car myCar = new Car();
myCar.frontRightTire = new HankookTire();
myCar.backLeftTire = new KumhoTire();
myCar.run();
```

매개 변수의 다형성

- ❖ 매개 변수의 다형성
 - 매개 변수를 부모 타입으로 선언하는 효과
 - 메소드 호출 시 매개값으로 부모 객체 및 모든 자식 객체를 제공할 수 있음
 - 자식의 재정의된 메소드가 호출 -> 다형성

```
class Driver {
    void drive(Vehicle vehicle) {
       vehicle.run();
    }
}
Driver driver = new Driver();
Vehicle vehicle = new Vehicle();
driver.drive(vehicle);
```





강제 타입 변환

- ❖ 강제 타입 변환 (casting)
 - 부모 타입을 자식 타입으로 변환
 - 조건: 자식 타입이 부모 타입으로 자동 타입 변환한 후 다시 반대로 변환할 때 사용

```
자식타입 변수 = (자식타입) <u>부모타입;</u>
부모 타입을 자식 타입으로 변환
```

```
Parent parent = new Child(); //자동 타입 변환
Child child = (Child) parent; //강제 타입 변환
```

```
class Parent {
   String field1;
   void method1() { ... }
   void method2() { ... }
}

class Child extends Parent {
   String field2;
   void method3() { ... }
}
```

```
class ChildExample {
   public static void main(String[] args) {
      Parent parent = new Child();
      parent.field1 = "xxx";
      parent.method1();
      parent.method2();
      parent.field2 = "yyy"; //불가능

      Child child = (Child) parent;
      child.field2 = "yyy"; //가능
      child.method3(); //가능
    }
}
```

객체 타입 확인

❖ instanceof 연산자

- 어떤 객체가 어느 클래스의 인스턴스인지 확인
- 메소드 내 강제 타입 변환 필요한 경우
 - 타입 확인하지 않고 강제 타입 변환 시도 시 ClassCastException 발생할 수 있음
 - instanceof 연산자 통해 확인 후 안전하게 실행

```
boolean result = 좌항(객체) instanceof 우항(타입)
Parent parent = new Parent();
Child child = (Child) parent; //강제 타입 변환을 할 수 없음
                     Parent
                              Child
public void method(Parent parent) {
                                        Parent 매개 변수가 참조하는
  if(parent instanceof Child) { <-</pre>
                                        객체가 Child인지 조사
    Child child = (Child) parent;
```

키워드로 끝내는 핵심 포인트

- 클래스 타입 변환 : 다른 클래스 타입으로 객체를 대입
- 자동 타입 변환 : 자식 객체를 부모 타입 변수에 대입할 때에는 자동으로 타입이 변환됨



■ 강제 타입 변환 : 부모 타입 객체를 다시 자식 타입에 대입할 때 강제 타입 변환일 필요

자식타입 변수 = (자식타입) <u>부모타입;</u> 부모 타입을 자식 타입으로 변환

- instanceof 연산자: 객체가 어떤 타입인지 조사할 때 instanceof 연산자 사용.
- 다형성 : 객체 사용 방법은 동일하나 실행결과가 다양하게 나오는 성질.
 메소드 재정의와 타입 변환으로 구현.

Thank You!

혼자 공부하는 자바 (신용권 저)