

geolocator

네이티브 연동

· geolocator 패키지 등록하기

dependencies:

geolocator: ^8.2.1

안드로이드 설정하기

AndroidManifest.xml 파일에 퍼미션을 선언

• 퍼미션 선언하기

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>

iOS 설정하기

• iOS 앱의 info.plist 파일에 다음처럼 키를 등록

키등록하기

<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>This app needs access to location when open.</string>
<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>
<string>This app needs access to location when in the background.</string>

현재 위치 얻기

- geolocator의 모든 기능은 Geolocator라는 클래스의 함수로 제공
- 현재 위치를 얻기 전에 기기에서 위치 정보 획득 기능이 활성화되었는지를 판단
- Geolocator. isLocationServiceEnabled() 함수를 호출

```
• 위치 정보 획득 가능한지 확인

bool serviceEnabled = await Geolocator.isLocationServiceEnabled();
if (!serviceEnabled) {
  return Future.error('Location services are disabled.');
}
```

현재 위치 얻기

- 퍼미션 설정을 확인
- 위치 추적 퍼미션이 설정됐는지는 Geolocator.checkPermission() 함수로 알 수 있습니다.
- 함수의 반환값은 LocationPermission 객체이며 이 값이 Location.denied라면 퍼미션이 거부된 상태

```
PAN 추적 퍼미션 확인

LocationPermission permission = await Geolocator.checkPermission();

if (permission == LocationPermission.denied) {

permission = await Geolocator.requestPermission();

if (permission == LocationPermission.denied) {

return Future.error('permissions are denied');

}

}
```

현재 위치 얻기

- 퍼미션 조정 다이얼로그를 띄우는 함수는 Geolocatior.requestPermission()
- 다이얼로그가 닫힐 때 사용자가 어떻게 조정했는지를 Geolocation.requestPersmission() 함수의 결괏값으로 받아 다시 한번 퍼미션을 확인
- Geolocator.getCurrentPosition() 함수를 이용해 위치 획득
- 함수의 반환값인 Position 객체가 현재 위치에 해당하는 값

```
Position position = await Geolocator.getCurrentPosition();
setState(() {
  latitude=position.latitude.toString();
  longitude=position.longitude.toString();
});
```



감사합니다

단단히 마음먹고 떠난 사람은 산꼭대기에 도착할 수 있다. 산은 올라가는 사람에게만 정복된다.

> 윌리엄 셰익스피어 William Shakespeare