

널 안전성이란?

- 널 안전성null safety란 널 포인트 예외NPE: null point exception를 프로그램을 실행하기 전 코드를 작성하는 시점에 점검하는 것을 의미
- NPE 발생 가능성을 컴파일러가 미리 점검해 널에 안전한 코드를 작성

널 허용과 널 불허

- 변수를 선언할 때 널 허용(Nullable)과 널 불허(NonNull)로 구분
- 다트 언어에서 변수는 기본으로 널 불허로 선언
- 널 허용으로 선언하려면 타입 뒤에 물음표 ?를 추가

```
• 별 불허와 별 허용 변수 선언

int a1 = 10;
int? a2 = 10; 별 허용 변수 선언
```

```
• 별대입차이

int a1 = 10;

int? a2 = 10;

testFun() {
  a1 = null; // 오류
  a2 = null;
}
```

```
• 모든 타입에 적용되는 널 허용 설정

String str1 = null; // 오류

String? str2 = null;

class User{ }
User user1 = null; // 오류
User? user2 = null;
```

널 불허 변수의 초기화

■ 변수를 선언하면서 초깃값을 주지 않으면 자동으로 널로 초기화

```
• 함수에서 널 불혀 지역 변수 초기화

int al; // 오류

class User {
  int al; // 오류

}

testFun() {
  int al; // 성공
  al = null; // 오류

널 불허 변수에 널을 대입해서 오류 발생
}
```

```
• 초기화하지 않은 널 불허 변수 오류 발생
int a1; // 오류
int? a2;
```

```
    값을 대입하지 않고 사용한 예
    testFun() {
        int a1;
        print(a1 + 10); // 오류
    }
```

```
    값을 대입하고 사용한 예
    testFun() {
        int a1;
        a1 = 10;
        print(a1 + 10); // 성공
        }
```

var 타입의 널 안전성

• var로 선언한 변수는 널 허용 여부도 대입하는 값에 따라 컴파일러가 자동으로 결정

```
• var 타입 변수에 물음표를 붙이면 오류

main() {

  var a1 = 10;

  var a2 = null;

  var a3;

  var? a4 = null; // 오류
}
```

```
• var 타입 변수의 널 허용 여부

var a1 = 10;  // int
var a2 = null;  // dynamic
var a3;  // dynamic

testFun() {
  a1 = 20;
  a1 = null;  // 오류

  a2 = 20;
  a2 = "hello";
  a2 = null;

  a3 = 20;
  a3 = "hello";
  a3 = null;
}
```

var 타입의 널 안전성

```
• var 타입 변수에 타입이 정의된 변수 대입하기

int no1 = 10;  // 널 불허
int? no2;  // 널 허용

var a1 = no1;  // int로 결정
var a2 = no2;  // int?로 결정

testFun() {
  a1 = 20;
  a1 = null;  // 널 불허 변수에 널을 대입해서 오류

a2 = 20;
  a2 = "hello";  // int? 타입에 문자열을 대입해서 오류
  a2 = null;
}
```

dynamic 타입의 널 안전성

■ dynamic 타입은 모든 타입의 데이터를 대입할 수 있으므로 널을 허용하는 Nullable도 포함

```
• dynamic 타입의 별 허용

dynamic a1 = 10;
dynamic a2;
dynamic? a3;

testFun() {
  a1 = null;
  a2 = null;
  a3 = null;
}
```

널 안전성과 형 변환

■ Nullable은 NonNull의 상위 타입



```
· 자동 형 변환

int a1 = 10;
int? a2 = 10;

main() {
 a1 = a2; // 오류
 a2 = a1; // 성공
}
```

널 안전성과 형 변환

• 다트에서 명시적 형 변환 연산자는 as

```
• 명시적 형 변환

int a1 = 10;
int? a2 = 20;

main() {
  a1 = a2 as int;
  print("a1: $a1, a2: $a2");
  }

실행 결과
}
```

초기화를 미루는 late 연산자

• late는 초기화를 미루는 연산자

널인지 점검할 때 - ! 연산자

• 변수 이름 뒤에 ! 연산자를 추가하면 이 변숫값이 널일 때 런 타임 오류가 발생

```
• 함수 호출문에 ! 연산자 사용

int? some(arg) {
  if ( arg == 10 ) {
    return 0;
  } else {
    return null;
  }
}

main() {
  int a = some(10)!;
  print('a: $a');  // a: 0
  int b = some(20)!;  // some() 함수가 널을 반환하므로 런 타임 오류
  print('b: $b');
}
```

```
• 별인지 점검

int? a1 = 20;

main() {
  a1!;
  a1 = null;
  a1!; // 런 타임 오류
}
```

멤버에 접근할 때 - ?., ?[] 연산자

■ 널 허용 객체나 리스트의 멤버에 접근할 때는 ?.나 ?[] 연산자를 사용






그림 4-3 ?, 연산 로직

```
• 널 허용 객체의 멤버에 접근하기

String? str = "hello";

main() {
   str.isEmpty; // 오류
}
```

```
• 널 객체의 멤버에 접근할 때 null 반환하기

main() {
  int? no1 = 10;
  bool? result1 = no1?.isEven;
  print('result 1 : $result1');

no1 = null;
  bool? result2 = no1?.isEven;
  print('result 2 : $result2');
}
```

▶ 실행 결과

```
true
```

값을 대입할 때 - ??= 연산자

■ 널 허용 변수에 널이 아닌 값만 대입하고 싶다면 ??= 연산자를 사용

```
• 널일때 대입하지 않기

main() {
  int? data3;
  data3 ??= 10;
  print('data3 : $data3');
  data3 ??= null;
  print('data3 : $data3');
}

data3 : 10

data3 : 10
```

값을 대체할 때 - ?? 연산자

■ 널 허용 변수가 널일 때 대체할 값을 지정하고 싶다면 ?? 연산자를 사용

```
• 널일 때 값 대체하기

main() {

String? data4 = 'hello';

String? result = data4 ?? 'world';

print('result : $result');

data4 = null;

result = data4 ?? 'world';

print('result : $result');

}

result : hello

result : world
```



감사합니다

단단히 마음먹고 떠난 사람은 산꼭대기에 도착할 수 있다. 산은 올라가는 사람에게만 정복된다.

> 윌리엄 셰익스피어 William Shakespeare