Git을 사용한 버전 관리

pull과 push의 자세한 이해









저장소 동기화 파헤치기

로컬 저장소와 원격저장소를 서로 동기화 시키기 위해서는 아래의 2개의 과정을 거쳐야 합니다.

1. remote 저장소의 이름을 지정해 줍니다.

git remote add origin https://github.com/group/project

2. 트래킹 브랜치를 설정해서 push 또는 pull을 합니다.

git pull origin master

git push --set-upstream origin master git push origin master

그냥 git pull, git push를 하면 안되는 걸까요?

저장소 동기화 파헤치기

최초로 원격저장소를 pull 하게 되면 다음과 같은 메시지를 볼 수 있습니다.

```
$ git pull
There is no tracking information for the current branch.
Please specify which branch you want to merge with.
See git-pull(1) for details.
    git pull <remote> <branch>
If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:
    git branch --set-upstream-to=origin/<branch> master
```

저장소 동기화 파헤치기

최초로 원격저장소를 push하게 되면 다음과 같은 메시지를 볼 수 있습니다.

\$ git push


fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

git push --set-upstream origin master

--set-upstream

--set-upstream

앞에서 다룬 메시지는 원격저장소에 위치한 브랜치를 추적하기 위한 로컬 저장소의 브랜치가 정해지지 않았다는 의미입니다.



pull push 파헤치기

remote 등록

first라는 원격저장소를 등록해 보겠습니다.

git remote add first https://github.com/group/project1

```
$ git remote -v
first https://gitlab.com/group/project1 (fetch)
first https://gitlab.com/group/project1 (push)
```


pull을 할 때의 명령어를 파헤쳐 볼까요? pull은 원격저장소로 부터 데이터를 가져오며 병합하는 명령어입니다.

git pull origin master


pull 옆에 우리가 받아오고자 하는 원격 저장소의 이름과 원격 저장소에서 받아오고자 하는 브랜치의 이름을 적어주면 됩니다.


git pull first dog

pull 을 했을 때 다음과 같이 트래킹 브랜치가 생성되며 원격저장소에서의 dog 브랜치가 위치한 위치를 보여줍니다.




트래킹 브랜치가 생성되었지만 로컬저장소에서 트래킹 브랜치와 연결된 브랜치가 존재하지 않습니다.







cat이라는 브랜치를 만들고 아래의 명령으로 트래킹 브랜치와 연결시키겠습니다.

git branch --set-upstream-to=first/dog cat



만약 원격저장소의 dog 브랜치에 새로운 commit이 올라오게 되더라도 cat 브랜치에서 git pull을 실행하면 트래킹 브랜치가 위치해 있는 곳까지 fast-forward가 이루어집니다.





이번에는 push를 할 때의 명령어를 파헤쳐 볼까요? push는 원격저장소로 데이터를 전송하는 명령어 입니다.

git push

git clone 명령어로 저장소를 복사해온 것이 아니면 처음 push 할 때 실제로는 다음과 같은 명령을 사용해야 합니다.

git push origin master

push 옆에 데이터를 전송하고자 하는 원격저장소와 push하기 희망하는 로컬저장소의 브랜치 이름을 적어줍니다.

git push second cat

remote 등록


새로운 second라는 원격저장소를 등록해 보겠습니다.


git remote add second https://github.com/group/project2

```
$ git remote -v
first https://gitlab.com/group/project1 (fetch)
first https://gitlab.com/group/project1 (push)
second https://gitlab.com/group.project2 (fetch)
second https://gitlab.com/group.project2 (push)
```

second 원격저장소는 현재 비어있는 상태 입니다.

git remote second cat 명령으로 push를 진행 해보겠습니다.







cat 브랜치 까지의 내용이 second 저장소로 push 됩니다.







아직 로컬저장소의 cat 브랜치가 원격저장소의 cat 브랜치와 트래킹 되지 않은 상태입니다.




로컬과 원격 브랜치가 아직 서로 연결이 안되어 있기 때문에 바로 git push second 로 명령어를 사용할 수 없습니다.

```
elice@Desktop MINGW64 ~/local_repo (cat)
$ git remote -v
fatal: The current branch cat has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream
git push --set-upstream second cat
```

cat 브랜치를 트래킹 해주기 위해서 아래 명령어를 사용하겠습니다.

git branch -set-upstream-to=second/cat cat



또는 아래와 같이 push와 동시에 트래킹을 설정할 수 있습니다.

git push --set-upstream second cat second 원격저장소 first 원격저장소 c3 c4 cat My computer second/cat first/dog c1 **c2 c**3 cat **c4**

결론

트래킹 브랜치는 저장소에 존재하는 특정 브랜치의 위치를 알려줍니다.

트래킹 브랜치의 정보를 이용해서 내가 원하는 브랜치와 서로 트래킹을 시켜주고 지속적으로 관리할 수 있습니다.

