

ROOM-HOUSE.COM

РУКОВОДСТВО по ЗАГРУЗКЕ Room-House в xTER контейнере

Часть 2

v1.34(C) Room-House.com 2021-2023

Содержание (часть 2)

1. Настройка Room-House		3
1.1. Админ интерфейс		3
1.1.	1. Имя узла и домена	4
1.1.	2. Внешний IP адрес	5
1.1.3. Пароль админа		5
1.1.4. TURN-сервер		5
1.1.	5. Замена SSL сертификатов	5
2. Настройка прокси-сервера		8
2.1 Apache 2.4		8
3. Запуск на «bare metal»		12
3.1	Флэшка для загрузчика	12
3.2	BIOS/UEFI	12

1 Настройка Room-House

```
Rif [Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine Vew Input Devices Help

STORY 1.45.2 (20-lec-2013)

Filespites label:

Filespites label:

Frequent size-4906 (10p-2)

F
```

```
-- UG Edition in XTER SafeContainer (tm)

-- THE SYSTEM IS UP and RUNNING NOW:

-- please open the admin interface https://192.168.88.200, c

-- only if this system has a WiFi device: SSID mudejar, key


-- UI login: admin, password: ed838432

-- please change these defaults in the Settings menu!

localhost login: _
```

Первая загрузка xTER на новой VM завершена. Обратите внимание на имя «localhost» - когда вы поменяете его в админке, уже при следующей загрузке оно и здесь тоже изменится.

Пора идти в админку — в тексте на странице загрузки рекомендуется открыть URL 192.168.88.200:8443



Игнорируйте предупреждение о несоответствии сертификата — ведь вы пока на URL, содержащий только IP, причём локальный,

а не имя хоста в домене «room-house.com», для которого этот сертификат был бы в самый раз. Будет, но позже — после настройки имени хоста.

1.1 Админ интерфейс



Окно входа в «админку» xTER — набирайте «admin» в первом поле и админ-пароль по умолчанию «ed838432» - во втором.

После входа, идите в меню «Settings»:

1.1.1 Имя узла

Поменяйте имя с «localhost» на то, которое будет у вашего House в DNS:



1.1.2 Внешний ІР адрес

Поменяйте «External IP» на внешний Static IP вашего роутера:



1.1.3 Пароль админа

Поменяйте пароль админа (обязательно запишите новый пароль!):



1.1.4 **ТURN-сервер**

Если вы на виртуальной машине типа «NAT», для корректной работы с коннектами извне ЛС вам нужен внешний TURN-сервер — здесь вы можете поменять по умолчанию «127.0.0.1» на тот IP, который вам известен.

1.1.5 Замена SSL сертификатов

Поменяйте имя домена и загрузите его SSLсертификаты (опция, если есть готовые сертификаты и возможность редактировать DNS для своего домена, а также есть свой прокси-сервер):



2 Настройка прокси-сервера

2.1 Apache 2.4

В качестве примера, вот настройка проксисервера Apache 2.4 для одного узла RoomHouse «roma.room-house.com». Так как данный узел работает на виртуальной машине типа «Bridged» под Linux, мы переадресуем порт 8453 (https, служебный порт R-H) прямо на порт 443 роутера. И в то же время, так как рабочий порт у видеочата 8443, то роутер получает на него пакеты непосредственно с прокси.

<VirtualHost _default_:443>
ServerAdmin alex@xter.tech
ServerName roma.room-house.com
SSLProxyEngine on
SSLProxyVerify off
SSLProxyCheckPeerCN on
SSLProxyCheckPeerName on
SSLProxyCheckPeerExpire on
SSLProxyProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1
ProxyPreserveHost On

RewriteRule /(.*) wss://123.23.1.123:8443/\$1 [P,L]

RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]

RewriteRule /(.*) https://123.23.1.123:8443/\$1 [P,L]

ProxyPass / https://123.23.1.123:8443/

ProxyPassReverse / https://123.23.1.123:8443/

ProxyPass "/groupcall" "wss://123.23.1.123:8443/groupcall"

ProxyPassReverse "/groupcall"

ProxyRequests Off RewriteEngine On

"wss://123.23.1.123:8443/groupcall"

RewriteRule \.php.* - [F,L]

SSLCertificateFile

"/usr/local/apache2/conf/certbot/archive/room-house.com/cert1.pem"

SSLCertificateKeyFile

"/usr/local/apache2/conf/certbot/archive/room-

house.com/privkey1.pem"

SSLCertificateChainFile

"/usr/local/apache2/conf/certbot/archive/room-

house.com/fullchain1.pem"

SetEnvIf Request_URI "\.php.*?" no_log

ErrorLog logs/roma_server-error_log

 ${\tt CustomLog\ logs/roma_server-access_log\ common}$

</VirtualHost>

<VirtualHost _default_:8453>

ServerAdmin alex@xter.tech

ServerName roma.room-house.com

SSLProxyEngine on

SSLProxyVerify off

SSLProxvCheckPeerCN on

SSLProxyCheckPeerName on

SSLProxyCheckPeerExpire on

SSLProxyProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1

ProxyPreserveHost On

ProxyRequests Off

ProxyPass / https://123.23.1.123/

ProxyPassReverse / https://123.23.1.123/

SSLEngine on

SSLCertificateFile

"/usr/local/apache2/conf/certbot/archive/room-house.com/cert1.pem"

SSLCertificateKeyFile
"/usr/local/apache2/conf/certbot/archive/room-house.com/privkey1.pem"

SSLCertificateChainFile
"/usr/local/apache2/conf/certbot/archive/room-house.com/fullchain1.pem"

SetEnvlf Request_URI "\.php.*?" no_log

ErrorLog logs/roma_server-error_log

CustomLog logs/roma_server-access_log common

</virtualHost>

3 Запуск на «bare metal»

3.1 Флэшка для загрузчика

3.2 BIOS/UEFI