一、布局方式

- 1. 标准流/静态流
- 2. 浮动布局
 - 1) 属性
 - 2) 取值
 - 3) 特点
 - 4) 常见问题
 - 5) 解决
- 3. 定位布局
 - 1) 属性
 - 2) 取值
 - 3) 偏移属性
 - 4) 分类
 - 5) 堆叠次序

二、背景属性

- 1. 背景颜色
- 2. 背景图片相关
 - 1) 设置背景图片
 - 2) 设置背景图片的重复方式
 - 3) 设置背景图片的显示位置
 - 4) 设置背景图片的尺寸
 - 4/ 以且月泉区//
- 3. 背景属性简写

三、文本属性

- 1. 字体相关
 - 1) 设置字体大小
 - 2) 设置字体粗细程度
 - 3) 设置斜体
 - 4) 设置字体名称
 - 5)字体属性简写

2. 文本样式

- 1) 文本颜色
- 2) 文本装饰线
- 3) 文本内容的水平对齐方式
- 4) 行高
- <u>5)</u> font属性简写2

一、布局方式

1. 标准流/静态流

默认布局方式,按照代码书写顺序及标签类型从上到下,从左到右依次显示

2. 浮动布局

1) 属性

float

2) 取值

可取left或right,设置元素向左浮动或向右浮动

float:left/right;

3) 特点

- 元素设置浮动会从原始位置脱流,向左或向右依次停靠在其他元素边缘,在文档中不再占位
- 元素设置浮动,就具有块元素的特征,可以手动调整宽高
- "文字环绕":浮动元素遮挡正常元素的位置,无法遮挡正常内容的显示,内容围绕在浮动元素周围显示

4) 常见问题

子元素全部设置浮动,导致父元素高度为0,影响父元素背景色和背景图片展示,影响页面布局

5)解决

- 对于内容固定的元素,如果子元素都浮动,可以给父元素固定高度(例:导航栏)
- 在父元素的末尾添加空的块元素。设置clear:both;清除浮动
- 为父元素设置overflow:hidden:解决高度为0

3. 定位布局

结合偏移属性调整元素的显示位置

1) 属性

position

2) 取值

可取relative (相对定位) /absolute (绝对定位) /fixed (固定定位)

postion:relative/absolute/fixed

3) 偏移属性

设置定位的元素可以使用偏移属性调整距离参照物的位置

top 距参照物的顶部 right 距参照物的右侧 bottom 距参照物的底部 left 距参照物的左侧

4) 分类

• relative 相对定位

元素设置相对定位,可参照元素在文档中的原始位置进行偏移,不会脱离文档流

- absolute 绝对定位
- 1. 绝对定位的元素参照离他最近的已经定位的祖先元素进行偏移,如果没有,则参照窗口进行偏移
- 2. 绝对定位的元素会脱流,在文档中不占位,可以手动设置宽高

使用绝对定位:

"父相子绝":父元素设置相对定位,子元素绝对定位,参照已定位的父元素偏移.

- fixed 固定定位
 - 1. 参照窗口进行定位,不跟随网页滚动而滚动
 - 2. 脱离文档流

5) 堆叠次序

元素发生堆叠时可以使用 z-index 属性调整已定位元素的显示位置,值越大元素越靠上:

- 属性:z-index
- 取值: 无单位的数值,数值越大,越靠上
- 堆叠:
- 1. 定位元素与文档中正常元素发生堆叠,永远是已定位元素在上
- 2. 同为已定位元素发生堆叠, 按照 HTML 代码的书写顺序, 后来者居上

二、背景属性

1. 背景颜色

background-color: red;

2. 背景图片相关

1) 设置背景图片

```
background-image : url("路径");
```

设置背景图片,指定图片路径,如果路径中出现中文或空格,需要加引号

2) 设置背景图片的重复方式

默认背景图片从元素的左上角显示,如果图片尺寸与元素尺寸不匹配时,会出现以下情况:

- 1. 如果元素尺寸大于图片尺寸, 会自动重复平铺, 直至铺满整个元素
- 2. 如果元素尺寸小于图片尺寸,图片默认从元素左上角开始显示,超出部分不可见

background-repeat:repeat/repeat-x/repeat-y/no-repeat

取值:

repeat 默认值,沿水平和垂直方向重复平铺 repeat-x 沿X轴重复平铺 repeat-y 沿Y轴重复平铺

no-repeat 不重复平铺

3) 设置背景图片的显示位置

默认显示在元素左上角

background-position:x y;

取值方式:

1. 像素值

设置背景图片的在元素坐标系中的起点坐标

2. 方位值

水平 : left/center/right 垂直 : top/center/bottom

注: 如果只设置某一个方向的方位值, 另外一个方向默认为center

3. 百分比

类似于方位值,根据百分比计算背景图片的显示坐标。

计算方式:

横坐标 = (元素宽度 - 背景图片宽度) * x% 纵坐标 = (元素高度 - 背景图片高度) * y %

特殊值:

0%0%左上角100%100%右下50%50%居中显示

精灵图技术: 为了减少网络请求,可以将所有的小图标拼接在一张图片上,一次网络请求全部得到;借助于background-position进行背景图片位置的调整,实现显示不同的图标

4) 设置背景图片的尺寸

```
background-size:width height;
```

取值方式:

- 1. 像素值
 - 1. 500px 500px; 同时指定宽高
 - 2. 500px; 指定宽度,高度自适应
- 2. 百分比

百分比参照元素的尺寸进行计算

- 1.50% 50%; 根据元素宽高,分别计算图片的宽高
- 2. 50%; 根据元素宽度计算图片宽高,图片高度等比例缩放

3. 背景属性简写

```
background:color url("") repeat position;
```

注意:

- 1. 如果需要同时设置以上属性值,遵照相应顺序书写
- 2. background-size 单独设置

三、文本属性

1. 字体相关

1) 设置字体大小

```
font-size:20px;
```

2) 设置字体粗细程度

```
font-weight:normal;
```

取值:

- 1. normal (默认值) 等价于400
- 2. bold (加粗) 等价于700

3) 设置斜体

```
font-style:italic;
```

4) 设置字体名称

```
font-family:Arial,"黑体";
```

取值:

- 1. 可以指定多个字体名称作为备选字体,使用逗号隔开
- 2. 如果字体名称为中文,或者名称中出现了空格,必须使用引号

例:

```
font-family:Arial;
font-family:"黑体","Microsoft YaHei",Arial;
```

5) 字体属性简写

```
font : style weight size family;
```

注意:

- 1. 如果四个属性值都必须设置,严格按照顺序书写
- 2. size family 是必填项

2. 文本样式

1) 文本颜色

```
color:red;
```

2) 文本装饰线

```
text-decoration:none;
```

取值:

```
underline 下划线
overline 上划线
line-through 删除线
none 取消装饰线
```

3) 文本内容的水平对齐方式

```
text-align:center;
```

取值:

left(默认値)左对齐center居中对齐right右对齐justify两端对齐

4) 行高

line-height:30px;

使用:

文本在当前行中永远垂直居中,可以借助行高调整文本在元素中的垂直显示位置

line-height = height 设置一行文本在元素中垂直居中

line-height > height 文本下移显示 line-height < height 文本靠上显示

特殊:

line-height可以采用无单位的数值,代表当前字体大小的倍数,以此计算行高

5) font属性简写2

font : size/line-height family;