一、尺寸与颜色单位

- 1. 尺寸单位
- 2. 颜色单位

2. CSS 盒模型

- 1. 内容尺寸
- 2. 边框
 - 1. 边框实现
 - 2. 单边框设置
 - 3. 网页三角标制作
 - 4. 圆角边框
 - 5. 轮廓线
 - 6. 盒阴影
- 3. 内边距
- 4. 外边距
- 5. 元素最终尺寸的计算

一、尺寸与颜色单位

1. 尺寸单位

- px 像素单位
- % 百分比,参照父元素对应属性的值进行计算
- em 字体尺寸单位,参照父元素的字体大小计算,1em=16px
- rem字体尺寸单位,参照根元素的字体大小计算, 1rem=16px

2. 颜色单位

- 英文单词: red, green, blue
- rgb(r,g,b) 使用三原色表示,每种颜色取值0~255
- rgba(r,g,b,alpha) 三原色每种取值0~255, alpha取值0(透明)~1(不透明)
- 十六进制表示:以#为前缀,分为长十六进制和短十六进制。
 - 长十六进制:每两位为一组,代表一种三原色;每位的取值范围0~9,a~f例:red rgb(255,0,0) #ff0000
 - 。 短十六进制:由3位组成,每一位代表一种三原色,浏览器会自动对每一位进行重复扩充,仍然按照长十六进制解析 例:#000 #fff #f00

2. CSS 盒模型

1. 内容尺寸

- 一般情况下,为元素设置width/height,指定的是内容框的大小
- 内容溢出:内容超出元素的尺寸范围,称为溢出。默认情况下溢出部分仍然可见,可以使用overflow调整溢出部分的显示,取值如下:

取值	作用
visible	默认值,溢出部分可见
hidden	溢出部分隐藏
scroll	强制在水平和垂直方向添加滚动条
auto	自动在溢出方向添加可用滚动条

2. 边框

1. 边框实现

语法:

border:width style color;

边框样式为必填项,分为:

样式取值	含义
solid	实线边框
dotted	点线边框
dashed	虚线边框
double	双线边框

2. 单边框设置

分别设置某一方向的边框,取值: width style color;

属性	作用
border-top	设置上边框
border-bottom	设置下边框
border-left	设置左边框
border-right	设置右边框

3. 网页三角标制作

- 1. 元素设置宽高为0
- 2. 统一设置四个方向透明边框
- 3. 调整某个方向边框可见色

4. 圆角边框

1. 属性: border-radius 指定圆角半径

2. 取值:像素值或百分比

3. 取值规律:

一个值 表示统一设置上右下左 四个值 表示分别设置上右下左

5. 轮廓线

1. 属性: outline

2. 取值: width style color

3. 区别:边框实际占位,轮廓不占位

4. 特殊: 取none可以取消文本输入框默认轮廓线

6. 盒阴影

1. 属性: box-shadow

2. 取值: offsetX offsetY blur (spread) color;

3. 使用: 不管是浏览器窗口还是元素自身都可以构建坐标系,统一以左上角为原点,向右向下为X轴和Y轴的正方

向

offsetX 取像素值,阴影的水平偏移距离 offsetY 取像素值,阴影的垂直偏移距离

blur 取像素值,表示阴影的模糊程度,值越大越模糊

spread 选填,取像素值,阴影是否需要延伸

color 设置阴影颜色,默认为黑色

3. 内边距

1. 属性: padding

2. 作用:调整元素内容框与边框之间的距离

3. 取值:

20px; 一个值表示统一设置上右下左

20px 30px; 两个值表示分别设置(上下)(左右)

20px 30px 40px; 三个值表示分别设置上右下,左右保持一致

20px 30px 40px 50px; 表示分别设置上右下左

4. 单方向内边距,只能取一个值:

padding-top padding-right padding-bottom padding-left

4. 外边距

1. 属性: margin

2. 作用:调整元素与元素之间的距离

3. 特殊: 1) margin:0; 取消默认外边距 2) margin:0 auto;左右自动外边距,实现元素在父元素范围内水平居中3) margin:-10px;元素位置的微调

4. 单方向外边距:只取一个值 margin-top margin-right margin-bottom margin-left

5. 外边距合并: 1) 垂直方向

- 1. 子元素的margin-top作用于父元素上 解决: 为父元素添加顶部边框; 或为父元素设置padding-top:0.1px;
 - 2. 元素之间同时设置垂直方向的外边距,最终取较大的值 2)水平方向 块元素对盒模型相关属性 (width,height,padding,border,margin)完全支持; 行内元素对盒模型相关属性不完全支持,不支持width/height,不支持上下边距 行内元素水平方向上的外边距会叠加显示 带有默认边距的元素:body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,ul,ol{ margin:0; padding:0; list-style:none; }

5. 元素最终尺寸的计算

盒模型相关的属性会影响元素在文档中的实际占位,进而影响布局属性:box-sizing 取值:content-box/border-box 1)标准盒模型计算:各个属性值累加得到最终尺寸 box-sizing:content-box; 元素设置width/height指定的是内容框的大小最终尺寸 = width/height+padding+border+margin 2)特殊盒模型计算(按钮元素): box-sizing:border-box; 元素设置width/height指定的是包含边框在内的区域大小最终尺寸 = width/height+margin 作业: 在横向导航栏的基础上,调整导航项的边距

- 1. 整体导航栏水平居中
 - 2. 导航项之间10px的外边距