راهنمای استفاده از سرویس HTTP/S سیستمهای پیامدهی مگفا



ويرايش گر	شرح بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره بازنگری
حامد شيخ باقر مهاجر	تدوین اولین ویرایش	86/11/21	01
زهرا احمدي	ویرایش و بازنگری	86/11/27	02
حسین اکبری	ويرايش	87/06/05	03
پژمان پرویز <i>ی</i>	ويرايش	90/08/07	04
پژمان پرویز <i>ی</i>	ويرايش	90/12/06	05
پژمان پرویزی	ويرايش	94/03/26	06
پژمان پرویزی	ويرايش	94/10/23	07
پژمان پرویزی	ويرايش	95/01/30	08

تصويبكننده	تاييدكننده	تهیهکننده
مدیر سیستمهای ارتباطی	سرپرست تحقیق و توسعه	(نام و نام خانوادگی)
تاريخ:	تاريخ:	
امضا: پرهام منوچهری	امضا: سید هادی راستگو حقی	پژمان پرویزی

فهرست مطالب ارائه شده در این راهنما:

- نگاه کلی
- شروع به کار
- o گام اول ایجاد یک حساب کاربری در سیستمهای ارتباطی مگفا
 - o گام دوم فعال سازی رمز عبور سرویس HTTP/S
 - o گام سوم استفاده از سرویس HTTP/S
 - متدها و پارامترها
 - o −1−1 متد enqueue ⊙
 - o 2−1 متد getCredit ص
 - getMessageStatus(deprecate) متد −3-1 ⊙
 - o 4−1 متد getMessageld صد
 - getRealMessageStatus متد −5-1 ⊙
 - نکات مهم در هنگام کار با متدها
 - توضيح موارد خطا
 - اطلاعات تماس

• نگاه کلی

مستند حاضر برای استفاده آن دسته از برنامه نویسانی طراحی شده است که می خواهند از سرویس HTTP/S ارسال پیامک واحد سیستمهای ارتباطی شرکت مگفا استفاده نمایند. در این راهنما روش ها و دستورات مورد نیاز برنامه نویسان در هنگام استفاده از سرویس HTTP/S شرح داده شده است.

سرویس HTTP/S به دلیل سادگی پیاده سازی و حمایت از تمامی زبانهای برنامه نویسی از جمله محبوب ترین روش های مورد استفاده جهت ارسال پیام از طریق نرم افزار می باشد. پیش از استفاده از این سرویس، شما باید از طریق عقد قرارداد با واحد سیستمهای ارتباطی مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) حساب خود را فعال نمایید. . در هنگام فعال سازی از سوی واحد فروش، نام کاربری(Username)، کلمه عبور(Password) و نام دامنه (Domain) برایتان ارسال خواهد گردید. به منظور ارسال پیامک با استفاده از برنامه سمت کاربر، و نیز برای وارد شدن به صفحه اختصاصی حساب کاربری بر روی سایت استفاده از برنامه سمت کاربر، و نیز برای وارد شدن به صفحه اختصاصی حساب کاربری بر روی سایت باشد.

بی تردید حفاظت و نگهداری از این اطلاعات ضامن امنیت حساب کاربران خواهد بود. در ادامه این متن، استفاده از سرویس HTTP/S را مورد بررسی قرار می دهیم.

مقدمه

این روش از روشهای ساده در انتقال پیامک به شمار می رود که به فرمت HTTP GET استفاده می شود. برای برقراری ارتباط با API شرکت مگفا می توانید از دو پروتکل HTTPS بر روی پورت 443 استفاده از پروتکل امن HTTPS بر روی پورت 443 استفاده از نمایند.

توجه: لطفا قبل از تماس با واحد پشتیبانی حتما این مستند را به صورت کامل مطالعه بفرمایید.

شروع به کار

برای استفاده از خدمات ارسال پیامک سیستمهای پیامدهی مگفا، شما به یک حساب کاربری در سایت مگفا و حداقل یک مسیر ارتباطی مشخص(مثل اینترنت) بین نرم افزار طراحی شده خود و سرور پیام دهی مگفا نیاز خواهید داشت.

گام اول – ایجاد یک حساب کاربری در سیستمهای ارتباطی مگفا

در صورتیکه شما در حال حاضر دارای یک حساب کاربری در شرکت مگفا هستید لطفا از این مرحله عبور کرده و به گام دوم بروید. در صورتیکه شما در حال حاضر فاقد حساب کاربری هستید، می توانید برای گشایش حساب با واحد فروش سیستمهای ارتباطی تماس و حاصل فرمایید تا شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب کاربری برای شما توضیح داده شود (آدرس ایمیل، شماره تلفن های تماس و فکس واحد فروش سیستمهای ارتباطی مگفا در قسمت "تماس با ما" درج شده است).

http://messaging.magfa.com

پس از فعال شدن حساب کاربری، شما یک نام کاربری(Username)، کلمه عبور(Password) و نام دامنه(Domain) و یک یا چند شماره اختصاصی(3000xxxx) خواهید داشت.

هم اکنون برای فعالسازی سرویس HTTP با دراختیار داشتن اطلاعات کاربری وارد صفحه اختصاصی خود در سایت سیستمهای پیام دهی مگفا با آدرس فوق شوید(Login). 13

١ز



گام دوم - فعال سازی رمز عبور سرویس HTTP/S

پس از ورود به صفحه اختصاصی خود در سایت پیام دهی، برای فعال کردن رمز سرویس HTTP/S بر روی حساب خود، کافیست از منوی مدیریت حساب گزینه "تغییر رمز عبور" را انتخاب کرده و در صفحه "رمز عبور سرویس ها" پس از وارد کردن کلمه عبور ورود به سایت (همان رمز اصلی حساب) ، دکمه "تولید رمز عبور" را زده تا سیستم به طور خودکار کلمه عبوری جدید بر روی سرویس HTTP/S حساب شما ایجاد و ثبت نماید. این کلمه عبور بر روی صفحه نیز نمایش داده شده و شما با استفاده از آن به عنوان پارامتر password در متدهای HTTP/S نرم افزار خود می توانید از این سرویس استفاده نمایید.

نکته مهم: توجه داشته باشید با هر بار زدن دکمه "تولید رمز عبور" رمز سرویس جدیدی ایجاد و جایگزین رمز قبلی می شود، بنابراین پس از هر بار تغییر رمز، باید این کلمه عبور جدید در نرم افزار سمت مشتری مورد استفاده قرار گیرد.

گام سوم - استفاده از سرویس HTTP/S

سرویس HTTP/S از یکسری متد تشکیل شده است که هر یک برای منظوری خاص (ارسال پیامک، دریافت وضعیت پیامک، دریافت میزان اعتبار باقیمانده و ...) طراحی شده اند. برای استفاده از سرویس HTTP/S کافیست که یکی از متدهای زیر را انتخاب نموده و پارامترهای مخصوص به آن متد را تنظیم نمایید. سپس آن را از طریق نرم افزار خود فراخوانی کنید. برای تست حتی می توانید از مرورگر اینترنت(...Internet Explorer, Firefox, Chrome, اینترنت(...Internet Explorer, Firefox, Chrome, استفاده نمایید.

در ادامه شما می توانید تمامی متدهای HTTP/S و لیست پارامترهای مربوط به هر یک از این متدها را مشاهده نمایید. برای آشنایی بیشتر، لیست کامل پارامترها به همراه مشخصات هر کدام، در انتهای توضیح متد ها آمده است:

- متد enqueue برای ارسال پیامک
- متد getCredit برای دریافت میزان اعتبار باقیمانده
- متد (getMessageStatus(deprecate) برای دریافت وضعیت پیامک ارسالی (متد قدیم)
 - متد getMessageId برای دریافت شناسه پیامک ارسالی
 - متد getRealMessageStatus برای دریافت وضعیت پیامک ارسالی (متد جدید)

توجه: برای شناخت هر چه بیشتر این سرویس و روش کار آن شما می توانید از "نمونه کد"(Sample Code) های آماده سیستمهای پیام دهی نیز استفاده نمایید.



1- متدها و پارامترها

1-1- متد Enqueue: برای ارسال پیامک باید از این متد استفاده نمود. پارامترهای مربوط به این متد در جدول ذیل آورده شدهاند. مقدار بازگشتی این متد رشتهای است که مقادیر آن نشانگر شرایط پیامک میباشد. بدین ترتیب که اگر پارامترها صحیح باشند و پیامک به صورت موفقیت آمیز در سیستمپیامدهی قرار گیرد به ازای هرپیامک یک شناسه پیام (messageId) و درغیر اینصورت کد خطای مربوطه در خروجی قرار می گیرد.

توجه: لیست انواع خطاها و توضیحات مربوط به هر کدام در انتهای این راهنما آورده شده است.

Enqueue		نام متد		
	ورودی			
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامترها	نام پارامترها	
دامنه(درهنگام ایجاد حساب در اختیار کاربر قرار داده می شود)	اجبارى	String	domain	
نام کاربری(درهنگام ایجاد حساب در اختیار کاربر قرار داده می شود)	اجباری	String	username	
رمز عبور(درهنگام ایجاد حساب در اختیار کاربر قرار داده می شود)	اجبارى	String	password	
شماره فرستنده (شماره اختصاصی یا همان 3000xxxx	اجباری	String	from	
شماره گیرنده(شماره موبایل مقصد) ²	اجبارى	String	to	
متن پیامک ³	اجبارى	String	message	
پارارمترهای نوع دریافت پیامک ⁴	اختياري	Integer	mclass	
شناسه پیامک کاربر ⁵	اختياري	Long	chkMessageId	
رمز گذاری ⁶	اختياري	Integer	encoding	
سراًیند تعریف شده توسط کاربر	اختياري	String	UDH	
خروجى				
توضيح		نوع پارامتر		
رشته ای است شامل شناسه پیام (messageId) و یا کد خطا.		String of	Long integer	

1 شماره فرستنده در هنگام ارسال می تواند به صورت زیر در آدرس URL قرار گیرد:

- 983000XXXX
- %2B983000XXXX
- 3000XXXX

URL شماره گیرنده یا شماره موبایل که باید به یکی از اشکال زیر در URL قرار گیرد:

- 98912XXXXXXX
- %2B98912XXXXXXX

- 0912XXXXXXX
- 912XXXXXXX

13

١ز

- 3 درهنگام مقداردهی پارامتر متن به نکات زیر توجه فرمایید:
- a. متن پیامک باید به صورت URL Encode در URL قرار گیرد.
- b. امکان ارسال پیامک به سه فرمت فارسی لاتین و باینری فراهم می باشد.
- محاسبه هزینه پیامک و نیز طول استاندارد از روی فرمت کاراکترهای متن آن صورت می گیرد.(پیامک های باینری و انگلیسی
 از لحاظ هزینه یکسان محاسبه می شوند)
- d. طول استاندارد یک پیامک فارسی 70 کاراکتر پیامک باینری 140 بایت و طول استاندارد یک پیامک لاتین 160 کاراکتر می باشد(حتی وجود یک کاراکتر فارسی در پیامک باعث می شود که پیامک به طور کلی فارسی محاسبه شده و طول آن بر اساس 70 کاراکتر در نظر گرفته شود.
- e. جهت ایجاد سهولت برای مشترکین در سرویس HTTP شرکت مگفا، امکان ارسال پیامک های بزرگتر از طول استاندارد فراهم شده است. باید توجه داشته باشید که به ازای هر پیامک فارسی 3 کاراکتر و به ازای هر پیامک لاتین 7 کاراکتر از متن پیامک به کد UDH اختصاص پیدا می کند، یعنی در واقع هر بخش از پیامک چند قسمتی فارسی حداکثر 67 کاراکتر و هر بخش از پیامک چند قسمتی لاتین حداکثر 153 کاراکتر را در خود جای می دهد.
 - 4 با تنظیم این پارامتر (یک عدد Integer) میتوان نحوه دریافت و نمایش پیامک ارسالی بر روی گوشی تلفن همراه شخص گیرنده را به طور دلخواه تغییر داد، مقادیر قابل قبول برای این پارامتر چهار عدد 0، 1، 2 و 3 میباشد.
- : پیامک بصورت مستقیم به روی صفحهٔ موبایل شخص گیرنده فرستاده می شود. در این حالت پیامک در موبایل یا سیم کارت شخص گیرنده بصورت اتوماتیک ذخیره نمی شود و با خروج از نمایش آن از روی گوشی حذف می گردد. (پیامک خبری)
 - 1: پیامک در حافظهٔ موبایل شخص گیرنده ذخیره می شود. (پیامک عادی)
 - 2: پیامک برروی حافظهٔ سیم کارت شخص گیرنده ذخیره می شود.
 - در صورتی که موبایل شخص گیرنده دارای یک نرمافزار کاربردی خاص برای ذخیره پیامک باشد و یا به یک نرمافزار
 کاربردی خاص روی یک کامپیوتر متصل باشد، پیامک دریافتی در آن نرم افزارها ذخیره می شود.
- 5 پارامتر chkMessageId در واقع یک امکان اختیاری برای آن دسته از کاربرانی است که به جای استفاده از شناسه پیامک سیستم های پیام دهی، در نرم افزار خود برای هر یک از پیامکهای ارسالی به سوی سیستمهای ارتباطی یک شناسه یکتا انتخاب می کنند. بدین ترتیب در هنگام ارسال، سرور پیام دهی شناسه یکتای مشتری را ذخیره کرده و کاربر می تواند تا یک روز پس از ارسال از طریق متد getMessageId (در ادامه توضیح داده شده است)، با ارسال شناسه یکتای خود، شناسه پیامک سیستمهای ارتباطی را دریافت نموده و سپس با ارسال شناسه پیامک سیستمهای ارتباطی، (با استفاده از یکی از متدهای getMessageStatus و یا getRealMessageStatus که در ادامه مشاهده خواهید نمود) وضعیت پیامک خود را دریافت نماید.
 - 6 رمزگذاری یا همان کدینگ پارامتری(یک عدد Integer) است برای تعیین نوع متن فرستاده شده توسط کاربر که حالات مختلف آن بصورت زیر میباشد:

- 1. عدد 0 (صفر)، 1 (یک) و یا بدون مقدار (Null) برای حالتی است که کاربر میخواهد کدینگ پیامک به صورت اتوماتیک توسط سیستم پیام دهی مگفا تشخیص داده شود. در این حالت کدینگ پیامک به روش زیر تشخیص داده می شود:
- اگر پیام به شکل آرایه ای از DDW ها باشد. کدینگ DATA 8 تشخیص داده میشود. (باینری)
 - اگر پیام حاوی کاراکتر های UTF-8 باشد. کدینگ UCS2 تشخیص داده میشود. (فارسی)
 - در غیر اینصورت، پیام با همان کدینگ Default ارسال میشود. (لاتین)
 - UTF-8) ارسال شود. (UTF-8) عدد (UTF-8) برای حالتی که که کاربر تاکیید دارد پیامک با فرمت کاراکترهای فارسی
 - 3. عدد 5 (ینج) برای حالتی که که کاربر تاکیید دارد پیام با فرمت B-BIT) Data) ارسال شود.
 - 4. عدد 6 (شش) برای حالتی که که کاربر تاکیید دارد پیام با فرمت باینری (BINARY) ارسال شود.
- 7 پارامتر UDH برای تنظیم ارسال دستی پیامک های طولانی (بیشتر از یک بخش) و نیز در هنگام ارسال پیامک بر روی پورت خاصی از گوشی (به عنوان مثال برای استفاده نرم افزارهای خاص نصب شده بر روی گوشی) مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه داشته باشید که اندازه استاندارد یک پیامک(140 بایت 8 بیتی) در واقع مجموع "طول پیامک" + "طول UDH" است. UDH در سیستمهای ارتباطی از تمامی فرمت های استاندارد پشتیبانی می نماید.

توضیح: در صورت استفاده از کدینگ اتوماتیک برای ارسال پیامکهایی که طول آنها از طول استاندارد بیشتر باشد، سیستم به صورت خودکار پیامک را به تعداد بخشهای لازم تقسیم کرده و ارسال می نماید و نیازی به مقدار دادن به پارامتر UDH نیست. لازم به توضیح است که میزان اعتبار مصرف شده در هنگام ارسال بر اساس طول متن پیام محاسبه می شود.

توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پارامتر UDH می توانید به منابع موجود در اینترنت و یا بخش ویکی(WIKI) بر روی سایت سیستمهای ارتباطی مراجعه فرمایید.

مثال: در این بخش با ذکر مثالی نحوه استفاده از متد Enqueue (ارسال پیامک) سرویس HTTP/S بیان می شود. فرض کنید میخواهید از طريق شماره "9830001000+" با نام كاربرى "reza" و كلمه عبور "rezazade" از دامنه "magfa" (كه توسط مگفا به شما اختصاص داده شده است) ييغام "salam eyde shoma mobarak" را به شماره "989129001000+" ارسال نمائيد. براي اين كـار نیاز است URL زیر در نرم افزاری که جهت ارسال پیام در نظر گرفتهاید صدا زده شود و پیامک خود را ارسال نمائید:

http://sms.magfa.com/magfaHttpService?service=Enqueue&domain=magfa&username=reza&pass word=rezazade&from=%2B9830001000&to=%2B989129001000&message=salam+evede+shoma+m obarak

ضمنا مي توانيد بارامترهاي mclass .chkMessageId, encoding .UDH را نيز به دستور بالا اضافه نمائيد.

از 13

getCredit متد getCredit: این متد برای گرفتن میزان اعتبار باقیمانده توسط کاربر میباشد. پارامترهای مربوطه در جدول زیر

آورده شده و مقدار برگشتی آن یک عدد صحیح است که میزان اعتبار باقیمانده را بر حسب ریال نشان می دهد.

	getCredit	نام متد	
			ورودى
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامترها	نام پارامترها
دامنه	اجباری	String	domain
نام کاربری	اجباری	String	username
رمزعبور	اجباری	String	password
			خروجى
	توضيح	نوع پارامترها	
اتمام اعتبار عدد منفى	اعتبار باقیمانده به ریال و در صورت	Double	

مثال: درصورتیکه خواستار دیدن مقدار اعتبار باقی مانده هستید می توانید از دستور زیر استفاده نمائید:

http://sms.magfa.com/magfaHttpService?service=getCredit&domain=magfa&username=reza&pass word=rezazade

getMessageStatus(deprecate): این متد برای گرفتن وضعیت پیامک ارسال شده توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار بازگشتی این متد یک مقدار صحیح است و درصورتیکه یکی از اعداد 1 یا 2 یا 3 در خروجی مشاهده شود به ترتیب بیانگر حالات pending (در حال انتظار)، پیامک رسیده به گوشی و پیامک نرسیده به گوشی میباشند. در غیر این صورت عدد خروجی نشان دهنده نوع خطای صورت گرفته میباشد که در جدول پایانی این راهنما توضیح داده شده است.

	getMessageStatu	S	نام متد
			ورودى
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامترها	نام پارامترها
شناسه پیامک	اجباری	Long	messageId
			خروجى
يح	توض	امترها	نوع پار
وضعیت پیامک تا این لحظه و یا کد خطا		Integer	

مقادیر خروجی این متد به صورت زیر می باشد:

- در حال انتظار
- 2: رسیده به گوشی

13



- نرسیده به گوشی
 - غیرہ: کد خطا

مثال: با قرار دادن شناسه پیامک در دنباله این URL کاربر می تواند وضعیت آن لحظه پیامک را با اجرای دستور زیر دریافت نماید.

http://sms.magfa.com/magfaHttpService?service=getMessageStatus&messageId=

توضیح: شناسه پیامک از دو روش زیر بدست می آید:

- 1. پس از اجرای دستور Enqueue و درصورتیکه درخواست ارسال پیامک به صورت صحیح ارسال شود، شناسه پیامک در خروجی این متد ظاهر خواهد شد.
- 2. با اجرای متد getMessageId در صورتیکه پیش از آن هنگام اجرای دستور Enqueue کاربر از پارامتر chkMessageId استفاده كرده باشد، با ارسال chkMessageId متناظر، شناسه پیامک در خروجی بازگردانده می شود.

توجه: براي دريافت وضعيت پيامک به غير از متد فوق، متد كامل تر getRealMessageStatus نيز قابل استفاده است كه در ادامه راهنما به طور کامل توضیح داده شده است.

getMessageId: این متد برای گرفتن شناسه پیامک (messageId) ارسال شده کاربر که توسط سیستم تولید شده است میباشد. مقدار بازگشتی این تابع نیز شناسه پیامک (messageId) و یا کد خطا میباشد. کاربر می تواند با داشتن شناسه پیامک ارسالی، وضعیت پیامک خود را از طریق متدهای getMessageStatus و یا getRealMessageStatus دریافت نماید.

توجه: شناسه پیامک یک عدد بزرگتر از هزار میباشد. جدول کدهای خطا در انتهای این راهنما آورده شده است.

	getMessageI	d		نام متد
				ورودى
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامترها	مترها	نام پارا
دامنه	اجباری	String	do	main
نام کاربری	اجبارى	String	username	
رمزعبور	اجبارى	String	password	
شناسه پیامک کاربر	اجبارى	Long	chkMessageId	
				خروجی
ىيح	توخ	نوع پارامترها		
ے در سیستم	شناسه پیامک	Long		



مثال: برای دریافت شناسه پیامک سیستم، کافی است ادرس زیر با تکمیل مشخصات messageld اجرا گردد:

http://sms.magfa.com/magfaHttpService?service=getMessageId&domain=magfa&username=reza&password=rezazade&chkMessageId=

getRealMessageStatus: این متد برای گرفتن **وضعیت واقعی پیامک** ارسال شده توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار بازگشتی این متد یک مقدار صحیح شامل یکی از اعداد 1، 2، 8، 16 00 و یا 10 می باشد. در غیر این صورت عدد خروجی نشان دهنده نوع خطای صورت گرفته می باشد که در جدول پایانی ایس راهنما توضیح داده شده است.

ge	etRealMessageSta	itus		نام متد
				ورودى
توضيح	اجباری/اختیاری	نوع پارامترها	نا	نام پارامتره
شناسه پیامک	اجباری	Long	n	nessageId
				خروجى
يح	توض	امترها	ع پار	نو
وضعیت پیامک تا این لحظه و یا کد خطا		Integer		

مقادیر خروجی این متد به صورت زیر می باشد:

- 1: رسیده به گوشی
- غوشىنرسیده به گوشى
- 8: رسیده به مخابرات
- 16: نرسیده به مخابرات
- 0: وضعیتی دریافت نشده است (و یا پیامک در صف ارسال قرار دارد)
- 1-: شناسه ارسال شده اشتباه است (یا ممکن است این شناسه متعلق به پیامکی باشد که ارسال آن بیش از یک روز پیش بوده است و دیگر از این طریق نمی توان وضعیت آن را استخراج نمود).

مثال: نحوه استفاده از متد دریافت وضعیت پیامک به صورت نمونه در پایین آورده شده است:

http://sms.magfa.com/magfaHttpService?service=getRealMessageStatus&domain=magfa&username=reza&password=rezazade&messageId=



توضيح موارد خطا:

كد خطا توضيحات	
ecipientNumber) شماره گیرنده	reciq) نامعتبر (خالی) است. (بررسی مجدد فرمت شماره گیرنده در توضیح متد Enqueue)
senderNumber) شماره فرستنده	sen) نامعتبر (خالی) است. (بررسی مجدد فرمت شماره فرستنده در توضیح متد Enqueue)
3 پارامتر encoding نامعتبراست. (برر	(بررسی صحت و همخوانی متن پیامک با encoding انتخابی)
4 پارامتر mclass نامعتبر است. (بررسی	رسی صحت پارامتر mclass در توضیح متد Enqueue)
6 پارامتر UDH نامعتبر است. (بررسی	سی UDH تنظیم شده ودریافت راهنمای مربوطه از واحد فروش سیستمهای ارتباطی)
10 پارامتر Priority نامعتبر است. (تنها	ننها اعداد برای این پارامتر معتبر تلقی می شوند)
geBody و UDH و geBody	messagel) خالی است. (بررسی مجدد اندازه متن پیامک و پارامتر UDH)
14 حساب اعتبار ریالی مورد نیاز را دارا نم	ا نمی باشد. (افزایش اعتباراز طریق واحد فروش و یا از طریق سیستم Online انجام میشود)
15 سرور در هنگام ارسال پیام مشغول برم	. برطرف نمودن ایراد داخلی بوده است. پیامها دوباره ارسال شوند. (ارسال مجدد درخواست)
16 حساب غير فعال مىباشد. (تماس با وا	با واحد فروش سیستمهای ارتباطی)
17 حساب منقضی شده است. (تماس با وا	با واحد فروش سیستمهای ارتباطی)
18 نام کاربر و یا کلمه عبور نامعتبر است.	ست. (بررسی مجدد نام کاربری و کلمه عبور)
19 درخواست معتبر نمیباشد. (ترکیب نام	نام کاربری، رمز عبور و دامنه اشتباه است. تماس با واحد فروش برای دریافت کلمه عبور جدید)
20 شماره اختصاصی با نام کاربر حساب تد	ب تطبیق ندارد.
22 نوع سرویس درخواستی نامعتبر است.	ت. (سرویس اختصاص داده شده به حساب با نوع درخواست همخوانی ندارد
23 به دلیل ترافیک بالا، سرور آمادگی در	، دریافت پیام جدید را ندارد. دوباره سعی کنید. (ارسال مجدد درخواست)
24 شناسه پیامک معتبر نمیباشد. (ممکن	کن است شناسه پیامک اشتباه و یا متعلق به پیامکی باشد که بیش از یک روز از ارسال آن گذشته)
25 نام سرویس درخواستی معتبر نمیباشد	باشد. (بررسی نگارش نام متد با توجه به بخش 1 در این راهنما)
27 شماره گیرنده در لیست غیرفعال شرک	مرکت همراه اول قرار دارد. (ارسال پیامک های تبلیغاتی برای این شماره امکان پذیر نیست)
28 شماره گیرنده بر اساس پیش شماره در	ه در حال حاضر در مگفا مسدود می باشد.
29 این آدرس IP اجازه دسترسی به سروی	سرویس مورد نظر را ندارد.
essageBodies طول أرايه پارامتر	mess با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
messageClass طول آرایه پارامتر	:me با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
nderNumbers طول آرایه پارامتر	sendo با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
dhs طول أرايه پارامتر udhs با طول أرايه	آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
105 طول آرایه پارامتر priorities با طول	طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.
106 أرايهي گيرندگان خالي ميباشد.	
107 طول آرایه پارامتر گیرندگان بیشتر از م	از طول مجاز است.
108 آرایه ی فرستندگان خالی میباشد.	
encoding طول آرايه پارامتر	طول اَرایه گیرندگان تطابق ندارد.
gMessageIds طول آرایه پارامتر	checkingN با طول اَرایه گیرندگان تطابق ندارد.

اطلاعات تماس:

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، می توانید با واحد پشتیبانی سیستمهای پیام دهی تماس حاصل فرمایید:

(+98)-21-88506089 - (+98)-21-88510887 : تلفن هاى واحد پشتيبانى

فكس : 83366-21-(498) داخلي: 503

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره ۵۶، طبقه پنجم، واحد سیستمهای پیام دهی.

برای آسانی برقراری ارتباط با بخشهای فروش یا پشتیبانی، میتوانید پرسشها، مشکلات، انتقادها و یا پیشنهادهای خود را از طریق

سامانهی تیکت که در پنل شما موجود می باشد با ما در میان بگذارید.